# 1 Lezione del 28-02-25

# 1.1 Operazioni sui numeri macchina

Abbiamo introdotto l'insieme dei numeri macchina. Vediamo adesso come eseguire **operazioni** fra elementi di questi insiemi.

Notiamo che, di base, dati  $x,y \in F(\beta,m,L,U)$ , non necessariamente  $x \circ y \in F(\beta,m,L,U)$  per le comuni operazioni aritmetiche  $+,-,\times,\div$ .

Quello che faremo è quindi approssimare tali operazioni, cioè dire:

- $x \oplus y = Rn(x+y)$
- $x \ominus y = Rn(x y)$
- $x \otimes y = Rn(x \times y)$
- $x \oslash y = Rn(x \div y)$

Effetto di questa approsimazione è negare proprietà note dei reali, come ad esempio l'associativa:

$$(x \oplus y) \oplus z \neq x \oplus (y \oplus z)$$

$$(x \oplus y) \otimes z \neq x \oplus (y \otimes z)$$

Cioè, la valutazione di una formula con ordini diversi ma equivalenti in aritmetica esatta può portare a risultati differenti nell'insieme dei numeri di mmacchina.

### 1.1.1 Errore nel calcolo di funzione

Sia  $f: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ , e si voglia calcolare  $f(P_0)$ , con  $P_0 = \left(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, ... x_m^{(0)}\right) \in \mathbb{R}^m$ . Le operazioni aritmetiche  $+, -, \times, \div$  possono essere viste come funzioni di questo tipo. Ci interroghiamo quindi sulla fonte dell'errore nella loro valutazione:

- 1. Nel caso contenga funzioni irrazionali o trascendenti, f verrà approssimata con una funzione  $\overline{f}$  che coinvolge solo operazioni aritmetiche di base  $+,-,\times,\div$ ;
- 2.  $\overline{f}$  viene tradotta in un *algoritmo*  $\overline{f}_a$ , ovvero in una formula che coinvolge  $\oplus$ ,  $\ominus$ ,  $\otimes$ ,  $\oslash$   $\leftarrow$  +, -,  $\times$ ,  $\div$ ;
- 3. Potrebbe essere che  $P_0 \neq F(\beta, m, L, U)$ , e quindi viene approssimato a  $P_1 = Rn(P_0)$ .

Quindi, vogliamo  $f(P_0)$  ma possiamo solo approssimarla come  $\overline{f}_a(P_1)$ .

Ad esempio, poniamo di voler calcolare  $e^{\pi}$ . I passaggi nell'ordine appena visto saranno:

1. Approssimamo l'esponenziale al secondo grado dello svillupppo di Taylor:

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} = \overline{f}(x)$$

2. Si riporta la  $\overline{f}(x)$  a  $\overline{f}_a(x)$ :

$$1 \oplus (x \oplus ((x \otimes x) \oslash 2))$$

3. Si approssima  $\pi$  al numero macchina più vicino:

$$Rn(\pi) = 3.1415 = P_1$$

Avremo quindi la formula finale:

$$1 \oplus (P_1 \oplus ((P_1 \otimes P_1) \oslash 2))$$

riporta grafo (o albero) che la rappresenta

Diamo quindi la definizione di errore totale:

### **Definizione 1.1: Errore totale**

Data  $f: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ , un punto  $P_0 \in \mathbb{R}^m$  ed un algoritmo  $\overline{f}_{a'}$  l'errore totale è dato da:

$$S_f = \overline{f}_a(P_1) - f(P_0), \quad P_1 = Rn(P_0)$$

# 1.1.2 Errore di funzioni razionali

Assumiamo per adesso f funzione razionale ovvero f si può definire con un numero di operazioni in  $+,-,\times,\div$ . Assumere funzioni razionali ci permette di prendere  $f=\overline{f}$  e  $f_a=\overline{f}_a$  (non ci sono irrazionali da riportare ai razionali). Potremo allora dire:

$$S_f = f_a(P_1) - f(P_0) = f_a(P_1) - f(P_1) + f(P_1) - f(P_0)$$

che possiamo dividere in:

$$S_f = S_a + S_d =$$
,  $S_a = f_a(P_1) - f(P_1)$ ,  $S_d = f(P_1) - f(P_0)$ 

che chiamiamo rispetivamente errore totale algoritmico e errore totale inerente.

Allo stesso modo possiamo definire l'errore relativo:

$$\epsilon_f = \frac{S_f}{f(P_0)} = \frac{f_a(P_1) - f(P_0)}{f(P_0)} = \frac{f_a(P_1) - f(P_1)}{f(P_0)} + \frac{f(P_1) - f(P_0)}{f(P_0)}$$
$$= \frac{f_a(P_1) - f(P_1)}{f(P_1)} \cdot \frac{f(P_1)}{f(P_0)} + \frac{f(P_1) - f(P_0)}{f(P_0)}$$

che si divide nuovamente in:

$$\epsilon_f = \epsilon_a + \epsilon_d, \quad \epsilon_a = \frac{f_a(P_1) - f(P_1)}{f(P_1)}, \quad \epsilon_d = \frac{f(P_1) - f(P_0)}{f(P_0)}$$

che chiamiamo rispetivamente **errore relativo algoritmico** e **errore relativo inerente**. Questo viene da:

$$\epsilon_f = [...] = \frac{f_a(P_1) - f(P_1)}{f(P_1)} \cdot \frac{f(P_1)}{f(P_0)} + \frac{f(P_1) - f(P_0)}{f(P_0)}$$

si nota che  $\frac{f(P_1)}{f(P_0)} = 1 + \frac{f(P_1) - f(P_0)}{f(P_0)}$ , e quindi:

$$= \epsilon_a \cdot \left(1 + \frac{f(P_1) - f(P_0)}{f(P_0)}\right) + \epsilon_d = \epsilon_a (1 + \epsilon_d) + \epsilon_d = \epsilon_a + \epsilon_d + \epsilon_a \epsilon_d \approx \epsilon_a + \epsilon_d$$

assumendo  $\epsilon_a \epsilon_d \approx 0$ .

In generale, per limitare  $|S_f|$  cercheremo disuguaglianze  $|S_a| < tau_1$ ,  $|S_d| < \tau_2$ , da cui:

$$|S_f| < \tau_1 + \tau_2$$

#### 1.1.3 Errore inerente

Avevamo quindi definito l'errore totale inerente:

$$S_d = f(P_1) - f(P_0)$$

Sotto l'ipotesi  $f \in C^1(D)$  per  $D \subset \mathbb{R}^m$  che contiene  $P_0$ , si può usare lo sviluppo di Taylor di f in  $P_0$ , troncato al primo ordine:

$$f(P_1) - f(P_0) = f(P_0) + \nabla f(\overline{P})^T (P_1 - P_0) - f(P_0) = \nabla f(\overline{P})^T (P_1 - P_0)$$
$$= \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} (\overline{P}) \cdot \left( x_j^{(1)} - x_j^{(0)} \right) \approx \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_i} P_0 \cdot \left( x_j^{(1)} - x_j^{(0)} \right)$$

dove  $\overline{P}$  è un punto che sta sul segmento  $\overline{P_1P_0}$ . Da questo potremo dire:

$$S_d = \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_j} P_0 \cdot S_j$$

dove  $S_j = \left(x_j^{(1)} - x_j^{(0)}\right)$  è l'**errore di arrotondemento** nella componente j di  $P_0$ , e  $\frac{\partial f}{\partial x_j} P_0$  viene detto **coefficiente di amplificazione**.

Per l'errore relativo inerente potremo fare considerazioni simili: metti qual'è come sopra

$$\epsilon_d = \frac{\sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_j}(P_0) \cdot S_j}{f(P_0)} = \sum_{j=1}^m \frac{x_j^{(1)} - x_j^{(0)}}{x_j^{(0)}} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_j}(P_0) \cdot \frac{x_j^{(0)}}{f(P_0)}$$

dove  $\epsilon_j = \frac{x_j^{(1)} - x_j^{(0)}}{x_j^{(0)}}$  sarà l'**errore di arrotondamento relativo** nella componente j di  $P_0$  e

 $P_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(P_0) \cdot \frac{x_j^{(0)}}{f(P_0)}$  viene detto **coefficiente di amplificazione dell'errore relativo**. La formula finale sarà quindi:

$$\epsilon_d = \sum_{i=1}^m \epsilon_j P_j$$

I problemi in cui si devono calcolare f i cui coefficient di amplificazione degli errori relativi sono grandi in modulo (o ce n'è almeno uno sufficientemente grande) si dicono **malcondizionati**. Viceversa, se  $|P_j|$  è vicino a 1 per ogni j il problema si dice **ben condizionato**, cioè che  $\epsilon_d$  è di un ordine di grandezza comparabile a  $\max(\epsilon_i)$ 

Notiamo che il condizionamento di un problema dipende solamente dalla sua struttura matematica.

#### 1.1.4 Errori inerenti delle operazioni aritmetiche

Vediamo gli errori inerenti associati alle 4 operazioni aritmetiche  $+, -, \times, \div$ :

Operazione	$S_d$	$\epsilon_d$
$x \oplus y$	$S_x + S_y$	$\frac{x}{x+y}\epsilon_x + \frac{y}{x-y}\epsilon_y$
$x\ominus y$	$S_x - S_y$	$\frac{x}{x+y}\epsilon_x - \frac{y}{x-y}\epsilon_y$
$x \otimes y$	$yS_x + xS_y$	$\epsilon_x + \epsilon_y$
$x \oslash y$	$\frac{1}{y}S_x - \frac{x}{y^2}S_y$	$\epsilon_x - \epsilon_y$

Notiamo come somme e sottrazioni non amplificano gli errori totali, mentre prodotti e divisioni non amplificano gli errori relativi (riguardo agli errori inerenti). Questo significa che somme e sottrazioni possono avere errori relativi grandi quando  $|x+y| << \min\{|x|,|y|\}$ . Questo effetto viene detto **cancellazione numerica**.

# 1.1.5 Errore algoritmico

hai fatto un casino boia fra assoluto e totale Avevamo definito un algoritmo  $f_a(x)$  di cui vogliamo stimare l'errore algoritmico assoluto  $S_a = f_a(P_1) - f(P_1)$ . Assumiamo  $P_1 = Rn(P_0) \in F(\beta, m, L, U)$ , cioè gli operandi come privi di errori iniziali di arrotondamento.


L'idea è di seguire l'errore generato dall'algoritmo sul grafo (o albero) che lo rappresenta sgruttando le relazioni perl'errore inerente nelle 4 operazioni aritmetiche. Prendiamo ad esempio la funzione:

$$f(x, y, z, w) = x \cdot \left(\frac{y}{z} - w\right)$$

Avremo i risultati intermedi:

- $r_1 = \frac{y}{z}$
- $r_2 = r_1 w$
- $r_3 = r_2 \cdot x$

Di cui riportiamo il grafo:



aggiungi errori formule fallo bellino dove  $\epsilon_3$ ,  $\epsilon_2$  e  $\epsilon_1$  rappresentano gli errori di troncamento dei risultati intermedi e  $\epsilon_{r3}$ ,  $\epsilon_{r2}$  e  $\epsilon_{r1}$  rappresentano gli errori inerenti delle singole operazioni per il calcolo dei risultati intermedi.

Partiamo dalla radice per valutare gli errori:

$$\epsilon_{r_3} = \epsilon_3 + \epsilon_x + \epsilon_{r_2} = \epsilon_3 + \epsilon_{r_2}$$

$$= \epsilon_3 + \epsilon_2 + \left(\frac{-zw}{y - zw}\right) \cdot \epsilon_w + \frac{y}{y - zw} \cdot \epsilon_{r_1} = \epsilon_3 + \epsilon_2 + \frac{y}{y - zw} \cdot \epsilon_{r_1}$$

$$= \epsilon_3 + \epsilon_2 + \frac{y}{y - zw} \left(\epsilon_1 + \epsilon_y - \epsilon_z\right) = \epsilon_3 + \epsilon_2 + \frac{y}{y - zw} \cdot \epsilon_1 = \epsilon_a$$

Dove per la stima di  $\epsilon_3$ ,  $\epsilon_2$  e  $\epsilon_1$ , vale  $\epsilon_i \leq U$  precisione macchina. Nel caso di errori assoluti vale  $|S_i| \leq U \cdot \max(x_i)$  considerata ogni variabile  $x_i$ .

Chiaramente, diversi algoritmi equivalenti in aritmetica esatta potranno avere errori algoritmici diversi fatte tutte le approssimazioni.

riporta esempio  $\mathbf{x}^2-y^2, due modiunox, y dipendente l'altro |\epsilon_a| < 3 U fisso$ 

Abbiamo visto quindi tenciche per la stima di  $\epsilon_a$  e  $\epsilon_d$  ( $S_a$  e  $S_d$ ), che ci permettono di calcolare  $|\epsilon_f| \leq |\epsilon_a| + |\epsilon_d|$  ( $|S_f| \leq |S_a| + |S_d|$ ).

Un problema classico sarà quello di, data f, un algoritmo risolutivo  $f_a$  e una stima degli errori  $d_{x_i}$ , di stimare  $S_f$  per  $P_0 \in D \subset \mathbb{R}^m$ .

Il problema inverso potrebbe essere quello di, dato  $\tau > 0$ , f e un punto  $P_0 \in \mathbb{R}^n$ , determinatre un algoritmo ed un valore di precisione macchina U tali per cui  $|s_f| < \tau$ .