1 Lezione del 25-09-24

1.1 Introduzione all'Assembler

1.1.1 Codifica macchina e codifica mnemonica

Possiamo adottare 2 metodi per codificare le istruzioni eseguite dal processore:

• Codifica macchina: la serie di zeri e di uni che codificano, nel linguaggio del processore, le operazioni che esegue. Il formato macchina è, nell'architettura che ci interessa, il seguente:

Segmento	Byte	Funzione
I Prefix (Instruction Prefix)	0/1 byte	Modifica l'istruzione.
O Prefix (Operand-size prefix)	0/1 byte	Modifica la dimensione degli operandi.
Opcode	1/2 byte	Specifica l'operazione.
Mode (ModR/M Byte)	0/1 byte	Specifica la modalità d'indirizzamento e i registri operandi.
SIB Byte	0/1 byte	Viene usato in congiunzione con il Mo- d/RM btye quando si usa l'indirizzamen- to complesso (scale-index-base).
Displacement	0/1/2/4 byte	Specifica un'offset in memoria, sempre nell'indirizzamento complesso.
Immediate	0/1/2/4 byte	Specifica le costanti ad indirizzamento immediato.

• **Codifica mnemonica:** un modo **simbolico** per riferirsi alle istruzioni. Un'istruzione può quindi essere semplicemente: MOV %EAX, 0x01F4E39.

Il linguaggio assembler usa la codifica mnemonica delle istruzioni, e dispone di sovrastrutture sintattiche che lo rendono più comprensibile agli umani. Ad esempio, permette l'uso di nomi simbolici per locazioni di memoria: MOV %EAX, pippo.

1.1.2 Istruzioni in codifica mnemonica

Un'istruzione ha 3 campi:

- Codice operativo: stabilisce quale operazione eseguire;
- Suffisso di lunghezza: stabilisce la lunghezza (che può variare) degli operandi;
- **Operandi:** gli operandi su cui si applica l'operazione. Possono essere contenuti in registri, in celle di memoria, nelle porte I/O o direttamente nell'istruzione (**costanti**).

Il suffisso di lunghezza può essere omesso quando è chiaro (essenzialmente quando si usa un registro).

Sintatticamente la struttura è OPCODEsuffix source, dest, che diventa qualcosa come ADD %BX, pluto. Questa istruzione effettua l'operazione ADD (aggiungi), aggiungendo al registro BX ciò che è contenuto nel simbolo pluto.

Operandi di istruzioni

Le istruzioni ammettono 0, 1 o 2 operandi. Quando sono 2, il primo operando si chiama **sorgente** e il secondo **destinatario**, e solitamente hanno la stessa lunghezza. Quando è 1, l'operando può essere sia sorgente che destinatario a seconda dell'istruzione.

1.1.3 Primo esempio di programma

Si presenta un programma per contare il numero di uno trovati dalla locazione 0x00000100 a 0x000001013e scriverlo nella locazione 0x00000104.

```
1 MOVB $0x00, %CL  # sposta $0x00 in %CL
2 MOVL 0x00000100, %EAX  # sposta 32 bit da 0x00000100 a %EAX
3 CMPL $0x00000000, %EAX  # confronta 32 bit di 0 con il registro %EAX
4 JE %EIP+$0x07  # salta se uguale a %EIP+$0x07,
5  # ergo 0x0000020C + 0x07 = 0x00000213
6 SHRL %EAX  # trasla a destra %EAX
7 ADCB $0x00, %CL  # aggiungi a %CL 0 + carry
8 JMP %EIP-$0x0C  # salta incondizionato a %EIP-$0x0C,
9  # ergo 0x00000213 - 0x0C = 0x00000207
10 MOVB %CL, 0x00000104  # sposta byte da %CL a 0x00000104
```

Il programma svolge i seguenti passi:

Algoritmo 1 Conta 0

```
Inizializza il registro CL (Counter Low) a 0
Sposta i 32 bit da 0x00000000 a 0x00000103 in EAX
while true do
    if EAX è vuoto (tutti zeri) then
        Salta all'ultima istruzione
    end if
    Sposta EAX a destra
    Aggiungi il flag carry (che prende il valore rimosso da EAX) al registro CL
end while
Sposta il byte in CL nella locazione 0x00000104
```

1.1.4 Istruzioni assembler

Le istruzioni assembler si dividono in:

- Operative: ovvero quelle che svolgono qualche operazione (ADD, SHR, MOV, CMP,);
- **Di controllo**: cioè che si occupano di altreare il flusso del programma (JMP, JE, ecc...).

Indirizzamento delle istruzioni operative

Le istruzioni operative si indirizzano attraverso l'**OPCODE** (codice operazione, ADD, MOV, ecc...), seguito da un suffisso (**B**, *byte* da 8 bit, **W**, *word* da 16 bit o **L**, *long* da 32 bit) che può essere omesso, e gli indirizzi sorgente e destinazione.

- Si possono **indirizzare i registri** sia come sorgenti che come destinatari, ovvero gli 8 registri generali da 32 bit, gli 8 registri generali da 16 bit, e gli 8 registri generali da 8 bit (disponibili solo sui registri A, B, C e D). Bisogna precedere i nomi dei registri con %.
- Si può avere indirizzamento immediato, ovvero di costanti preceduti da \$, solo sull'operando sogente.

• Si può **indirizzare la memoria**, ma solo da sorgente o solo da destinatario, specificando un'indirizzo di memoria da 32 bit. Ergo non posso scrivere:

```
MOVB pippo, pluto

ma devo scrivere:

MOV pippo, %EAX # qua il suffisso di lunghezza e' implicito

MOVL %EAX, pluto
```

L'indirizzamento della memoria, nel caso più generale, è dato da:

```
indirizzo = base + indice \times scala \pm displacement
```

dove base e indice sono due registri generali da 32 bit, scala una costante dal valore 1 (default), 2, 4, 8, e displacement una costante intera.

La sintassi è OPCODEsfx +/- disp(base,indice,scala).

Si distingue poi l'indirizzamento di tipo:

- **Diretto**, dove si indica soltanto il displacement, che coincide con l'indirizzo. OPCODEW 0x00002001 significa prendi la word a partire da 0x00002001.
- Indiretto, o con registro puntatore, dove si sfrutta un registro: OPCODEL (%EBX) significa indirizzare il valore indirizzato da EBX. Si può specificare una scala: OPCODEL (,%EBX,4) significa il valore nel registro EBX moltiplicato per 4. Si noti come a essere moltiplicato è l'indice e non la base.
- **Displacement e registro di modifica**, ad esempio da OPCODEW 0x002A3A2B (%EDI) si ottiene l'operando a 16 bit ottenuto sommando al displacement 0x002A3A2B il contenuto di EDI, modulo 2³².
- **Bimodificato senza displacement**, ad esempio opcodew (%EBX, %EDI), che dipende dalla somma di EBX e EDI. Si può anche includere una scala: opcodew (%EBX, %EDI, 8), che va a moltiplicare solo %EDI.
- Bimodificato con displacement, come prima ma con displacement: OPCODEB 0 x002F9000 (%EBX, %EDI), ovvero l'indirizzo dato da base in EBX + indice in EDI + l'offset modulo 2³². Si può avere anche negativo: OPCODEB -0x9000 (%EBX, %EDI), dove si sottrae l'offset invece di sommarlo.

Notare che senza il \$ i numeri in formato esadecimale sono interpretati automaticamente come indirizzi. Inoltre, i suffissi di dimensione si riferiscono al numero di locazioni all'indirizzo *puntato* dai registri, non alla dimensione dei registri o altre cose ridicole.

- Si possono indirizzare le porte I/O, come prima in uno solo dei due operandi.
 Questo si fa con le istruzioni specifiche IN e OUT. In particolare si ha indirizzamento di tipo:
 - Diretto, solo per indirizzi < 256, in quanto nel formato macchina ci sono 8
 bit. Ad esempio IN 0x001A, %AL 0 OUT %AL, 0x003A.
 - Indiretto con registro puntatore, usando come registro puntatore soltanto DX. Ad esempio IN (%DX), %AX O OUT %AL, (%DX).

1.2 Panoramica sulle istruzioni

Abbiamo diviso le istruzioni in **operative** e **di controllo**. Possiamo fare ulteriori suddivisioni:

• Operative:

- Di trasferimento;
- Aritmetiche;
- Di traslazione/rotazione:
- Logiche.

• Di controllo:

- Di salto;
- Di gestione di sottoprogrammi.

Conviene definire formato, funzionamento, comportamento sui flag e modalità di indirizzamento ammesse per gli operandi di ogni operazione, in quanto l'assembler non è **ortogonale**, ergo ci sono particolari restrizioni su *quali* operandi e modalità di indirizzamento possono essere combinate.