- 1. memory-mapped I/O 是一種 CPU 對 I/O 設備的通信方法,將 I/O 的 port 或 memory 映射到 記憶體位址上(I/O 和 memory 共用記憶體空間),不需要特殊指令即可處理 I/O,但 I/O 占用的記憶體位址就不能當作記憶體使用。
- 2. DMA 是一種記憶體存取技術, DMA 控制器允許 I/O 設備直接讀寫記憶體而不需要經過 CPU。 DMA 的流程:
 - (1) CPU 告訴 DMA 控制器要轉移的資料、要轉移到哪裡、資料的長度,並傳一個指令給硬體控制器,從 I/O 設備讀取資料並確認是否正確讀入(正確讀入的話才會進入 DMA)
 - (2) DMA 透過 bus 向硬體控制器傳送讀取要求(附上轉移的目的地位址,bus 會將資料寫入該位址)
 - (3) 如果 bus 寫入成功, 硬體控制器透過 bus 發送 ACK 訊號給 DMA 控制器
 - (4) 重複以上步驟直到資料全數轉移, DMA 終止

3. (a)

FCFS:

0							8	9	1	.1 1	2					18
		Р	1				P2	Р	3	P4			Р	5		
SJF:																
0 1	2		4					2	LO							18
P2 P	1 F	23			Р	5						Р	1			
priority:																
0 1					7	7		9							1	7 18
P2		Р	5			P	93				Р	1				P4
RR:																
0 1	2 3	3 4		5 6	5 7	7	8	9 10) 1	l1 1	.2 1	3 1	4 15	5 1	l6 1	7 18
P1 P2	P3	P4	P5	P1	Р3	P5	P1	P5	P1	P5	P1	P5	P1	P5	P1	P1

(b) turnaround time

	FCFS	SJF	priority	RR	
P1	8	18	17	18	
P2	9	1	1	2	
Р3	11	4	9	7	
P4	12	2	18	4	
P5	18	10	7	16	
AVG	11.6	7	10.4	9.4	

(c) waiting time

<u>. , </u>					
	FCFS	SJF	priority	RR	
P1	0	10	9	9	
P2	8	0	0	1	
Р3	9	2	7	5	
P4	11	1	17	3	
P5	12	4	1	10	
AVG	8	3.4	6.8	5.6	

- (d) 根據 3.(c)的結果, SJF 可以使程序的平均等待時間最小。
- 4. subroutine 像是副函式,執行到呼叫副函式的地方時,主程式會先暫停並執行副函式,副函式執行完就會跳回主程式;coroutine 像是 thread,允許函式執行到一半就中斷(此時的內部狀態會被保留),呼叫端可以隨時恢復這個函式。

寫程式時我們通常是在 user part,需要執行高權限的指令時才會進入 kernel part 去呼叫 system call,執行完該指令就會回到 user part,比較像 subroutine。