Server化したRasPi 3B+でWEBサイトを表 示する

Apacheを使ったWEBサーバー構築手順書 2019年6月版

ラズパイの初期設定が完了し、LANに接続できている前提の手順書です

Apache

1. インストール

ApacheはWEBサーバアプリで、ラズベリーパイにインストールすることでWEBページを表示できる。

ApacheだけでHTMLファイルをHTTPで表示することができる。 さらにPHPのようなスクリプト言語を使った動的なWEBページも表示することができる。

ラズパイを起動し、TeraTerm等で接続した後、 以下のコマンドを入力してApacheをインストールする。

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2

次のコマンドでラズパイを再起動する。

sudo reboot

2. ブラウザでアクセス

http://***.***.*** (*はラズパイのIPアドレス) に ブラウザでアクセスすると、Apacheの画面が表示される



Apache2 Debian Default Page

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the apache2-doc package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

```
/etc/apache2/

|-- apache2.conf

| `-- ports.conf

|-- mods-enabled

| '-- *.load

| `-- *.conf

|-- conf-enabled

| `-- *.conf

|-- sites-enabled

| `-- *.conf
```

- apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the mods-enabled/, conf-enabled/ and sites-enabled/ directories contain particular configuration snippets which manage modules, global configuration fragments, or

このファイルは/var/www/html/にindex.htmlとしてあります。

3. テストページを簡易ブラウザに置き換える

何も設定しないApacheは、

/var/www/html/ディレクトリ内にあるファイルを表示する ただ、/var/www/html/index.htmlを普通に置き換えようとすると 管理者権限が無くエラーになる。

4. アクセス権限を変更する

以下のコマンドを入力し、htmlフォルダ内の書き込み、読み込み、実行、の権限を許可するように変更する。

```
cd /var/www
sudo chmod 777 html/
```

これで全ユーザーがhtml/内でファイルの作成や編集できるWinSCPなどでindex.htmlファイル名をindex2.htmlに変更。ラズパイの./var/www/html/に

test.htmlの中身を以下のように書き、ファイルを置き換える

http://***.***.*** (ラズパイのIPアドレス) に ブラウザでアクセスし、test.htmlをクリックする。

はろはろー

これは、テストページです。

http://***.***.*** (ラズパイのIPアドレス) /index2.html とアクセスすると2でアクセスしたApacheの画面が表示される。

5. httpd.confを編集する

ページを更新するために毎回./var/www/htmlにアクセスするのは面倒なので、 表示ページの設定を変更する。 以下のコマンドを入力し、htmlのアクセス場所つくる。

mkdir /home/pi/html

htmlディレクトリの中に確認用のhtmlとして、 先ほど4.で使用したtest.htmlを入れておく。

sudo vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

** vimがいやなら、VNCなどでsudo leafpad /etc/apache2/sites-available/000-default.confとして、テキストファイルを起動すると操作方法がわかりやすいと思う。

設定ファイルには、

DocumentRoot /var/www/htmlが書かれているので、 ここを以下のように変更する。

DocumentRoot /home/pi/html/

<Directory /home/pi/html/>
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride None
 Require all granted
</Directory>

保存し、終了後、以下のコマンドを入力してdefault.configを登録する。

sudo a2ensite

これを打つと、次のようなメッセージが出る。

Your choices are: 000-default default-ssl Which site(s) do you want to enable (wildcards ok)?

000-defaultと入力してENTER

000-default

Apacheを再起動

sudo /etc/init.d/apache2 restart

PC上で

http://***.***.*** (ラズパイのIPアドレス) /test.htmlと入力して4.で使用したtest.htmlが表示されたら成功。