

2019年1月25日

python, unittest, mock

单元测试

基本说明

- * 我们需要编写一个测试类,从unittest.TestCase 继承。
- *对每一类测试都需要编写一个test_xxx()方法。由于unittest.TestCase提供了很多内置的条件判断,我们只需要调用这些方法就可以断言输出是否是我们所期望的。



Method	Checks that
assertEqual(a, b)	a == b
assertNotEqual(a, b)	a != b
assertTrue(x)	bool(x) is True
assertFalse(x)	bool(x) is False
assertIs(a, b)	a is b
assertIsNot(a, b)	a is not b
assertIsNone(x)	x is None
assertIsNotNone(x)	x is not None
assertIn(a, b)	a in b
assertNotIn(a, b)	a not in b
assertIsInstance(a, b)	isinstance(a, b)
assertNotIsInstance(a, b)	not isinstance(a, b)



* 最简单的运行方式是在my_test.py最后加上两行代码:

运行脚本:

python my_test.py

运行单元测试

- * 最常用的方法是在命令行通过参数运行:
 - python -m unittest my_test1 my_test2
 - python -m unittest my_test.TestClass.test_method



Unittest

unittest中最核心的四部分是: TestCase, TestSuite, TestRunner, TestFixture

unittest的流程:写好TestCase,然后由TestLoader加载TestCase到TestSuite,然后由TextTestRunner来运行TestSuite,运行的结果保存在TextTestResult中。

我们通过命令行或者unittest.main()执行时,main会调用TextTestRunner中的run来执行,或者我们可以直接通过TextTestRunner来执行用例。

TestCase

- 1、一个TestCase的实例就是一个测试用例,每个测试方法均以test开头,否则不能被unittest识别
- 2、在第一行给出了每一个用例执行的结果的标识,成功是.,失败是F,出错是E,跳过是S
- 3、在uniitest.main()中加verbosity参数可以控制输出的错误报告的详细程度,默认是1,如果设为
- O,则不输出每一用例的执行结果,即没有上面的结果中的第1行,如果设为2,则输出详细的执行结果
- 4、测试的执行跟方法的顺序没有关系
- 5、命令行参数:-v显示详情-f遇到失败停止运行-c等待测试结束后显示所有结果

TestSuite, TestRunner

- * 多个测试用例集合在一起,就是TestSuite。我们添加到TestSuite中的case是会按照添加的顺序执行的。
- * TestRunner 类作为测试用例的基本执行环境,来驱动整个单元测试过程,单元测试时一般不直接使用 TestRunner 类,而是使用其子类 TextTestRunner 来完成测试,并将测试结果以文本方式显示出来。

```
suite = unites.TestSuite()
Tests = [TestClass.funa, TestClass.funb, TestClass.func]
suite.addTests(Tests)
runner = TextTestRunner()
runner.run(suite)
```

TestLoader

* TestLoader是用来加载TestCase到TestSuite中的。

TextTestRunner().run(tests)

```
    loader = TestLoader()
    tests = loader.loadTestsFromNames(test_list)
    tests = loader.loadTestsFromName("module.Class.test_func"))
    tests = loader.loadTestsFromTestCase(TestClass)
    tests = loader.loadTestsFromModule(Module)
    suite.addTests(tests)
    tests = defaultTestLoader.discover(start_dir, pattern='test*.py')
```

TestResulte

※ 测试的结果会保存到TextTestResult实例中,包括运行了多少测试用例,成功了多少, 失败了多少等信息。

```
with open("ttt.txt", "a") as f:
    runner = TextTestRunner(stream=f, verbosity=2)
    runner.run(suite)

# 输出到html
dir = os.getcwd() + "/report"
testRunner = HTMLTestRunner(output=dir, stream=f, verbosity=2)
testRunner.run(suite)
```

输出到文件

TestFixture

setUp用来为测试准备环境,tearDown用来清理环境。

对一个测试用例环境的搭建和销毁,是一个fixture。

- * setUp()tearDown(): 在每个测试方法(用例)运行时被调用一次
- * setUpClass()与tearDownClass(): 全程只调用一次
- * setUpModule()与tearDownModule():整个文件级别只调用一次

setUp()&tearDown() < setUpClass()&tearDownClass() < setUpModule()&tearDownModule()

skip

```
* @unittest.skip(reason)
  @unittest.skipIf(condition, reason)
  @unittest.skipUnless(condition, reason)
  @unittest.expectedFailure
* Class TestMethod(unittest.TestCase):
     def test_func(self):
       self.skipTest(reason)
       self.assertEqual(func(*args), 1)
```

mock的安装和导入

- * 在Python 3.3以前的版本中,需要另外安装mock模块,可以使用pip命令来安装: \$ sudo pip install mock
- * 然后在代码中就可以直接import进来: import mock
- * 从Python 3.3开始,mock模块已经被合并到标准库中,被命名为unittest.mock,可以直接import进来使用:

from unittest import mock

* Mock对象是mock模块中最重要的概念。Mock对象就是mock模块中的一个类的实例,这个类的实例可以用来替换其他的Python对象,来达到模拟的效果。Mock类的定义如下:

class Mock(spec=None, side_effect=None, return_value=DEFAULT, wraps=None, name=None, spec_set=None, **kwargs)

- * name: 这个是用来命名一个mock对象,只是起到标识作用,当你print一个mock对象的时候,可以看到它的name。
- * return_value: 这个字段可以指定一个值(或者对象),当mock对象被调用时,如果side_effect函数返回的是DEFAULT,则对mock对象的调用会返回return_value指定的值。
- * side_effect: 这个参数指向一个可调用对象,一般就是函数。当mock对象被调用时,如果该函数返回值不是DEFAULT时,那么以该函数的返回值作为mock对象调用的返回值。

Mock VS MagicMock

* MagicMock is a subclass of Mock with default implementations of most of the magic methods. You can use MagicMock without having to configure the magic methods yourself.

Stack overflow

```
a = MagicMock()
                     # <MagicMock id='4348189888'>
a
a.return_value = "hello world"
                      # "hello world"
a()
# Attributes and the return value of a 'MagicMock' will also be 'MagicMocks'.
                     # <MagicMock name='a.func' id='4348234272'>
a.func
a["x"]
                     # <MagicMock name='mock.__getitem__()' id='4351398128'>
# 定义属性
a.attr1 = 3
a.attr1
                     #3
```

side_effect

* side_effect给mock分配了可替换的结果,覆盖了return_value,将其设置为None可以清除。

```
mock = MagicMock(return_value=3, side_effect=5)
mock()
         #5
mock = MagicMock(side_effect = [1,2,3])
mock(), mock(), mock()
                       #(1,2,3)
def func(*args):
   return args
mock = MagicMock()
mock.side_effect = func
mock("a")
               #("a",)
```

Test dependencies

```
from unittest.mock import patch
@patch("module.Class.method")
                                   —"str"
def test(mock_method):
   mock_method.return_value = 3
   module.Class.method()
                              #3
with patch ("module. Class. method") as mock_method:
   a = MyClass()
                   # "hello world"
   a.method()
   mock_method() # "hello world"
```

patch.dict

with patch.dict(foo, {"z":3}, clear=False):

ensure the same api

* 确保mock对象和被替换的对象拥有相同的attributes/methods

@patch("__main___.func", autospec=True)

```
from mock import create_autospec

def func(a, b, c):
    pass

mock = create_autospec(func, return_value='fishy')

mock('wrong arguments') # TypeError:'b' parameter lacking default value
```

dir	directions
assert_called()	Assert the mock was called at least once.
assert_called_once()	Assert the mock was called exactly once.
assert_called_with(*args, **kwargs)	Only pass if the call is the most recent one.
reset_mock()	Restore the mock object to its initial state.
called	A boolean representing whether or not the mock object has been called.
call_count	An integer telling you how many times the mock object has been called.
mock_calls	Records all calls to the mock object, its methods, magic methods and return value mocks.
configure_mock(**kw)	Set attributes on the mock through keyword arguments.



Thanks!