#### Aula 12 –Desempenho

#### Prof. Dr. Clodoaldo A. de Moraes Lima

 $\label{eq:material} \mbox{Material baseado no livro "Patterson, David A., Hennessy, J. L. - Computer Organization And Design: The Hardware/Software Interface"$ 









#### Sumário

- Como arquiteturas são geralmente avaliadas
- Como arquiteturas obedecem a restrições de projeto
- Métricas de desempenho
- Combinando desempenho e resultados
- Lei de Amdahl

#### Avaliação de uma arquitetura

Permite pontuar e avaliar de maneira qualitativa e quantitativa diferentes arquiteturas.

É essencial. Usada desde o projetista até o vendedor de computadores.

Como fazer uma avaliação precisa?

| Airplane         | Passenger capacity | Cruising range<br>(miles) | Cruising speed<br>(m.p.h.) | Passenger throughput (passengers × m.p.h.) |
|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Boeing 777       | 375                | 4630                      | 610                        | 228,750                                    |
| Boeing 747       | 470                | 4150                      | 610                        | 286,700                                    |
| BAC/Sud Concorde | 132                | 4000                      | 1350                       | 178,200                                    |
| Douglas DC-8-50  | 146                | 8720                      | 544                        | 79,424                                     |

#### Qual é o melhor?

Qual o de melhor desempenho?

| Airplane         | Passenger capacity | Cruising range<br>(miles) | Cruising speed<br>(m.p.h.) | Passenger throughput (passengers × m.p.h.) |
|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Boeing 777       | 375                | 4630                      | 610                        | 228,750                                    |
| Boeing 747       | 470                | 4150                      | 610                        | 286,700                                    |
| BAC/Sud Concorde | 132                | 4000                      | 1350                       | 178,200                                    |
| Douglas DC-8-50  | 146                | 8720                      | 544                        | 79,424                                     |

Alcance?

Velocidade?

Capacide de passageiros?

#### Desktop

Computador mais rápido é aquele que termina o mais rápido possível o processamento e te devolve a resposta.

#### Servidor

O mais rápido é aquele termina uma maior quantidade de tarefas em um único dia.

#### Usuário individual

Interesse no tempo de resposta para cada tarefa (tempo de execução).

#### Usuário de um datacenter

Interesse na vazão de processamento - i.e.: Quantos trabalhos foram concluídos em determinado período de tempo.

Como melhorar o tempo de resposta e vazão?

Trocar o processador por um mais rápido? ou

Acréscimo de mais processadores ao sistema?

#### Troca do processador

Diminuir o tempo de resposta sempre aumenta a vazão. Então, ambos são melhorados.

#### Acréscimo de mais processadores

- Somente a vazão é aumentada.
- Entretanto, diminuição no tempo de resposta pode ocorrer caso hajam processos aguardando por processamento.

## Avaliando desempenho de arquiteturas

- Um workload é uma coleção de programas
- Um workload de usuário são os programas que o usuário executa no dia a dia
- Idealmente, os usuários deveriam avaliar o desempenho das arquiteturas com seus workloads antes de comprá-las
  - Ninguém, ou quase, trabalha desta maneira
- Como os usuários podem então tomar decisões de compra baseadas em desempenho?

#### **Benchmarks**

- Benchmarks são programas especificamente escolhidos para medir desempenho
- Benchmark tentam imitar workloads de comunidades de usuários em particular
  - Benchmarks científicos, benchmarks comerciais, benchmarks multimídia, etc.
- Os fabricantes geralmente informam o desempenho de suas máquinas com base na execução de Benchmarks
  - A maioria dos workloads podem ser representados por benchmarks com um conjunto relativamente pequeno de programas

#### O benchmarks SPEC

#### SPEC = System Performance Evaluation Cooperative

- Criado em 1989 por fabricantes de computadores para avaliar de forma "isenta" seus projetos.
- SPECint um conjunto de programa baseados em operações com inteiros apenas
- SPECfp um conjunto de programas baseados em operações com ponto flutuante
- Resultados divulgados por empresas que usam SPEC
  - Resultados individuais dos benchmarks
  - Resultados composto de SPECint
  - Resultados compostos de SPECfp
  - Vazão (Throughput) obtido com a execução simultánea de múltiplas instâncias do mesmo benchmark
  - SPEC também inclui java, web, e outros benchmarks
  - www.spec.org

#### Riscos do uso de Benchmarks

Como muitas decisões de compra são feitas com base em benchmark, os projetistas são pressionados a otimizarem seus projetos para o benchmark

Isso é realmente bom?

#### Novas arquiteturas

#### O problema do ovo e da galinha:

Projetistas precisam comparar diferentes opções de projeto antes de tê-los implementado para executar os benchmarks

#### Solução: Prototipagem de hardware

Projeta, gera protótipo, avalia, Projeta, gera protótipo, avalia, ...

Solução muito cara e demorada devido ao custo em tempo e recursos para projetar e gerar protótipo

#### Novas arquiteturas

- Simulações podem ser uma alternativa adequada
  - Exploração do espaço de projeto
- Para avaliar o desempenho de diferentes projetos bastaria
  - O número de ciclos de relógio necessário para executar cada benchmark
  - A frequência de relógio de cada opção de projeto
  - Tempo de execução= Número de ciclos/frequência
- Não tão fácil quanto parece

### Novas Arquiteturas

- Um modelo descrito em linguagem de alto nível que represente adequadamente a arquitetura deve ser usado
  - Muitos níveis de abstração podem ser escolhidos
  - Cada nível de abstração oculta ou explicita detalhes do modelo real
- O modelo executa código de máquina e coleta métricas de desempenho
  - Dissipação de potência também pode ser avaliada
  - Corretude funcional e não funcional não é importante neste momento, só o suficiente para confiar no modelo
- Vários parâmetros da arquitetura podem e devem ser alterados para avaliar as opções de projeto

- Suponha a execução de um programa em 2 estações de trabalho diferentes
  - A estação mais rápida é aquela que termina a execução primeiro
- Suponha a execução de programas em 2 estações de trabalho compartilhadas
  - A estação mais rápida é aquela que completa a execução de mais programas durante um mesmo intervalo de tempo
- Usuário tradicional: reduzir o tempo de resposta
  - Tempo entre o início e o fim de uma tarefa, também chamado tempo de execução
- Usuário tradicional: aumentar a vazão(throughput)
  - Quantidade de trabalho realizado em um dado intervalo de tempo

#### TEMPO, TEMPO, TEMPO!!!!

- Tempo de resposta (latência)
  - Quanto tempo leva para meu trabalho ser realizado?
  - Quanto tempo leva para realizar um trabalho específico?
  - Quanto tempo preciso esperar para finalizar minha simulação?
- Vazão (throughput)
  - Quantos trabalhos a máquina pode realizar em um intervalo de tempo?
  - Qual é a velocidade média de execução ?
  - Quanto trabalho está sendo feito?
- Tempo de reposta vs Vazão
  - Se atualizarmos uma máquina com um novo processador, em que melhoramos?
  - Se acrescentarmos uma máquina ao laboratório, em que melhoramos?

# Tempo de execução

#### Tempo decorrido (real time)

- Conta tudo (acessos a disco e a memória, E/S etc.)
- Um número útil, mas normalmente não é ideal para fins de comparação

### Tempo de CPU (usertime + system time)

 Não conta E/S ou tempo gasto executando outros programas pode ser dividido em tempo de sistema e tempo de usuário

#### Nosso foco: tempo de CPU do usuário (usertime)

 Tempo gasto executando as linhas de código que estão em nosso programa desconsiderando chamadas de sistema e tratamento por parte do SO

#### Problema

Diferente métricas podem ser utilizadas: usuários vs projetistas

#### Solução

Correlacionar as métricas como forma de inferir quais impactos as mudanças de hardware tem sobre o usuário.

Para melhorar o desempenho, o tempo de resposta deve diminuir

#### Dado um computador X, tem-se que:

$$\textit{Performance}_{X} = \frac{1}{\textit{Executiontime}_{x}}$$

#### Na comparação entre dois computadores (X e Y):

$$Performance_X > Performance_Y$$

$$\frac{1}{\textit{Executiontime}_{\textit{X}}} > \frac{1}{\textit{Executiontime}_{\textit{Y}}}$$

 $Execution time_Y > Execution time_X$ 

$$\frac{Performance_X}{Performance_Y} = \frac{Execution time_Y}{Execution time_X} = n$$

### Exemplo

#### Exercício 1

Se um computador A demora 27.5s para executar uma tarefa e o computador B demora 32.1 segundos para a mesma, quantas vezes A é mais rápido que B?

$$A = 27.5 s$$
  
 $B = 32.1 s$ 

$$\frac{Performance_{A}}{Performance_{B}} = \frac{ExecutionTime_{B}}{ExecutionTime_{A}} = \frac{32.1}{27.5} = 1.167$$


- Como visto, o tempo é a medida de desempenho utilizada.
- Quem efetua a mesma tarefa em um menor espaço de tempo é o mais rápido
- Entretanto, conforme já mencionado, o tempo de cálculo de uma tarefa não deve considerar: Acesso à disco, memória, I/0, etc.

- Medida precisa de tempo requer a identificação dos momentos em que a tarefa está realmente sendo executada no processador (CPU time).
- Diferentes aplicações possuem diferentes características comportamentais:
  - CPU bound
  - I/O bound

- Consideraremos somente o CPU time.
- Entretanto, "na prática, a teoria é outra" :)
- Sistema operacional introduz abstrações para representação das tarefas
- CPU time pode ainda ser subdivido em tarefas menores, dificultando ainda mais sua aferição.

#### Avaliando só o necessário

- Decompondo a execução em componentes permite focar em pontos importantes da arquitetura
  - Operações de E/S são freqüentemente sobrepostas por outras tarefas na CPU
  - O subsistema de E/S pode ser desenvolvido de forma quase independente do resto
- Tempo de CPU ignora o tempo de execução do componente de E/S




## Tempo de CPU como métrica

- É o tempo gasto pela CPU, cache (eventualmente mais de uma) e a memória para a execução de uma tarefa
- Ignora tempo requerido por operações de E/S
- Composto de:
  - Tempo de CPU do usuário: O tempo gasto pelo programa do usuário
  - Tempo de CPU do sistema: O tempo gasto pelo sistema operacional
- Tempo de CPU do usuário é normalmente avaliado ...
  - Vários benchmarks padrão, como SPEC com baixa atividade do SO
  - Vários simuladores de arquitetura não suportam SO
    - Muitas vezes a programação requer inclusão de bibliotecas
  - O código do SO frequentemente não está disponível para avaliação


## Tempo de CPU

- Tempo de CPU = CICLOS x TC = INST x CPI x TC
- CICLOS
  - Número total de ciclos para executar um programa
- TC
  - Tempo do ciclo do relógio (Período do relógio)
  - 1/frequência do relógio
- INST
  - Número total de instruções assembly executadas
- CPI
  - Número médio de cíclos do relógio por instrução executada
  - Total de ciclos do relógio / Total de instruções executadas (CICLOS/INST)
  - Diferentes tipos de instruções (add, divide, etc.) podem ter diferentes números de ciclos de relógio para executar

### Desempenho



# Desempenho - Terminologia



$$T_{exec} = INST \times CPI \times TC$$

| lw \$4, 0(\$2)    | 2 cycles |
|-------------------|----------|
| lw \$6, 4(\$2)    | 2 cycles |
| add \$4, \$4, \$6 | 1 cycle  |
| sw \$4, 0(\$2)    | 1 cycle  |

- CICLOS = 6
- INST = 4
- CPI = 6/4 = 1.5
- $\bullet$  TC = 1 ns
- CPU Time = CICLOS  $\times$  TC = 6  $\times$  1ns = 6ns

Considere duas implementações do mesmo conjunto de instruções (Instruções Set Architecture - ISA)

#### Para um mesmo programa

- Máquina A: TC = 0.25 ns e CPI = 2.0
- Máquina B: TC = 0.5 ns e CPI = 1.2
- Qual a máquina é mais rápida para estes programas?
- Quanto mais rápida?

Ambas máquinas executam o mesmo número de instruções (INST), pois executam o mesmo programa.

#### Primeiro Passo

Encontrar o tempo de execução do programa para cada máquina:

$$T_{CPU\_A} = INST \times CPI_A \times TC$$
  $T_{CPU\_A} = INST \times 2,0 \times 250 ps$ 

$$T_{CPU\_B} = INST \times CPI_B \times TC$$
  $T_{CPU\_B} = INST \times 1,2 \times 500 ps$ 

#### Segundo Passo

Encontrar a razão entre os desempenhos das máquinas

$$\frac{Desempenho_{A}}{Desempenho_{B}} = \frac{T_{CPU\_B}}{T_{CPU\_A}} = \frac{INST \times 1,2 \times 500}{INST \times 2,0 \times 250} = 1,2$$

Portanto, a máquina A é 1.2 vez mais rápida que B

# Qual(is) parte(s) do tempo de CPU (INST, CPI, TC)

São influenciadas pelo projeto da ISA?

São influenciadas pelo desenvolvedor do compilador?

São influenciadas pelo projetista da microarquitetura?

### O que é importante quando...


- Os programas já estão compilados e você é o projetista da microarquitetura?
- A ISA e microarquitetura estão definidas e você é o desenvolver dor do compilador?
- Você está comparando duas máquinas que têm diferentes ISAs?

### Resumo Geral

| Componente de<br>hardware ou software | Afeta o quê?                                      | Como?   |
|---------------------------------------|---|---|
| Algoritmo                             | Contagem de<br>instruções,<br>possivelmente o CPI | O algoritmo determina o número de instruções do programa fonte executadas e, portanto, o número de instruções do processador executadas. O algoritmo também pode afetar o CPI, favorecendo instruções mais lentas ou mais rápidas. Por exemplo, se o algoritmo usar mais operações de ponto flutuante, ele tenderá a ter um CPI mais alto.  |
| Linguagem de<br>programação           | Contagem de<br>instruções, CPI                    | A linguagem de programação certamente afeta a contagem de instruções, já que as instruções na linguagem são traduzidas em instruções do processador, que determinam a contagem de instruções. A linguagem também pode afetar o CPI devido aos seus recursos; por exemplo, uma linguagem com pesado suporte para abstração de dados (como Java) exigirá chamadas indiretas, que usarão instruções de CPI mais altos. |
| Compilador                            | Contagem de instruções, CPI                       | A eficiência do compilador afeta a contagem de instruções e a média de ciclos por instrução, já que o compilador determina a tradução das instruções da linguagem fonte para instruções do computador. O papel do compilador pode ser bastante complexo e afeta o CPI de maneiras complexas.  |
| Conjunto de instruções                | Contagem de instruções, velocidade de clock, CPI  | O conjunto de instruções afeta os três aspectos do desempenho da CPU, uma vez que ela afeta as instruções necessárias para uma função, o custo em ciclos de cada instrução e a velocidade de clock geral do processador.  |

#### Latência

- Latência = número de ciclos de relógio requeridos para fazer algo
  - Acesso a cache, execução de uma instrução, etc.
  - Outra definição: Quantidade de tempo (ns) para fazer algo
- Projetistas podem aumentar a latência com vistas a diminuir o TC



• Por que a opção de maior latência tem melhor desempenho?

### Compromisso CICLOS - TC

- Melhorias que afetam positivamente CICLOS ou TC frequentemente afetam negativamente o outro (CICLOS ou TC)
- Exemplos
  - Aumento da cache para reduzir o CICLOS de leitura aumenta o TC de leitura
    - CICLOS diminui porque a memória principal é acessada menos frequentemente
    - Caches maiores operam mais lentamente, aumentando o TC
  - Aumento do paralelismo reduz CICLOS e aumenta TC
    - Paralelismo resulta em execução simultânea de instruções, o que reduz o CICLOS,
    - mas torna o controle mais complexo, aumentando o TC

# Compromisso INST - CPI

- Quando um programa em linguagem de alto nível é traduzido para assembly o desenvolvedor do compilador tem várias opções que afetam INST e CPI
  - A melhor solução pode envolver mais instruções simples
- Exemplo: multiplicação por 5

muli \$2, \$4, 5 4 cycles sll \$2, \$4, 2 1 cycle add \$2, \$2, \$4

Um desenvolvedor está decidindo sobre duas sequências de códigos a serem utilizados. O mesmo possui as seguintes informações:

|     | CPI for each instruction class |   |   |  |
|-----|--------------------------------|---|---|--|
|     | A                              | В | C |  |
| CPI | 1                              | 2 | 3 |  |

Está considerando duas sequências de código que possuem o seguinte número de instruções:

|               | Instruction counts for each instruction class |   |   |
|---------------|---|---|---|
| Code sequence | A   | В | C |
| 1             | 2   | 1 | 2 |
| 2             | 4   | 1 | 1 |

- a) Qual das sequências executa o maior número de instruções?
- b) Qual será a mais rápida?
- c) Qual o CPI para cada sequência?

#### Resposta

- a) Qual das sequências executa o maior número de instruções?
  - Sequência 1: 2 + 1 + 2 = 5 instruções.
  - Sequência 2: 4+1+1=6 instruções
- b) Qual será a mais rápida?
   Calculando o número de ciclos de clock CPU para cada sequência:

$$CPU clock cycles = \sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times C_i)$$

CPU clock cycles<sub>1</sub> =  $(2 \times 1) + (1 \times 2) + (2 \times 3) = 2 + 2 + 6 = 10$  cycles

CPU clock cycles<sub>2</sub> =  $(4 \times 1) + (1 \times 2) + (1 \times 3) = 4 + 2 + 3 = 9$  cycles

#### Resposta

• c) Qual o CPI para cada sequência?

$$CPI = \frac{CPU \text{ clock cycles}}{Instruction count}$$

$$CPI_1 = \frac{CPU \text{ clock cycles}_1}{Instruction count}_1 = \frac{10}{5} = 2.0$$

$$CPI_2 = \frac{CPU \text{ clock cycles}_2}{Instruction count}_2 = \frac{9}{6} = 1.5$$

### Resumindo os resultados de desempenho

- Útil para gerar uma médida de desempenho para múltiplos resultados de benchmark
- Para tempo de execução (e métricas relacionadas)
  - O tempo total de execução de *n* programas
  - Tambem chamado de Média Aritmética (MA)

$$MA = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Tempo_i$$

onde Tempo; é o tempo de execução do i-ésimo programa

### Resumindo os resultados de desempenho

#### A MA ponderada define peso para cada programa

$$AM_p = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} Peso_i * Tempo_i$$

- onde Peso; é peso associado ao i-ésimo programa
- A soma de todos os pesos resulta em 1

### Resumindo os resultados de desempenho

- Para medidas de desempenho dadas em taxa (razão), por exemplo, instruções/sec
  - É comum usar a Média Harmônica (HM)

$$HM = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} Taxa_i}$$

- Onde Taxai é a taxa do i-ésimo programa
- *n* número de programas
- Média Harmônica Ponderada (HMp) pode ser definida da mesma forma que MAp

#### MIPS - Milhões de instruções por segundo

- Usar somente o clock é uma métrica ruim de comparação.
- Outra métrica ruim é o MIPS: Milhões de instruções por segundo.
- Fácil de compreender: Computador mais rápido possui MIPS maior.

 Considere o computador com três classes de instrução e medições de CPI.

| Lagran Column & | CPI para esta classe de instrução |       |                  |
|-----------------|-----------------------------------|-------|------------------|
|                 | A House New                       | B B B | contract contain |
| CPI             | 1                                 | 2     | 3                |

 Suponha que medindo o código gerado por dois computadores diferentes para o mesmo programa, obtivemos os seguintes dados

| te displaying | Contagens de instruções (em bilhões) para cada classe de instrução |       |   |   |
|---------------|--|-------|---|---|
| Código do     | A  | BERNE |   | C |
| Compilador 1  | 5  | 1 -   |   | 1 |
| Compilador 2  | 10   | 1     | - | 1 |

 Considere que a velocidade de clock do computador seja 4GHz. Que sequência de código será executada mais rápido de acordo com o MIPS? E de acordo com o tempo de execução?

 Primeiro, encontramos o tempo de execução para dois compiladores diferentes usando a seguinte equação:

Tempo de execução = 
$$\frac{\text{Ciclos de clock da CPU}}{\text{Velocidade de clock}}$$

Podemos usar a fórmula anterior para os ciclos de clock da CPU

Ciclos de clock da 
$$CPU = \sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times C_i)$$

Ciclos de clock da 
$$\mathrm{CPU}_1 = (5 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3) \times 10^9 = 10 \times 10^9$$
  
Ciclos de clock da  $\mathrm{CPU}_2 = (10 \times 1 + 1 \times 2 + 1 \times 3) \times 10^9 = 15 \times 10^9$ 

• Calculando o tempo de execução para os dois compiladores

Tempo de execução
$$_1 = \frac{10 \times 10^9}{4 \times 10^9} = 2.5 \text{ segundos}$$

Tempo de execução
$$_2=\frac{15\times 10^9}{4\times 10^9}=3.75~{\rm segundos}$$

Portanto, concluímos que o compilador 1 gera o programa mais rápido, de acordo com o tempos de execução

Vamos calcular o índice de MIPS para versão do programa, usando

$$\begin{split} \textit{MIPS} &= \frac{\text{Contragem de Instruções}}{\text{Tempo de execução} \times 10^6} \\ \textit{MIPS}_1 &= \frac{\left(5+1+1\right) \times 10^9}{2.5 \times 10^6} = 2800 \\ \textit{MIPS}_2 &= \frac{\left(10+1+1\right) \times 10^9}{3.75 \times 10^6} = 3200 \end{split}$$

- Assim, o código do compilador 2 possui um índice de MIPS mais alto, mas o código do compilador 1 é executado mais rápido
- MIPS pode falhar em fornecer um quadro verdadeiro do desempenho

#### MIPS: Problemas

- Não leva em conta a capacidade das instruções. Dois computadores diferentes não podem ser comparados pelo MIPS.
- MIPS pode variar com programas diferentes dentro de um mesmo computador. Um programa pode usar instruções que tem maior ou menor CPI.

|    | Clock rate | CPI Class A | CPI Class B | CPI Class C | CPI Class D |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P1 | 1.5 GHz    | 1           | 2           | 3           | 4           |
| P2 | 2 GHz      | 2           | 2           | 2           | 2           |

• Componentes da medida de desempenho:

| Componentes de desempenho     | Unidades de Medida                             |
|-------------------------------|--|
| Tempo de<br>execução na CPU   | Segundos para o programa.                      |
| Contagem de<br>Instruções     | Instruções executadas no programa.             |
| CPI (Ciclos por<br>Instrução) | Número médio de ciclos de clock por instrução. |
| Tempo de ciclo de clock       | Segundos por ciclo de clock                    |


### Entendendo o desempenho de um programa

 Dependente do algoritmo, linguagem, compilador, arquitetura e hardware utilizados


| Componente                   | Área afetada   | Como?  |
|------------------------------|--|--|
| Algoritmo                    | Número instruções<br>utilizadas,<br>possivelmente CPI  | Algoritmo é quem diz o número de instruções a serem<br>executadas. O algoritmo também pode afetar o CPI através<br>do favorecimento a instruções mais rápidas ou lentas.                                     |
| Linguagem de<br>Programação  | Número instruções<br>utilizadas, CPI                   | Os trechos na linguagem de programação são traduzidos<br>para instruções do processador, o qual determina o número<br>de instruções a serem executadas. Pela mesma razão, o CPI<br>pode ser afetado          |
| Compilador                   | Número instruções<br>utilizadas, CPI                   | A eficiência do compilador afeta ambos o número de<br>instruções a serem utilizadas e o ciclo médio por instrução<br>uma vez que o compilador é quem traduz da linguagem de<br>prog, para instruções da CPU. |
| Arquitetura de<br>Instruções | Número instruções<br>utilizadas, taxa de<br>clock, CPI | Afeta todos os outro três fatores, uma vez que essa afeta as instruções necessárias por uma função.  |

#### Evolução do desempenho ao longo dos anos

• O consumo energético e a taxa de clock aumentaram durante as últimas décadas. Recentemente, notou-se um recuo.



# Evolução do desempenho ao longo dos anos



- Múltiplos cores: Avanços na vazão em detrimento do tempo de resposta.
- No passado, programadores contavam com a Lei de Moore:
  - A velocidade de seus programas teoricamente dobraria a cada 18 meses.
  - Devido a barreira do aumento da potência, o tempo de resposta não é mais o referencial.

- O paralelismo sempre foi um ponto crítico de desempenho na computação.
- Dois níveis de paralelismo:
  - Hardware: Técnicas aplicadas ao hardware para melhorar a vazão de instruções executadas.
  - Software: Técnicas aplicadas ao software para melhorar o desempenho de programas.

- Desenvolvedores s\(\tilde{a}\) o for\(\tilde{c}\) ados a considerar o paralelismo em hardware quando criando softwares.
- Por que é tão difícil desenvolver softwares que fazem uso de paralelismo:
  - a) Programação paralela é em essência a programação focada em desempenho, naturalmente mais difícil.
  - b) O software não pode somente estar correto e resolver o problema para o qual foi desenvolvido. Ele precisa ser rápido.

- Por que é tão difícil desenvolver softwares que fazem uso de paralelismo:
  - c) Rapidez para o processador significa que o desenvolvedor precisa modularizar melhor seu código. De forma a aproveitar melhor os recursos do hardware.
    - Ex.: Analogia da escrita de um artigo para um jornal:
    - Escalonamento;
    - Balanceamento de carga;
    - Overhead de sincronização e comunicação

#### Lei de Amdahl

 Aumento de desempenho devido a uma melhora é limitado pela fração do tempo que a melhora é usada.

$$ET_{new} = ET_{old} * \left[ (1 - fraction_{enhanced}) + \frac{fraction_{enhanced}}{speedup_{enhanced}} \right]$$

- onde
  - ET<sub>old</sub> é o tempo de execução sem a melhora
  - fraction<sub>enhanced</sub> é a fração do tempo que é beneficiado pela melhora
  - speedup<sub>enhanced</sub> é a aceleração obtida usando a melhora

### Exemplo da lei de Amdahl

- Assuma que operações de multiplicação constituem 20% do tempo de execução de um benchmark
- Qual é a redução no tempo de execução provocada por um novo multiplicador em hardware que é 10 vezes mais rápido que o anterior?

$$ET_{new} = ET_{old} * \left[ (1 - 0.2) + \frac{0.2}{10} \right]$$
  $speedup = \frac{ET_{old}}{ET_{new}} = 1.22$ 

#### Exercício Lei de Amdahl

- Suponha que uma máquina foi melhorada fazendo com que todas as instruções de ponto flutuante executassem 5 vezes mais rápido.
- Se o tempo de execução de um certo benchmark antes da melhoria era de 10 segundos.
- Qual será o ganho (speedup) se metade deste tempo é gasto executando instruções de ponto flutuante?

#### Exercícios Lei de Amdahl

- Suponha que devemos escolher um benchmark que demonstre a melhoria na nova unidade de ponto flutuante descrita anteriormente.
- Deseja-se mostrar um ganho geral da ordem de 3
- Considere um benchmark que roda em 100 segundos com o antigo hardware de ponto flutuante.
- Qual deve ser a proporção de operações de ponto flutuante nos programas deste benchmark de forma a se alcançar o ganho desejado?

## Exercício sobre Desempenho

- Um programa roda em 10 segundos em um computador A, que tem um clock de 400 MHz.
- Está sendo projetada uma nova máquina B, que deverá rodar este programa em 6 segundos.
- No entanto, essa redução afetará o projeto do resto da CPU. Por essa razão, a máquina B requer 1,2 vezes mais ciclos de clock que a máquina A para um mesmo programa.
- Qual a freqüência de clock da nova máquina?

### Exercício sobre Desempenho

- Um projetista de compilador deve decidir entre duas seqüências de código assembly para uma máquina particular.
- Existem três diferentes classes de instruções (A, B, C) que compõem cada uma das seqüências de código assembly.
- Cada Classe de instruções apresenta diferentes números de ciclos de relógio por instrução (CPI).

| Classe | CPI |
|--------|-----|
| Α      | 1   |
| В      | 2   |
| С      | 3   |

# Exercício sobre Desempenho

| Següência de           | № de instruções por classe |   |   |  |
|------------------------|----------------------------|---|---|--|
| Seqüência de<br>código | A                          | С |   |  |
| 1                      | 2                          | 1 | 2 |  |
| 2                      | 4                          | 1 | 1 |  |

- Qual a seqüência de código que executa mais instruções?
- Qual a seqüência mais rápida? Quanto?
- Qual o CPI de cada seqüência?

### Lembre-se que...

- Desempenho possui especificidades de um programa para outro
  - Tempo total de execução é um resumo consistente de desempenho
- Para uma das arquitetura, o aumento de desempenho vem de:
  - Aumento na taxa de clock
  - Melhorias na organização do processador de modo a diminuir a CPI
  - Melhorias no compilador que reduzem o CPI e/ou número de instruções
  - Escolhas da linguagem/algoritmo que afetam o número de instruções
- Erro comum: esperar que a melhoria de um aspecto (uma medida) do desempenho possa afetar o desempenho final de todo o sistema