Aluno:

1a Questão) O fragmento de código abaixo processa um array de palavras e retorna 2 valores importantes em \$v0 e \$v1. Assuma que o array tem armazenado 5.000 palavras indexadas de 0 a 4.999, sabendo que o endereço base do array está armazenado em \$a0 e o tamanho do array (5.000) em \$a1. Descreva em uma frase o que faz o programa e o que é retornado em \$v0 e \$v1.

[1]		addu	\$a1, \$a1, \$a1
[2]		addu	\$a1, \$a1, \$a1
[3]		addu	\$v0, \$zero, \$zero
[4]		addu	\$t0, \$zero, \$zero
[5]	outer:	addu	\$t4, \$a0, \$t0
[6]		lw	\$t4, 0(\$t4)
[7]		addu	\$t5, \$zero, \$zero
[8]		addu	\$t1, \$zero, \$zero
[9]	inner:	addu	\$t3, \$a0, \$t1
[10]		lw	\$t3, 0(\$t3)
[11]		bne	\$t3, \$t4, skip
[12]		addiu	\$t5, \$t5, 1
[13]	skip:	addiu	\$t1, \$t1, 4
[14]		bne	\$t1, \$a1, inner
[15]		slt	\$t2, \$t5, \$v0
[16]		bne	\$t2, \$zero, next
[17]		addu	\$v0, \$t5, \$zero
[18]		addu	\$v1, \$t4, \$zero
[19]	next:	addiu	\$t0, \$t0, 4
[20]		bne	\$t0, \$a1, outer

Resposta: O código determina qual palavra aparece no array com maior freqüência (1,0 ponto), retornando a palavra em \$v1 (0,5 ponto) e o número de vezes que ela aparece em \$v0 (0,5 ponto).

Descreve o código mas não fala o que ele faz (0.5 ponto)

2a Questão) Considerando o modo de endereçamento relativo ao PC no MIPS, considere o trecho de código abaixo:

1. here: beq \$t1,\$t2,there

2. ... muitas linhas de código

3. there: add \$t1,\$t1,\$t1

Pede-se sobre este código:

a) (1,0 ponto) Em que condições um montador poderia ter problemas para montar este • código corretamente?

- b) (1,0 ponto) Se "muitas linhas de código" são muitas mesmo (mais do que quantas• linhas? Calcule. Linha não dá problema, 2 linhas também não, mas e 1000? E 1 bilhão?
- c) (1,0 ponto) Como o montador poderia resolver o problema de gerar código correto para o trecho?

Solução

- a) Poderá ter dificuldade em montar o código quando tiver muitas linhas códigos
- b) A instrução beq ocupa 32 bits, e trabalha com modo de endereçamento relativo ao PC para definir a posição para onde saltar. O formato da instrução beq é:

	beq	rs	rt	label	
	4	rs	rt	offset	
Número de bits/campo:	6	5	5	16	

Ou seja, a partir do rótulo (label) determina-se o deslocamento (offset) necessário para atingir o rótulo a partir do valor do registrador PC durante a execução do beq. Este deslocamento é expresso em instruções à frente ou para trás da instrução seguinte ao beq (pois o PC aponta para esta ao se executar o beq). Como offset é um campo de 16 bits, e como valores positivos saltam para linhas à frente do beq (incluindo offset=0), o que é o caso do rótulo there, nota-se que a distância máxima (número máximo de instruções entre here e there) é especificada quando o offset for o maior número número positivo que se pode representar em 16 bits, ou seja, 0111 1111 1111 em binário, equivalente a 0x7FFF em hexa, e equivalente a 32767 em decimal. Ou seja, se houver mais de 32767 instruções depois do beq para chegar a there, um único beq não pode ser usado para traduzir a funcionalidade da linha 1.

c) Uma forma que o montador teria para resolver o problema seria partir do endereço correspondente ao rótulo there, colocar este valor no registrador \$at (por convenção reservado para uso do montador), e executar uma instrução jr para este endereço se a condição de teste for verdadeira. Assim, supondo que there esteja a mais de 32767 instruções de distância de here, o código abaixo poderia ser gerado pelo montador para substituir a linha 1:

la \$at, there	# note a pseudo la, que deve ser transformada		
	# na sequência de instruções lui-ori		
bne \$t1, \$t2, np	# np (não pula) é rótulo criado pelo montador		
jr \$at	# se beq deve saltar, é aqui que se salta		
np:	# lugar onde vai a primeira instrução depois do beq		

3a Questão) Escreva um programa em linguagem de montagem (assembly language) do processador MIPS que processa um vetor de números inteiros (VET), contando quantos elementos pares e ímpares contém o vetor. Os resultados devem ser armazenados nas variáveis PAR e IMPAR em memória. Utilize a área de dados abaixo para escrever o seu programa. Implemente sua funcionalidade com instruções reais da arquitetura

Solução:

.text .globl main main: \$t0,VET # Gera ponteiro para vetor em \$t0 la \$t1,TAM la \$t1,0(\$t1) # Inicializa \$t1 com o tamanho do vetor lw \$t2,\$zero,\$zero # \$t2=contador de pares, no início 0 add add \$t3,\$zero,\$zero # \$t3=contador de ímpares, no início 0 loop: \$t1,\$zer0,end # Qdo cont. de elementos chega a 0, fim beg \$t4.0(\$t0) # Lê elemento do vetor lw andi \$t4,\$t4,1 # Este AND escreve 0 em \$t4 se número # é par, senão e escreve 1 em \$t4 bea \$t4,\$zero, ehpar # Salta se for par addi \$t3,\$t3,1 # Senão, incrementa contador de ímpares # E vai finalizar laço loopend ehpar: addi \$t2,\$t2,1 # Incrementa contador de pares loopend: addi \$t0,\$t0,4 # Avança ponteiro para próximo elemento addi \$t1,\$t1,-1 # Decr contador de elementos a tratar # Executa novo teste-iteração loop end: la \$t0,PAR # Obtém ponteiro para PAR SW \$t2,0(\$t0) # Escr. no. de pares na variável PAR la \$t0,IMPAR # Obtém ponteiro para IMPAR \$t3,0(\$t0) # Escr. no. de ímpares na variável IMPAR SW li \$v0,10 # E cai fora do programa syscall

.data

VET: .word 23 -43 55 -9 -7 21 -76 12 -45 -10

TAM: .word 10 PAR: .word 0 IMPAR: .word 0

3a Questão) Escreva um programa em linguagem de montagem (assembly language) do processador MIPS que processa um vetor de números inteiros (VET), transformando cada elemento do vetor em seu valor absoluto. Por exemplo, o valor absoluto do número -43 é +43 e do número +55 é +55. O programa deve obrigatoriamente chamar uma sub-rotina calc_abs que recebe como parâmetro um número e calcula o valor absoluto deste, retornando-o segundo as convenções do MIPS. O valor retornado pela sub-rotina deve ser armazenado, pelo programa principal, na mesma posição do array que continha o elemento original. Utilize a área de dados abaixo para escrever o seu programa. Dica: Como a subrotina calc_abs é claramente folha (não chama nenhuma outra), e como não se especifica como deve ser feita a passagem de parâmetros, não é necessário usar a pilha nesta questão.

.data

VET: .word 23 -43 55 -9 -7 21 -76 12 -45 -10

TAM: .word 10

ideia correta

Resposta:

Programa Principal main:

main:

la \$s0, VET la \$s1, TAM lw \$s1, 0(\$s1)

loop:

\$s1, \$zero, fim beq \$a0, 0(\$s0) Lw \$sp, \$sp, 8 Não é necessário subi Sw \$ra, 4(\$sp) Não é necessário \$fp, 0(\$sp) Não é necessário Sw Não é necessário move \$fp, \$sp Jal calc_abs lw \$ra, 4(\$sp) Não é necessário \$fp, 0(\$sp) Não é necessário lw addi Não é necessário \$sp, \$sp, 8 Sw \$v0, 0(\$s0) addiu \$s1, \$s1, -1 addiu \$s0, \$s0, 4 Loop

fim:

Li \$v0,10

Syscall

Subrotina de cálculo do valor absoluto

calc_abs:

move \$v0,\$a0

\$v0,\$zero, fim_ca beq \$v0,\$zero,\$v0

subu

fim_ca:

Jr Śra

.data

VET: .word 23 -43 55 -9 -7 21 -76 12 -45 -10

TAM: .word 10


4a Questão) Considere a seguinte modificação na arquitetura do conjunto de instruções do processador MIPS: suponha que as instruções de acesso à memória de dados a palavra (lw/sw) não mais usam endereçamento basedeslocamento para acesso ao dado que deverá ser escrito no registrador destino, mas apenas endereçamento direto a registrador. As antigas instruções lw e sw passam a ser pseudo-instruções e deverão ser implementadas através de duas instruções. Por exemplo, uma pseudo-instrução lw \$t0,100(\$t1) seria implementada pela seqüência de instruções:

addi \$at,\$t1,100 # Adiciona o deslocamento ao registrador base, gerando o endereço de acesso

lw \$t0,\$at # Usa a nova forma da instrução lw, ao invés do tradicional. Lê conteúdo de memória do

endereço contido em \$at e o copia para \$t0 lw \$t0, 100(\$t1)

Quais modificações deveriam ser realizadas no Bloco de Dados e no Bloco de Controle para dar suporte a esta nova instrução? Considere a implementação monociclo do MIPS abaixo.




A principal modificação consiste em perceber que não será mais necessário passar através da ULA (cálculo do endereço) para só então acessar a memória de dados (1,0 ponto, se mencionar que precisa multiplexador descontar 0.2). Seria necessário acrescentar uma ligação direta entre a saída Read data 1 do banco de registradores e o barramento de endereços da memória (assumindo que o formato da instrução não será modificado) (0,5 ponto). A saída da ULA não precisa mais ser conectada ao barramento de endereços da memória de dados. O bloco de controle não precisa ser modificado (0,3 ponto), porém alguns sinais de controle podem ser don't cares para as instruções de acesso à memória, tais como ALUSrc, ALUOp0 e ALUOp1 (0.20 ponto).

Se mencionar que irar utilizar a ULA com sinal zero, considera apenas 1.0 (se não mencionar como controlar descontar 0,2)

Verificar sempre se menciona ALUSrc, ALUOp0 e ALUOp1, caso contrario -0,2

trocar Read Data 2 por Read Data 1 - 0,0 (Read Data 2 corresponde a entrada de dados para memoria e não pode ser alterada)



Aluno:

1a Questão) Analise o código do programa abaixo e explique o que este programa faz. Inicie mapeando que registradores são utilizados, dizendo como cada um é inicializado e conclua descrevendo a função destes no código do programa. Comente semanticamente o código. Com os dados fornecidos, que valor é escrito na memória de dados ao final da execução do programa?

```
[1] # Programa que calcula a soma dos termos de uma Progressão Aritmética (PA)
[2] #
[3] #
[4]
[5] .text
[6] .globl main
[7] main:
                                                          # $s0=reg que guarda a soma dos
[8]
                                     $s0,$zero,$zero
                     xor
                                                          termos da PA
[9]
                                     $s1,SOMA
                                                          # Carrega em $s1 o endereço de
                                                          SOMA
[10]
                                     $t0.N
                                                          # Carrega em $t0 o endereço de N
                                     $t0,0($t0)
                                                          # t0=N, inicialmente o núm de termos
[11]
                                                          a somar da PA
[12]
                                     $t1,TI
                                                          # Carrega em $t1 o endereço de TI
                     la
[13]
                                                          # $t1=TI, o Termo Inicial da PA
                     lw
                                     $t1,0($t1)
                                                          # Carrega em $t2 o endereço de R
[14]
                                     $t2,R
                     la
                                     $t2,0($t2)
                                                          # $t2=R, a razão da PA
[15]
                     lw
[16] prox_T:
                     blez
                                     $t0,fim
                                                          # Se contador zerado, fim
[17]
                     addu
                                     $s0,$s0,$t1
                                                          # Senão, adiciona termo à soma
[18]
                     addu
                                     $t1,$t1,$t2
                                                          # Gera o próximo termo, somando R
                                                          ao termo anterior
                     addiu
                                     $t0,$t0,-1
[19]
                                                          # Decrementa o contador
[20]
                                     prox_T
                                                          # Continue a executar o laco
[21] fim:
                                     $s0,0($s1)
                                                          # Estoca resultado da soma dos
                                                          termos da PA em SOMA
[22] end:
                                     $v0,10
[23]
                     syscall
                                                          # E cai fora do programa
[24]
[25] .data
                                                          # segmento de dados
[26] TI:
                                     12
                                                          # Termo Inicial da PA
                     _word
                                                          # Razão da PA
[27] R:
                     .word
                                     3
                                                          # Número de termos a somar
[28] N:
                     .word
                                     6
```

Com os dados fornecidos o resultado escrito na variável soma é 12+15+18+21+24+27=117.

3a Questão) Escreva um programa em linguagem de montagem (assembly language) do processador MIPS que processa um vetor de números inteiros (VET), contando quantos elementos pares e ímpares contém o vetor. Os resultados devem ser armazenados nas

variáveis PAR e IMPAR em memória. Utilize a área de dados abaixo para escrever o seu programa. Implemente sua funcionalidade com instruções reais da arquitetura.


```
Solução:
       .text
              .globl
                              main
              la
                              $t0,VET
                                                    # Gera ponteiro para vetor em $t0
main:
                              $t1,TAM
              la
                                                    # Inicializa $t1 com o tamanho do vetor
              lw
                              $t1,0($t1)
                             $t2,$zero,$zero
                                                    # $t2=contador de pares, no início 0
              add
              add
                              $t3,$zero,$zero
                                                    # $t3=contador de ímpares, no início 0
              loop:
                             beq $t1,$zer0,end
                                                    # Qdo cont. de elementos chega a 0, fim
                              $t4,0($t0)
                                                    # Lê elemento do vetor
              andi
                              $t4,$t4,1
                                                    # Este AND escreve 0 em $t4 se número
                                                    # é par, senão e escreve 1 em $t4
                             $t4,$zero, ehpar
                                                    # Salta se for par
              beg
                                                    # Senão, incrementa contador de ímpares
              addi
                              $t3,$t3,1
                                                    # E vai finalizar laço
                             loopend
                                                    # Incrementa contador de pares
ehpar:
              addi
                             $t2,$t2,1
                                                    # Avança ponteiro para próximo elemento
loopend:
              addi
                              $t0,$t0,4
              addi
                              $t1,$t1,-1
                                                    # Decr contador de elementos a tratar
                             loop
                                                    # Executa novo teste-iteração
end:
                              $t0,PAR
                                                    # Obtém ponteiro para PAR
              la
                              $t2.0($t0)
                                                    # Escr. no. de pares na variável PAR
              sw
                             $t0,IMPAR
                                                    # Obtém ponteiro para IMPAR
              la
              sw $t3,0($t0)
                                                    # Escr. no. de ímpares na variável IMPAR
              li $v0,10
              syscall
                                                    # E cai fora do programa
.data
VET: .word 23 -43 55 -9 -7 21 -76 12 -45 -10
TAM: .word 10
PAR: .word 0
```

IMPAR: .word

4a Questão) Considere a seguinte modificação na arquitetura do conjunto de instruções do processador MIPS: suponha que as instruções de acesso à memória de dados a palavra (lw/sw) não mais usam endereçamento basedeslocamento para acesso ao dado que deverá ser escrito no registrador destino, mas apenas endereçamento direto a registrador. As antigas instruções lw e sw passam a ser pseudo-instruções e deverão ser implementadas através de duas instruções. Por exemplo, uma pseudo-instrução lw \$t0,100(\$t1) seria implementada pela seqüência de instruções:

addi \$at,\$t1,100 # Adiciona o deslocamento ao registrador base, gerando o endereço de acesso
 lw \$t0,\$at # Usa a nova forma da instrução lw, ao invés do tradicional. Lê conteúdo de memória do # endereço contido em \$at e o copia para \$t0 lw \$t0, 100(\$t1)

Quais modificações deveriam ser realizadas no Bloco de Dados e no Bloco de Controle para dar suporte a esta nova instrução? Considere a implementação monociclo do MIPS abaixo.



A principal modificação consiste em perceber que não será mais necessário passar através da ULA (cálculo do endereço) para só então acessar a memória de dados (1,0 ponto, se mencionar que precisa multiplexador descontar 0.2). Seria necessário acrescentar uma ligação direta entre a saída Read data 1 do banco de registradores e o barramento de endereços da memória (assumindo que o formato da instrução não será modificado) (0,5 ponto). A saída da ULA não precisa mais ser conectada ao barramento de endereços da memória de dados. O bloco de controle não precisa ser modificado (0,3 ponto), porém alguns sinais de controle podem ser don't cares para as instruções de acesso à memória, tais como ALUSrc, ALUOp0 e ALUOp1 (0.20 ponto).

Se mencionar que irar utilizar a ULA com sinal zero, considera apenas 1.0 (se não mencionar como controlar descontar 0,2)

Verificar sempre se menciona ALUSrc, ALUOp0 e ALUOp1, caso contrario -0,2

trocar Read Data 2 por Read Data 1 - 0,0 (Read Data 2 corresponde a entrada de dados para memoria e não pode ser alterada)

