

ການບໍລິຫານເຊີເວີ (Server Administration)

ສອນໂດຍ: ອຈ ເພັດ ສອນວິໄລ

ມືຖື: 020 95903674

ອີເມວ: pheth007856@yahoo.com



ບົດທີ 12


ການບໍລິຫານຮາດດິດໃນເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍ (RAID ແລະ Disk Quota)



ເນື້ອໃນໂດຍລວມ

- Hard Disk ເບື້ອງຕຶ້ນ
- RAID ເບື້ອງຕົ້ນ
- ຮາດແວ້ RAID ແລະ ຊອບແວ້ RAID
- ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊອບແວ RAID1
- ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊອບແວ[®] RAID5
- ລະບົບ Disk Quota
- ภามบำใຊ้ Disk Quota






• ຮາດດິດແບບ IDE: ເປັນຮາດດິດທີ່ນຳໃຊ້ໃນເຄື່ອງ Desktop ແລະ ຄອມພິວເຕີທີ່ວໄປ.








ຮາດດິດແບບ SATA: ເປັນຮາດດິດທີ່ນຳໃຊ້ໃນເຄື່ອງ Desktop ແລະ ເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍຂະໜາດກາງ, ຊຶ່ງເນັ້ນຂະໜາດຂອງຮາດິດເປັນຫຼັກ ແຕ່ອັດຕາ ການສິ່ງຂໍ້ມູນແບ່ງອອກເປັນ 3 ລຸ້ນຄື: SATA ມີຄວາມໄວ 1.5 Gbps, SATA II ມີຄວາມໄວ 3 Gbps, SATAIII ມີຄວາມໄວ 6 Gbps.



Computer Science Department

Hard Disk ເບື້ອງຕຶ້ນ

- ຮາດດິດແບບ SCSI: ເປັນຮາດດິດທີ່ນຳໃຊ້ໃນ ເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍເປັນຫຼັກ, ມີຄວາມໄວໃນການ ເຮັດວຽກສູງ IDE (ໃນຍຸກດຽວກັນ) ຫຼື ເວົ້າ ໄດ້ວ່າ ເປັນຮາດດິດສຳລັບເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍໂດຍ ສະເພາະ.
- ຮາດດິດແບບ SAS: ເປັນຮາດດິດທີ່ພັດທະນາ ຕໍ່ຍອດຈາກ SCSI ມີຄວາມໄວໃນການສິ່ງຂໍ້ ມູນ 6 Gbps, ຊຶ່ງຄວາມໄວໃນການສິ່ງຂໍ້ ມູນ ເທົ່າກັນກັບ SATAIII ແຕ່ຮອບໝຸນຂອງ ຮາດດິດບໍ່ເທົ່າກັນເຊັ່ນວ່າ: SATA ແມ່ນ 7,200 ຮອບ ແລະ SAS ແມ່ນ 10,000 ຮອບ ແລະ 15,000 ຮອບ ພ້ອມນັ້ນຍັງມີ






Hard Disk ເບື້ອງຕົ້ນ



ຮາດດິດແບບ FC: ເປັນຮາດດິດທີ່ມີຄວາມໄວໃນການສິ່ງຂໍ້ມູນຫຼາຍ ກວ່າ SAS ໂດຍການອອກແບບມາໃຫ້ນຳໃຊ້ກັບ SAN (Storage Area Network) ຊຶ່ງມີຄວາມໄວໃນການສິ່ງຂໍ້ມູນເຖິງ 8 Gbps.



Hard Disk ເບື້ອງຕຶ້ນ




ຮາດດິດແບບ SSD: ເປັນຮາດດິດແບບໃໝ່ ປຽບສະເໜືອນກັບ Flash Drive ຫຼາຍອັນ ມາຕໍ່ລວມກັນເພື່ອເປັນຮາດດິດ. ປັດຈຸບັນມີ ການນຳໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ຮາດດິດແບບ SSD ມີຄວາມໄວໃນການອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ໄວ ຖ້ານຳ ມາໃຊ້ກັບ Partition ທີ່ເປັນລະບົບປະຕິບັດ ການ (OS) ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເຮັດວຽກໄດ້ (Boot) ໄດ້ໄວຂື້ນຫຼາຍ.








• ການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານທາງ SAN ນັ້ນ, ເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງ HBA Card (Host Bus Adapter) ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອ ຄ່າຍ Storage. ປັດຈຸບັນ, ຄວາມໄວໃນການສິ່ງຂໍ້ມູນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນ 8 Gbps, ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າ SAS ແລະ SATAII.







· ການອ້າງອີງຕຳແໜ່ງຂອງຮາດດິດຢູ່ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Linux ຈະນຳໃຊ້ File ຕ່າງໆ ຊຶ່ງມີຊື່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຊື່ File ທີ່ອ້າງອີງເປັນ ອຸປະກອນຕໍ່ລຽນ	ລາຍລະອງດ							
/dev/hda	ເປັນຕຳແໜ່ງຂອງອຸປະກອນທີ່ຕໍ່ເຂົ້າສູ່	Linux	ແບບ	IDE	ທີ່ເປັນ			
	Primary Master							
/dev/hdb	ເປັນຕຳແໜ່ງຂອງອຸປະກອນທີ່ຕໍ່ເຂົ້າສູ່	Linux	ແບບ	IDE	ທີ່ເປັນ			
	Primary Slave							
/dev/hdc	ເປັນຕຳແໜ່ງຂອງອຸປະກອນທີ່ຕໍ່ເຂົ້າສູ່	Linux	ແບບ	IDE	ທີ່ເປັນ			
	Secondary Master							
/dev/hdd	ເປັນຕຳແໜ່ງຂອງອຸປະກອນທີ່ຕໍ່ເຂົ້າສູ່	Linux	ແບບ	IDE	ທີ່ເປັນ			
	Secondary Slave							
/dev/sda	ເປັນຕຳແໜ່ງຂອງອຸປະກອນທີ່ຕໍ່ເຂົ້າສູ່ Linux ແບບ SCSI, SAS, SATA,							
	SSD ລວມເຖິງ USB Drive ໜ່ວຍທຳອິດ (ໃນກໍລະນີເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍຕໍ່ເຂົ້າ							
	ทับ SAN Storage จะเบิ่าเข็มเป็ม sda ถืทัม)							
/dev/sdb	ເປັນຕຳແໜ່ງຂອງອຸປະກອນທີ່ຕໍ່ເຂົ້າສູ່ Linux ແບບ SCSI, SAS, SATA							
	SSD ລວມເຖິງ USB Drive ໜ່ວຍທີ່ສອງ (ຖ້າເປັນໜ່ວຍຕໍ່ໆໄປຈະ							
	/dev/sdc, /dev/sdd ຕໍ່ໆ ໄປຕາມລຳດັບ)							

Hard Disk ເບື້ອງຕຶ້ນ

- ຢູ່ໃນ Linux ຈະອ້າງອີງຕຳແໜ່ງຂອງຮາດດິດຜ່ານ File ຊື່ /etc/fstab ດັ່ງລາຍ ລະອຽດລຸ່ມນີ້:


```
root@mail:~
                                                                                       _ _ x
File Edit View Search Terminal Help
 /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Aug 16 19:07:46 2015
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
UUID=3533f4e6-d95b-4eba-a0c3-8d84f2d6bf17 /
                                                                    ext4
                                                                            defaults
UUID=cb24d115-a2c3-4b32-972b-056f70e14bbd /boot
                                                                            defaults
UUID=ab359dc1-b371-4f4f-b889-0655ed4428a6 swap
                                                                            defaults
tmpfs
                        /dev/shm
                                                 tmpfs
                                                         defaults
                                                                          0 0
                        /dev/pts
                                                 devpts gid=5, mode=620
devpts
svsfs
                        /svs
                                                 svsfs
                                                         defaults
proc
                        /proc
                                                         defaults
                                                                          0 0
[root@mail ~]#
```

```
File Edit View Search Terminal Help

[root@mail ~] # 1s -1 /dev/disk/by-uuid/
total 0


lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 21:18 3533f4e6-d95b-4eba-a0c3-8d84f2d6bf17 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 21:18 ab359dc1-b371-4f4f-b889-0655ed4428a6 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 13 21:18 cb24d115-a2c3-4b32-972b-056f70e14bbd -> ../../sda1

[root@mail ~] #
```




- RAID (Redundant Array of Independent Disks) ເປັນເຕັກໂນໂລຢີໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຮາດດິດຫຼາຍໆໜ່ວຍເຂົ້າກັນ ເພື່ອໃຫ້ຮາດດິດມີສະກາຍະພາບສູງຂື້ນ (ຫຼື ເອົ້ນວ່າ ມີ Availability ເພີ່ມຂື້ນ) ເພາະວ່າເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ ຮາດດິດກໍ່ເປັນສ່ວນປະກອບໜຶ່ງທີ່ມີບັນຫາຫຼາຍພໍສືມຄວນ ເຊັ່ນ ວ່າ ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນເສຍຫາຍໄດ້.
- ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການນຳໃຊ້ RAID ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການ ສຳຮອງຂໍ້ມູນ ແຕ່ຈະເປັນການເພີ່ມສະກາຍະພາບຂອງຮາດດິດໃຫ້ ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂຶ້ນ.

- RAID ມີຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- RAID 0 ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຮາດດິດແບບລວມເນື້ອທີ່ ຂອງຮາດດິດແຕ່ລະໜ່ວຍເຂົ້າກັນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຮາດດິດມີ ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກສູງຂື້ນ ເພາະວ່າເວລາຂຽນ ຂໍ້ມູນຈະກະຈາຍໄປຍັງຮາດດິດທຸກໆໜ່ວຍ ແລະ ເມື່ອ ອ່ານຂໍ້ມູນຈະອ່ານຈາກຮາດດິດທຸກໆໜ່ວຍເຊັ່ນດຽວກັນ, ຊຶ່ງເໝາະສົມກັບການເຮັດວຽກ ເຊັ່ນວ່າ Proxy Server ເປັນຕົ້ນ.
- ຂະໜາດຂອງ RAID 0 =ຂະໜາດຂອງຮາດດິດ x ຈຳນວນຂອງຮາດດິດ.




- RAID 1 ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຮາດດິດແບບການສຳເນົາ ຮາດດິດໜ່ວຍຕໍ່ໜ່ວຍກັນ ຊຶ່ງການຂຽນຂໍ້ມູນຈະຂຽນ ພ້ອມກັນທັງສອງໜ່ວຍ ແຕ່ສຳລັບການອ່ານແລ້ວຈະ ອ່ານຂໍ້ມູນຈາກໜ່ວຍດຽວ, ໂດຍຮາດດິດອີກໜ່ວຍໜຶ່ງ ທີ່ເຫຼືອຈະໃຊ້ໃນການສຳຮອງຂໍ້ມູນ ເມື່ອຮາດດິດໜ່ວຍ ຫຼັກໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຮາດດິດແບບ RAID 1 ນັ້ນຕ້ອງມີຮາດດິດຢ່າງໜ່ອຍ 2 ໜ່ວຍ, ຊຶ່ງ ຕ້ອງມີຂະໜາດເທົ່າກັນ, ຄວາມໄວຮອບຂອງການໝູນ ເທົ່າກັນ. ການຄຳນວນຈະມີດັ່ງນີ້:
- ຂະໜາດຂອງ RAID 1 = ຂະໜາດຂອງຮາດດິດ
 (ໜ່ວຍທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ)








- RAID 5 ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຮາດດິດແບບກະຈາຍຂໍ້ມູນໄປຍັງແຕ່ລະໜ່ວຍ, ຊຶ່ງຕ້ອງການ ຮາດດິດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ໜ່ວຍ ຊຶ່ງຂໍ້ມູນທັງໝົດຈະຖືກກະຈາຍໄປໃນຮາດດິດທຸກໜ່ວຍ ໂດຍ ສະຫຼັບການຂຽນຂໍ້ມູນເປັນສ່ວນໆ. ການໃຊ້ງານ RAID 5 ລະບົບຮາດດິດຈະຮອງຮັບ ການເສຍຫາຍຂອງຮາດດິດໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ 1 ໜ່ວຍເທົ່ານັ້ນ
- ຂະໜາດຂອງ RAID 5 = ຂະໜາດຂອງຮາດດິດ x (ຈຳນວນຮາດດິດ 1)






RAID 6 ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຮາດດິດທີ່ພັດທະນາຕໍ່ຍອດມາຈາກ RAID 5 ໂດຍການອອກແບບໃຫ້ຮອງຮັບຮາດດິດໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 2 ໜ່ວຍຕໍ່
 ກຸ່ມຂອງ RAID ໄດ້. ຮູບແບບການນຳໃຊ້ RAID 6 ສະແດງດ້ວຍ ຮາດດິດ 5 ໜ່ວຍ ແລະ ຈະໃຊ້ຮາດດິດອີກ 2 ໜ່ວຍເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເກັບ Parity

• ຂະໜາດຂອງ RAID 6 ່ານວນຮາດດິດ - 2)



12/25/16

RAID 10 (ຫຼື ເອິ້ນວ່າ: RAID 1+0) ເປັນການລວມກັນລະຫວ່າງ RAID 1 ແລະ RAID 0 ເຂົ້າກັນ, ໂດຍ RAID 1 ຈະຮອງຮັບໃຫ້ ຮາດດິດໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຂອງຮາດດິດ, ສ່ວນວ່າ RAID 0 ຈະຮອງຮັບການ ຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງຮາດດິດໄດ້ ໂດຍບໍ່ກະທົບກັບລະບົບ (ແຕ່ລະບົບ File ຕ້ອງຮອງຮັບການຂະຫຍາຍ



8A

Disk 2

Α7

Disk 0

A7

Disk 1

8A

Disk 3


ຮາດແວ້ RAID ແລະ ຊອບແວ້ RAID



- ການນຳໃຊ້ RAID ນັ້ນ, ຈະມີທັງຊອບແວ RAID ແລະ ຮາດແວ RAID, ຊຶ່ງການນຳໃຊ້ວຽກຕົວຈິງຂໍແນະນຳໃຊ້ນຳໃຊ້ຮາດແວ RAID ຈະ ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກດີກວ່າ ໂດຍໂຕປະມວນຜົນ ຈະເຮັດວຽກ ສະເພາະໃນການຈັດການກັບຮາດດິດໂດຍກິງ, ແຕ່ຖ້ານຳໃຊ້ຊອບແວ RAID ກໍ່ຈະນຳໃຊ້ໜ່ວຍປະມວນຜົນກາງ (CPU) ຂອງເຄື່ອງໃນການຈັດການກັບຮາດດິດ.
- ໃນກໍລະນີທີ່ RAID ເກີດບັນຫາ, ຖ້ານຳໃຊ້ຮາດແວ[®] RAID ກໍ່ ສາມາດຖອດປ່ຽນຮາດດິດໄດ້ທັນທີ (ກໍລະນີຮາດແວ[®] ຮອງຮັບເຕັກໂນ ໂລຢີ Hot-swap) ແຕ່ຖ້າເປັນຊອບແວ[®] RAID ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂດ້ວຍ ຄຳສັ່ງ mdadm.

ຮາດແວ້ RAID ແລະ ຊອບແວ້ RAID

• ຮາດແວ[®] RAID




Card แบบ SATAII ธากแอ[®] RAID

ຮາດແວ້ RAID ແລະ ຊອບແວ້ RAID



ຊອບແວ໌ RAID ຢູ່ໃນລະບົບ ປະຕິບັດການ Linux ນັ້ນ, ຈະມີ ແນວຄວາມຄິດໃນການເຮັດວຽກ ໂດຍການປຽບທຽບຮາດດິດເປັນ Partition ຕ່າງໆ, ຫຼັງຈາກນັ້ໜ ຈະນຳບັນດາ Partition ອາລວມກັນໃຫ້ເປັນ RAID ອີກ ເທື່ອໜຶ່ງ




K#11-2005






ການສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊອບແວ RAID1 ປະກອບມີ Partition ຄື:
 /dev/sdb1 ແລະ /dev/sdc1 ເປັນ /dev/md0 ແລະ Mount ໄປຍັງ /data ຢູ່ໃນເຄື່ອງ Linux ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:



ຮູບທີ 12.17 ສະແດງການສ້າງຊອບແວ໌ RAID 1

ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊອບແວ໌ RAID1



- ການສ້າງ Partition ໃນຮາດດິດ /dev/sdb ດ້ວຍຄຳສັ່ງ fdisk ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 [root@abc~] # fdisk /dev/sdb
- fdisk ເປັນຄຳສັ່ງໃນການກຳນຶດຄ່າຕ່າງໆແບບເປັນເມນູ ໃນການສ້າງ Partition ໃໝ່ໃຫ້ກັບຮາດດິດ ໂດຍມີຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ຈາກເມນູທີ່ສະແດງໃຫ້ເລືອກພິມ n, ພິມ p, ພິມ 1, ເລືອກ Cylinder 1 (ຄ່າມາດຕະຖານ) ແລະ Cylinder ສຸດທ້າຍ (ຄ່າມາດຕະຖານ).
- ໃຫ້ພິມ p ເພື່ອສະແດງ Partition ທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່, ຊຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຊະນິດຂອງ Partition (Partition Type) ເປັນແບບ Linux.
- ③ ໃຫ້ປ່ຽນຊະນິດຂອງ Partition ຈາກ Linux ໃຫ້ເປັນ Linux raid autodetect ໂດຍໃຫ້ເລືອກພິມ t ແລະ ເລືອກພິມ fd (ຖ້າຕ້ອງການເບິ່ງ Partition ທັງໝົດໃຫ້ພິມ L)






ຂຽນ Partition ໃໝ່ລົງໄປໃນຮາດດິດ ດ້ວຍຄຳສັ່ງ w, ຈາກນັ້ນໃຫ້ກວດ
 ສອບຮາດດິດດ້ວຍຄຳສັ່ງ fdisk ດັ່ງນີ້:

[root@abc~] # fdisk -l /dev/sdb

```
root@mail:~
                                                                              _ 🗆 ×
File Edit View Search Terminal Help
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@mail ~]# fdisk -1
Disk /dev/sdb: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x3fe845fc
   Device Boot
                                  End
                                            Blocks
                    Start
                                                         System
/dev/sdb1
                                  2610
                                                    fd Linux raid autodetect
```

ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊອບແວ໌ RAID1



- ການສ້າງ Partition ໃນຮາດດິດ /dev/sdc1 ໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັນກັບຂັ້ນ ຕອນການສ້າງ Partition ໃນຮາດດິດ /dev/sdb1
- ການສ້າງຊອບແວ[®] RAID1 ດ້ວຍຄຳສັ່ງ mdadm (ເມື່ອລະບົບແຈ້ງ ຂໍ້ຄວາມເຕືອນໃຫ້ເລືອກພິມ y ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສ້າງ RAID)


[root@abc~] # mdadm --create /dev/md0 --level =1 --raid devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1





ກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງ RAID1 ດ້ວຍຄຳສັ່ງລຸ່ມນີ້:
 [root@abc~] # cat /proc/mdstat





ການເອີ້ນໃຊ້ RAID1 ໃຫ້ທຳການ Format Partition ດັ່ງກ່າວໂດຍນຳ
 ໃຊ້ຄຳສັ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

[root@abc~] # mkfs.ext4 -L /data /dev/md0


ການເອີ້ນໃຊ້ Partition ທີ່ທຳການ Format ແລ້ວ, ໂດຍການ mount ໄປຍັງ /data ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

[root@abc~] # mkdir /data

[root@abc~] # mount /dev/md0 /data

```
root@mail:~
                                                                             File Edit View Search Terminal Help
[root@mail ~]# mount /dev/md0 /data
[root@mail ~]# df -h
Filesystem
                Size
                     Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3
                19G
tmpfs
                504M
                           504M
                                   1% /dev/shm
/dev/sda1
               190M
                       54M 126M
                                  30% /boot
/dev/md0
                20G
                       44M
                             19G
                                   1% /data
[root@mail ~]#
```

ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊອບແວ໌ RAID1



ຖ້າຕ້ອງການຍົກເລີກການນຳໃຊ້ ຊອບແວ RAID ສາມາດນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງດັ່ງ ລຸ່ມນີ້:

[root@abc~] # mdadm --manage --stop /dev/md0

```
File Edit View Search Terminal Help


[root@mail ~] # umount /data
[root@mail ~] # mdadm --manage --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
[root@mail ~] #
```





ການຕັ້ງຄ່າ RAID5 ນັ້ນ, ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ຮາດດິດຄື: /dev/sdb1,
 /dev/sdc1 ແລະ /dev/sdd1 ມາຮວມກັນໃຫ້ເປັນ /dev/md0 ດັ່ງຮູບ

ທີ 12.2₁




ຮູບທີ 12.27 ສະແດງຮາດດິດສໍາລັບການສ້າງຊອບແວ໌ RAID 5

ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊອບແວ້ RAID5



- ການສ້າງ Partition ໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັບການສ້າງ RAID1, ໂດຍການກຳນິດ
 Partition ດັ່ງນີ້: /dev/sdb1, /dev/sdc1 ແລະ /dev/sdd1 ເປັນ
 ແບບ Linux raid autodetect.



ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊອບແວ້ RAID5



 ໃຫ້ທຳການ Format ແລະ ເອີ້ນໃຊ້ Partition ທີ່ສ້າງຂື້ນມາໃໝ່ ເຊັ່ນວ່າ: /dev/md0

[root@abc~] # mkfs.ext4 -L /data dev/md0


[root@abc~] # mkdir /data

[root@abc~] # mount /dev/md0 /data

ຫຼັງຈາກສ້າງຊອບແວ
 RAID ສຳເລັດແລ້ວໃຫ້ສ້າງ File ຊື່
 /etc/mdadm.conf ຂຶ້ນມາເພື່ອໃຊ້ໃນການກວດສອບຊອບແວ
 RAID
 ໃນພາຍຫຼັງ ໂດຍນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງລຸ້ມນີ້:


[root@abc~] # mdadm --misc --detail --brief /dev/md0

ລະບົບ Disk Quota




- ການນຳໃຊ້ Linux ໃການໃຫ້ບໍລິການ File Server ຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ມີການຈຳກັດຂະໜາດຂອງຮາດດິດ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Disk Quota, ໃນການນຳໃຊ້ຂອງຜູ້ໃຊ້ແຕລະຄົນ, ເພື່ອເປັນການ ບໍລິຫານເນື້ອທີ່ຂອງຮາດດິດໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້. ຖ້າບໍ່ມີການກຳນົດຂະ ໜາດໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ແຕ່ລະຄົນອາດຈະເກີດບັນຫາຮາດດິດເຕັມໄດ້ ເພາະວ່າຜູ້ໃຊ້ມີການນຳຂໍ້ມູນຂື້ນ (Upload) ໃນເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍ.
- ການນຳໃຊ້ Disk Quota ນັ້ນ, ແນະນຳໃຫ້ແຍກ Partition ທີ່ ຕ້ອງການຈັດສັນເປັນ Quota ນັ້ນອອກເປັນອີກ Partition ໃໝ່ ແລະ ສັ່ງເອີ້ນໃຊ້ ຫຼື mount ດ້ວຍ option ເປັນ usrquota ເພີ່ມເຂົ້າໄປ





- ການນໍາໃຊ້ Disk Quota ເໝາະສົມກັບເຄື່ອງແມ່ຄ່າຍທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ
 File Server ຫຼື ເປັນ Web Server ທີ່ມີການບໍລິການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້
 ຈໍານວນຫຼາຍ ເຊັ່ນວ່າ:
 - ບໍລິການ File Server
 - Web Server ທີ່ມີຫຼາຍໆດູເມນ ຫຼື ບໍລິການ Web hosting
 - FTP Server



ຮູບທີ 12.30 ສະແດງການກຳນົດ Disk Quota



- ສໍາລັບ Linux ມີລະບົບຈໍາກັດ Disk quota ໄດ້ເປັນ 2 ແບບຄື:
- Disk quota ຕາມຂະໜາດຂອງ File
- Disk quota ຕາມຈຳນວນຂອງ File
- ການຈຳກັດ Disk quota ສາມາດກຳນົດໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ກໍ່ໄດ້, ແຕ່ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງແລ້ວຄວນນຳໃຊ້ກັບຜູ້ໃຊ້ເປັນຫຼັກ ເພາະວ່າ ສາມາດກຳນົດ Disk quota ແບບສະເພາະໃຫ້ແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ໄດ້ເລີຍ, ຊຶ່ງມີຄວາມສະດວກກວ່າ ການຈຳກັດແບບກຸ່ມຜູ້ໃຊ້.



- ຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄ່າ Disk quota ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ຕິດຕັ້ງ Linux ໂດຍກຳນິດໃຫ້ໃຫ້ /home ຢູ່ໃນ /dev/sdb1 (ຫຼື ແກ້ໄຂ Partition)
- ໝາຍເຫດ: ຖ້າມີການເພີ່ມຮາດດິດໃໝ່ໃຫ້ເອີ້ນໃຊ້ (Mount) Partition ໂດຍນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

[root@abc~] # fdisk /dev/sdb

[root@abc~] # mkfs.ext4 -L /home /dev/sdb

[root@abc~] # mount /dev/sdb1 /home


[root@abc~] # umount /home


[root@abc~] # mount -o usrquota,grpquota /dev/sdb1
/home



ແກ້ໄຂໄຟລ໌ /etc/fstab ໂດຍການເພີ່ມ Option ຂອງ Disk quota
 ຈາກເດີມດັ່ງນີ້:

ໃຫ້ເພີ່ມເປັນ LABEL=/dev/sdb1 /home ext4 defaults,usrquota, grpquota 0 0





- ສັ່ງໃຫ້ Linux ເອີ້ນໃຊ້ (re-mount) Partition ດັ່ງນີ້:
- [root@abc~] # mount -oremount /home
- [root@abc~] # quotacheck -um /home #ส้าງ Quota โฝລ
- [root@abc~] # quotaon -uv /home #ສັ່ງໃຫ້ເຮັດວຽກ
- [root@abc~] # quotaon -ap #ກວດເບິ່ງສະຖານະ
- [root@abc~] # chmod 600 /home/aquota.user
- [root@abc~] # quotaon /home
- ເມື່ອໄຟລ໌ /home/aquota.user ເປັນໄຟລ໌ທີ່ກຳນຶດ Disk quota ຂອງ ຜູ້ໃຊ້, ຊຶ່ງຄວນຈະປ່ຽນສິດທິຂອງໄຟລ໌ໃຫ້ເປັນ root ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດແກ້ ໄຂໄຟລ໌ດັ່ງກ່າວ

 ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ກຳນິດການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍຄຳສັ່ງ edquota, ຊຶ່ງຄ່າ ມາດຕະຖານຈະເປັນ 7 ວັນ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:

[root@abc~] # edquota -t

```
File Edit View Search Terminal Help

Grace period before enforcing soft limits for users:

Time units may be: days, hours, minutes, or seconds

Filesystem Block grace period Inode grace period

/dev/sde 7days 7days

Timp/EdP.aMeluAx" 4L, 233C written
```

ການກຳນິດ Disk quota ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ດ້ວຍຄຳສັ່ງລຸ່ມນີ້:
 [root@abc~] # edquota -u user1

```
File Edit View Search Terminal Help

Disk quotas for user user1 (uid 501):
Filesystem blocks soft hard inodes soft hard /dev/sde 232 0 0 51 0 0

The search Terminal Help


I was a search
```



- ການກຳນິດ Disk quota ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ຊື່ user1, ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ
 ການກຳນິດອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນຄື:
- ສ່ວນການກຳນົດເນື້ອທີ່, ຊຶ່ງມີ Soft ເປັນຄ່າເຕືອນ ແລະ Hard ເປັນຄ່າ ທີ່ບັງຄັບ.
- ສ່ວນການກຳນິດຈຳນວນໄຟລ໌, ຊຶ່ງມີ Soft ເປັນຄ່າເຕືອນ ແລະ Hard ເປັນຄ່າທີ່ບັງຄັບ.
 ແຈ້ງເຕືອນຂະໜາດໄຟລ 100 MB
- ໃນການທຶດລອງໃຫ້ກຳນຶດຄ່າດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Filesystem blocks soft hard inodes soft hard /dev/sde 232 1000000 1200000 51 0 0

ທົດລອງ Upload ໄຟລ໌ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:








ຖ້າຕ້ອງການກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດການນຳໃຊ້ ໂດຍໃຊ້ຄຳສັ່ງດັ່ງນີ້:
 [root@abc~] # repquota -a

Σ				root@a	bc:~				_		x
File Edit	View	Search	Terminal H	Help							
[root@abc ~]# repquota -a *** Report for user quotas on device /dev/sde Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days											
User		used		limits hard	grace	used			grace		
root		544	0	0		6	0	0			
nobody		8	0	0		2	0	0			
student		44	0	0		11	0	0			
user1		7460	100000	120000		53	0	0			
user2		180	0	0		46	0	0			
mysql		988	0	0		70	0	0			=
[root@abc	~]#										V






 ຖ້າຕ້ອງການກຳນົດ Quota ໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ໃຊ້ [root@dlp ~]# quotacheck -gm /home [root@dlp ~]# quotaon -gv /home # enable quota [root@dlp ~]# quotaon -ap # show status # set quota to "ftpuser" [root@dlp ~]# edquota -g ftpuser # show status [root@dlp ~]# repquota -ag



ປາກ ແອະ ພອກ

ຂອບໃຈ

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ



- [1] ສັນໄຊ ຣຸ່ງເຣືອງຊູສະກຸນ. LINUX Server Administration+Security. ວິດຕົ້ກຣຸບ, ໄທ. 2013
- [2] Wale Soyinka. Linux Administration: A Beginner's Guide, Fifth Edition, 2009
- [3] Naba Barkakati. Linux® All-in-One Desk Reference For Dummies,® 2nd Edition, 2006
- [2] Bill McCarty. Learning Red Hat Linux, 3rd Edition, 2003