

دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

تكليف شبكه

سپهر مقيسه

شماره دانشجویی:۹۸۳۱۱۰۳

بهار ۱۴۰۱



١

الف) ۲۰

ب) ۹۰

۲.

الف)

Estimated_rtt(4)=

αsamplertt4

+
$$(1 - \alpha)$$
 [α samplertt3
+ $(1 - \alpha)$ [α samplertt2
+ $(1 - \alpha)$ [α samplertt1 + $(1 - \alpha)$ estimated_{rtt(5)}]]]
= α samplertt4 + $\alpha(1 - \alpha)$ samplertt3 + $\alpha(1 - \alpha)^2$ samplertt2
+ $\alpha(1 - \alpha)^3$ samplertt1 + $(1 - \alpha)^4$ estimated_rtt(0)

ب)

Estimated_rtt(n)= $\alpha \sum_{j=1}^{n} (1-\alpha)^n samplerttj + (1-\alpha)^n estimated_rtt(0)$

٣.

۴.

به دلیل اینکه ظرفیت لینک ۱۰۰ هست پس نرخ ارسال A حداکثر ۱۰۰ است. میزبان Aارسال داده به بافر گیرنده را سریعتر از خالی کردن بافر توسط B انجام میدهد. بافرگیرنده با نرخ ۱۰۰ پر میشود.زمانی که بافر پر شد میزبان B علامت میدهد تا ارسال داده را متوقف کند.این کار را با تنظیم کردن مقدار CVWINDOW=0 انجام میدهد .میزبان A ارسال را متوقف میکند تا زمانی که یک سگمنت با CVWINDOW=0 دریافت کند. بنابراین این میزبان دائما ارسال را متوقف میکند و از سر میگیرد. به طور میانگین نرخ ارسال داده از Aه Bحداکثر ۵۰ است.



.Δ

در هر اتصال بسته هایی با شماره ترتیب هایی ارسال میشوند که ممکن است به هر دلیل در شبکه باقی بمانند و هرگز به مقصد نرسند. این بسته ها امکان دارد زمانی به مقصد برسند که ارتباط قبلی تمام شده و ارتباط جدیدی شکل گرفته است. با انتخاب شماره ترتیب اولیه مختلف برای هر ارتباط از پذیرش این بسته ها جلوگیری میشود.

۶

الف)دلیل اول: شناسه فرآیند ها وابسته به سیستمعامل است و استفاده از آن ها باعث میشود پروتکل ها به سیستم عامل وابسته شوند.

دلیل دوم: یک فرآیند ممکن است بخواهد چند کانال ارتباطی ایجاد کند و به این ترتیب با استفاده از شناسه فرایند نمیتوان این کانال های ارتباطی را به صورت یکتا مشخص کرد.

ب)پاسخ نهایی ۱۰۱۱۱۰۰۱۰۱۰۱۰۱۰

ج)گیرنده برای تشخیص خطا کل بسته دریافت شده را محاسبه میکند. در صورتی که داده بدون خطا باشد تمام بیت های نتیجه برابر ۱ شده که این عدد در مکمل ۱ برابر با صفر میباشد. در غیر این صورت خطا رخ داده است. استفاده از مکمل ۱ حاصل جمع را ساده تر میکند.در مکمل ۱ اعداد به دو صورتت ۰..۰ و ۱۱.۱۱ نشان داده میشوند زمانی که checksum صفر بود از ض۱۱.۱۱ استفاده و برعکس آن از ۰..۰ استفاده میشود.

د) دو بیت خطا ممکن است وجود داشته باشد .

٠.

الف)بازه [6,1] و [26,23] در وضعیت slow start قرار دارد .زیرا اندازه پنجره ازدحام در هردو یکسان است

ب)بازه [6,16] و [17,22] در وضعیت congestion avoidance قرار دارد زیرا یک گام یک گام پنجره افزایش میابد.

ج)



شروع:۳۲

۱۸ ام :۲۱

۲۴ ام: ۱۳

ه)در ۱۶ ام از تایم اوت triple duplicate ack .در ۱۲ ام از تایم اوت

۸.

از انجایی که ازدحام رخ نمیدهد.بسته از از دست نمیرود .پس پنجره ارسال در هر مرحله دوبرابر شده.

32<-16<-8<-4<-٢

اما پنجره ارسال برابر با مینیموم پنجره دریافت و پنجره از دحام است پس:

24

بعد از ۴۰ میلی ثانیه برابر میشوند

٩.

$$\frac{Y \circ \times 10^{9} \times 1/K}{1/8 \times 10^{11}} = 10^{11} \times 10^{11}$$

$$\frac{Y \times W}{X} =$$

.).



3 / ATTP از QUIC، یک پروتکل شبکه لایه انتقال استفاده می کند که از کنترل تراکم فضای کاربر بر روی UDP استفاده می کند.

QUIC (اتصال سریع UDP اینترنت) یک پروتکل شبکه لایه انتقال رمزگذاری شده جدید است. QUIC (اتصال سریع UDP اینترنت) یک پروتکل شبکه لایه انتقال رمزگذاری، QUIC تمام برای ایمن تر، کارآمدتر و سریع تر کردن ترافیک TLF طراحی شده است. از لحاظ تئوری، TCP تمام بهترین کیفیت های اتصالات TCP و رمزگذاری TLS را گرفته و آن را روی UDP پیاده سازی کرده است.

به طور خلاصه، QUIC سریعتر است در زمانی که صفحات از چند شی با اندازه کوچک تشکیل شده باشند. QUIC همچنین زمانی که صفحه از اشیاء با اندازه بزرگ تشکیل شده باشد بهتر عمل می کند. QUIC می تواند در شرایط شبکه ضعیف با پهنای باند کمتر، تاخیر زیاد و شبکه با تلفات، به بارگذاری سریع تر صفحه دست یابد.

چرا QUIC سریع است؟

این کاهش در رفت و برگشت، سرعت انتقال و دریافت داده ها را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد و حتی اگر به دلایلی اتصال قطع شود، client مجبور نیست دوباره کل فرآیند handshaking را انجام دهد . همه اینها با هم QUIC را بسیار سریعتر از HTTP 2 می کند.