

# Rust 编程语言入门

**Professional** 



杨旭,微软MVP

Rust、Go、C#开发者

#### 3.2 数据类型

- 标量和复合类型
- Rust 是静态编译语言,在编译时必须知道所有变量的类型
  - 基于使用的值,编译器通常能够推断出它的具体类型
  - 但如果可能的类型比较多(例如把 String 转为整数的 parse 方法) ,就必须添加类型的标注,否则编译会报错(例子)

#### 标量类型

- 一个标量类型代表一个单个的值
- · Rust 有四个主要的标量类型:
  - 整数类型
  - 浮点类型
  - 布尔类型
  - 字符类型

#### 整数类型

- 整数类型没有小数部分
- 例如 U32 就是一个无符号的整数类型,占据 32 位的空间
- 无符号整数类型以 U 开头
- 有符号整数类型以 i 开头
- Rust 的整数类型列表如图:
  - 每种都分 i 和 U, 以及固定的位数
  - 有符号范围:
    - - (2<sup>n</sup> 1) 到 2<sup>n 1</sup> 1
  - 无符号范围:
    - 0 到 2<sup>n</sup> 1

Length	Signed	Unsigned
8-bit	<b>i</b> 8	u8
16-bit	<b>i1</b> 6	u16
32-bit	<b>i</b> 32	u32
64-bit	<b>i</b> 64	u64
128-bit	i128	u128
arch	isize	usize

#### isize 和 usize 类型

- isize 和 usize 类型的位数由程序运行的计算机的架构所决定:
  - 如果是 64 位计算机, 那就是 64 位的
  - **–** ...
- 使用 isize 或 usize 的主要场景是对某种集合进行索引操作。

#### 整数字面值

- · 除了 byte 类型外,所有的数值字面 值都允许使用类型后缀。
  - 例如 57u8
- 如果你不太清楚应该使用那种类型, 可以使用 Rust 相应的默认类型:
- 整数的默认类型就是 i32:
  - 总体上来说速度很快,即使在 64 位系 统中

Number literals	Example
Decimal	98_222
Hex	oxff
Octal	0077
Binary	0b1111_0000
Byte (u8 only)	b'A'

#### 整数溢出

- 例如: U8 的范围是 0 255,如果你把一个 U8 变量的值设为 256,那么:
  - 调试模式下编译: Rust 会检查整数溢出,如果发生溢出,程序在运行时就会 panic
  - 发布模式下 (--release) 编译: Rust 不会检查可能导致 panic 的整数溢出
    - 如果溢出发生: Rust 会执行"环绕"操作:
      - 256 变成 0, 257 变成 1...
    - 但程序不会 panic

#### 浮点类型

- Rust 有两种基础的浮点类型,也就是含有小数部分的类型
  - f32,32位,单精度
  - f64, 64位, 双精度
- Rust 的浮点类型使用了 IEEE-754 标准来表述
- f64 是默认类型,因为在现代 CPU 上 f64 和 f32 的速度差不多,而且精度更高。
- (例子)

## 数值操作

• 加减乘除余等(例子)

### 布尔类型

- Rust 的布尔类型也有两个值: true 和 false
- 一个字节大小
- 符号是 bool
- (例子)

#### 字符类型

- Rust 语言中 char 类型被用来描述语言中最基础的单个字符。
- 字符类型的字面值使用单引号
- 占用 4 字节大小
- 是 Unicode 标量值,可以表示比 ASCII 多得多的字符内容:拼音、中日韩文、零长度空白字符、emoji 表情等。
  - U+0000 到 U+D7FF
  - U+E000 到 U+10FFFF
- 但 Unicode 中并没有"字符"的概念,所以直觉上认为的字符也许与 Rust 中的概念并不相符
- (例子)

再见