

Rust 编程语言入门



杨旭,微软 MVP

Rust、Go 开发者

15.5 RefCell<T>和内部可变性

内部可变性 (interior mutability)

- 内部可变性是 Rust 的设计模式之一
- 它允许你在只持有不可变引用的前提下对数据进行修改
 - 数据结构中使用了 unsafe 代码来绕过 Rust 正常的可变性和借用规则

RefCell<T>

• 与 Rc<T> 不同, RefCell<T> 类型代表了其持有数据的唯一所有权。

回忆一下:借用规则

在任何给定的时间里,你要么只能拥有一个可变引用,要么只能拥有任意数量的不可变引用

引用总是有效的

RefCell<T>与Box<T>的区别

Box<T>

- 编译阶段强制代码遵守借用规则
- 否则出现错误

RefCell<T>

- 只会在<mark>运行时</mark>检查借用规则
- 否则触发 panic

借用规则 在不同阶段进行检查的比较

编译阶段

- 尽早暴露问题
- 没有任何运行时开销
- 对大多数场景是最佳选择
- · 是 Rust 的默认行为

运行时

- 问题暴露延后,甚至到生产环境
- 因借用计数产生些许性能损失
- 实现某些特定的内存安全场景(不可变环境中修改自身数据)

RefCell<T>

• 与 Rc<T> 相似,只能用于<mark>单线程</mark>场景

选择 Box<T>、Rc<T>、RefCell<T> 的依据

	Box <t></t>	Rc <t></t>	RefCell <t></t>
同一数据的所有者	一个	多个	一个
可变性、借用检查	可变、不可变借用 (编译时检查)	不可变借用 (编译时检查)	可变、不可变借用 (运行时检查)

• 其中:即便 RefCell<T>本身不可变,但仍能修改其中存储的值

内部可变性: 可变的借用一个不可变的值

• (例子)

使用 RefCell<T> 在运行时记录借用信息

- 两个方法(安全接口):
 - borrow 方法
 - 返回智能指针 Ref<T>, 它实现了 Deref
 - borrow_mut 方法
 - 返回智能指针 RefMut<T>, 它实现了 Deref

使用 RefCell<T> 在运行时记录借用信息

- RefCell<T> 会记录当前存在多少个活跃的 Ref<T> 和 RefMut<T> 智能指针:
 - 每次调用 borrow: 不可变借用计数加 1
 - 任何一个 Ref<T> 的值离开作用域被释放时: 不可变借用计数减 1
 - 每次调用 borrow_mut: 可变借用计数加 1
 - 任何一个 RefMut<T> 的值离开作用域被释放时: 可变借用计数减 1
- 以此技术来维护借用检查规则:
 - 任何一个给定时间里, 只允许拥有多个不可变借用或一个可变借用。

将 Rc<T> 和 RefCell<T> 结合使用 来实现一个拥有多重所有权的可变数据

• (例子)

其它可实现内部可变性的类型

- Cell<T>: 通过复制来访问数据
- Mutex<T>: 用于实现跨线程情形下的内部可变性模式

再见