
İşletim Sistemleri



7. Ders

Prof. Dr. Kemal Bıçakcı

26. Eşzamanlılık: Giriş

Operating System: Three Easy Pieces

İş Parçacığı (Thread)

- Çalışan tek bir işlem için yeni bir soyutlama.
- Çok iş parçacıklı bir program (Multi-threaded program):
 - Çok iş parçacıklı bir programın birden fazla çalıştırma noktası vardır.
 - Birden çok Program Sayacı (PC)
 - Aynı adres alanını paylaşırlar.

Niye İş Parçacıkları Kullanılır?


- İki farklı neden var.
- (Gerçek) Paralellik (birden çok işlemcili bir sistemde)
 - Örnek: Çok büyük diziler veya matrisler ile çalışan bir program.
- Yavaş I/O nedeniyle program ilerlemesinin engellenmesini önlemek için.
 - Programınızdaki bir iş parçacığı beklerken, CPU zamanlayıcı diğer iş parçacıklarına geçebilir.
 - İş parçacıkları, programlardaki işlemler için çoklu programlamanın yaptığı gibi, G/Ç'nin tek bir program içindeki diğer etkinliklerle çakışmasını (overlap) sağlar.
- Neden işlemler yerine iş parçacıkları kullanıyoruz?

and dedicated to the proposition that all men are created equal.


conceived in liberty, a great battlefield of do this.

years ago, our fathers so conceived and so might live. It is have consecuted it, far work which they who measure of devotion, brought forth upon this dedicated, can long altogether fitting and above our poor power fought here have thus that we here highly continent a new nation | endure. We are met on | proper that we should | to add or detract. The | far so nobly advanced. | resolve that these dead we cannot dedicate, we what we say here, but great task remaining under God, shall have

Four score and seven nation, or any nation lives that this nation who struggled here here to the unfinished they gave the last full world will little note, It is rather for us to be shall not have died in dedicate a portion of cannot consecrate we it can never forget before us, that from a new birth of freedom Now we are engaged that field as a final cannot hallow this in a great civil war testing place for those ground. The brave testing whether that who here gave their men, living and dead, sather, to be dedicated to that cause for which people, for the people



üç iş parçacıklı bir kelime işlemci




(a) Her biri tek iş parçacıklı üç işlem, (b) üç iş parçacıklı bir işlem

Context Switch (İş parçacıkları arasında)

- Her iş parçacığının kendi program sayacı ve yazmaç kümesi vardır.
- Her iş parçacığının durumunu saklamak için bir veya daha fazla iş parçacığı kontrol bloğu (TCB) gerekir.
- Bir iş parçacığını (T1) çalıştırmaktan diğerine (T2) geçiş yaparken, T1'in yazmaç durumu kaydedilir ve T2'nin yazmaç durumu yüklenir.
- Adres uzayı ise aynı kalır.

İş parçacıklarının herbiri için ayrı bir yığın (stack) vardır.



Yarış Durumu (Race Condition)

- İki iş parçacıklı bir örnek:
 - counter = counter + 1 (başlangıç değer: 50)
 - Sonucun 52 olmasını bekleriz. Acaba her zaman öyle midir?

			(after instruction)		
OS	Thread1	Thread2	`		counter
	before critical section		100	0	50
	mov 0x8049a1c, %	mov 0x8049a1c, %eax		50	50
	add \$0x1, %eax		108	51	50
interrupt					
save T1'	s state				
restore '	[2's state		100	0	50
	n	nov 0x8049a1c, %eax	105	50	50
	ā	add \$0x1, %eax	108	51	50
	n	nov %eax, 0x8049a1c	113	51	51
interrupt					
save T2'	s state				
restore '	[1's state		108	51	50
	mov %eax, 0x8049	9a1c	113	51	51

Kritik Bölge (Critical Section)

TANIM: Paylaşılan bir değişkene erişen ve aynı anda birden fazla iş parçacığı tarafından çalıştırılmaması gereken kod parçası.

- Kritik bölgeyi aynı anda çalıştıran birden çok iş parçacığı, yarış durumuna neden olabilir.
- Kritik bölgeler için atomikliği (atomicity) destekleme ihtiyacı (karşılıklı dışlama mutual exclusion) vardır.

Kilitler (Locks)

 Kritik bölgelerin tek bir atomik buyrukmuş gibi çalıştırıldığından emin olmak için kilit kullanılabilir.

```
1  lock_t mutex;
2  ...
3  lock(&mutex);
4  balance = balance + 1;
5  unlock(&mutex);
Kritik bölge
```

Başka Tür bir Etkileşim

- Paylaşılan değişkenlere erişim ve kritik bölgeler için atomikliği destekleme ihtiyacı, iş parçacıkları arasındaki tek etkileşim türü değildir.
- <u>Diğer bir etkileşim türü</u>: Bir iş parçacığının, devam etmeden önce bazı eylemleri tamamlaması için diğerini beklemesi gerekebilir.
 - Daha sonra bu konu hakkında daha fazla bilgi verilecektir.

Niye bu konu İşletim Sistemleri dersinde ele alınıyor?

27. Ara Perde: İş Parçacığı Uygulama Programlama Arayüzü (Thread API)

Operating System: Three Easy Pieces

Thread API

- Bu bölümde, iş parçacığı API'sinin ana bölümlerini ele alacağız.
- Her kısım sonraki bölümlerde daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
- Dolayısıyla bu bölümün bir referans kaynağı olarak kullanılması önerilmektedir.

İş Parçacığı Oluşturma

POSIX'te iş parçacıkları nasıl oluşturulur ve kontrol edilir?

- thread: iş parçacığı ile etkileşim için kullanılır.
- attr: Bu iş parçacığının özelliklerini belirlemek içindir.
 - Yığın boyutu, Zamanlama önceliği, ...
- start routine: Bu iş parçacığının çalıştırmaya başlayacağı fonksiyon.
- arg: fonksiyonun (start routine) argümanları
 - boş işaretçi (void pointer) bize herhangi türde bir argüman geçirilmesine imkan verir.

İş Parçacığı Oluşturma (Devam)

- Eğer start_routine başka türde bir argümana veya dönüşe gerek duyarsa, ifadeler şu şekilde değiştirilebilir:
 - Argüman bir tam sayı ise:

• Fonksiyon bir tamsayı dönüyor ise:

Örnek: İş Parçacığı Oluşturma

```
#include <pthread.h>
typedef struct myarg t {
        int a;
        int b;
} myarg t;
void *mythread(void *arg) {
        myarg t *m = (myarg t *) arg;
        printf("%d %d\n", m->a, m->b);
        return NULL;
int main(int argc, char *argv[]) {
        pthread t p;
        int rc;
        myarg t args;
        args.a = 10;
        args.b = 20;
         rc = pthread create(&p, NULL, mythread, &args);
```

Bir iş parçacığının tamamlanmasını bekleme

```
int pthread_join(pthread_t thread, void **value_ptr);
```

- thread: Hangi iş parçacığının beklendiğini belirtir
- value ptr: Dönüş değerini gösteren bir işaretçi
 - pthread_join() rutini değu eri değiştirdiğinden, kendisi de işaretçi olan değerin işaretçisi geçirilir.

Örnek: Bir İş Parçacığının Tamamlanmasını Bekleme

```
#include <stdio.h>
   #include <pthread.h>
  #include <assert.h>
  #include <stdlib.h>
  typedef struct myarg t {
     int a;
      int b;
   } myarg t;
10
   typedef struct myret t {
    int x;
13
   int y;
14
   } myret t;
15
   void *mythread(void *arg) {
       myarg t *m = (myarg_t *) arg;
   printf("%d %d\n", m->a, m->b);
   myret t *r = malloc(sizeof(myret t));
   r->x = 1;
   r->y = 2;
22
      return (void *) r;
23 }
24
```

Örnek: Bir İş Parçacığının Tamamlanmasını Bekleme (Devam)

```
25
   int main(int argc, char *argv[]) {
26
       int rc;
27
       pthread t p;
28
       myret t *m;
29
30
       myarg t args;
31
       args.a = 10;
       args.b = 20;
32
33
       pthread create(&p, NULL, mythread, &args);
       pthread join(p, (void **) &m); // this thread has been
34
                                         // waiting inside of the
                                         // pthread join() routine.
35
       printf("returned %d %d\n", m->x, m->y);
36
        return 0;
37 }
```

Örnek: Tehlikeli Kod

• Bir iş parçacığından değerlerin nasıl döndürüldüğüne dikkat etmek gerekir.

```
1  void *mythread(void *arg) {
2    myarg_t *m = (myarg_t *) arg;
3    printf("%d %d\n", m->a, m->b);
4    myret_t r; // ALLOCATED ON STACK: BAD!
5    r.x = 1;
6    r.y = 2;
7    return (void *) &r;
8 }
```

• r değişkeni geri döndürüldüğünde, otomatik olarak bellek tahsisi kaldırılır.

İki Kod Parçasını Karşılaştıralım:

```
void *mythread(void *arg) {
    myarg_t *m = (myarg_t *) arg;
    printf("%d %d\n", m->a, m->b);
    myret_t *r = malloc(sizeof(myret_t)); // ALLOCATED ON HEAP
    r->x = 1;
    r->y = 2;
    return (void *) r;
}
```

```
1  void *mythread(void *arg) {
2    myarg_t *m = (myarg_t *) arg;
3    printf("%d %d\n", m->a, m->b);
4    myret_t r; // ALLOCATED ON STACK: BAD!
5    r.x = 1;
6    r.y = 2;
7    return (void *) &r;
8  }
```

Örnek: Bir İş Parçacığına daha basit şekilde Argüman Aktarma

Sadece bir değer geçirilmek istenirse:

```
void *mythread(void *arg) {
       int m = (int) arg;
       printf("%d\n", m);
       return (void *) (arg + 1);
   int main(int argc, char *argv[]) {
       pthread t p;
       int rc, m;
       pthread_create(&p, NULL, mythread, (void *) 100);
10
       pthread join(p, (void **) &m);
12
       printf("returned %d\n", m);
13
       return 0;
14
```

Kilitler (Locks)

- Kritik bölgeye girişte karşılıklı dışlama (mutual exclusion) sağlar.
 - Arayüz:

```
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
```

• Kullanım (ilklendirme ve hata kontrolü göserilmemiştir):

```
pthread_mutex_t lock;
pthread_mutex_lock(&lock);
x = x + 1; // or whatever your critical section is
pthread_mutex_unlock(&lock);
```

- Başka hiçbir iş parçacığı kilidi tutmamaktadır → iş parçacığı kilidi alır ve kritik bölgeye girer.
- Başka bir iş parçacığı kilidi tutuyorsa → iş parçacığı kilidi elde edene kadar geri dönmeyecektir.

Kilitler (Devam)

- Tüm kilitler uygun şekilde ilklendirilmelidir.
 - PTHREAD MUTEX INITIALIZER kullanılabilir

```
pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
```

• Daha dinamik diğer bir yol: pthread_mutex_init() kullanımı

```
int rc = pthread_mutex_init(&lock, NULL);
assert(rc == 0); // always check success!
```

Kilitler (Devam)

- Kilitlerken ve kilidi açarken hata kodunu kontrol ediniz
 - Örnek bir sarmalayıcı (wrapper):

```
// Use this to keep your code clean but check for failures
// Only use if exiting program is OK upon failure
void Pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex) {
   int rc = pthread_mutex_lock(mutex);
   assert(rc == 0);
}
```

• Kilitleme için bu iki çağrı da kullanılabilir:

- trylock: kilit alınmışsa başarısız sonuç döner
- timelock: zaman aşımından sonra geri döner

Durum Değişkenleri (Condition Variables)

• Durum değişkenleri, iş parçacıkları arasında bir tür sinyalleşmenin gerçekleşmesi gerektiğinde kullanışlıdır.

- pthread cond wait:
 - Çağrıyı yapan iş parçacığı uyur.
 - Başka bir iş parçacığının sinyali beklenir.
- pthread cond signal:
 - Durum değişkeninde bloklanan (uyuyan) iş parçacıklarından en az birinin bloklanmasını kaldırır (uyandırır).

Durum Değişkenleri (Devam)

• Bekleme rutinini çağıran iş parçacığı:

```
pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;

pthread_mutex_lock(&lock);
while (ready == 0)
    pthread_cond_wait(&cond, &lock);
pthread_mutex_unlock(&lock);
```

- Bekleme çağrısı, söz konusu çağrıyı yapanı uyku moduna geçirirken kilidi bırakır.
- Uyandıktan sonra geri dönmeden önce, bekleme çağrısı kilidi yeniden alır.
- Sinyal rutinini çağıran iş parçacığı:

```
pthread_mutex_lock(&lock);
ready = 1;
pthread_cond_signal(&cond);
pthread_mutex_unlock(&lock);
```

Durum Değişkenleri (Devam)

- Bekleyen iş parçacığı, basit bir if ifadesi yerine bir while döngüsünde durumu kontrol eder.
- Bekleyen bir iş parçacığını sahte bir şekilde uyandırabilecek bazı pthread implementasyonları vardır.
- Böyle bir durumda tekrar kontrol etmez ise bekleyen iş parçacığı durum değişmediği halde değiştiğini düşünecektir.

Durum Değişkenleri (Devam)

- Asla yapılmaması gereken bir hata:
 - Bir iş parçacığı beklemek ister:

```
while(ready == 0)
   ; // spin
```

• Diğeri de sinyal gönderir:

```
ready = 1;
```

- Performansı kötüdür -> gereksiz yere işlemci kullanılır
- Daha da önemlisi, ciddi senkronizasyon hatalarına yol açabilir.

Derleme ve Çalıştırma

- Kod örneklerini derlemek için pthread.h başlığının eklenmesi gerekir.
 - -pthread bayrağını ekleyerek pthreads kütüphanesi ile açık bir bağlantı kurulur:

```
prompt> gcc -o main main.c -Wall -pthread
```

• Daha fazla bilgi için:

```
man -k pthread
```

Thread API Kullanım Rehberi

- Basit tutun.
- İş parçacığı etkileşimlerini en aza indirin.
- Kilitleri ve durum değişkenlerini ilklendirin.
- Dönüş kodlarınızı kontrol edin.
- İş parçacıklarına argümanları nasıl ilettiğinize ve iş parçacıklarından nasıl değer döndürdüğünüze dikkat edin.
- Her iş parçacığının kendi yığını vardır.
- İş parçacıkları arasında sinyalleşme için her zaman durum değişkenlerini kullanın.
- manuel sayfalarını kullanın.

28. Kilitler

Operating System: Three Easy Pieces

Kilit: Temel Fikir

- Herhangi bir kritik bölgenin tek bir atomik buyrukmuş gibi çalıştırılmasını sağlar.
 - Bir örnek: paylaşılan bir değişkenin değerinin artırılması

```
balance = balance + 1;
```

Kritik bölge etrafına bazı kod satırları ekleriz:

```
1   lock_t mutex; // some globally-allocated lock 'mutex'
2   ...
3   lock(&mutex);
4   balance = balance + 1;
5   unlock(&mutex);
```

Kilit: Temel Fikir

- Kilit değişkeni, kilidin durumunu tutar:
 - Kullanılabilir (veya kilidi açılmış veya serbest): Hiçbir iş parçacığı kilidi tutmamaktadır.
 - Elde edildi (veya kilitlendi veya tutuldu): Bir ve sadece bir iş parçacığı kilidi tutmaktadır ve muhtemelen kritik bölgededir.

lock() çağrısı

- lock()
 - Kilidi elde etmeye çalışır.
 - Kilidi başka bir iş parçacığı tutmuyorsa, kilidi elde edecektir.
 - Bu iş parçacığının kilidin sahibi olduğu söylenir.
 - Bu iş parçacığı kritik bölgeye girer.
 - Kilidi tutan iş parçacığı kritik bölgedeyken, diğer iş parçacıklarının kritik bölgeye girmesi engellenir.

Pthread kilidi: mutex

- mutex: POSIX kütüphanesinin kilit için kullandığı ad.
 - İş parçacıkları arasında karşılıklı dışlama sağlar.

```
pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

Pthread_mutex_lock(&lock); // wrapper for pthread_mutex_lock()
balance = balance + 1;
Pthread_mutex_unlock(&lock);
```

• Farklı değişkenleri korumak için farklı kilitler kullanıyor olabiliriz. Bu sayede eşzamanlılık artar (daha ince taneli bir yaklaşım).

Bir Kilidin İnşası

• Bir kilit oluşturmak için donanım ve işletim sistemi beraber görev alır.

Kilitleri Değerlendirme – Temel kriterler

Karşılıklı Dışlama

 Kilit çalışıyor mu, birden fazla iş parçacığının kritik bir bölüme girmesini engelliyor mu?

Adalet

• Kilidi elde etmek için yarışan her iş parçacığı, serbest olduğunda onu edinme konusunda adil bir şans elde ediyor mu? (Açlık problemi var mı?)

Verim

Kilit kullanıldığında eklenen zaman yükleri ne seviyede?

Kesmeleri Kontrol Etmek

- Kritik bölgeler için Kesmeleri devre dışı bırakarak kilit inşası.
 - Karşılıklı dışlama sağlamak için kullanılan en eski çözümlerden biridir.
 - Tek işlemcili sistemler için icat edilmiştir.

```
1  void lock() {
2    DisableInterrupts();
3  }
4  void unlock() {
5    EnableInterrupts();
6 }
```

- Problem: Uygulamalara çok fazla güven gerektirir.
- Açgözlü (veya kötü niyetli) program, işlemciyi tekeline alabilir.
- Çoklu işlemcilerde çalışmaz.
- Kesmeleri maskeleyen veya maske kaldıran kod, modern CPU'larda yavaşlığa sebep olur.

Niye donanım desteği gereklidir?

- İlk deneme: Kilidin elde edilip edilmediğini gösteren bir bayrak (flag) kullanmak.
 - Aşağıdaki kod sorunludur.

```
typedef struct lock t { int flag; } lock t;
    void init(lock t *mutex) {
         // 0 \rightarrow lock is available, 1 \rightarrow held
         mutex - > flag = 0;
    void lock(lock t *mutex) {
         while (mutex->flag == 1) // TEST the flag
                  ; // spin-wait (do nothing)
         mutex->flag = 1; // now SET it !
11
12
13
    void unlock(lock t *mutex) {
15
         mutex - > flag = 0;
16
```

Niye donanım desteği gereklidir? (Devam)

• Problem 1: Karşılıklı dışlama sağlanmaz (varsayım: başlangıçta flag=0)

- Problem 2: Spin-wait, başka bir iş parçacığını beklemek için zaman harcar.
- Bu nedenle, donanım tarafından sunulan bir atomik buyruğa ihtiyacımız vardır!
 - test-and-set buyruğu, atomik değişim buyruğu olarak da bilinir.

Test And Set Buyruğu (Atomik Değişim)

Basit kilitlerin oluşturulmasını desteklemek için bir buyruk

```
int TestAndSet(int *ptr, int new) {
   int old = *ptr; // fetch old value at ptr
   *ptr = new; // store 'new' into ptr
   return old; // return the old value
}
```

- ptr tarafından işaret edilen eski değeri döndürür (Test).
- Aynı anda söz konusu değeri *new* değeri ile günceller (Set).
- Bu işlem dizisi atomik olarak gerçekleştirilir.

Test and Set kullanan Basit «Spin» Kilidi

```
typedef struct lock t {
         int flag;
    } lock t;
    void init(lock t *lock) {
        // 0 indicates that lock is available,
        // 1 that it is held
         lock - > flaq = 0;
10
11
    void lock(lock t *lock) {
         while (TestAndSet(&lock->flag, 1) == 1)
13
                           // spin-wait
14
15
16
   void unlock(lock t *lock) {
         lock -> flag = 0;
17
18
```

Not: Tek işlemcili bir bilgisayarda düzgün çalışması için, boşaltmalı (preemptive) bir zamanlayıcı gerektirir.

«Spin» Kilitleri Değerlendirme

- **Doğruluk**: evet
 - Bu tür bir kilit, yalnızca tek bir iş parçacığının kritik bölgeye girmesine izin verir.
- Adalet: hayır
 - Bu tür kilitler herhangi bir adalet garantisi sağlamaz.
 - Gerçekten de, dönmeye başlayan bir iş parçacığı sonsuza kadar dönebilir.
- Verim: Tek CPU var ise, performans yükleri oldukça fazladır.
 - İş parçacığı sayısı kabaca CPU sayısına eşitse, bu tür kilitlerin iyi çalıştığı varsayılabilir (kritik bölgenin kısa olduğu varsayımı ile).

Diğer Benzer Buyruklar

- Compare-And-Swap
- Load-Linked and Store-Conditional
- Fetch-And-Add

Fetch-And-Add (Getir ve Ekle)

 Belirli bir adresteki eski değeri döndürürken bu değeri atomik olarak bir artırır.

```
1  int FetchAndAdd(int *ptr) {
2    int old = *ptr;
3    *ptr = old + 1;
4    return old;
5  }
```

Fetch-And-Add Hardware atomic instruction (C-style)

Bilet Kilidi (Ticket Lock)

- Bilet kilidi Fetch-And-Add buyruğu ile oluşturulabilir.
- Tüm iş parçacıkları için ilerleme sağlanır -> Adalet

```
typedef struct lock t {
         int ticket;
         int turn;
    } lock t;
    void lock init(lock t *lock) {
         lock - > ticket = 0;
         lock->turn = 0;
10
    void lock(lock t *lock) {
11
         int myturn = FetchAndAdd(&lock->ticket);
13
         while (lock->turn != myturn)
14
                  ; // spin
15
16
    void unlock(lock t *lock) {
         FetchAndAdd(&lock->turn);
17
18
```

Spin (Dönme): Nasıl Kurtuluruz?

- Donanım tabanlı «spin» kilitler basittir ve doğru çalışırlar.
- Fakat, bazı durumlarda, bu çözümler oldukça verimsiz olabilir.
- Bir iş parçacığı dönerken, bir değeri kontrol etmekten başka hiçbir şey yapmadan bütün bir zaman dilimini boşa harcar.

Dönmekten Nasıl Kaçınılır? İşletim Sistemi desteğine de ihtiyacımız olacak!

Basit Bir Yaklaşım: Sadece Yol Ver

- Bir iş parçacığı döneceği zaman, CPU'yu başka bir iş parçacığına bırakır.
- Sistem çağrısı, bu iş parçacığını çalışır durumdan hazır duruma taşır.
- Context Switch maliyeti önemli olabilir ve açlık sorunu hala mevcuttur.

```
1  void init() {
2    flag = 0;
3  }
4
5  void lock() {
6    while (TestAndSet(&flag, 1) == 1)
7        yield(); // give up the CPU
8  }
9
10  void unlock() {
11    flag = 0;
12 }
```

Kuyrukları Kullanmak: Dönmek Yerine Uyumak

- Hangi iş parçacıklarının kilidi elde etmek için beklediğini takip etmek için kuyruk kullanmak.
- park()
 - Çağrı yapan iş parçacığını uyku moduna geçir
- unpark (threadID)
 - threadID değerine sahip iş parçacığını uyandır

Kuyrukları Kullanmak: Dönmek Yerine Uyumak (Devam)

```
typedef struct lock t { int flag; int guard; queue t *q; } lock t;
    void lock init(lock t *m) {
        m->flag = 0;
        m->quard = 0;
        queue init (m->q);
8
    void lock(lock t *m) {
10
        while (TestAndSet(&m->guard, 1) == 1)
11
            ; // acquire quard lock by spinning
12
     if (m->flaq == 0)  {
13
            m->flag = 1; // lock is acquired
            m->quard = 0;
14
15
      } else {
16
            queue add(m->q, gettid());
17
            m->quard = 0;
18
            park();
19
20
```

Lock With Queues, Test-and-set, Yield, And Wakeup

Kuyrukları Kullanmak: Dönmek Yerine Uyumak (Devam)

```
void unlock(lock_t *m) {
    while (TestAndSet(&m->guard, 1) == 1)
    ; // acquire guard lock by spinning
    if (queue_empty(m->q))
        m->flag = 0; // let go of lock; no one wants it
    else
        unpark(queue_remove(m->q)); // hold lock (for next thread!)
    m->guard = 0;
}
```

Lock With Queues, Test-and-set, Yield, And Wakeup (Cont.)

Bu örnek kodda bir yarış durumu var mıdır?

Uyandırma/Bekleme yarış durumu

- İş parçacığı B, park() çağrısı yapmadan hemen önce iş parçacığı A kilidi serbest bırakırsa → İş parçacığı B sonsuza kadar uyuyabilir.
- Solaris bu sorunu üçüncü bir sistem çağrısı ekleyerek çözer: setpark ()
- Bu çağrı ile bir iş parçacığı park () etmek üzere olduğunu gösterebilir. Eğer kesmeye uğrarsa ve park fiilen çağrılmadan önce başka bir iş parçacığı unpark () çağrısı yaparsa, sonraki park () uyumak yerine hemen geri döner.

```
1          queue_add(m->q, gettid());
2          setpark(); // new code
3          m->guard = 0;
4          park();
```

Code modification inside of lock()

```
İş parçacığı A
```

```
void unlock(lock_t *m) {
    while (TestAndSet(&m->guard, 1) == 1)
    ; // acquire guard lock by spinning
    if (queue_empty(m->q))
        m->flag = 0; // let go of lock; no one wants it
    else
        unpark(queue_remove(m->q)); // hold lock (for next thread!)
    m->guard = 0;
}
```

Lock With Queues, Test-and-set, Yield, And Wakeup (Cont.)

```
typedef struct lock t { int flag; int guard; queue t *q; } lock t;
    void lock_init(lock_t *m) {
        m->flag = 0;
        m->quard = 0;
6
        queue init(m->q);
8
    void lock(lock t *m) {
10
        while (TestAndSet(&m->guard, 1) == 1)
11
            ; // acquire guard lock by spinning
12
        if (m->flag == 0) {
13
            m->flag = 1; // lock is acquired
14
            m->quard = 0;
15
        } else {
16
            queue add(m->q, gettid());
17
            m->guard = 0;
18
            park();
19
20
21
```

Lock With Queues, Test-and-set, Yield, And Wakeup

İş parçacığı B

Futex

- Linux'de ise futex vardır (Solaris'deki park and unpark çağrılarına benzer).
- futex_wait(address, expected)
 - Çağıran diziyi uyku moduna geçir
 - Adresteki değer beklenen değere eşit değilse çağrı hemen geri döner.
- futex wake (address)
 - Sırada bekleyen bir iş parçacığını uyandır.