
İşletim Sistemleri



8. Ders

Prof. Dr. Kemal Bıçakcı

Alıştırma Sorusu

- Hangisi thread API kullanılırken yapılan programlama hatalarından biri değildir?
- a) Kilitleri ve durum değişkenlerini ilklendirmemek
- b) Dönüş kodlarını (Return codes) kontrol etmemek
- c) İş parçacıkları tarafından döndürülen yerel değişkenler için bellek ayırmayı Yığın (Stack) üzerinde yapmak.
- d) İş parçacıkları arasında sinyal vermek için durum değişkenleri kullanmak



Operating System: Three Easy Pieces

Kilit-tabanlı Eş Zamanlı Veri Yapıları

- Bir veri yapısına kilit eklemek, bu veri yapısını iş parçacığı güvenli (thread safe) hale getirir.
- Kilitlerin nasıl eklendiği ise veri yapısının hem doğruluğunu hem de performansını belirler.

Örnek: Kilit Bulunmayan Sayaç (Counter)

• Basit eş zamanlı <u>olmayan</u> sayaç:

```
typedef struct counter t {
                 int value;
         } counter t;
        void init(counter t *c) {
                 c->value = 0;
        void increment(counter t *c) {
10
                 c->value++;
11
12
13
        void decrement(counter t *c) {
14
                 c->value--;
15
16
17
        int get(counter t *c) {
18
                 return c->value;
19
```

Örnek: Kilit Kullanan Sayaç (Counter)


- Nasıl «thread safe» hale getirebiliriz?: Bir kilit ekleyerek.
- Kilit, veri yapısını değiştiren herhangi bir rutin çağrılırken elde edilmektedir.

```
typedef struct counter t {
                 int value;
                 pthread lock t lock;
         } counter t;
        void init(counter t *c) {
                 c->value = 0;
                 Pthread mutex init(&c->lock, NULL);
11
        void increment(counter t *c) {
                 Pthread mutex lock(&c->lock);
13
                 c->value++;
14
                 Pthread mutex unlock(&c->lock);
15
16
```

Örnek: Kilit Kullanan Sayaç (Counter)(Devam)

Basit yaklaşımın performans maliyetleri

- Her iş parçacığı, paylaşılan bir sayacı günceller.
 - Güncelleme: bir milyon kez.
 - Dört Intel 2.7GHz i5 CPU'lu iMac



Performance of Traditional vs. Sloppy Counters (Threshold of Sloppy, S, is set to 1024)

Senkronize (Eşzamanlı) sayacın ölçeklenmesi iyi değildir.

Sayacın Ölçeklenebilirliği: Gerçekten önemli midir?

Mükemmel Ölçeklenebilirlik

 Daha fazla iş yapılsa da paralel olarak yapıldığı için görevi tamamlamak için harcanan süre artmaz.

Özensiz sayaç (Sloppy counter)

- Özensiz sayaç, CPU çekirdeği başına bir tane olmak üzere çok sayıda yerel fiziksel sayaç ve tek bir genel sayaç aracılığıyla tek bir mantıksal sayacı temsil ederek çalışır.
- Kilitlerin durumu:
 - Her yerel sayaç için bir tane ve genel sayaç için bir tane.
 - Örnek: dört CPU'lu bir makinede dört yerel sayaç ve bir genel sayaç

Özensiz sayacın temel fikri

- Bir çekirdek (CPU) üzerinde çalışan bir iş parçacığı sayacı artırmak istediğinde:
 - Yerel sayacını artırır.
 - Her CPU'nun kendi yerel sayacı vardır:
 - CPU'lardaki iş parçacıkları, yerel sayaçları birbiriyle çakışma olmadan güncelleyebilir.
 - Böylece sayaç güncellemeleri ölçeklenebilir hale gelir.
- Lokal değerler periyodik olarak global sayaca aktarılır.
 - Genel kilit edinilir.
 - Global sayacın değeri yerel sayacın değeri kadar artırılır.
 - Yerel sayaç sıfırlanır.
 - Genel kilit bırakılır.

Özensiz sayacın temel fikri (Devam)

- Yerelden genele aktarımın ne sıklıkta gerçekleşeceği bir eşik değer ile belirlenir: S (sloppiness özensizlik parametresi).
- Daha Küçük S:
 - Sayaç, ölçeklenemeyen sayaç gibi davranır.
- Daha Büyük S:
 - Sayaç daha ölçeklenebilir olur.
 - Öte yandan, genel sayaç değeri gerçek değerden daha fazla uzaklaşabilir.


Örnek

- Özensiz Sayacın çalışmasını izlersek:
 - S = 5
 - İş parçacığı sayısı: 4
 - CPU (çekirdek) sayısı: 4

Time	L ₁	L_2	L ₃	L_4	G
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
2	1	0	2	1	0
3	2	0	3	1	0
4	3	0	3	2	0
5	4	1	3	3	0
6	5 → 0	1	3	4	5 (from L_1)
7	0	2	4	5 → 0	10 (from L_4)

S Eşik Değerin Önemi

- Her dört iş parçacığı, dört CPU'da da sayacı 1 milyon kez artırır.
 - Düşük S -> Performans kötü, genel sayaç doğru değere çok yakın.



Scaling Sloppy Counters

Implementasyon

```
typedef struct counter t {
          int global;  // global count
          pthread mutex t glock; // global lock
          int local[NUMCPUS]; // local count (per cpu)
          pthread mutex t llock[NUMCPUS]; // ... and locks
          } counter t;
9
      // init: record threshold, init locks, init values
10
               of all local counts and global count
11
      void init(counter t *c, int threshold) {
12
          c->threshold = threshold;
13
14
          c->global = 0;
          pthread_mutex_init(&c->glock, NULL);
15
16
17
          int i;
          for (i = 0; i < NUMCPUS; i++) {</pre>
18
              c \rightarrow local[i] = 0;
19
20
              pthread mutex init(&c->llock[i], NULL);
21
2.2
23
```

Implementasyon (Devam)

```
(Cont.)
24
      // update: usually, just grab local lock and update local amount
      // once local count has risen by 'threshold', grab global
26
           lock and transfer local values to it
27
      void update(counter t *c, int threadID, int amt) {
28
          pthread mutex lock(&c->llock[threadID]);
29
          30
          if (c->local[threadID] >= c->threshold) { // transfer to global
31
             pthread mutex lock(&c->glock);
32
             c->global += c->local[threadID];
33
             pthread mutex unlock(&c->glock);
34
             c->local[threadID] = 0;
35
36
          pthread mutex unlock(&c->llock[threadID]);
37
38
39
      // get: just return global amount (which may not be perfect)
40
      int get(counter t *c) {
41
          pthread mutex lock(&c->glock);
42
          int val = c->global;
43
          pthread mutex unlock(&c->glock);
          return val; // only approximate!
44
45
```

Eşzamanlı Bağlı Listeler (Concurrent Linked Lists)

```
// basic node structure
        typedef struct   node t {
                 int key;
                 struct node t *next;
        } node t;
        // basic list structure (one used per list)
        typedef struct list t {
                 node t *head;
                 pthread mutex t lock;
        } list t;
13
        void List Init(list t *L) {
14
               L->head = NULL;
15
               pthread mutex init(&L->lock, NULL);
16
17
(Cont.)
```

Eşzamanlı Bağlı Listeler (Devam)

```
(Cont.)
        int List Insert(list t *L, int key) {
                 pthread_mutex_lock(&L->lock);
                 node t *new = malloc(sizeof(node t));
                 if (new == NULL) {
                          perror("malloc");
23
                          pthread mutex unlock(&L->lock);
24
                          return -1; // fail
                 new->key = key;
                 new->next = L->head;
                L->head = new;
                 pthread mutex unlock(&L->lock);
                 return 0; // success
31
(Cont.)
```

Eşzamanlı Bağlı Listeler (Devam)

```
(Cont.)
32
        int List Lookup(list t *L, int key) {
                 pthread mutex lock(&L->lock);
                 node t *curr = L->head;
                 while (curr)
35
36
                          if (curr->key == key) {
                                   pthread_mutex_unlock(&L->lock);
                                   return 0; // success
38
39
                          curr = curr->next;
                 pthread_mutex_unlock(&L->lock);
                 return -1; // failure
44
```

Eşzamanlı Bağlı Listeler (Devam)

- Ekleme (Insert) rutinine giriş sonrasında kilit elde edilir.
- Kod, çıkışta kilidi serbest bırakır.
- malloc() başarısız olursa, ekleme başarısız sonucu döndürülmeden önce kilidin de serbest bırakılması gerekir.
- Bu tür istisnai kontrol akışının (exceptional control flow) oldukça hata eğilimli olduğu bilinmektedir.

• Çözüm:

- Kilitleme ve serbest bırakma, ekleme kodunda yalnızca gerçek kritik bölgeyi çevrelesin.
- İstisnai kontrol akışı kullanılmasın.

Eşzamanlı Bağlı Listeler: Yeniden Yazalım

```
void List Init(list t *L) {
                 L->head = NULL;
                 pthread mutex init(&L->lock, NULL);
        void List Insert(list t *L, int key) {
                 // synchronization not needed
                 node t *new = malloc(sizeof(node_t));
                 if (new == NULL) {
10
                          perror("malloc");
11
                          return;
12
13
                 new->key = key;
14
15
                 // just lock critical section
                 pthread mutex lock(&L->lock);
16
                 new->next = L->head;
17
                 L->head = new;
18
19
                 pthread mutex unlock(&L->lock);
20
21
```

Eşzamanlı Bağlı Listeler: Yeniden Yazalım (Devam)

```
(Cont.)
22
         int List Lookup(list t *L, int key) {
23
                  int rv = -1;
24
                  pthread mutex lock(&L->lock);
                 node t *curr = L->head;
26
                  while (curr) {
27
                           if (curr->key == key) {
28
                                    rv = 0;
29
                                    break;
30
31
                           curr = curr->next;
32
33
                  pthread mutex unlock(&L->lock);
                  return rv; // now both success and failure
34
35
```

Bağlı Listenin Ölçeklenebilirliği

- Listenin tamamı için tek bir kilide sahip olmak yerine, listenin her bir düğümü başına bir kilit eklenebilir mi?
 - Listede gezinirken, önce bir sonraki düğümün kilidi alınır.
 - Ardından geçerli düğümün kilidi serbest bırakılır.
 - Bu sayede, liste işlemlerinde yüksek derecede eşzamanlılık sağlanır.
- Bu çözümün pratikte uygulanmasının önünde listde gezinirken her düğüm için kilit alma ve serbest bırakmanın getirdiği ek yükler engelleyicidir.

Eşzamanlı Kuyruk (Michael ve Scott Çözümü)

- İki kilit var
 - Sıranın başı için bir tane
 - Kuyruk için bir tane
- Bu iki kilidin amacı, kuyruğa alma (enqueue) ve kuyruktan çıkarma (dequeue) işlemlerinin eşzamanlılığını sağlamaktır.
- Sahte düğüm ekleme:
 - İlklendirme kodunda eklenir.
 - Baş ve kuyruk işlemlerinin birbirinden ayrılmasını sağlar.

Eşzamanlı Kuyruk (Devam)

```
typedef struct   node t {
                 int value;
                 struct node t *next;
         } node t;
        typedef struct   queue t {
                 node t *head;
                 node t *tail;
                 pthread mutex t headLock;
                 pthread mutex t tailLock;
10
11
         } queue t;
12
13
        void Queue Init(queue t *q) {
14
                 node t *tmp = malloc(sizeof(node t));
15
                 tmp->next = NULL;
16
                 q->head = q->tail = tmp;
17
                 pthread mutex init(&q->headLock, NULL);
                 pthread mutex init(&q->tailLock, NULL);
18
19
20
(Cont.)
```

Eşzamanlı Kuyruk (Devam)


```
(Cont.)
        void Queue Enqueue(queue t *q, int value) {
22
                 node t *tmp = malloc(sizeof(node t));
23
                 assert(tmp != NULL);
24
25
                 tmp->value = value;
26
                 tmp->next = NULL;
27
28
                 pthread mutex lock(&q->tailLock);
                 q->tail->next = tmp;
29
30
                 q->tail = tmp;
31
                 pthread mutex unlock(&q->tailLock);
32
(Cont.)
```

Eşzamanlı Kuyruk (Devam)

```
(Cont.)
33
         int Queue Dequeue(queue t *q, int *value) {
34
                 pthread mutex lock(&q->headLock);
                 node t *tmp = q->head;
35
36
                 node t *newHead = tmp->next;
37
                 if (newHead == NULL) {
38
                          pthread mutex unlock(&q->headLock);
39
                          return -1; // queue was empty
40
41
                  *value = newHead->value;
42
                 q->head = newHead;
43
                 pthread mutex unlock(&q->headLock);
44
                 free(tmp);
45
                 return 0;
46
```


Eşzamanlı Anahtarlı Tablo (Concurrent Hash Table)

- Basit bir anahtarlı tabloya odaklanıyoruz.
 - Tablo yeniden boyutlandırılmaz.
 - Eşzamanlı listeler kullanılarak oluşturulur.
 - Her biri bir liste ile temsil edilen kova (bucket) başına bir kilit kullanılır.



Eşzamanlı Anahtarlı Tablonun Performansı

- Dört iş parçacığının her birinden 10.000 50.000 eşzamanlı güncelleme.
 - Dört adet Intel 2.7GHz i5 CPU'lu iMac.



Basit eşzamanlı anahtarlı tablonun ölçeklenebilirliği oldukça yüksektir.

Eşzamanlı Anahtarlı Tablo

```
#define BUCKETS (101)
         typedef struct hash t {
                 list t lists[BUCKETS];
         } hash t;
         void Hash Init(hash t *H) {
                  int i;
                  for (i = 0; i < BUCKETS; i++) {</pre>
10
                          List Init(&H->lists[i]);
11
12
13
14
         int Hash Insert(hash t *H, int key) {
                 int bucket = key % BUCKETS;
15
16
                  return List Insert(&H->lists[bucket], key);
17
18
19
         int Hash Lookup(hash t *H, int key) {
20
                 int bucket = key % BUCKETS;
21
                  return List Lookup(&H->lists[bucket], key);
22
```

30. Koşul Değişkenleri (Condition Variables)

Operating System: Three Easy Pieces

Koşul (Durum) Değişkenleri (Condition Variables)

- Bir iş parçacığının, çalışmaya devam etmeden önce bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol etmek istediği birçok durum vardır.
- Örnek:Bir ana iş parçacığı, bir çocuk iş parçacığının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek isteyebilir.
- Bunu genellikle join() ile yapar.

Koşul Değişkenleri (Devam)

Çocuğun bitmesini bekleyen Ana

```
void *child(void *arg) {
    printf("child\n");

// XXX how to indicate we are done?

return NULL;

int main(int argc, char *argv[]) {
    printf("parent: begin\n");
    pthread_t c;
    Pthread_create(&c, NULL, child, NULL); // create child
    // XXX how to wait for child?
    printf("parent: end\n");
    return 0;
}
```

Ne görmeyi bekliyoruz?:

```
parent: begin child parent: end
```

Çocuğu Bekleyen Ana: Dönmeye Dayalı Yaklaşım

```
volatile int done = 0;
        void *child(void *arg) {
             printf("child\n");
             done = 1;
             return NULL;
         int main(int argc, char *argv[]) {
             printf("parent: begin\n");
            pthread t c;
12
             Pthread create (&c, NULL, child, NULL); // create child
13
             while (done == 0)
14
                 ; // spin
            printf("parent: end\n");
15
16
             return 0;
17
```

• Ana iş parçacığı dönerek CPU zamanını boşa harcadığı için oldukça verimsizdir.

Bir Koşul için nasıl beklenir?

Koşul değişkeni (Condition variable)

- (Bir koşulu) Bekleme (Wait):
 - Belirli bir çalışma koşulu istenildiği gibi olmadığında iş parçacıklarının kendilerini koyabilecekleri ve uyuyabilecekleri bir kuyruk var.
- (Bir koşula ait) Sinyal verme (Signal):
 - Başka bir iş parçacığı, söz konusu koşulu değiştirdiğinde, bekleyen iş parçacıklarından birini uyandırabilir ve devam etmelerine izin verebilir.

Tanımlar ve Rutinler

Koşul değişkeni tanımlama

```
pthread cond t c;
```

- Aynı zamanda uygun şekilde ilklendirilir.
- (POSIX) çağrıları:

- wait() çağrısı argüman olarak bir <u>mutex</u> değişkeni de alır.
 - wait() çağrısı kilidi serbest bırakır ve çağıran iş parçacığını uyku moduna geçirir.
 - İş parçacığı uyandığında kilidi yeniden alması gerekir.

Çocuğu bekleyen Ana (Bir koşul değişkeni ile)

```
int done = 0;
         pthread mutex t m = PTHREAD MUTEX INITIALIZER;
         pthread cond t c = PTHREAD COND INITIALIZER;
         void thr exit() {
                  Pthread mutex lock(&m);
                  done = 1;
                  Pthread cond signal(&c);
                  Pthread mutex unlock(&m);
10
11
12
         void *child(void *arg) {
13
                  printf("child\n");
                  thr exit();
14
15
                  return NULL;
16
17
18
         void thr join() {
19
                  Pthread mutex lock(&m);
20
                  while (done == 0)
21
                           Pthread cond wait(&c, &m);
22
                  Pthread mutex unlock (&m);
23
24
```

Çocuğu bekleyen Ana (Bir koşul değişkeni ile) (Devam)

```
(cont.)
25    int main(int argc, char *argv[]) {
26         printf("parent: begin\n");
27         pthread_t p;
28         Pthread_create(&p, NULL, child, NULL);
29         thr_join();
30         printf("parent: end\n");
31         return 0;
32    }
```

Çocuğu bekleyen Ana (Bir koşul değişkeni ile) (Devam)

Ana:

- Çocuk iş parçacığını oluştur ve çalışmaya devam et.
- Çocuk iş parçacığının tamamlanmasını beklemek için thr_join() çağrısı yap.
- Kilidi al.
- Çocuğun bitip bitmediğini kontrol et.
- wait()'i çağırarak kendini uyku moduna geçir.
- Kilidi serbest bırak.

Çocuk:

- "Child" mesajını yaz.
- Ana iş parçacığını uyandırmak için thr_exit() çağrısı yap.
- Kilidi elde et.
- "done" değişkenini ayarla.
- Ana iş parçacığına sinyal göndererek onu uyandır.

Done durum değişkeninin önemi

```
1  void thr_exit() {
2     Pthread_mutex_lock(&m);
3     Pthread_cond_signal(&c);
4     Pthread_mutex_unlock(&m);
5   }
6 
7  void thr_join() {
8     Pthread_mutex_lock(&m);
9     Pthread_cond_wait(&c, &m);
10     Pthread_mutex_unlock(&m);
11 }
```

thr_exit() and thr_join() without variable done

- Çocuğun hemen çalıştığı durumu düşünelim.
- Çocuk sinyal verecek, ancak koşulda uyuyan iş parçacığı henüz yok.
- Ana iş parçacığı çalıştığında, beklemeye ve uyumaya başlayacak. Uyandıracak iş parçacığı da mevcut değil.

Diğer bir kötü implementasyon

- Buradaki sorun: ince bir yarış durumu.
- Ana, thr_join() çağrısı yapar, «done» değerini kontrol eder ve 0 olduğunu görür.
 Uyumaya çalışır.
- Bekle ve uyumaya gitme çağrısından hemen önce, kesme olur ve çocuk çalışmaya başlar.
- Çocuk «done» durum değişkenini 1 olarak değiştirir ve sinyal verir .Ancak hiçbir iş parçacığı beklememektedir ve dolayısıyla hiçbir iş parçacığı uyandırılmaz.
- Ana tekrar çalıştığında, sonsuza kadar uyuyacaktır.

Üretici/ Tüketici (Sınırlı Arabellek) (Bounded Buffer) Problemi

• Üretici:

- Veri öğeleri üretir.
- Veri öğelerini bir arabelleğe yerleştirmek ister.

• Tüketici:

- Veri öğelerini arabellekten alır.
- Onları bir şekilde tüketir.

• Örnek:

• Çok iş parçacıklı web sunucusu: Bir üretici, HTTP isteklerini bir iş kuyruğuna koyar. Tüketici ise istekleri bu kuyruktan alır ve işler.

Sınırlı Arabellek (Tampon Bellek)

- Bir programın çıktısını diğerine **«pipe»** ile aktardığınızda, sınırlı bir arabellek kullanılır.
- Örnek: grep foo file.txt | wc -l
 - grep işlemi üreticidir.
 - wc işlemi ise tüketicidir.
 - Aralarında kernel'da yönetilen bir sınırlı arabellek vardır.
- Sınırlı arabellek paylaşılan kaynaktır -> Erişimin senkronize edilmesi gerekir.

Put ve Get Rutinleri (Versiyon 1)

- Arabellek büyüklüğü 1'dir.
- Yalnızca count 0 olduğunda arabelleğe veri koyulur (arabellek boş olduğunda).
- Yalnızca count 1 olduğunda arabellekten veri alınır (arabellek dolduğunda).

Üretici/Tüketici İş parçacıkları (Versiyon 1)

- Üretici, paylaşılan arabelleğe bir döngü içinde bir tamsayı değerini pek çok kez koyar.
- Tüketici, verileri bu paylaşılan arabellekten alır.

Üretici/Tüketici: Bir tane Koşul Değişkeni ve If İfadesi

• Sadece bir tane cond durum değişkeni ve ilgili mutex kilidi

```
cond t cond;
         mutex t mutex;
         void *producer(void *arg) {
             int i;
             for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
                 Pthread mutex lock(&mutex);
                                                                // p1
                 if (count == 1)
                                                                // p2
                      Pthread cond wait (&cond, &mutex);
                                                                // p3
                 put(i);
                 Pthread cond signal (&cond);
                                                                // p5
                 Pthread mutex unlock(&mutex);
                                                                // p6
13
14
15
         void *consumer(void *arg) {
             int i;
18
             for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
19
                  Pthread mutex lock(&mutex);
                                                                // c1
```

Üretici/Tüketici: Bir tane Koşul Değişkeni ve If İfadesi (Devam)

- p1-p3: Üretici arabelleğin boşalmasını bekler.
- c1-c3: Tüketici arabelleğin dolmasını bekler.
- Tek bir üretici ve tek bir tüketici ile kod doğru çalışır.

Ya birden fazla üreticimiz ve/veya tüketicimiz varsa?

Hatalı Çözümün İzlenmesi (Versiyon 1)

T_{c1}	State	T_{c2}	State	T_p	State	Count	Comment
c1	Running		Ready		Ready	0	
c2	Running		Ready		Ready	0	
c3	Sleep		Ready		Ready	0	Nothing to get
	Sleep		Ready	p1	Running	0	
	Sleep		Ready	p2	Running	0	
	Sleep		Ready	p4	Running	1	Buffer now full
	Ready		Ready	p5	Running	1	T_{c1} awoken
	Ready		Ready	p6	Running	1	
	Ready		Ready	p1	Running	1	
	Ready		Ready	p2	Running	1	
	Ready		Ready	р3	Sleep	1	Buffer full; sleep
	Ready	c1	Running		Sleep	1	T_{c2} sneaks in
	Ready	c2	Running		Sleep	1	
	Ready	с4	Running		Sleep	0	and grabs data
	Ready	c5	Running		Ready	0	T_p awoken
	Ready	с6	Running		Ready	0	
c4	Running		Ready		Ready	0	Oh oh! No data

Hatalı Çözümün İzlenmesi (Versiyon 1)

- Sorun basit bir nedenden dolayı ortaya çıkmaktadır.
- Üretici T_c1 'i uyandırır, ancak T_c1 çalıştırılmadan önce, sınırlı arabelleğin durumu T_c2 tarafından değiştirilir.
- Uyandırılan iş parçacığı çalıştığında, durumun hala istenildiği gibi olacağının garantisi yoktur > Mesa semantiği.
- Hemen hemen şimdiye kadarki her sistem Mesa semantiğini kullanır.
- Alternatif: Hoare semantiğinde ise uyandırılan iş parçacığının uyandırıldıktan hemen sonra çalışacağına dair daha güçlü bir garanti sağlanır.

Üretici/Tüketici: Bir tane Koşul Değişkeni ve While İfadesi

- If ifadesini While ile değiştirelim.
- Tüketici T_c1 uyanır ve paylaşılan değişkenin durumunu yeniden kontrol eder. Arabellek boşsa, tüketici tekrar uykuya geri döner.

```
cond t cond;
         mutex t mutex;
         void *producer(void *arg) {
             int i;
             for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
                 Pthread mutex lock(&mutex);
                                                                // p1
                 while (count == 1)
9
                      Pthread cond wait (&cond, &mutex);
                                                                // p3
10
                                                                // p4
                 put(i);
11
                 Pthread cond signal (&cond);
                                                                // p5
                 Pthread mutex unlock(&mutex);
12
                                                                // p6
13
14
15
```

Üretici/Tüketici: Bir tane Koşul Değişkeni ve While İfadesi

```
(Cont.)
        void *consumer(void *arg) {
             int i;
             for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
                 Pthread mutex lock(&mutex);
                 while (count == 0)
20
                     Pthread cond wait(&cond, &mutex);
                 int tmp = get();
23
                 Pthread cond signal(&cond);
                 Pthread mutex unlock(&mutex);
24
                                                               // c6
                 printf("%d\n", tmp);
26
```

- Durum değişkenleriyle ilgili hatırlanması gereken basit bir kural: her zaman while kullan.
- Ancak, bu kodda hala bir hata var (sonraki slayt).

Hatalı Çözümün İzlenmesi (Versiyon 2)

T_{c1}	State	T_{c2}	State	T_p	State	Count	Comment
c1	Running		Ready		Ready	0	
c2	Running		Ready		Ready	0	
c3	Sleep		Ready		Ready	0	Nothing to get
	Sleep	c1	Running		Ready	0	
	Sleep	c2	Running		Ready	0	
	Sleep	c3	Sleep		Ready	0	Nothing to get
	Sleep		Sleep	р1	Running	0	
	Sleep		Sleep	p2	Running	0	
	Sleep		Sleep	p4	Running	1	Buffer now full
	Ready		Sleep	р5	Running	1	T_{c1} awoken
	Ready		Sleep	р6	Running	1	
	Ready		Sleep	p1	Running	1	
	Ready		Sleep	p2	Running	1	
	Ready		Sleep	р3	Sleep	1	Must sleep (full)
c2	Running		Sleep		Sleep	1	Recheck condition
с4	Running		Sleep		Sleep	0	T_{c1} grabs data
c5	Running		Ready		Sleep	0	Oops! Woke T_{c2}

Hatalı Çözümün İzlenmesi (Versiyon 2)

T_{c1}	State	T_{c2}	State	T_p	State	Count	Comment
							(cont.)
с6	Running		Ready		Sleep	0	
c1	Running		Ready		Sleep	0	
c2	Running		Ready		Sleep	0	
c3	Sleep		Ready		Sleep	0	Nothing to get
	Sleep	c2	Running		Sleep	0	
	Sleep	c3	Sleep		Sleep	0	Everyone asleep

• Bir tüketici diğer tüketicileri değil, sadece üreticileri uyandırmalıdır ve bunun tersi de geçerlidir.

Üretici/Tüketici Problemi Çözümü (Arabellek Büyüklüğü = 1)

- while ile birlikte iki koşul değişkeni kullanılır
 - Üretici empty koşulunda bekler and fill değişkenine sinyal gönderir
 - Tüketici fill koşulunda bekler and empty değişkenine sinyal gönderir

```
cond t empty, fill;
         mutex t mutex;
         void *producer(void *arg) {
             int i;
             for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
                 Pthread mutex lock(&mutex);
                 while (count == 1)
                      Pthread cond wait (&empty, &mutex);
10
                 put(i);
11
                 Pthread cond signal(&fill);
12
                 Pthread mutex unlock(&mutex);
13
14
15
```

Üretici/Tüketici Problemi Çözümü (Arabellek Büyüklüğü = 1) (Devam)

```
(Cont.)
16
         void *consumer(void *arg) {
17
             int i;
             for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
18
                 Pthread mutex lock(&mutex);
19
                 while (count == 0)
20
21
                      Pthread cond wait(&fill, &mutex);
22
                 int tmp = get();
23
                 Pthread cond signal (&empty);
                 Pthread mutex unlock(&mutex);
24
25
                 printf("%d\n", tmp);
26
2.7
```

Üretici/Tüketici Problemi Çözümü (Arabellek Büyüklüğü = MAX)

- Arabellek büyüklüğü artarsa eşzamanlılık ve verimlilik de artar.
- Eşzamanlı üretmek ve tüketmek mümkün olur.
- «context switch» sayısı azalır.

```
int buffer[MAX];
        int fill = 0;
        int use = 0;
        int count = 0;
        void put(int value) {
             buffer[fill] = value;
             fill = (fill + 1) % MAX;
             count++;
10
         int get() {
13
             int tmp = buffer[use];
14
             use = (use + 1) % MAX;
15
             count--;
16
             return tmp;
17
```

The Final Put and Get Routines

Üretici/Tüketici Problemi Çözümü (Arabellek Büyüklüğü = MAX) (Devam)

```
cond t empty, fill;
        mutex t mutex;
        void *producer(void *arg) {
             int i;
            for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
                 Pthread mutex lock(&mutex);
                                                               // p1
                 while (count == MAX)
                                                               // p2
                                                               // p3
                     Pthread cond wait (&empty, &mutex);
                                                               // p4
                 put(i);
                 Pthread cond signal(&fill);
                                                               // p5
                 Pthread mutex unlock(&mutex);
                                                               // p6
13
14
15
16
        void *consumer(void *arg) {
17
             int i;
18
             for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
19
                 Pthread mutex lock(&mutex);
                                                               // c1
20
                 while (count == 0)
                                                               // c2
21
                     Pthread cond wait(&fill, &mutex);
                                                               // c3
22
                 int tmp = get();
                                                               // c4
```

Üretici/Tüketici Problemi Çözümü (Arabellek Büyüklüğü = MAX) (Devam)

The Final Working Solution (Cont.)

- p2: Üretici, yalnızca tüm arabellek doluysa uyur.
- c2: Tüketici, yalnızca tüm arabellek boşsa uyur.

Tüm Durumları Kapsamak

- Belleğin tamamen dolu olduğunu varsayalım.
 - T_a çağrısı: allocate (100).
 - T_b çağrısı: allocate (10).
 - Hem T_a hem de T_b koşulda bekler ve uyurlar.
 - T_c çağrısı: free (50).

Hangi bekleyen iş parçacığı uyandırılmalıdır?

Tüm Durumları Kapsamak (Devam)

```
// how many bytes of the heap are free?
        int bytesLeft = MAX HEAP SIZE;
        // need lock and condition too
        cond t c;
        mutex t m;
        void *
        allocate(int size) {
            Pthread mutex lock(&m);
11
            while (bytesLeft < size)</pre>
12
                Pthread cond wait(&c, &m);
13
            void *ptr = ...;  // get mem from heap
14
            bytesLeft -= size;
15
            Pthread mutex unlock (&m);
16
            return ptr;
17
18
19
        void free(void *ptr, int size) {
20
            Pthread mutex lock(&m);
21
            bytesLeft += size;
            Pthread cond signal(&c); // whom to signal??
            Pthread mutex unlock(&m);
23
24
```

Tüm Durumları Kapsamak (Devam)

- Çözüm (Lampson ve Redell tarafından önerilmiştir)
 - pthread cond signal() çağrısını pthread cond broadcast() ile değiştir.
- pthread_cond_broadcast():
 - Tüm bekleyen iş parçacıklarını uyandır.
 - Maliyet: çok fazla iş parçacığı uyandırılabilir.
 - Uyanık olmaması gerekenler uyanır, durumu yeniden kontrol eder ve ardından uyku moduna geri döner.

31. Semafor

Operating System: Three Easy Pieces

Semafor: Tanım

- Tamsayı değer alan bir nesne.
- İki rutini var: sem_wait() ve sem_post().
- İlklendirme örneği: Bir semafor s tanımla ve 1 değerini ata.
 - İkinci bağımsız değişken olan 0, semaforun aynı işlemdeki iş parçacıkları arasında paylaşıldığını göstermektedir.

```
1 #include <semaphore.h>
2 sem_t s;
3 sem_init(&s, 0, 1); // initialize s to the value 1
```

Semafor: Etkileşim

- sem wait():
 - Çağrıldığında semaforun değeri bir azaltılır.
 - Değer negatif ise çağrıyı yapan iş parçacığı bekler ve uyur.
 - Semaforun mutlak değeri bekleyen iş parçacığı sayısına eşittir.

```
1 int sem_wait(sem_t *s) {
2     decrement the value of semaphore s by one
3     wait if value of semaphore s is negative
4 }
```

Semafor: Etkileşim (Devam)

- sem post():
 - Basitçe semaforun değerini bir artırır.
 - Uyandırılmayı bekleyen iş parçacıkları varsa bunlardan birini uyandırır.

```
1 int sem_post(sem_t *s) {
2    increment the value of semaphore s by one
3    if there are one or more threads waiting, wake one
4 }
```

İkili Semafor (Kilit)

• X 'in başlangıç değeri ne olmalıdır?

```
1   sem_t m;
2   sem_init(&m, 0, X); // initialize semaphore to X; what should X be?
3
4   sem_wait(&m);
5   //critical section here
6   sem_post(&m);
```

İkili Semafor (Kilit)

- X 'in başlangıç değeri ne olmalıdır?
- Doğru Cevap: 1

```
1   sem_t m;
2   sem_init(&m, 0, X); // initialize semaphore to X; what should X be?
3
4   sem_wait(&m);
5   //critical section here
6   sem_post(&m);
```

Semafor Kullanan Bir İş parçacığının İzlenmesi

Value of Semaphore	Thread 0	Thread 1
1		
1	<pre>call sema_wait()</pre>	
0	sem_wait() returns	
0	(crit sect)	
0	<pre>call sem_post()</pre>	
1	sem_post() returns	

Semafor Kullanan İki İş parçacığının İzlenmesi

Value	Thread 0	State	Thread 1	State
1		Running		Ready
1	call sem_wait()	Running		Ready
0	sem_wait() returns	Running		Ready
0	(crit set: begin)	Running		Ready
0	Interrupt; Switch → T1	Ready		Running
0		Ready	call sem_wait()	Running
-1		Ready	decrement sem	Running
-1		Ready	(sem < 0)→sleep	sleeping
-1		Running	Switch → TO	sleeping
-1	(crit sect: end)	Running		sleeping
-1	call sem_post()	Running		sleeping
0	increment sem	Running		sleeping
0	wake(T1)	Running		Ready
0	sem_post() returns	Running		Ready
0	Interrupt; Switch → T1	Ready		Running
0		Ready	sem_wait() retruns	Running
0		Ready	(crit sect)	Running
0		Ready	call sem_post()	Running
1		Ready	sem_post() returns	Running

Semaforların Koşul Değişkeni olarak kullanılması

• X 'in başlangıç değeri ne olmalıdır?

```
sem t s;
    void *
    child(void *arg) {
        printf("child\n");
        sem post(&s); // signal here: child is done
        return NULL;
    int
     main(int argc, char *argv[]) {
        sem init(&s, 0, X); // what should X be?
        printf("parent: begin\n");
        pthread t c;
        pthread create(c, NULL, child, NULL);
        sem wait(&s); // wait here for child
16
        printf("parent: end\n");
18
        return 0;
19
```

```
parent: begin
  child
  parent: end
```

The execution result

A Parent Waiting For Its Child

Semaforların Koşul Değişkeni olarak kullanılması

• X 'in başlangıç değeri ne olmalıdır?

Doğru Cevap: 0

```
sem t s;
   void *
   child(void *arg) {
        printf("child\n");
        sem post(&s); // signal here: child is done
        return NULL;
    int
     main(int argc, char *argv[]) {
        sem init(&s, 0, X); // what should X be?
        printf("parent: begin\n");
13
        pthread t c;
        pthread create(c, NULL, child, NULL);
        sem wait(&s); // wait here for child
16
        printf("parent: end\n");
18
        return 0;
19
```

```
parent: begin
child
parent: end
```

A Parent Waiting For Its Child

The execution result

Ana İş parçacığı Çocuğu Bekliyor (Senaryo 1)

• Çocuk iş parçacığı sem_post() çağrısı yapmadan Ana iş parçacığı sem wait() çağrısı yapar.

Value	Parent	State	Child	State
0	Create(Child)	Running	(Child exists; is runnable)	Ready
0	call sem_wait()	Running		Ready
-1	decrement sem	Running		Ready
-1	(sem < 0)→sleep	sleeping		Ready
-1	Switch→Child	sleeping	child runs	Running
-1		sleeping	call sem_post()	Running
0		sleeping	increment sem	Running
0		Ready	wake(Parent)	Running
0		Ready	sem_post() returns	Running
0		Ready	Interrupt; Switch→Parent	Ready
0	sem_wait() retruns	Running		Ready

Ana İş parçacığı Çocuğu Bekliyor (Senaryo 2)

• Çocuk, ana iş parçacığı sem_wait() çağrısı yapmadan sonlanır.

Value	Parent	State	Child	State
0	Create(Child)	Running	(Child exists; is runnable)	Ready
0	Interrupt; switch→Child	Ready	child runs	Running
0		Ready	call sem_post()	Running
1		Ready	increment sem	Running
1		Ready	wake(nobody)	Running
1		Ready	sem_post() returns	Running
1	parent runs	Running	Interrupt; Switch→Parent	Ready
1	call sem_wait()	Running		Ready
0	decrement sem	Running		Ready
0	(sem<0)→awake	Running		Ready
0	sem_wait() retruns	Running		Ready

Üretici/ Tüketici (Sınırlı Arabellek) (Bounded Buffer) Problemi

- Üretici: put () arayüzü
 - İçine veri koymak için arabelleğin boşalmasını bekler.
- Tüketici: get () arayüzü
 - Kullanmadan önce arabelleğin doldurulmasını bekler.

Üretici/ Tüketici (Sınırlı Arabellek) (Bounded Buffer) Problemi

```
sem t empty;
2
     sem t full;
    void *producer(void *arg) {
        int i;
        for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
                 sem wait(&empty);
                                         // line P1
8
                 put(i);
                                          // line P2
                 sem post(&full);
9
                                          // line P3
10
11
12
13
    void *consumer(void *arg) {
14
        int i, tmp = 0;
        while (tmp != -1) {
15
16
                 sem wait(&full);
                                          // line C1
17
              tmp = qet();
                                          // line C2
                sem post(&empty);
18
                                          // line C3
19
                printf("%d\n", tmp);
20
22
```

Üretici/ Tüketici (Sınırlı Arabellek) (Bounded Buffer) Problemi

ilk Deneme: Dolu ve Boş Koşulları Ekleme (Devam)

- MAX'ın 1'den büyük olduğunu düşünelim.
- Birden fazla üretici varsa, f1 satırında yarış durumu gerçekleşebilir.
- Bu durum, oradaki eski verilerin üzerine yazıldığı anlamına gelir.
- Burada karşılıklı dışlama gerektiğini unuttuk.
- Bir arabelleğin doldurulması ve indeksin bir arttırılması kritik bir bölgedir.

Bir Çözüm: Karşılıklı Dışlama Eklenmesi

```
sem t empty;
 sem t full;
 sem t mutex;
 void *producer(void *arg) {
   int i;
   for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
       14
15
(Cont.)
```

Karşılıklı Dışlama Ekleme (Yanlış Çözüm)

Bir Çözüm: Karşılıklı Dışlama Eklenmesi (Devam)

Karşılıklı Dışlama Ekleme (Yanlış Çözüm) (Devamı)

Yanlışlık Nerede?

- İki iş parçacığı düşünelim: bir üretici ve bir tüketici.
- Tüketici mutex kilidini elde eder (satır c0).
- Tüketici tam semaforun (satır c1) sem_wait()'ini çağırdığında uyumaya başlar. Fakat tüketici hala mutex'i elinde tutuyor!
- Üretici, mutex kilidin (satır p0) sem_wait()'ini çağırır.
- Üretici artık beklemeye mahkûmdur -> klasik bir kilitlenme (deadlock) durumu.

Sonunda Doğru Çalışan Tam bir Çözüm

```
sem t empty;
  sem t full;
  sem t mutex;
  void *producer(void *arg) {
     int i;
     for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
          sem wait(&mutex); // line p1.5 (MOVED MUTEX HERE...)
          put(i);
                        // line p2
10
          13
14
15
(Cont.)
```

Karşılıklı Dışlama Ekleme (Doğru Çözüm)

Sonunda Doğru Çalışan Tam bir Çözüm (Devam)

```
(Cont.)
    void *consumer(void *arg) {
       int i;
18
       for (i = 0; i < loops; i++) {</pre>
               sem wait(&full);
                                      // line c1
20
               sem wait(&mutex); // line c1.5 (MOVED MUTEX HERE...)
21
               int tmp = get(); // line c2
22
               sem_post(&mutex); // line c2.5 (... AND HERE)
23
               printf("%d\n", tmp);
24
26
27
   int main(int argc, char *argv[]) {
29
30
        sem init(&empty, 0, MAX); // MAX buffers are empty to begin with ...
       sem init(&full, 0, 0); // ... and 0 are full
31
32
        sem init(&mutex, 0, 1); // mutex=1 because it is a lock
33
       // ...
34
```

Reader-Writer Locks

• Imagine a number of concurrent list operations, including **inserts** and simple **lookups**.

• insert:

- Change the state of the list
- A traditional <u>critical section</u> makes sense.

lookup:

- Simply read the data structure.
- As long as we can guarantee that no insert is on-going, we can allow many lookups to proceed concurrently.

This special type of lock is known as a reader-write lock.

Okuyucu-Yazıcı Kilitleri

- Kilidi yalnızca tek bir yazıcı alabilir.
- Bir okuyucu bir okuma kilidi edindiğinde, daha fazla okuyucunun da okuma kilidini almasına izin verilir.
- Bir yazıcı, tüm okuyucuların işi bitene kadar beklemek zorundadır.

Okuyucu-Yazıcı Kilitleri (Devam)


```
15
        rw->readers++;
        if (rw->readers == 1)
16
17
                 sem wait(&rw->writelock); // first reader acquires writelock
18
         sem post(&rw->lock);
19
20
    void rwlock release readlock(rwlock t *rw) {
22
         sem wait(&rw->lock);
23
        rw->readers--;
24
        if (rw->readers == 0)
                 sem post(&rw->writelock); // last reader releases writelock
26
         sem post(&rw->lock);
27
28
    void rwlock acquire writelock(rwlock t *rw) {
30
         sem wait(&rw->writelock);
31
32
33
    void rwlock release writelock(rwlock t *rw) {
34
         sem post(&rw->writelock);
35
```

Okuyucu-Yazıcı Kilitleri (Devam)

- Okuyucu-yazıcı kilitlerinde bir adalet sorunu vardır.
- Okuyucunun yazıcıları aç bırakması görece olarak kolaydır.
- Bir yazıcı beklerken daha fazla okuyucunun kilide girmesi nasıl önlenir?

Yemek Yiyen Filozoflar Problemi (Dining Philosophers Problem)

- Bir masanın etrafında oturan beş "filozof" olduğunu varsayalım.
- Her filozof çifti arasında tek bir çatal vardır (toplam beş çatal).
- Filozofların her birinin düşündüğü (çatala ihtiyaç duymadığı) ve yemek yediği zaman dilimleri vardır.
- Bir filozofun yemek yiyebilmesi için sağında ve solundaki iki çatala ihtiyacı vardır.
- Bu durum çatallar için çekişme (contention) durumu oluşturur.



Yemek Yiyen Filozoflar Problemi (Dining Philosophers Problem) (Devam)

- Temel zorluklar:
 - Kilitlenme olmaması.
 - Açlık çeken ve asla yemek yiyemeyen filozof olmaması.
 - Yüksek düzeyde eşzamanlılık sağlanması.

```
while (1) {
         think();
         getforks();
         eat();
         putforks();
}
```

Basic loop of each philosopher

```
// helper functions
int left(int p) { return p; }

int right(int p) {
    return (p + 1) % 5;
}
```

Helper functions (Downey's solutions)

- Filozof p, solundaki çatalı istiyor → left(p) çağrısı yapar.
- Filozof p, sağındaki çatalı istiyor → right (p) çağrısı yapar.

Yemek Yiyen Filozoflar Problemi (Dining Philosophers Problem) (Devam)

• Her çatal için bir semafora ihtiyacımız var: sem t forks [5].

```
void getforks() {
sem_wait(forks[left(p)]);
sem_wait(forks[right(p)]);
}

void putforks() {
sem_post(forks[left(p)]);
sem_post(forks[right(p)]);
}
```

getforks() ve putforks() Rutinleri (Yanlış Çözüm)

- Kilitlenme (Deadlock) meydana gelir!
 - Her filozof solundaki çatalı kaparsa, herhangi bir filozof sağındaki çatalı elde edemez.
 - Her biri sonsuza dek bir çatalı tutup diğerini bekleyecek.

Bir Çözüm: Bağımlılığı Kaldırmak

- Çatalların elde edilme sırasını değiştirelim.
- Filozof 4 çatalları farklı bir sırayla alsın.

```
void getforks() {
    if (p == 4) {
        sem_wait(forks[right(p)]);
        sem_wait(forks[left(p)]);
} else {
        sem_wait(forks[left(p)]);
        sem_wait(forks[right(p)]);
        sem_wait(forks[right(p)]);
}
```

- Artık her filozofun bir çatalı elde edip diğerini beklemesi diye bir durum yoktur.
- Bekleme döngüsü bozulmuş oldu.

Semaforları Nasıl Implement Ederiz?

• Zemafor ismini verdiğimiz kendi semafor versiyonumuzu oluşturalım:

```
typedef struct Zem t {
        int value;
      pthread cond t cond;
        pthread mutex t lock;
    } Zem t;
    // only one thread can call this
    void Zem init(Zem t *s, int value) {
        s->value = value;
        Cond init(&s->cond);
        Mutex init(&s->lock);
11
12
13
    void Zem wait(Zem t *s) {
14
15
        Mutex lock(&s->lock);
        while (s->value <= 0)
16
17
                 Cond wait(&s->cond, &s->lock);
18
        s->value--;
19
        Mutex unlock(&s->lock);
20
21
```

Semaforları Nasıl Implement Ederiz? (Devam)

- Zemafor, semaforun değerini bire bir korumaz.
 - Değer asla sıfırdan küçük olamaz.
- Öte yandan uygulanması daha kolaydır ve mevcut Linux uygulamaları için yeterlidir.