Bölüm 2: Süreçler

İşletim Sistemleri

Süreç


- Yazmaçlar, değişkenler ve bir program sayacına sahip bir program örneği
- Program, girdi, çıktı ve durumu vardır.
- Bu fikir neden gerekli?
 - Bir bilgisayar aynı anda birçok hesaplamayı yönetir bunu nasıl yaptığını açıklamak için bir soyutlamaya ihtiyaç duyar

Sözde Paralellik

- Tüm modern bilgisayarlar aynı anda birçok iş yapar.
- Tek işlemcili bir sistemde, herhangi bir anda, işlemci sadece bir işlem yürütebilir.
- Ancak çoklu programlama sisteminde işlemci, her biri onlarca veya yüzlerce ms boyunca çalışan işlemler arasında hızlıca geçiş yapar.
- Sözde paralellik kullanıcılar için çok faydalıdır. Ancak; yönetimi bir o kadar zordur.

Çoklu Programlama Süreç Modeli

(a) Dört programın çoklu programlanması. (b) Birbirinden bağımsız dört ardışık sürecin kavramsal modeli. (c) Aynı anda bir program etkindir.



Tekrarlanamaz Yürütme

Non-reproducible

```
Program 1: repeat n = n + 1;
```

Program 2: repeat print(n); n = 0;

Yürütme sırası farklı olabilir.

- n = n + 1; print(n); n = 0;
- print(n); n = 0; n = n + 1;
- print(n); n = n + 1; n = 0;

Süreç ve Program Arasındaki Farklar

- Program, bilgisayar kodlarının bir koleksiyonudur ve çalıştırılabilir bir dosya halindedir.
- Bir program, bir süreç oluşturulduğunda çalıştırılır.
- Süreçler bellekte yer kaplar.
- Bir program birden fazla süreç oluşturabilir ve her süreç ayrı sistem kaynakları kullanır.
- Süreçler arasında haberleşme, veri paylaşımı ve iş bölümü gerçekleşebilir.

Süreç Başlatma

Süreç oluşturmaya neden olan olaylar:

- Sistem başlatma.
- Çalışan bir süreç tarafından bir süreç oluşturma sistem çağrısının yürütülmesi.
- Yeni bir süreç oluşturmak için bir kullanıcı isteği.
- Toplu işin başlatılması. (batch)


Süreç Sonlandırma

İşlemin sonlandırılmasına neden olan olaylar:

- Normal çıkış (gönüllü).
- Hata sonrası çıkış (gönüllü).
- Ölümcül hata sonrası çıkış (istem dışı).
- Başka bir süreç tarafından sonlandırılma (kill) (istemsiz).

Süreç Durumları


Bir süreç çalışıyor, engellenmiş veya hazır durumda olabilir.



- 1. Process blocks for input
- 2. Scheduler picks another process
- 3. Scheduler picks this process
- 4. Input becomes available

Süreçleri Gerçekleştirme

Süreç yapılı bir işletim sisteminin en alt katmanı kesilmeleri ve çizelgelemeyi yönetir. Bu katmanın üzerinde sıralı süreçler bulunur.



Süreçleri Gerçekleştirme

Süreç tablosunda bulunan bazı alanlar.

Process management	Memory management	File management
Registers	Pointer to text segment info	Root directory
Program counter	Pointer to data segment info	Working directory
Program status word	Pointer to stack segment info	File descriptors
Stack pointer		User ID
Process state		Group ID
Priority		
Scheduling parameters		
Process ID		
Parent process		
Process group		
Signals		
Time when process started		
CPU time used		
Children's CPU time		
Time of next alarm		


Süreçleri Gerçekleştirme

Bir kesilme oluştuğunda işletim sisteminin en düşük seviyesi ne yapar.

- 1. Hardware stacks program counter, etc.
- 2. Hardware loads new program counter from interrupt vector.
- 3. Assembly language procedure saves registers.
- 4. Assembly language procedure sets up new stack.
- 5. C interrupt service runs (typically reads and buffers input).
- 6. Scheduler decides which process is to run next.
- 7. C procedure returns to the assembly code.
- 8. Assembly language procedure starts up new current process.


Çoklu Programlama Modellemesi

Bellekte bulunan süreç sayısının bir fonksiyonu olarak CPU kullanımı grafiği.




İş Parçacığı

3 iş parçacığına sahip bir uygulama



İş Parçacığı Kullanımı

Çoklu iş parçacığına sahip bir web sunucusu



İş Parçacığı Kullanımı

- (a) İşlemci zamanlayıcı (dispatcher) iş parçacığı
- (b) İşçi (worker) iş parçacığı

Web Sunucusu

- Eğer sayfa yoksa, iş parçacığı bloklar
- Sayfa beklenirken, işlemci hiçbir şey yapmaz
- İş parçacığı yapısı, sunucunun başka bir sayfayı başlatmasını ve bir şeyler yapmasını sağlar

Bloke Olmayan Çağrı

- Eğer sayfa yoksa, bloke olmayan bir çağrı oluştur
- İş parçacığı sayfayı döndürdüğünde CPU'ya kesme gönder, (sinyal)
- Süreç bağlamı anahtarla (pahalı)

Web Sunucusu için 3 Yol

- İş Parçacığı
 - Paralellik, sistem çağrılarını bloklama
- Tek iş parçacıklı süreç
 - Paralellik yok, sistem çağrılarını bloklama
- Sonlu durum makinesi
 - Paralellik, bloklanmayan sistem çağrıları, kesmeler

İş Parçacığı Modeli

- Süreç içerisindeki tüm iş parçacıkları ile paylaşılanlar
- Her bir iş parçacığına özel veriler


Per process items Address space Global variables Open files Child processes Pending alarms Signals and signal handlers Accounting information Per thread items Program counter Registers Stack State

İş Parçacığı

- Kendi program sayacı, yazmaç kümesi ve yığını vardır
- Kod (text), global veri ve açık dosyaları paylaşır
 - Aynı süreci sonlandırmak için paralel çalıştığı iş parçacıkları ile
- Kendi süreç kontrol bloğuna (PCB) sahip olabilir
 - İşletim sistemine bağlıdır
 - Bağlam, iş parçacığı kimliğini, program sayacını, kayıt kümesini, yığın işaretçisini içerir
 - Aynı süreçteki diğer iş parçacıklarıyla bellek adres uzayı paylaşılır
 - bellek yönetimi bilgileri paylaşılır


İş Parçacıkları Arasında Çakışma

Global bir değişkenin kullanımıyla ilgili iş parçacıkları arasında yaşanabilecek çakışma



Çoklu İş Parçacıklı Programlama

İş parçacıkları kendilerine ait global değişkenlere sahip olabilir



İş Parçacıklarının Kullanılma Nedeni

- Sistem çağrılarını bloklayarak paralelliği (web sunucusu) etkinleştirir
- İş parçacıkları oluşturmak ve yok etmek, süreçlerden daha hızlıdır
- Çoklu çekirdekli sistemler için doğal
- Kolay programlama modeli

İş Parçacıklarının Avantajları

- Kullanıcı duyarlılığı
 - Bir iş parçacığı bloke olduğunda, diğeri kullanıcı G/Ç'sini işleyebilir. Ancak: iş parçacığı uygulamasına bağlı
- Kaynak paylaşımı: ekonomi
 - Bellek paylaşılır (yani adres alanı paylaşılır), Açık dosyalar, soketler
- HIZ
 - İş parçacığı oluşturma süreç oluşturmaya göre yaklaşık 30 kat daha hızlı, bağlam geçişi 5 kat daha hızlı
- Donanım paralelliğinden yararlanma
 - Ağır süreçler, çoklu işlemcili mimarilerden de faydalanabilir

İş Parçacıklarının Dezavantajları

Senkronizasyon


- Paylaşımlı bellek ve değişkenlere erişim kontrol edilmelidir.
- Program koduna karmaşıklık, hatalar ekleyebilir. Yarış koşullarından, kilitlenmelerden ve diğer sorunlardan kaçınmak gerekir

Bağımsızlık eksikliği

- Ağır Ağırlık İşlemde (HWP) iş parçacıkları bağımsız değildir
- RAM adres uzayı paylaşıldığından bellek koruması yoktur
- Her iş parçacığının yığınları bellekte ayrı yerde olması amaçlanır, ancak bir iş parçacığının hatası nedeniyle başka bir iş parçacığının yığınının üzerine yazma yapılabilir.

Süreçler Arası İletişim

Yarış durumu: iki süreç aynı bellek alanına aynı anda erişmek istediğinde



Yarış Durumu

• İki veya daha fazla süreç, bazı paylaşılan verileri okuyor veya yazıyor ve nihai sonuç hangisinin ne zaman çalıştığına bağlı.

- Karşılıklı dışlama
 - Birden fazla işlemin paylaşılan verileri aynı anda okumasını ve yazmasını engelleme
- Kritik bölge
 - Programın paylaşılan alana erişim yaptığı kod bölümü

Karşılıklı Dışlama


Karşılıklı dışlama sağlamak için dört koşul

- İki süreç aynı anda kritik bölgede olmamalı
- İşlemci hızı ve sayısı hakkında varsayım yapılmamalı
- Kritik bölgesinin dışında çalışan hiçbir süreç başka bir süreci engellememeli
- Hiçbir süreç kritik bölgesine girmek için sonsuza kadar beklememeli

Kritik Bölge

```
do {
   entry section
      critical section
   exit section
      remainder section
} while (TRUE);
```

Kritik Bölge Kullanarak Karşılıklı Dışlama



Meşgul Bekleme ile Karşılıklı Dışlama

- Kesmeleri devre dışı bırakma
 - Kritik bölgeye girdikten sonra tüm kesmeleri devre dışı bırak
 - Clock yalnızca bir kesme olduğundan, hiçbir CPU önalımı (preemption) gerçekleşemez.
 - Kesmeleri devre dışı bırakmak, işletim sisteminin kendisi için yararlıdır, ancak kullanıcılar için değildir

Meşgul Bekleme ile Karşılıklı Dışlama

- Lock değişkeni
 - Yazılımsal bir çözüm
 - Tek ve paylaşımlı bir değişen (lock) tanımlanır
 - Kritik bölgeye girmeden önce değeri kontrol edilir
 - Değer 0 ise kritik bölgeye girilmez, beklenir
 - Değer 1 ise kritik bölgeye girilir.
- Sorun ne?

Önerilen Çözüm

Kavramlar

- Busy waiting
 - Bir değere ulaşana kadar bir değişkeni sürekli olarak test etme
- Spin lock
 - Meşgul beklemeyi kullanan bir kilit, döndürme kilidi olarak adlandırılır

Peterson'un Çözümü

```
#define FALSE 0
#define TRUE
#define N
                                    /* number of processes */
                                    /* whose turn is it? */
int turn;
                                    /* all values initially 0 (FALSE) */
int interested[N];
void enter_region(int process);
                                    /* process is 0 or 1 */
    int other;
                                    /* number of the other process */
    other = 1 – process; /* the opposite of process */
    interested[process] = TRUE;
                                    /* show that you are interested */
                                    /* set flag */
    turn = process;
    while (turn == process && interested[other] == TRUE) /* null statement */;
void leave region(int process)
                                    /* process: who is leaving */
    interested[process] = FALSE; /* indicate departure from critical region */
```

TSL Komutu

```
enter_region:
    TSL REGISTER,LOCK | copy lock to register and set lock to 1
    CMP REGISTER,#0 | was lock zero?
    JNE enter_region | if it was non zero, lock was set, so loop
    RET| return to caller; critical region entered

leave_region:
    MOVE LOCK,#0 | store a 0 in lock
    RET| return to caller
```

Uyuma ve Uyanma

- Meşgul beklemenin dezavantajı
 - Düşük öncelikli bir süreç kritik bölgede iken,
 - Yüksek öncelikli bir süreç geldiğinde daha düşük öncelikli süreci engeller,
 - Lock'tan dolayı meşgul beklemede CPU'yu boşa harcar,
 - Daha düşük öncelikli süreç kritik bölge dışına çıkamaz
 - Öncelikleri değiştirmek/ölümcül kilitlenme
- Meşgul beklemek yerine block
 - Önce Uyandır, sonra uyut (wake up, sleep)

Üretici Tüketici Problemi

- İki işlem ortak, sabit boyutlu bir arabelleği paylaşmakta
- Üretici arabelleğe veri yazar
- Tüketici arabellekten veri okur

• Basit bir çözüm

Ölümcül Yarış Durumu

```
#define N 100
                                                /* number of slots in the buffer */
int count = 0;
                                                /* number of items in the buffer */
void producer(void)
    int item;
    while (TRUE) {
                                                /* repeat forever */
         item = produce item();
                                               /* generate next item */
         if (count == N) sleep();
                                               /* if buffer is full, go to sleep */
         insert item(item);
                                               /* put item in buffer */
         count = count + 1;
                                               /* increment count of items in buffer */
         if (count == 1) wakeup(consumer);
                                               /* was buffer empty? */
void consumer(void)
    int item:
    while (TRUE) {
                                                /* repeat forever */
                                                /* if buffer is empty, got to sleep */
         if (count == 0) sleep();
         item = remove_item();
                                                /* take item out of buffer */
         count = count - 1;
                                               /* decrement count of items in buffer */
         if (count == N - 1) wakeup(producer); /* was buffer full? */
         consume_item(item);
                                                /* print item */
```

Veri Kaybı Sorunu

- Paylaşılan değişken: sayaç
- Eşzamanlılıktan kaynaklanan sorun
- Tüketici 0 ile sayaç değişkenini okuduğunda; ancak zamanında uykuya geçmediğinde, sinyal kaybolacaktır.

Semafor

- Dijkstra tarafından önerilen yeni bir değişken türü
- Atomik Eylem, tek ve bölünmez
- Down (P)
 - semafor kontrol edilir, değeri 0 ise uyku, değilse değeri azalt ve devam et
- Up (v)
 - semafor kontrol edilir,
 - Süreçler semaforda bekliyorsa, işletim sistemi devam etmeyi seçecek ve düşüşünü tamamlayacaktır.
 - Kaynak sayısının bir işareti olarak farz edilir

Üretici-Tüketici Sorununa Çözüm

- Full: dolu yuvaların sayısı, başlangıç değeri 0
- Empty: boş yuvaların sayısı, başlangıç değeri N
- Mutex: arabelleğe (buffer) aynı anda erişimi engeller, başlangıç değeri 0 (ikili semafor)

Senkronizasyon/karşılıklı dışlama

Semafor Kullanımı

```
#define N 100
                                            /* number of slots in the buffer */
typedef int semaphore:
                                            /* semaphores are a special kind of int */
                                            /* controls access to critical region */
semaphore mutex = 1;
semaphore empty = N;
                                            /* counts empty buffer slots */
semaphore full = 0;
                                            /* counts full buffer slots */
void producer(void)
    int item:
    while (TRUE) {
                                            /* TRUE is the constant 1 */
         item = produce_item();
                                            /* generate something to put in buffer */
         down(&empty);
                                            /* decrement empty count */
         down(&mutex);
                                            /* enter critical region */
         insert_item(item);
                                            /* put new item in buffer */
         up(&mutex);
                                            /* leave critical region */
                                            /* increment count of full slots */
         up(&full);
```

```
void consumer(void)
    int item;
    while (TRUE) {
                                            /* infinite loop */
         down(&full);
                                            /* decrement full count */
         down(&mutex);
                                            /* enter critical region */
                                            /* take item from buffer */
         item = remove item();
         up(&mutex);
                                            /* leave critical region */
         up(&empty);
                                            /* increment count of empty slots */
                                            /* do something with the item */
         consume_item(item);
```

mutex_lock ve mutex_unlock

```
mutex lock:
                                          copy mutex to register and set mutex to 1
    TSL REGISTER, MUTEX
    CMP REGISTER,#0
                                          was mutex zero?
                                          if it was zero, mutex was unlocked, so return
    JZE ok
    CALL thread_yield
                                          mutex is busy; schedule another thread
    JMP mutex lock
                                          try again later
ok: RET | return to caller; critical region entered
mutex_unlock:
    MOVE MUTEX,#0
                                          store a 0 in mutex
    RET | return to caller
```

Bazı Pthreads Çağrıları

Thread call	Description
Pthread_mutex_init	Create a mutex
Pthread_mutex_destroy	Destroy an existing mutex
Pthread_mutex_lock	Acquire a lock or block
Pthread_mutex_trylock	Acquire a lock or fail
Pthread_mutex_unlock	Release a lock

Bazı Pthreads Çağrıları

Thread call	Description
Pthread_cond_init	Create a condition variable
Pthread_cond_destroy	Destroy a condition variable
Pthread_cond_wait	Block waiting for a signal
Pthread_cond_signal	Signal another thread and wake it up
Pthread_cond_broadcast	Signal multiple threads and wake all of them

Pthreads Mutex


```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#define MAX 1000000000
                                             /* how many numbers to produce */
pthread_mutex_t the_mutex;
pthread_cond_t condc, condp;
int buffer = 0;
                                              /* buffer used between producer and consumer */
void *producer(void *ptr)
                                             /* produce data */
    int i;
     for (i= 1; i \le MAX; i++) {
          pthread_mutex_lock(&the_mutex); /* get exclusive access to buffer */
          while (buffer != 0) pthread_cond_wait(&condp, &the_mutex);
                                              /* put item in buffer */
          pthread_cond_signal(&condc);
                                             /* wake up consumer */
          pthread_mutex_unlock(&the_mutex);/* release access to buffer */
     pthread_exit(0);
void *consumer(void *ptr)
                                             /* consume data */
    int i;
     for (i = 1; i \le MAX; i++) {
          pthread_mutex_lock(&the_mutex); /* get exclusive access to buffer */
          while (buffer == 0) pthread_cond_wait(&condc, &the_mutex);
                                             /* take item out of buffer */
          pthread_cond_signal(&condp);
                                             /* wake up producer */
          pthread_mutex_unlock(&the_mutex);/* release access to buffer */
     pthread_exit(0);
int main(int argc, char **argv)
     pthread_t pro, con;
     pthread_mutex_init(&the_mutex, 0);
     pthread_cond_init(&condc, 0);
     pthread_cond_init(&condp, 0);
     pthread_create(&con, 0, consumer, 0);
     pthread_create(&pro, 0, producer, 0);
     pthread_join(pro, 0);
     pthread_join(con, 0);
     pthread_cond_destroy(&condc);
     pthread_cond_destroy(&condp);
     pthread_mutex_destroy(&the_mutex);
```

Süreçler Arası İletişim Problemleri

- Dining philosopher problemi
 - Bir filozof ya yer ya da düşünür
 - Aç kalırsa, iki çatal alıp yemeye çalış

- Okur-Yazar problemi
 - Bir veritabanına erişimi modeller

Dining Philosophers Problemi



Çözüm?

```
/* number of philosophers */
#define N 5
void philosopher(int i)
                                               /* i: philosopher number, from 0 to 4 */
     while (TRUE) {
           think();
                                               /* philosopher is thinking */
           take_fork(i);
                                               /* take left fork */
           take_fork((i+1) \% N);
                                               /* take right fork; % is modulo operator */
           eat();
                                               /* yum-yum, spaghetti */
                                               /* put left fork back on the table */
           put_fork(i);
           put_fork((i+1) \% N);
                                               /* put right fork back on the table */
```

Çözüm (1)

```
#define N
                      5
                                           /* number of philosophers */
#define LEFT
                      (i+N-1)%N
                                           /* number of i's left neighbor */
#define RIGHT
                      (i+1)%N
                                           /* number of i's right neighbor */
                                           /* philosopher is thinking */
#define THINKING
#define HUNGRY
                                           /* philosopher is trying to get forks */
                                           /* philosopher is eating */
#define EATING
typedef int semaphore;
                                           /* semaphores are a special kind of int */
                                           /* array to keep track of everyone's state */
int state[N];
                                           /* mutual exclusion for critical regions */
semaphore mutex = 1;
                                           /* one semaphore per philosopher */
semaphore s[N];
                                           /* i: philosopher number, from 0 to N-1 */
void philosopher(int i)
     while (TRUE) {
                                           /* repeat forever */
           think();
                                           /* philosopher is thinking */
                                           /* acquire two forks or block */
           take_forks(i);
           eat();
                                           /* yum-yum, spaghetti */
                                           /* put both forks back on table */
           put_forks(i);
```

Çözüm (2)

```
void take_forks(int i)
{
    down(&mutex);
    state[i] = HUNGRY;
    test(i);
    up(&mutex);
    down(&s[i]);
}
```

```
/* i: philosopher number, from 0 to N-1 */

/* enter critical region */

/* record fact that philosopher i is hungry */

/* try to acquire 2 forks */

/* exit critical region */

/* block if forks were not acquired */
```

Çözüm (3)

```
/* i: philosopher number, from 0 to N-1 */
void put_forks(i)
     down(&mutex);
                                           /* enter critical region */
     state[i] = THINKING;
                                           /* philosopher has finished eating */
     test(LEFT);
                                           /* see if left neighbor can now eat */
     test(RIGHT);
                                           /* see if right neighbor can now eat */
     up(&mutex);
                                           /* exit critical region */
void test(i) /* i: philosopher number, from 0 to N-1 */
     if (state[i] == HUNGRY && state[LEFT] != EATING && state[RIGHT] != EATING) {
           state[i] = EATING;
           up(&s[i]);
```

Okur-Yazar Problemi

```
typedef int semaphore;
                                        /* use your imagination */
semaphore mutex = 1;
                                        /* controls access to 'rc' */
semaphore db = 1;
                                        /* controls access to the database */
int rc = 0;
                                        /* # of processes reading or wanting to */
void reader(void)
     while (TRUE) {
                                        /* repeat forever */
           down(&mutex);
                                        /* get exclusive access to 'rc' */
           rc = rc + 1;
                                        /* one reader more now */
           if (rc == 1) down(\&db);
                                        /* if this is the first reader ... */
           up(&mutex);
                                        /* release exclusive access to 'rc' */
           read_data_base();
                                        /* access the data */
           down(&mutex);
                                        /* get exclusive access to 'rc' */
                                        /* one reader fewer now */
           rc = rc - 1;
           if (rc == 0) up(\&db);
                                        /* if this is the last reader ... */
           up(&mutex);
                                        /* release exclusive access to 'rc' */
           use_data_read();
                                        /* noncritical region */
```

Okur-Yazar Problemi (2)

```
void writer(void)
{
    while (TRUE) {
        think_up_data();
        down(&db);
        write_data_base();
        up(&db);
    }
}
/* repeat forever */
/* noncritical region */
/* get exclusive access */
/* update the data */
/* release exclusive access */
}

}
```

Okur-Yazar Problemi

- Çözümün dezavantajı nedir?
 - Yazar süreci açlık (starvation) tehlikesiyle karşı karşıya


Çizelgeleme

- Bir sonraki adımda hangi süreç çalıştırılacak?
- Bir süreç çalışırken, işlemci süreç sonuna kadar çalışmalı mı yoksa farklı süreçler arasında geçiş yapmalı mı?

- Süreç değiştirme pahalı
 - Kullanıcı modu ve çekirdek modu arasında geçiş
 - Geçerli süreç kaydedilir
 - Bellek haritası (memory map) kaydedilir
 - Önbellek temizlenir ve yeniden yüklenir

İşlemci Kullanımı

(a) CPU'ya bağlı (bound) bir işlem. (b) G/Ç'ye bağlı bir işlem.



Not

• CPU hızlandığında, süreçler daha fazla G/Ç bağlı olurlar

• Bir G/Ç bağlı süreç çalışmak istediğinde, hızlı bir şekilde değişiklik alması gerekir.

Kavramlar

- Önleyici (preemptive) algoritma
 - Bir süreç, zaman aralığının sonunda hala çalışıyor durumunda ise, askıya alınır ve başka bir süreç çalıştırılır.
- Önleyici olmayan (non-preemptive) algoritma
 - Çalıştırmak için bir süreç seçilir ve bloke olana kadar veya gönüllü olarak işlemciyi serbest bırakana kadar çalışmasına izin verilir.

Çizelgeleme Kategorileri

- Farklı ortamlar farklı çizelgeleme algoritmalarına ihtiyaç duyar
- Toplu (batch)
 - Hala yaygın olarak kullanılıyor
 - Önleyici olmayan algoritmalar süreç geçişlerini azaltır
- Etkileşimli
 - Önleyici algoritma gerekli
- Gerçek zamanlı
 - Süreçler hızlı çalışır ve bloke olur

Çizelgelemenin Hedefleri

Tüm sistemler

- Adalet her işleme CPU'dan adil bir pay vermek
- Politika uygulama belirtilen politikanın yürütüldüğünü görme
- Denge sistemin tüm parçalarını meşgul tutmak

Toplu sistemler

- Verim birim zamanda yapılan işi maksimize etmek
- Geri dönüş süresi başlatma ve sonlandırma arasındaki süreyi en aza indirmek
- CPU kullanımı CPU'yu her zaman meşgul tutmak

Çizelgelemenin Hedefleri

- Etkileşimli sistemler
 - Yanıt süresi isteklere hızla yanıt verilmeli
 - Orantılılık kullanıcıların beklentilerini karşılamalı
- Gerçek zamanlı sistemler
 - Son teslim zamanı (deadline) veri kaybı olmamalı
 - Öngörülebilirlik multimedya sistemlerinde kalite düşüşünden kaçınmalı

Toplu Sistemlerde Çizelgeleme

• İlk gelen alır (first-come first-served)

• Önce en kısa iş (shortest job first)

FCFS Hangi Tür Süreçlerde Avantajlı


Process	Arrive time	Service time	Start time	Finish time	Turnar ound	Weighted turnaroun d
A	0	1	0	1	1	1
В	1	100	1	101	100	1
С	2	1	101	102	100	100
D	3	100	102	202	199	1.99

FCFS Dezavantajları

- CPU'ya bağlı bir işlem her seferinde 1 saniye çalışır
- Birçok G/Ç bağlı işlem çok az CPU zamanı kullanır ancak her birinin çok fazla disk okuması gerekir

İlk Önce En Kısa Süreç

(a) Orijinal sıra. (b) En kısa süreci birinci sırada yürütme



İlk Önce En Kısa Süreç

- Geri dönüş süreleri: İlk önce en kısa süreç kanıtlanabilir şekilde optimaldir
- Ancak yalnızca tüm süreçler aynı anda mevcut olduğunda

Karşılaştırma


	Process	A	В	С	D	Е	average
	Arrive time	0	1	2	3	4	
	Service Time	4	3	5	2	4	
SJF	Finish time	4	9	18	6	13	
	turnaround	4	8	16	3	9	8
	weighted	1	2.67	3.1	1.5	2.25	2.1
FCFS	finish	4	7	12	14	18	
	turnaround	4	6	10	11	14	9
	weighted	1	2	2	5.5	3.5	2.8

İnteraktif Sistemlerde Çizelgeleme

- Sıralı planlama (Round-robin scheduling)
- Öncelik zamanlaması (Priority scheduling)
- Çoklu kuyruk (Multiple queues)
- Sonraki en kısa süreç (Shortest process next)
- Garantili planlama (Guaranteed scheduling)
- Piyango planlaması (Lottery scheduling)
- Adil paylaşım planlaması (Fair-share scheduling)

Sıralı Planlama

(a) Çalıştırılabilir süreçlerin listesi. (b) B, kuantumunu kullandıktan sonra çalıştırılabilir süreçlerin listesi.



Örnek Sıralı Planlama

• Kuantum = 20

Süreç	P1	P2	Р3	P4
Süre	53	17	68	24

Gantt çizelgesi

P1	P2	Р3	P4	P1	Р3	P4	P1	Р3	Р3
20	37	57	77	97	117	121	134	154	162

• SJF'den yüksek geri dönüş süresi, daha iyi yanıt (response) süresi

Bağlam Değiştirmesi


- Sıralı planlamanın performansı büyük ölçüde zaman kuantumunun boyutuna bağlıdır.
- Zaman kuantumu
 - Çok büyük ise FCFS ile benzer
 - Çok küçük:
 - Donanım: Süreç paylaşımı
 - Yazılım: bağlam değiştirme, yüksek ek yük maliyet, düşük CPU kullanımı
 - Bağlam değiştirme masrafına göre büyük olmalıdır


Bağlam Anahtarlama


- Kuantum 4 milisaniye ve bağlam anahtarlama 1 milisaniye ise CPU zamanının %20'si boşa gider
- Kuantum 100 milisaniye ise, boşa harcanan zaman %1'dir, ancak daha az duyarlıdır
- 20-50 milisaniye civarında bir kuantum makul

Dönüş Süreleri

- q arttıkça dönüş süresi iyileşir mi?
- İşlemci kullanma zamanlarının %80'i q'dan kısa olmalıdır.







Öncelik zamanlaması

- Her önceliğin bir öncelik numarası vardır
- En yüksek öncelik en önce çizelgelenir
- Tüm öncelikler eşitse, FCFS gibi çizelgelenir.

Örnek

<u>Process</u>	Burst Time	Priority
P1	10	3
P2	1	1
P3	2	3
P4	1	4
P5	5	2



• Öncelik (önleyici olmayan) $0 \mid 1 \mid$


• Ortalama bekleme süresi = (6 + 0 + 16 + 18 + 1)/5 = 8,2

Çoklu Kuyruk

- Bellekte yalnızca bir süreç
- CPU'ya bağlı sürece büyük kuantum ve etkileşimli sürece küçük kuantum verilir.
- Öncelikli sınıflar
 - En yüksek sınıf bir kuantum için koşar; bir sonraki en yüksek sınıf iki kuanta için koşar, vb.
 - Bir süreç kuantumunu tükettiğinde, bir sonraki sınıfa taşınır.

Örnek

- Üç kuyruk:
- Q0 zaman kuantumu 8 milisaniye, FCFS
- Q1 zaman kuantumu 16 milisaniye, FCFS



Çoklu Kuyruk

- İlk önce CPU'ya bağlı, daha sonra etkileşimli olan işlemler için iyi değil
- Terminalde her satırbaşı (enter tuşu) yazıldığında terminale ait işlem en yüksek öncelik sınıfına taşınıyordu.
- Ne oldu?

Sonraki En Kısa Süreç

- İnteraktif sistemlerde bir sürecin kalan süresini tahmin etmek zordur.
- Geçmiş davranışa dayalı olarak tahminde bulunun ve en kısa tahmini çalışma süresini çalıştırın

- Yaşlanma (aging):
 - Geçerli ve önceki tahminin ağırlıklı ortalamasını alarak bir serideki sonraki değeri tahmin edin

Öncelik Ters Çevirme

- Daha yüksek öncelikli işlemin, daha düşük öncelikli başka bir işlem tarafından şu anda erişilmekte olan çekirdek verilerini okuması veya değiştirmesi gerektiğinde
- Yüksek öncelikli süreç, daha düşük öncelikli bir sürecin bitmesini bekleyecektir.

Öncelik Ters Çevirme

- Öncelik: P1 < PRT3 < PRT2
- PRT3, P1'i önler; PRT2, P1'i bekler
- PRT2, PRT3'ü bekler

