


Bölüm 4: Çizge Algoritmaları Algoritmaları





- Çizge içinde bir kaynak (source) ve bir hedef (sink) düğüm bulunur.
- Çizge üzerindeki kenarlara kapasite değerleri atanır.
- Kaynaktan hedefe maksimum miktarda akışı bulmak amaçlanır.







- Akışın hedefe ulaşması için kullanılan kapasiteyi gösterir.
- Bir kenarın kapasitesinden akışın miktarı çıkarılarak bulunur.
- Eğer kenarda daha az akış varsa, kalan kapasite pozitif olur.
- Çizge üzerinde artış yollarını gösterir.





- Çizge üzerinde kaynaktan hedefe ek akış sağlayan yolları ifade eder.
- Bir artış yolu, kaynaktan hedefe yönlendirilen bir yol olmalıdır.
- Çizge üzerindeki kenarların kapasitelerinden daha az akış taşımalıdır.
- Maksimum akışa ulaşmak için kullanılır.
- Genellikle BFS veya DFS algoritmaları kullanılarak bulunur.





- Bir çizgenin düğümlerini ikiye bölen bir kenar kümesidir.
- Çizgenin bağlantısını keser ve farklı bileşenlere ayırır.
- Min-cut (Minimum kesme):
 - En az sayıda kenarı kesecek düğüm kümesi.
- Max-flow (Maksimum akış):
 - Çizgeyi kaynak ve hedef arasında böler.





- Kaynaktan hedefe ağ akışını kısıtlamalar altında optimize eder.
- Amaç, kısıtlamalar altında mümkün olan en fazla akışı sağlamaktır.
- Ford-Fulkerson,
 - basit ve anlaşılır, çalışma süresi diğerlerine göre daha uzun.
- Edmonds-Karp,
 - Ford-Fulkerson algoritmasının gelişmiş hali, çalışma süresi daha kısa.
- Dinic's,
 - Edmonds-Karp algoritmasından hızlı, bazı durumlarda daha verimli.



- Ağırlıklı yönlü çizgede iki düğüm arasındaki maksimum akışı bulur.
- Maksimum akış problemi, kaynaktan hedefe belirli kapasiteye sahip yollarla maksimum suyun akışını modelleyen bir çizge problemidir.
- L.R. Ford Jr. ve D.R. Fulkerson tarafından geliştirilmiştir.
- Ford-Fulkerson uses the DFS, Edmonds-Karp uses the BFS approach.





- Ağ, yönlü bir çizge olarak temsil edilir.
- Her kenara bir kapasite değeri atanır.
- Başlangıçta, tüm akışlar sıfır olarak başlatılır.
- Artan yol (augmenting path) bulma adımları tekrarlanarak,
 - maksimum akış bulunur.





- Adım 1: Kaynaktan hedefe artan bir yol bulunur.
- Adım 2: Bulunan artan yol boyunca maksimum akışa izin verilir. Bu, akış ağındaki tüm kenarlarda artışa neden olur.
- Adım 3: Hedefe ulaşılana kadar Adım 1 ve Adım 2 tekrarlanır.





- Algoritmanın çalışma süresi, akış ağındaki yapı ve kapasitelere bağlıdır.
- Artırma yollarının bulunması için yapılan taramalar, ağdaki kenar ve düğüm sayısına bağlıdır.
- Maksimum akış değeri (f), algoritmanın kaç kez artırma yolu bulması gerektiğini belirler.






- Akış ağının yapısına ve kapasitelerine bağlı olarak değişir.
- En kötü durumda, *O(E f)* karmaşıklığına sahiptir.
 - E kenar sayısını, f maksimum akışı temsil eder.
- O(E f), bir artış yolu bulmak O(E), her artış yolu en az bir birimlik akış artırır, bu nedenle en fazla O(f) kez.




Aşağıdaki çizge verilsin. p={S,A,B,T} 2 birim akış






■ p={S,C,D,T} 3 birim akış






■ p={S,A,B,C,D,T} 2 birim akış






Maksimum akış 7






16













19












































28



































- Artırıcı yolları (kalan kapasite > 0) bulur.
- Her yolda minimum kalan kapasite kadar akış gönderir.
- Ters kenarlarla akışı günceller.
- Artırıcı yol kalmayana kadar devam eder.





FORD_FULKERSON(G, kaynak, hedef):

akış = [] // Her kenar için akış (başlangıçta 0) maksimumAkış = 0

her bir (u, v) için E içinde: akış[u, v] = 0





```
döngü artırıcı yol var iken:
      yol = DFS(graf, kaynak, hedef, akış)
      // Yoldaki minimum kalan kapasiteyi bul
       delta = ∞
       v = hedef
       döngü v ≠ kaynak iken:
              u = yol.ata[v]
              delta = min(delta, kapasite[u, v] - akış[u, v])
              V = U
```





```
// Yoldaki akışları güncelle
      v = hedef
      döngü v ≠ kaynak iken:
             u = yol.ata[v]
             akış[u, v] += delta
             akış[v, u] -= delta // Ters kenar
             V = U
      maksimumAkış += delta
döndür maksimumAkış, akış
```



39





- Ağırlıklı yönlü çizgede iki düğüm arasındaki maksimum akışı bulur.
- Ford-Fulkerson Algoritması'nın bir türevidir.
- Jack Edmonds ve Richard Karp tarafından geliştirilmiştir.
- BFS (Breadth-First Search) kullanarak artan yolları bulur ve bu yollarda maksimum akışı uygular.
- Edmond's Karp uses BFS to find an augmenting path and Dinic's uses BFS to check if more flow is possible and to construct level graph.





- Adım 1: BFS kullanılarak, kaynaktan hedefe olan artan yollar bulunur.
- Adım 2: Bulunan artan yollar boyunca maksimum artışa izin verilir. Bu, akış ağındaki tüm kenarlarda artışa neden olur.
- Adım 3: Hedefe ulaşılana kadar Adım 1 ve Adım 2 tekrarlanır.






- Algoritma karmaşıklığı,
 - BFS kullanılarak artan yolların bulunmasına dayanır ve
 - O(V E²) karmaşıklığına sahiptir.
 - E kenar sayısı
 - V düğüm sayısı.
 - Her aşamada kaynaktan hedefe artış yollarını bulmak için BFS kullanır.
 - Artış yolundaki tüm kenarların kapasitelerini artırmak için tekrar BFS.
 - En kötü durumda, bu işlemler V kez gerçekleşir.

Örnek




Aşağıdaki çizge verilmiş olsun



Örnek




| f *| ≤ 24 (s'den çıkan, ya da t'ye giren kenarların ağırlıkları toplamı)



Adım 1



c(1,3) (residual network) yüzünden cf(p1) = 12'ye sahip p1 = <s,1,3,t> yolu artan yol (augmenting path) olarak seçilir.




Adım 2



• c(4,t) yüzünden cf(p2) = 4'e sahip p2 = <s,2,4,t> yolu artan yol olarak

seçilir.




Adım 3



■ c(4,3) yüzünden cf(p3) = 7'ye sahip p3 = <s,2,4,3,t> yolu artan yol olarak


seçilir.



Son Durum




Sadece 3 numaralı düğüm ek kapasiteye sahip. <u>final flow network with a min-cut</u>. |f *| = 19 + 4 = 12 + 11 = 23.








• $p = \{A, D, E, G\}, flow = 1$








• $p = \{A, D, F, G\}, flow = 2$








• $p = \{A,B,C,D,F,G\}, flow = 1$






■ p = {A,B,C,E,D,F,G}, flow = 1




































































































Edmonds Karp






Edmonds Karp





Edmonds Karp









EDMONDS_KARP(G, kaynak, hedef):

akış = [] // Her kenar için akış (başlangıçta 0) maksimumAkış = 0

her bir (u, v) için E içinde: akış[u, v] = 0





```
döngü artırıcı yol var iken:
      yol = BFS(graf, kaynak, hedef, akış)
      // Yoldaki minimum kalan kapasiteyi bul
       delta = ∞
       v = hedef
       döngü v ≠ kaynak iken:
              u = yol.ata[v]
              delta = min(delta, kapasite[u, v] - akış[u, v])
              V = U
```





```
// Yoldaki akışları güncelle
      v = hedef
      döngü v ≠ kaynak iken:
             u = yol.ata[v]
             akış[u, v] += delta
             akış[v, u] -= delta // Ters kenar
             V = U
      maksimumAkış += delta
döndür maksimumAkış, akış
```







- Bir çizge içinde maksimum akışı bulur.
- Ağırlıklı çizge üzerinde çalışır.
- Karmaşıklığı; O(V² E)
 - Her aşama BFS gerektirir O(V + E).
 - En kötü durumda *V* aşama olabilir.
 - BFS tarafından bulunan artış yollarının uzunluğu *O(V)* olabilir.





- BFS ile seviye çizgesi oluşturur (hedefe ulaşılabilen düğümler).
- DFS ile engelleyici akışları bulur.
- Ters kenarlarla akışı günceller.
- Seviye çizgesi geçersiz olana kadar devam eder.






- Başlangıçta çizgenin tüm kenarlarının akışlarına 0 ata.
- Kaynak düğümden başlayarak BFS ile her düğümün seviyesini (kaynağa olan uzaklık) belirle.
- DFS ile her adımda bir seviye ileri giden artan yol bul.
- Artan yollar üzerindeki minimum kapasiteyi bul, toplam ağ akışına ekle.
- Kenarların kapasitesini ve ters kenarların kapasitesini güncelle.
- 2. adıma geri dön ve işlemleri tekrarla.

Dinic - Graph




• $\{s,1,3,t\}$ 4 birim akış, $\{s,1,4,t\}$ 6 birim akış, $\{s,2,4,t\}$ 4 birim akış, |f| = 14.








Flow graph - akış çizgesi



Dinic - Graph_L




■ Level graph – seviye çizgesi



Dinic - Graph




• $\{s,2,4,3,t\}$ 5 birim akış, |f| = 14 + 5 = 19.








Flow graph - akış çizgesi



Dinic - Graph_L




■ Level graph – seviye çizgesi



Dinic - Graph




akış çizgesine bakılarak t'ye erişen başka yol yok. <u>algorithm terminates</u>



Dinic - Graph_f




Flow graph - akış çizgesi



Dinic - Graph_L



■ Level graph – seviye çizgesi







```
DINIC(G, kaynak, hedef):
```

```
akış = [] // Her kenar için akış maksimumAkış = 0
```

```
döngü BFS(G, kaynak, hedef, akış) başarılı iken:
    seviye = BFS ile seviye çizgesini oluştur
    döngü engelleyici akış var iken:
    delta = DFS(G, kaynak, hedef, akış, seviye, sonsuz)
    maksimumAkış += delta
döndür maksimumAkış
```





```
BFS(G, kaynak, hedef, akış):
      seviye = [] // Her düğüm için seviye
      seviye[kaynak] = 0
      kuyruk.ekle(kaynak)
      döngü kuyruk boş değil iken:
             u = kuyruk.çıkar()
             her bir (u, v) için G[u] içinde:
                    eğer seviye[v] < 0 ve kapasite[u, v] - akış[u, v] > 0:
                           seviye[v] = seviye[u] + 1
                           kuyruk.ekle(v)
```





DFS(G, u, hedef, akış, seviye, limit):

```
her bir (u, v) için G[u] içinde:
    kalan = kapasite[u, v] - akış[u, v]
    eğer seviye[v] == seviye[u] + 1 ve kalan > 0:
        delta = DFS(G, v, hedef, akış, seviye, min(limit, kalan))
        eğer delta > 0:
        akış[u, v] += delta
        akış[v, u] -= delta // Ters kenar
        döndür delta
```







- Push Relabel Algorithm
- Her düğümün bir yükseklik değeri vardır.
- Akışı artırmak için yükseklik değerleri ve kenar kapasiteleri dikkate alınır.
- Düşükten yükseğe itme (push) ve yüksekten düşüğe etiketleme (relabel) adımları yapılır.





- Başlangıçta, tüm kenarların akışını sıfırlar.
- Kaynak düğümünün yüksekliğini diğer düğümlerden bir fazla yapar.
- İki adımdan oluşur.
 - İtme işlemi:
 - Yükseklik önceliğine göre düğümler arasında akışı iter.
 - Etiketleme işlemi:
 - Çizgenin yüksekliğini günceller ve
 - İtme işlemine devam eder.





- Bir düğümün yüksekliği, bitiş düğümüne en kısa yolun uzunluğuna eşittir.
- Eğer bir kenar üzerinde potansiyel bir akış varsa (kenar kapasitesi ile akışın toplamı arasında fark varsa), akış artırılır.





- Bir düğümün yüksekliği, bitiş düğümüne olan en kısa yolun uzunluğuna eşit değilse, yükseklik değeri güncellenir.
- Potansiyel bir itme işlemi için yeni bir yol bulmak için yapılır.






- En kötü durumda *O(V² E)* karmaşıklığa sahiptir.
- Her itme işlemi bir kenarı taramak ve potansiyel olarak akışı artırmak için birçok adım gerektirebilir. O(V)
- Etiketleme işlemi, bir düğümün yüksekliğini güncellemek için kullanılır. Her düğüm için tüm kenarları kontrol etmek zorunda kalabilir. O(V E)
- Her itme ve etiketleme işlemi, tüm düğümleri ve kenarları tarayabilir.
- Toplam işlem sayısı, tüm düğümler ve kenarlar üzerinde yapılacak işlemlerin toplamıdır.

Aşırı Akış (Excess Flow)










- Kaynaktan aşırı akış başlatır, yükseklik etiketleriyle yönlendirir.
- Aşırı akışı uygun komşulara iter (push).
- İtemiyorsa, düğümün yüksekliğini artırır (relabel).
- Hedefteki aşırı akış, maksimum akışı verir.




Aşağıdaki çizge verilmiş olsun.






Yükseklik ve artık akış ilk değerleri atanır.



Node	Height	Excess Flow
source	6	
A	0	13
В	0	10
С	0	
D	0	_
sink	0	




 B düğümü ele alınır. A ile aynı yüksekliğe sahip olduğundan artık akışı A ya gönderemez. Bu nedenle relabel yapılır.



Node	Height	Excess Flow
source	6	-
Α	0	13
В	1	10
С	0	
D	0	
sink	0	-




■ B düğümü şimdi artık akışı A'ya gönderebilir.



Node	Height	Excess Flow
source	6	-
Α	0	16
В	1	7
С	0	
D	0	
sink	0	-




■ A düğümü ele alınır. *relabel* yapılarak yüksekliği 1 atanır.



Node	Height	Excess Flow
source	6	-
Α	1	16
В	1	7
С	0	
D	0	
sink	0	-




■ A düğümü şimdi C ve sink'e akış yapabilir.



Node	Height	Excess Flow
source	6	-
Α	1	3
В	1	7
С	0	6
D	0	
sink	0	-




 C düğümü relabel yapılır. A ile aynı yüksekliğe sahip olduğundan A'dan C'ye akış olmaz.



Node	Height	Excess Flow
source	6	-
Α	1	3
В	1	7
С	1	0
D	0	0
sink	0	-




A düğümü relabel yapılır.



Node	Height	Excess Flow
source	6	-
Α	2	3
В	1	7
С	1	0
D	0	0
sink	0	-




A'nın yüksekliği B'den fazla olduğu için artık akışı B'ye gönderebilir.



Node	Height	Excess Flow
source	6	-
Α	2	0
В	1	10
С	1	0
D	0	0
sink	0	-




■ B'nin akışı göndereceği başka kenar olmadığı için relabel yapılır.



Node	Height	Excess Flow
source	6	
Α	2	3
В	3	7
С	1	0
D	0	0
sink	0	-




Bu işlem B'nin yüksekliği source'tan büyük olana kadar devam eder. B şimdi artık akışı kaynak düğüme gönderir.



Node	Height	Excess Flow
source	6	-
Α	6	3
В	7	0
С	1	0
D	0	0
sink	0	-



 Aynı şekilde A'nın yüksekliği kaynak düğümden fazla olduğu için artık akışı kaynak düğüme gönderir. Now both A and B nodes have 0 extra flow



Node	Height	Excess Flow
source	6	-
Α	8	0
В	7	0
С	1	0
D	0	0
sink	0	-



Excess

Flow


0

0

0


6

C ele alınır. Artık akış D'ye gönderilir.






■ D relabel yapılır. Artık akış sink'e gönderilir. Hala 1 birim artık akış vardır.



Node	Height	Excess Flow
source	6	-
Α	8	0
В	7	0
С	1	0
D	1	1
sink	0	-




■ D relabel yapılır. Artık akış C'ye gönderilir.



Node	Height	Excess Flow
source	6	-
Α	8	0
В	7	0
С	1	1
D	2	0
sink	0	-



 C'nin yüksekliği A'yı geçene kadar C-D arasında relabel push işlemleri devam eder. C 1 birim ekstra akışı A'ya gönderir.




Node	Height	Excess Flow
source	6	-
Α	8	1
В	7	0
С	9	0
D	8	0
sink	0	-




119

A 1 birim artık akışı kaynak düğüme gönderir.





 Maksimum akış kaynak düğümden çıkan ya da hedef düğüme giren trafik miktarına eşit olur.



Node	Height	Excess Flow
source	6	-
Α	8	0
В	7	0
С	9	0
D	8	0
sink	0	-





PUSH_RELABEL(G, kaynak, hedef):

yükseklik[kaynak] = |V|, düğüm sayısı yükseklik[v] = 0, her v ≠ kaynak için aşırı[v] = 0, her v için akış[e] = 0, her kenar e için aşırı[kaynak] = ∞





```
her bir kenar (kaynak,v) ∈ E için:
    akış[kaynak,v] = kapasite[kaynak,v]
    akış[v,kaynak] = -kapasite[kaynak,v]
    aşırı[v] = kapasite[kaynak,v]
    aşırı[kaynak] -= kapasite[kaynak,v]
```





```
döngü aşırı[v] > 0 olan bir v ≠ kaynak bulunduğu sürece:
       eğer kapasite[v,u] - akış[v,u] > 0 ve yükseklik[v] > yükseklik[u]:
              delta = min(aşırı[v], kapasite[v,u] - akış[v,u]) # İtme
              akış[v,u] += delta, akış[u,v] -= delta
              aşırı[v] -= delta, aşırı[u] += delta
       değilse:
              her bir (u, v) için G[u] içinde: # Yeniden etiketleme
                     eğer akış[u, v] < kapasite[u, v]:
                            minimum = min(minimum, yükseklik[v])
              yükseklik[u] = minimum + 1
```



SON