Explicación Práctica de Monitores

Ejercicios

Sintaxis

Monitor nombre {

Variables permanentes del monitor

Procedure uno ()

Var locales al Procedure { }

Código de inicialización del monitor {
 Inicialización variables.
}

- No existen las variables compartidas.
- Las variables permanentes del monitor sólo se pueden usar dentro del monitor.
- Si el monitor tiene un código de inicialización, hasta que este no termine su ejecución el monitor no atiende llamados a los *procedures*.
- Los procesos interactúan entre ellos y con los recursos compartidos por medio de los monitores haciendo llamados a los *Procedures* de estos.
- En un procedimiento de un monitor TAMBIÉN se puede llamar a procedimientos de OTRO monitor.
- Cuando el monitor está libre TODOS los procesos que están haciendo llamados a sus procedimientos compiten por acceder al monitor, NO acceden de acuerdo al orden de llegada.

Sintaxis

Monitor nombre {

Variables permanentes del monitor

Procedure uno ()

Var locales al Procedure { }

Código de inicialización del monitor {
 Inicialización variables.
}

- No existen las variables compartidas.
- Las variables permanentes del monitor sólo se pueden usar dentro del monitor.
- Si el monitor tiene un código de inicialización, hasta que este no termine su ejecución el monitor no atiende llamados a los *procedures*.
- Los procesos interactúan entre ellos y con los recursos compartidos por medio de los monitores haciendo llamados a los *Procedures* de estos.
- En un procedimiento de un monitor TAMBIÉN se puede llamar a procedimientos de OTRO monitor. Pero cuidado porque el monitor desde donde se hizo el llamado se mantiene ocupado (inaccesible por otro proceso) hasta que el procedimiento llamado en el segundo monitor TERMINE POR COMPLETO su ejecución.
- Cuando el monitor está libre TODOS los procesos que están haciendo llamados a sus procedimientos compiten por acceder al monitor, NO acceden de acuerdo al orden de llegada.

Sintaxis

```
Monitor nombre {
 cond vc;
 Procedure uno ()
     wait (vc);
Procedure dos ()
     signal (vc);
     signal_all (vc);
```

- La Exclusión Mutua es implícita dentro de un monitor al no poder ejecutar más de un llamado a un procedimiento a la vez, hasta que no se termina el *procedure* o no se duerme en una variable *condition* no se libera el monitor para atender otro llamado.
- La Sincronización por Condición es explícita por medio de variables *Conditions* usadas en los monitores. Son variables permanentes del monitor (sólo se pueden usar en el monitor que fueron declaradas):
 - *wait (vc)*: duerme al proceso en la cola asociada a la variable condición (al final de la cola).
 - Signal (vc): despierta al primer proceso dormido en vc (al primero que se había dormido) para que compita nuevamente para acceder al monitor, y cuando lo haga continuar con la instrucción después del wait.
 - Signal_all (vc): despierta a todos los procesos dormidos en vc para que todos pasen a competir por acceder nuevamente al monitor.

Existen N personas que desean utilizar un cajero automático. En este primer caso no se debe tener en cuenta el orden de llegada de las personas (cuando está libre cualquiera lo puede usar). Suponga que hay una función *UsarCajero()* que simula el uso del cajero.

Lo primero es definir la estructura del programa: que procesos y que monitores se usaran. En el este caso ¿el monitor representará el Recurso Compartido (el cajero automático) o será el Administrador del Acceso al Recurso Compartido?

En este problema lo único que se debe tener en cuenta es usar el Cajero con Exclusión Mutua, no se requiere otro tipo de sincronización como por ejemplo para respetar un orden. Por lo tanto alcanza con que el monitor represente al Cajero Automático y tenga un procedimiento que simule el uso del mismo.

```
Monitor Cajero{
 Procedure PasarAlCajero ()
    { UsarCajero ();
Process Persona [id: 0..N-1]
  Cajero.PasarAlCajero();
```

Existen N personas que desean utilizar un cajero automático. En este segundo caso se debe tener en cuenta el orden de llegada de las personas. Suponga que hay una función *UsarCajero()* que simula el uso del cajero.

Partimos de la solución anterior.

```
Monitor Cajero {
Procedure PasarAlCajero ()
{ UsarCajero ();
}
}

Process Persona [id: 0..N-1]
{ ....
Cajero.PasarAlCajero();
....
}
```

¿Se respeta el orden de llegada de las personas?

NO. Como el monitor representa el cajero, mientras el usuario lo está usando ocupa el monitor sin dejar que otro proceso pueda entrar. Cuando el usuario termina de usarlo, todos los que están esperando compiten por acceder al mismo → Se necesita que el monitor ADMINISTRE EL ACCESO AL CAJERO, y el UsarCajero() lo haga el proceso.

En este caso los clientes deben solicitar el uso del cajero, cuando le llega el turno llama a la función *UsarCajero()* que simule el uso, y luego debe avisar que salió para dejar pasar al siguiente.

```
Process Persona [id: 0..N-1]
{ Cajero.Pasar ();
    UsarCajero();
    Cajero.Salir();
}
```

¿Cómo debe implementar el monitor estos procedimientos?

Se debe tener una variable que indique el estado del recurso (si está libre o alguien lo está ocupando), porque si está libre el usuario no debe esperar, debe pasar a usarlo.

Por otro lado, si está ocupado debe esperar su turno dormido en una variable condición.

```
Process Persona [id: 0..N-1]
{ Cajero.Pasar ();
    UsarCajero();
    Cajero.Salir();
}
```

```
Monitor Cajero{
  bool libre = true;
  cond cola;

Procedure Pasar ()
  { if (not libre) → wait (cola);
     libre = false;
  }

Procedure Salir ()
  { libre = true;
     signal (cola);
  }
}
```

Si marco al cajero como libre podría entrar uno que no estaba en la cola. Y eso puede ocasionar que no se cumpla la EM (entra a usar el cajero ese proceso, y cuando accede el que fue despertado también entra).

Se debe poner como libre el cajero sólo si no hay nadie esperando en la cola

```
Process Persona [id: 0..N-1]
{ Cajero.Pasar ();
    UsarCajero();
    Cajero.Salir();
}
```

```
Monitor Cajero{
  bool libre = true;
  cond cola;

Procedure Pasar ()
  { if (not libre) → wait (cola);
     libre = false;
  }

Procedure Salir ()
  { if (empty (cola)) → libre = true;
     signal (cola);
  }
}
```

No se puede usar la función *empty* sobre variables *condition*.

Uso un variable entera para contar cuantos procesos están dormidos en la variable *condition*.

```
Process Persona [id: 0..N-1]
{ Cajero.Pasar ();
    UsarCajero();
    Cajero.Salir();
}
```

```
Monitor Cajero{
 bool libre = true;
 cond cola;
 int esperando = 0;
 Procedure Pasar ()
    { if (not libre) { esperando ++;
                    wait (cola);
     else libre = false;
Procedure Salir ()
    \{ \text{ if (esperando } > 0 ) \} 
                            signal (cola);
     else libre = true;
```

En un banco hay 3 empleados. Y hay N clientes que deben ser atendidos por uno de ellos (cualquiera) de acuerdo al orden de llegada. Cuando uno de los empleados lo atiende el cliente le entrega los papeles y espera el resultado.

En este caso el cliente debe entrar al banco y esperar a que le llegue su turno, en ese momento se le indica a que empleado debe ir y debe esperar a que este lo atienda.

¿Que monitores y procesos se usaran?

Posible solución:

- Debemos tener los procesos clientes y los empleados.
- Por otro lado debemos tener un monitor para administrar la entrada (ordenar a los clientes y asignarle un empleado).
- Para realizar la interacción entre un empleado y un cliente podemos tener un monitor para cada empleado.

Primero vamos a ver la parte del problema donde los clientes llegan al banco y esperan su turno de atención. Luego vemos la interacción entre el cliente y el empleado.

El cliente llega al banco y si hay algún empleado libre NO debe esperar y directamente elige a uno de ellos para que lo atienda; sino se duerme y espera a que algún empleado que quede libre lo despierte. Para esto el cliente llama al procedimiento *Llegada* que tiene como parámetro de salida el empleado que va a atender al cliente.

```
Process Cliente[id: 0..N-1]
{ int idE;
   Banco.llegada(idE);
   ....
}
```

El empleado continuamente está atendiendo a los clientes. Cuando está libre avisa al banco que espera un próximo cliente llamando al procedimiento *Próximo* enviando como parámetro su identificador. Si hay algún cliente esperando lo despierta al primero que está en la cola.

Vamos a usar una cola donde guardaremos los identificadores de los empelados que están libres llamada elibres. También usaremos una variable condition llamada esperaC donde se demoran los clientes cuando no hay empleados libres, y un entero esperando para contar la cantidad de clientes que están dormidos (como se vio en el ejercicio 2).

Al modificar la cola *elibres* agregando al empleado libre, cualquier cliente que no estaba dormido puede verlo, pasar y sacar a ese empleado de la cola (con la posibilidad de dejarla vacía). Cuando el que fue despertado accede al monitor hace el pop de una cola vacía → NO SE RESPETA EL ORDEN Y DA ERROR

```
Monitor Banco {
 cola elibres;
 cond esperaC;
 int esperando = 0;
 Procedure Llegada(idE: out int)
    { if (empty(elibres)) { esperando ++;
                         wait (esperaC);
     pop(elibres, idE);
Procedure Próximo(idE: in int)
    { push(elibres, idE);
      if (esperando > 0) { esperando --;
                           signal (esperaC);
```

Para evitar el problema anterior se debe usar *passing the condition*, pero el empleado debe insertar su ID en la cola haya o no clientes dormidos → la condición a chequear por el cliente no debe ser la cola *elibres*.

Agregamos un entero *cantLibres* que llevará la cuenta de los empleados que están "realmente" libres (llamaron al procedimiento *próximo* cuando no había nadie esperando). No siempre su valor será equivalente a la cantidad de elementos de *elibres*.

Esta nueva variable será sobre la que se hace el *passing the condition*.

```
Monitor Banco {
 cola elibres;
 cond esperaC;
 int esperando = 0, cantLibres = 0;
 Procedure Llegada(idE: out int)
    \{ \text{ if } (\text{cantLibres} == 0) \}  esperando ++;
                             wait (esperaC);
      else cantLibres--;
     pop(elibres, idE);
Procedure Próximo(idE: in int)
    { push(elibres, idE);
      if (esperando > 0) { esperando --;
                            signal (esperaC);
      else cantLibres++;
```

Ahora vemos la interacción entre el cliente y el empleado que lo debe atender. Para esto tendremos un monitor *escritorio* para cada empleado que es donde interactúan

El cliente, cuando ya sabe a que empleado ir se dirige a su escritorio, le entrega los papeles y espera a que el empleado le retorne los resultados por medio del procedimiento *atención*.

```
Process Cliente[id: 0..N-1]
{ int idE;
  text papel, res;
  Banco.llegada(idE);
  Escritorio[idE].atención(papel, res);
}
```

El empleado, después de avisar que está libre, se dirige a su escritorio a esperar a un cliente llamando al procedimiento *esperarDatos* con un parámetro de salida donde recibe los papeles del cliente.

Resuelve la solicitud y le envía los resultados al cliente por medio del procedimiento enviarResultado, y espera a que el cliente tome los resultados y se vaya para poder atender a otro.

```
Process Empelado[id: 0..2]
{ text datos;
  while (true)
    { Banco.próximo(id);
        Escritorio[id].esperarDatos(datos);
        res = resolver solicitud en base a datos
        Escritorio[id].enviarResultado(res);
    }
}
```

En cada escritorio debemos tener una variable para que el cliente le comunique al empleado los papeles o datos y otra para comunicarse los resultados en el sentido contrario.

Además el cliente debe esperar hasta obtener los resultados en una variable condición vcCliente. El empleado debe esperar los datos en otra variable condición vcEmpleado, y luego debe esperar a que el cliente haya tomado los resultados, para lo cual podemos usar esa misma variable condición.

```
Monitor Escritorio[id: 0..2] {
 cond vcCliente, vcEmpleado;
 text datos, resultados;
 Procedure Atención(D: in text; R: out text)
    \{ datos = D; 
                               Avisa que ya dejo los datos
     signal (vcEmpleado);
     wait (vcCliente); -
                               Debe esperar los resultados
     R = resultados;
     signal (vcEmpleado);
                               Avisa que ya tomó los datos
Procedure Esperardatos(D: out text)
    { wait (vcEmpleado); -
                               Espera que llegue el cliente
      D = datos;
                Y si el cliente ya había llegado
Procedure EnviarResultados(R: in text)
    \{ \text{ resultados} = R; 
                              Avisa que están los resultados
      signal (vcCliente);
      wait (vcEmpleado);
                               Debe esperar que el cliente
                                   tome los resultados
```

Debo usar una variable booleana listo que me indique si el cliente ya llegó, y sólo dormirse si listo es falso.

```
Monitor Escritorio[id: 0..2] {
 cond vcCliente, vcEmpleado;
 text datos, resultados;
 boolean listo = false;
 Procedure Atención(D: in text; R: out text)
    \{ datos = D; 
                           Marca que llegó el cliente
     listo = true;
     signal (vcEmpleado);
     wait (vcCliente);
     R = resultados;
     signal (vcEmpleado);
Procedure Esperardatos(D: out text)
    { if (not listo) wait (vcEmpleado);
      D = datos;
                    Sólo se duerme si el cliente no llegó.
Procedure EnviarResultados(R: in text)
    \{ \text{ resultados} = R; 
      signal (vcCliente);
      wait (vcEmpleado);
                               Resetea para atender al
      listo = false;
                                   próximo cliente
```

```
Process Cliente[id: 0..N-1]
{ int idE;
 text papel, res;
 Banco.llegada(idE);
 Escritorio[idE].atención(papel, res);
}
```

```
Process Empelado[id: 0..2]
{ text datos;
  while (true)
  { Banco.próximo(id);
    Escritorio[id].esperarDatos(datos);
    res = resolver solicitud en base a datos
    Escritorio[id].enviarResultado(res);
  }
}
```

```
Monitor Banco {
 cola elibres;
 cond esperaC;
 int esperando = 0, cantLibres = 0;
 Procedure Llegada(idE: out int)
    \{ \text{ if (cantLibres } == 0) \}
            { esperando ++;
             wait (esperaC);
     else cantLibres--;
     pop(elibres, idE);
Procedure Próximo(idE: in int)
    { push(elibres, idE);
      if (esperando > 0)
            { esperando --;
             signal (esperaC);
      else cantLibres++;
```

```
Monitor Escritorio[id: 0..2] {
 cond vcCliente, vcEmpleado;
 text datos, resultados;
 boolean listo = false;
 Procedure Atención(D: in text; R: out text)
    \{ datos = D; \}
     listo = true;
     signal (vcEmpleado);
     wait (vcCliente);
     R = resultados;
     signal (vcEmpleado);
Procedure Esperardatos(D: out text)
    { if (not listo) wait (vcEmpleado);
      D = datos;
Procedure EnviarResultados(R: in text)
    \{ \text{ resultados} = R; 
      signal (vcCliente);
      wait (vcEmpleado);
      listo = false;
```

Se debe simular un partido de fútbol 11. Cuando los 22 jugadores llegaron a la cancha juegan durante 90 minutos y luego todos se retiran.

En este caso se debe hacer una barrera hasta que llegan los 22 jugadores, y luego TODOS JUNTOS AL MISMO TIEMPO deben jugar durante 90 minutos.

Tenemos un contador que se incrementa al llegar cada jugador y se duermen en una variable condición hasta que llega el último y los despierta para jugar.

Process Jugador[id: 0..21] { Cancha.llegada(); delay (90minutos); //juega el partido }

Cada jugador juega su propio partido posiblemente en diferentes momentos

```
Monitor Cancha
{ int cant = 0;
  cond espera;

Procedure llegada ()
  { cant ++;
   if (cant < 22) wait (espera)
    else signal_all (espera);
  }
}</pre>
```

El *delay* que representa que todos están jugando al mismo tiempo el partido se debe hacer en un único lugar. Podría ser en el monitor, cuando llega el último jugador (antes del signal_all). O bien usar otro proceso que simula el partido y se duerme hasta que todos llegan; luego hace el *delay* y despierta a todos para que se vayan.

```
Process Jugador[id: 0..21]
{ Cancha.llegada();
}
```

```
Process Partido
{ Cancha. Iniciar();
  delay (90minutos); // se juega el partido
    Cancha.Terminar();
}
```

```
Monitor Cancha
\{ \text{ int cant} = 0; 
  cond espera, inicio;
  Procedure llegada ()
    { cant ++;
     if (cant < 22) wait (espera)
     else signal (inicio);
                                 El último en llegar despierta
                                            al partido.
  Procedure Iniciar ()
    \{ \text{ if (cant } \leq 22) \text{ wait (inicio)}; \}
                                   Sólo se duerme si no han
  Procedure Terminar ()
                                          llegado todos.
    { signal_all(espera);
                                Despierta a todos para que se
                                              vayan.
```