EL ACTIVE DIRECTORY

Introducción

El servicio de dominio de active directory (AD DS) es el servicio de directorio de Windows, que consiste en una base de datos que contiene la información de todos los objetos existente en una red o organización organizada de manera jerárquica. Está estructura jerárquica está formada por el bosque de Active Directory, los dominios del bosque y las unidades organizativas del cada dominio.

Active Directory proporciona un espacio de nombres común para el dominio, usuarios, grupos, ordenadores, impresoras y también establece un política de seguridad centralizada en el dominio y que se puede replicar entre los distintos servidores controladores del dominio. Cada uno de los elementos anteriores se conoce en un objeto de Active Directory

Conceptos de Active directory

Unidad Organizativa (OU), es una agrupación lógica de recursos. Las OUs contienen objetos del dominio, como cuentas de usuario, equipo y grupos, archivos e impresoras compartidas publicados en AD y otras unidades organizativas. El empleo de OU nos permite delegar control administrativo sobre los objetos que pertenecen a una unidad organizativa.

Dominio: la estructura de AD está organizada en dominios, y es una colección de objetos dentro de un directorio.

Árbol, es una agrupación de uno o más dominios. Sigue siendo una unidad en el sentido que comparte un espacio de nombres contiguo, y el mismo catalogo global. Un conjunto de árboles pueden unirse formando un bosque.

Bosque, es una agrupación lógica de árboles, como un árbol sigue siendo una unidad, un bosque son varias unidades que no comparten el mismo espacio de nombres.

Controlador de Dominio, es un servidor que contiene la información de seguridad de todos los objetos de un directorio para un dominio, es responsable de la autenticación de los objetos. Pueden existir varios controladores de dominio y todos son iguales, no existe la diferencia que existía en NT de controlador principal y secundario.

Esquema, es la estructura de la base de datos en AD DS, los diferentes tipos de información en AD DS se conocen como atributos. El esquema en AD DS también soporta el estándar de clases o tipos de objetos.

Catálogo Global, en AD nos permite buscar información en un dominio, árbol o bosque, se genera automáticamente en un dominio mediante el proceso de réplica.

Sitio, es una estructura física de Active Directory. Los usuarios de AD DS ven los objetos no en términos de un sitio sino como árboles y dominios. Los sitios se mantienen para establecer replicación de directorios, los sitios se conectan entre sí mediante enlaces de alta velocidad.

Relaciones de Confianza, es un método de comunicación seguro entre dominios, árboles y bosques. Estas relaciones permiten a los usuarios de un dominio acceder a los recursos de otros. Esta relaciones pueden ser en un solo sentido (A confía en B, pero B no confía en A), reciproco (A confía en B y B confía en A), transitivo (A confía en B, y B confía en C, por lo que A confía en C), o enlaces cruzados.

La instalación del directorio activo de Windows Server comienza con la instalación del Rol de Servicios de dominio de Active Directory, si en el servidor donde se realiza la instalación ya existe un servidor de Escritorio Remoto habilitado nos dará un mensaje de advertencia porque se puede existir problemas de seguridad, el administrador debe tomar la decisión.

En la instalación de un directorio activo en un dominio es aconsejable como mínimo dos servidores como medida de seguridad ante la interrupción de servicio de uno de los servidores los usuarios del dominio puedan seguir autenticándose correctamente.


Otro aspecto importante en la instalación de AD es que necesita un servidor DNS instalado en el dominio, si no hay instalado ninguno en nuestra infraestructura, en el proceso de instalación de AD nos ofrecerá la opción de instalar el rol de servicio DNS. También se instalarán los servicios de espacio de nombres y replicación de DFS.

La información de la base de datos llamada por defecto NTDS y archivos de registro por defecto se instalan en las carpeteas **c:\windows\NTDS**, y la carpeta **c:\windows\SYSVOL**, que contiene la información de replicar del dominio al resto de servidores controladores de dominio, aunque por motivos de seguridad y rendimiento es aconsejable ubicarlos en volúmenes independientes.


INSTALACIÓN DEL ROL DE ACTIVE DIRECTORY

Primero debemos instalar el rol de active directory


Ejecutamos [Server Manager] y pulsamos en [Add roles and features].




Pulsamos en siguiente




Select [Role-based or feature-based installation].




Seleccionamos el host sobre el que vamos a instalar los servicios







Se van a añadir características AD DS. pulsar botón [Add Features]



Pulsamos en botón [Next]



Pulsamos en el botón [Next]



Pulsamos en el botón [Next]

.

Add Roles and Features Wizard

– 🗗 X

Active Directory Domain Services

Before You Begin

Installation Type

Server Selection

Server Roles

Features

AD DS

Confirmation

Results

Active Directory Domain Services (AD DS) stores information about users, computers, and other devices on the network. AD DS helps administrators securely manage this information and facilitates resource sharing and collaboration between users.

Things to note:

- To help ensure that users can still log on to the network in the case of a server outage, install a minimum of two domain controllers for a domain.
- AD DS requires a DNS server to be installed on the network. If you do not have a DNS server installed, you will be prompted to install the DNS Server role on this machine.



Azure Active Directory, a separate online service, can provide simplified identity and access management, security reporting, single sign-on to cloud and on-premises web apps.

Learn more about Azure Active Directory

Configure Office 365 with Azure Active Directory Connect


< Previous

Next >

Install

Cancel

Pulsamos en instalar [Install]





Después de terminar la instalación pulsamos en el botón [Close]

and Features Wizard Х Installation progress View installation progress Feature installation Configuration required. Installation succeeded on FD3S.srv.world. Active Directory Domain Services Additional steps are required to make this machine a domain controller. Promote this server to a domain controller Group Policy Management Results Remote Server Administration Tools Role Administration Tools AD DS and AD LDS Tools Active Directory module for Windows PowerShell AD DS Tools Active Directory Administrative Center AD DS Snap-Ins and Command-Line Tools You can close this wizard without interrupting running tasks. View task progress or open this page again by clicking Notifications in the command bar, and then Task Details. Export configuration settings < Previous Close Cancel Next >


CONFIGURACIÓN DEL NUEVO CONTROLADOR DE DOMINIO

Ejecutar [Server Manager] y pulsar en [AD DS].







Pulsar en el link [Promote this server to domain...]



Pulsar en [Add a new forest] escribe un ombre de dominio en el campo rotulado como [Root domain name]




Select [Forest functional level] and [Domain functional level].




Configuramos password para el caso de tener que restaurar el AD


Pulsar en el botón next




Nos coloca el nombre de Netbios , si queremos podemos cambiarlo o dejarlo como está . pulsamos en next



Especifica, Database folder, Log file folder y SysVol. Lo podemos dejar como está o cambiarlo




Aparece pantalla con el resumen de toda la configuración elegida, pulsamos en botón next y en la siguiente pantalla que nos aparece pulsamos en instalar.




Despues de terminar la instalación el sistema se reinicia y cuando nos loguemos aparecerá el **nombre del dominio\usuario**, ponemos la password de ese usuario y ya estamos dentro del sistema.

AÑADIR USUARIOS AL DOMINIO


Ejecutamos el administrador del servidor y pulsamos en tolos. Seleccionamos la opción marcada.




Sobre Usuarios pulsamos botón derecho y en el menú desplegado seleccionamos new y en el menú que aparece al lado seleccionamos user



[3] Input Username and Logon name for a new user.




Configuramos la password del Nuevo usuario.




Comprobamos que los datos introducidos son los corectos y pulsamos en el boton [Finish].

[6] A new user is just added.




AÑADIR GRUPOS AL DOMINIO


Ejecutamos [Server Manager] abrimos [Tools] - [Active Directory Users and Conputers], Con boton derecho sobre users pulsamos en [New] - [Group].



Ponemos el nombre que le daremos al grupo




El Nuevo grupo queda añadido




AÑADIR UNIDADES ORGANIZATIVAS


Ejecutamos [Server Manager] abrir [Tools] - [Active Directory Users and Conputers], next, right-pulsamos sobre el nombre del dominio, seleccionamos [New] - [Organizational Unit].




Configura el nombre que quieras




La nueva unidad organizativa queda creada



Es posible configurar un diseño gerarquico para las unidades organizativas y dentro de la creada podemos crear otras.




Una nueva unidad organizativa por ejemplo departamento1 se puede crear bajo la unidad organizativa anteriormente creada




AÑADIR ORDENADORES

[1] Ejecutamos [Server Manager] Abrimos [Tools] - [Active Directory Users and Conputers], next, pulsamos boton derecho sobre y seleccionamos [New] - [Computer].




Damos un nombre al pc




Unidades organizativas

Un Nuevo Pc queda añadido



CONFIGURACIÓN DEL DOMINIO EN LOS CLIENTES


Cambiar la configuración de la red, poner la ip del servidor de dominio en el dns del equipo





Ir a panel de control, sistema y cambiar la configuración:

Del nombre del equipo

Cambiar que en lugar de ser miembro de un un grupo lo es de un dominio.







Reiniciamos y hay que autenticarse con un usuario que pertenezca al dominio