Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчёт по лабораторной работе

Дисциплина: Низкоуровневое программирование

Тема: Машина EDSAC

Выполнил студент гр. 3530901/00002		_Сергеева Е.	O
	(подпись)		
Преподаватель _		Степанов	Д.С
	(подпись)		
	" "		2021 г.

Санкт-Петербург

1. Залание

Вариант 15. Слияние двух отсортированных массивов.

2. Метод Решения

В выходной массив мы будем добавлять наименьший элемент из двух массивов на текущих индексах (N и M). Необходимо три счетчика: оставшиеся элементы в первом и во втором массивах, общее число необработанных массивов. Первый счетчик уменьшается, когда мы добавляем элемент из 1-го массива, второй, когда из 2-го. Когда доходим до 0, значит надо добавлять элемент из другого массива. Счетчик 3 уменьшается каждый шаг цикла, когда он станет 0, мы получаем ответ.

3. Реализация программы

Orders1

```
Т 115 S[размер]
[32]X 0 S[отладка]
[33]Т 0 S[запись аккумулятора в рабочую ячейку 0, обнуление акк]
[длина первого массива во 2-ой ячейке]
[34]А 98 Ѕ[загрузка в акк длины 1-го массива]
[35]Т 2 Ѕ[запись этой длины в ячейку 2]
[длина второго массива в 3-й ячейке]
[36]А 99 Ѕ[загрузка в акк длины 2-го массива]
[37]Т 3 Ѕ[запись этой длины в ячейку 3]
[длина выходного массива в 4-ой ячейке]
[38]А 100 S[загрузка в акк длины полученного массива]
[39]Т 4 S[запись этой длины в ячейку 4]
[инициализация адресных полей инструкций]
[40]А 101 S[загрузка в акк адреса 0-го элемента 1-го массива]
[41] L 0 L[сдвиг аккумулятора на 1 разряд влево]
[42] А 56 S[добавляем код инструкции (r1) с 0-ым полем адреса]
[43]Т 56 S[записываем сформированную инструкцию, обнуление акк]
[44] А 102 S[загрузка в акк адреса 0-го элемента 2-го массива]
[45] L 0 L[сдвиг аккумулятора на 1 разряд влево]
[46] А 58 S[добавляем код инструкции (r2) с 0-ым полем адреса]
[47]Т 58 S[записываем сформированную инструкцию, обнуление акк]
[48]А 103 Ѕ[загрузка в акк адреса 0-го элемента выходного массива]
[49] L 0 L[сдвиг аккумулятора на 1 разряд влево]
[50]А 90 S[добавляем код инструкции (w) с 0-ым полем адреса]
[51]Т 90 S[записываем сформированную инструкцию, обнуление акк]
[цикл]
[52]А 4 Ѕ[загружаем счетчик необработанных элементов массива(цикл)]
[53]S 97 S[вычитаем 1]
[54]G 96 S[если <0 -> выход]
[55]Т 4 Ѕ[обновляем счетчик]
```

```
[инструкция для чтения элемента из 1-го массива]
[56]A 0 S[загрузка в акк значения из ячейки N первого массива(r1)]
[57]Т 0 S[запись этого зн-ия в рабочую ячейку, обнуление акк(r1)]
[инструкция для чтения элемента из 2-го массива]
[58]А 0 Ѕ[загрузка в акк значения из ячейки М второго массива(r2)]
[59]Т 1 S[запись этого зн-ия в рабочую ячейку, обнуление акк(r2)]
[60]S 97 S[уменьшаем на 1 акк]
[если счетчик 1-го массива < 0 то добавляем элемент 2-го массива]
[61]А 2 S[загружаем счетчик необработанных элементов массива 1]
[62]G 79 S[если < 0, добавляем элемент 2-го массива в выходной]
[63] S 2 S[восстанавливаем - 1, аккумулятор : -1]
[если счетчик 2-го массива < 0 то добавляем элемент 1-го массива]
[64]А 4 Ѕ[загружаем счетчик необработанных элементов массива 2]
[65]G 70 S[если < 0, добавляем элемент 1-го массива в выходной]
[если элемент из 2-го массива меньше чем из 1-го, то добавляем второй элемент]
[66]Т 5 S[обнуление акк]
[67]А 1 Ѕ[загружаем элемент 2-го массива]
[68]S 0 S[из 2-го элемента вычитаем 1-ый]
[69]G 79 S[если <0, то элемент 2-го меньше, добавляем его в выходной]
[запись элемента 1-го массива]
[70]Т 5 S[обнуление акк]
[71]А 2 S[загружаем счетчик необработанных элементов массива 1]
[72]S 97 S[уменьшаем на 1]
[73]Т 2 S[обновляем значение счетчик и обнуляем акк]
[74]A 97 S[загрузка 1 в акк]
[75] L 0 L[сдвиг акк влево]
[76] А 56 S[добавляем код инструкции (r1) с 0-ым полем адреса]
[77]Т 56 S[записываем сформированную инструкцию, обнуление акк]
[78]Е 89 Ѕ[ничего не меняем так как первый элемент уже стоит на 0 месте]
[запись элемента 2-го массива]
[79]Т 5 S[обнуление акк]
[80]А 1 Ѕ[считываем элемент 2-го массива]
[81]Т 0 S[записываем этот элемент в ячейку 0]
[82]А З Ѕ [загружаем счетчик необработанных элементов массива 2]
[83]S 97 S[уменьшаем на 1]
[84]Т 3 Ѕ[обновляем значение счетчика и обнуляем акк]
[85]А 97 S[загрузка константы 1]
[86] L 0 L[сдвиг акк на 1 разряд влево]
[87] А 58 S[добавляем код инструкции (r2) с 0-ым полем адреса]
[88]Т 58 S[записываем сформированную инструкцию, обнуление акк]
[89]А 0 Ѕ[загрузка в акк меньшего значения элемента]
[инструкция для записи в выходной массив]
[90]Т 0 S[запись этого значения в ячейку с адресом К, обнуление акк]
[91]A 97 S[загрузка константы 1]
[92] L 0 L[сдвиг акк на 1 разряд влево]
[93] А 90 S[добавляем код инструкции (w) с 0-ым полем адреса]
[94]Т 90 S[записываем сформированную инструкцию, обнуление акк]
```

```
[95]Е 52 S[повтор]
[96]Z 0 S[выход]
[97]Р 0 L [ константа 1 ]
[98]Р 2 L [5, длина первого массива]
[99] Р 3 S [ 6, длина второго массива]
[100] Р 5 L [ 11, длина выходного массива ]
[0-ой элемент 1-го массива]
[101] P 52 S [104]
[0-ой элемент 2-го массива]
[102] P 54 L [109]
[0-ой элемент выходного массива]
[103] P 57 L [115]
[массив 1]
[104] P 10 S [ 20]
[105] P 11 S [ 22 ]
[106] P 11 L [ 23]
[107] P 12 L [ 25 ]
[108] P 14 S [ 28 ]
[массив 2]
[109] P 1 S [2]
[110] P 1 L [3]
[111] P 2 S [ 4 ]
[112] P 3 L [7]
[113] P 4 S [8]
[114] P 14 L [29]
[115]
```

Сначала мы записываем длины массивов в ячейки 2-4. Потом производим инициализацию адресных полей инструкций (считываем адреса массивов и переопределяем инструкции, при этом адрес должен находится в позициях 1-10, следовательно, надо сдвинуть аккумулятор влево на 1 разряд).

R1 – чтение из 1-го массива

R2 – чтение из 2-го массива

W- запись в выходной массив

Элемент первого массива записываем в ячейку 0, элемент второго в 1. Проверяем наши счетчики. Если один из счетчиков достиг 0, мы добавляем элемент из отличного массива. При сравнении элементов, вычитаем из элемента второго массива элемент первого и проверяем знак результата. При добавлении элемента из первого массива в выходной, ничего не меняется так как этот элемент уже стоит в ячейке 0. При добавлении элемента из второго массива, необходимо скопировать число из ячейки 1 в ячейку 0.

После цикл повторяется.

4. Работа программы Orders 1

Константа

```
WORD 97 Order = P 0 L Integer 97S = 1 Fraction 96L = 0.00001835823
     Длина 1-го массива
WORD 98 Order = P 2 L Integer 98S = 5 Fraction 98S = 0.000076
     Длина 2-го массива
WORD 99 Order = P 3 S Integer 99S = 6 Fraction 98L = 0.00009155303
     Длина выходного массива
 WORD 100 Order = P 5 L Integer 100S = 11 Fraction 100S = 0.000168
     Адреса массивов
WORD 101 Order = P 52 S Integer 101S = 104 Fraction 100L = 0.00158691470
 WORD 102 Order = P 54 L Integer 102S = 109 Fraction 102S = 0.001663
WORD 103 Order = P 57 L Integer 103S = 115 Fraction 102L = 0.00175476703
     Элементы первого массива
 WORD 104 Order = P 10 S Integer 104S = 20 Fraction 104S = 0.000305
WORD 105 Order = P 11 S Integer 105S = 22 Fraction 104L = 0.00033569452
 WORD 106 Order = P 11 L Integer 106S = 23 Fraction 106S = 0.000351
WORD 107 Order = P 12 L Integer 107S = 25 Fraction 106L = 0.00038147107
WORD 108 Order = P 14 S Integer 108S = 28 Fraction 108S = 0.000427
     Элементы второго массива
WORD 109 Order = P 1 S Integer 109S = 2 Fraction 108L = 0.00003051921
 WORD 110 Order = P 1 L Integer 110S = 3 Fraction 110S = 0.000046
 WORD 111 Order = P 2 S Integer 111S = 4 Fraction 110L = 0.00006103533
WORD 112 Order = P 3 L Integer 112S = 7 Fraction 112S = 0.000107
WORD 113 Order = P 4 S Integer 113S = 8 Fraction 112L = 0.00012207072
WORD 114 Order = P 14 L Integer 114S = 29 Fraction 114S = 0.000443
     Элементы выходного массива
WORD 115 Order = P 1 S Integer 115S = 2 Fraction 114L = 0.00003051927
WORD 116 Order = P1L Integer 116S = 3 Fraction 116S = 0.000046
WORD 117 Order = P 2 S Integer 117S = 4 Fraction 116L = 0.00006103533
 WORD 118 Order = P 3 L Integer 118S = 7 Fraction 118S = 0.000107
WORD 119 Order = P 4 S Integer 119S = 8 Fraction 118L = 0.00012207072
WORD 120 Order = P 10 S Integer 120S = 20 Fraction 120S = 0.000305
WORD 121 Order = P 11 S Integer 121S = 22 Fraction 120L = 0.00033569452
 WORD 122 Order = P 11 L Integer 122S = 23 Fraction 122S = 0.000351
WORD 123 Order = P 12 L Integer 123S = 25 Fraction 122L = 0.00038147107
WORD 124 Order = P 14 S Integer 124S = 28 Fraction 124S = 0.000427
WORD 125 Order = P 14 L Integer 125S = 29 Fraction 124L = 0.00044250651
```

5. Реализация программы

Orders 2

```
Т 56 К [установка адреса загрузки]
       G К [фиксация начального адреса подпрограммы]
[0] А 3 F [пролог: формирование кода инструкции возврата в Асс]
[1] Т 56 @ [запись инструкции возврата]
[инициализация адресных полей инструкций]
[2] А 5 Г [загрузка в аккумулятор адреса 0-го элемента массива 1]
[3] А 15 @ [прибавляем код инструкции r1 с нулевым полем адреса]
[4] Т 15 @ [запись сформированной инструкции, обнуление аккумулятора]
[5] А 6 Г [загрузка в аккумулятор адреса 0-го элемента массива 2]
[6] А 17 @ [прибавляем код инструкции r2 с нулевым полем адреса]
[7] Т 17 @ [запись сформированной инструкции, обнуление аккумулятора]
[8] А 7 Г [загрузка в аккумулятор адреса 0-го элемента выходного массива]
[9] А 49 @ [прибавляем код инструкции w с нулевым полем адреса]
[10] Т 49 @ [запись сформированной инструкции, обнуление аккумулятора]
[цикл]
[11] А 2 Г [загружаем счетчик необработанных элементов массивов]
[12] S 57 @ [-1]
[13] G 55 @ [ < 0 -> выход]
[14] Т 2 F [обновляем счетчик и обнуляем акк]
[инструкция для чтения элемента из 1-го массива (r1)]
[15] А 0 F [загрузка в аккумулятор значения из ячейки N первого массива]
[16] Т 0 F [запись этого значения в рабочую ячейку 0, обнуление аккумулятора]
[инструкция для чтения элемента из 2-го массива (r2)]
[17]А 0 Г [загрузка в аккумулятор значения из ячейки М второго массива]
[18]Т 1 F [запись этого значения в ячейку 1, обнуление аккумулятора]
[19] S 57 @ [-1]
[если счетчик 1-го массива < 0 то добавляем элемент 2-го массива]
[20] А 2 Г [счетчик необработанных элементов массива 1]
[21] G 38 @ [ < 0 -> добавляем элемент второго массива]
[22] S 2 F [акк снова -1]
[если счетчик 2-го массива < 0 то добавляем элемент 1-го массива]
[23] А 3 Г [счетчик необработанных элементов массива 2]
[24] G 38 @ [ < 0 -> добавляем элемент первого массива]
[25] Т 8 Г [обнуление акк]
[если элемент из 2-го массива меньше чем из 1-го, то добавляем второй элемент]
[26] A 1 F [элемент из 2-го массива]
[27] S 0 F [вычитаем из элемента второго элемент первого]
[28] G 38 @ [если 2 < 1, то добавляем элемент из второго массива
```

```
[запись элемента 1-го массива]
[29] Т 8 F [обнуление]
[30]А 2 Г [загружаем счетчик необработанных элементов массива 1]
[31]S 57 @ [-1]
[32] Т 2 Г [обновляем и обнуляем акк]
[33] А 57 @ [загрузка константы 1]
[34] L 0 D [сдвиг на 1 влево]
[35] А 15 @ [прибавляем код инструкции r1 с нулевым полем адреса]
[36] Т 15 @ [запись сформированной инструкции, обнуление акк]
[37] E 48 @
[запись элемента 2-го массива]
[38] Т 8 F [обнуление]
[39] A 1 F
[40] T 0 F
[41] А 3 Г [загружаем счетчик необработанных элементов массива 2]
[42]S 57 @ [-1]
[43] Т 3 Г [обновляем и обнуляем акк]
[44] А 57 @ [загрузка константы 1]
[45] L 0 D [сдвиг на 1 влево]
[46] А 17 @ [прибавляем код инструкции r2 с нулевым полем адреса]
[47] Т 17 @ [запись сформированной инструкции, обнуление акк]
[48] А 0 Г [загрузка в акк наименьшего значения]
[инструкция для записи в выходной массив]
[49] Т 0 F [запись этого значения, обнуление акк]
[50] А 57 @ [загрузка константы 1]
[51] L 0 D [сдвиг на 1 разряд влево]
[52] А 49 @ [прибавляем код инструкции w с нулевым полем адреса]
[53] Т 49 @ [запись, обнуление акк]
[54] Е 11 @ [повтор операций]
[55] T 0 F [обнуление акк]
[56] Е 0 Г [инструкция возврата из подпрограммы]
[57] P 0 D [1]
       G К [фиксация начального адреса программы]
[0] X 0 F
[запись длин массивов]
[1] А 16 @ [длина первого массива]
[2] T 2 F
[3] А 17 @ [длина второго массива]
[4] A 3 F
[5] А 18 @ [длина выходного массива]
[6] T 4 F
```

```
[адреса массивов]
[7] А 19 @ [адрес первого массива]
[8] T 5 F
[9] А 20 @ [адрес второго массива]
[10] T 6 F
[11] А 21 @ [адрес выходного массива]
[12] T 7 F
[вызов подпрограммы]
[13] A 13 @
[14] G 56 F
[15] Z 0 F [останов]
[длины, 1, 2, выходной]
[16] P 2 F [4]
[17] P 3 D [7]
[18] P 5 D [11]
[адреса, 1, 2, выходной]
[19] P 22 @
[20] P 26 @
[21] P 33 @
[массив 1]
[22] P 1 S [ 2 ]
[23] P 2 L [ 5 ]
[24] P 3 S [ 6 ]
[25] P 5 S [ 10 ]
[массив 2]
[26] P 0 S [ 0 ]
[27] P 1 S [ 1 ]
[28] P 1 L [ 3 ]
[29] P 2 S [ 4 ]
[30] P 3 L [7]
[31] P 4 S [8]
[32] P 4 L [9]
[33]
       EZ PF [переход к исполнению, к началу программы(последнее GK)]
```

Отличный формат команд S-F, L-D. Используются подпрограммы. Необходимо в подпрограмме сформировать код инструкции возврата в аккумулятор, потому что нам надо передать управление программе, вызвавшей подпрограмму. В главной программе записываются длины массивов, их адреса и сами массивы.

6. Работа программы Orders 2

Константа 1

```
WORD 113 Order = P 0 D Integer 113F = 1 Fraction 112D = 0.00002194970
     Длины массивов
 WORD 130 Order = P 2 F Integer 130F = 4 Fraction 130F = 0.000061
WORD 131 Order = P 3 D Integer 131F = 7 Fraction 130D = 0.00010681176
 WORD 132 Order = P 5 D Integer 132F = 11 Fraction 132F = 0.000168
     Адреса массивов(order)
 WORD 133 Order = P 136 F Integer 133F = 272 Fraction 132D = 0.00415039127
 WORD 134 Order = P 140 F Integer 134F = 280 Fraction 134F = 0.004272
 WORD 135 Order = P 147 F Integer 135F = 294 Fraction 134D = 0.00448610028
     Массив 1
WORD 136 Order = P 1 D Integer 136F = 3 Fraction 136F = 0.000046
 WORD 137 Order = P 2 D Integer 137F = 5 Fraction 136D = 0.00007629412
 WORD 138 Order = P 3 F Integer 138F = 6 Fraction 138F = 0.000092
WORD 139 Order = P 4 F Integer 139F = 8 Fraction 138D = 0.00012207066
     Массив 2
 WORD 140 Order = P 0 F Integer 140F = 0 Fraction 140F = 0.000000
WORD 141 Order = P 0 D Integer 141F = 1 Fraction 140D = 0.00001525879
 WORD 142 Order = P 1 F Integer 142F = 2 Fraction 142F = 0.000031
 WORD 143 Order = P 2 F Integer 143F = 4 Fraction 142D = 0.00006103527
  WORD 144 Order = P 3 D Integer 144F = 7 Fraction 144F = 0.000107
 WORD 145 Order = P 4 D Integer 145F = 9 Fraction 144D = 0.00013732951
 WORD 146 Order = P 5 F Integer 146F = 10 Fraction 146F = 0.000153
     Выходной массив
WORD 147 Order = P 0 F Integer 147F = 0 Fraction 146D = 0.00000000058
WORD 148 Order = P 0 D Integer 148F = 1 Fraction 148F = 0.000015
 WORD 149 Order = P 1 F Integer 149F = 2 Fraction 148D = 0.00003051764
 WORD 150 Order = P 1 D Integer 150F = 3 Fraction 150F = 0.000046
 WORD 151 Order = P 2 F Integer 151F = 4 Fraction 150D = 0.00006103533
 WORD 152 Order = P 2 D Integer 152F = 5 Fraction 152F = 0.000076
 WORD 153 Order = P 3 F Integer 153F = 6 Fraction 152D = 0.00009155303
 WORD 154 Order = P 3 D Integer 154F = 7 Fraction 154F = 0.000107
 WORD 155 Order = P 4 F Integer 155F = 8 Fraction 154D = 0.00012207072
 WORD 156 Order = P 4 D Integer 156F = 9 Fraction 156F = 0.000137
 WORD 157 Order = P 5 F Integer 157F = 10 Fraction 156D = 0.00015258841
```

7. Адреса и правила кодирования данных и результатов.

Orders 1

Длины массивов – ячейки 98, 99, 100.

Адреса массивов – ячейки 101, 102, 103.

Начало массивов – ячейки 104, 108, 115.

Результат – адреса элементов выходного массива.

Orders 2

Начало 57 ячейка, подпрограмма – 57, основная программа – 21.

Длины массивов – ячейки 2, 3, 4.

Адреса массивов – ячейки 5, 6, 7.

Начало массивов – ячейки 136, 140, 147.

Результат – адреса элементов выходного массива. (со 147 строки)