## Linux操作系统



by wszhangxian@126.com,2020年1月20日

## 1字符、块、网络设备

背景:Linux中,一切皆文件。设备类型可以分为:字符设备、块设备和网络设备

- 1. **字符设备**:不支持随机存取,但提供连续数据流,应用程序可以通过字节或字 符来读写数据,支持字符寻址。该类设备典型代表是键盘,串口,调制解调器 等;
- 2. **块设备**:不支持字符寻址,但支持随机存取,但读写数据必须以块(通常是 512B)的倍数进行。典型代表是硬盘、软盘、CD-ROM驱动器和闪存等;
- 3. 网络设备:特殊的驱动设备,负责接收和发送帧数据,可能是物理帧,也可能 是ip数据包。它并不存在于 /dev 下面,而是一个net device结构,并通过 register netdev 注册到系统里,可以通过 ifconfig -a 的命令看到。

#### 三者异同点:

- 相同点:支持Linux设备的数据额读写或收发操作;
- 不同点:
  - o 字符和块设备挂在在 /dev 下, 而网络上设备不是;
  - 字符设备多是外接设备,块设备是系统自带的,网络设备是特殊的 netdriver 设备。

## 2 Major和Minor Number

**1s -1 小知识**:终端执行 1s -1

```
drwxr-xr-x 3 xian xian 4096 1月 2 10:50 Desktop
drwxr-xr-x 9 xian xian 4096 12月 25 18:08 Documents
drwxr-xr-x 16 xian xian 4096 1月 2 15:05 Downloads
```

#### 说明:

1. 第一个字段:文件属性字段,例如 drwxr-xr-x

1.1 d:代表 directory,即目录,没有则代表普通文件;还有下面

- 1: 链接文件。字母"1"是link(链接)的缩写;
- b: 设备文件(block),置于/dev,是普通文件和程序访问硬件设备的入口,没有大小,只有主设备号和辅设备号;
- c: 字符设备文件(character),置于/dev目录下,一次传输一个字节的设备被称为字符设备;
- p: 命令管道文件,与shell编程有关的文件;
- s: sock文件,与shell编程有关的文件.
- 1.2 rwxr-xr-x:代表文件的权限, r 是读, w 是写, x 是可执行;
- 2. 第二个字段: 占用的节点(硬连接数)

```
-rw-r-r- 1 root root 762 1月 2 18:19 exit
```

### 例如, exit **不是目录**,只有一个;

- 3. 第三个字段:文件(目录)拥有者
- 4. 第四个字段:拥有者所在的组
- 5. 第五个字段:文件占用的空间(以字节为单位)
- 6. 第六个字段:最近打开查阅的时间
- 7. 第七个字段:文件或目录名称。

### 上述和major、minor number有什么联系呢?

答:新打开终端,执行

```
cd /dev
ls -l
crw-r--r-- 1 root root 10, 235 1月 2 15:35 autofs
brw-rw---- 1 root disk 7, 0 1月 2 15:35 loop0
lrwxrwxrwx 1 root root 11 1月 2 15:35 core -> /proc/kcore
```

### 问题: major number和minor number是什么?

答:主设备号,10,7,11都是major number;235,0是辅设备号,即minor number,其他略。

**major number用途**:表示不同的设备类型,用来识别设备的驱动,每增加一个驱动就要添加一个major number,例如

```
crw-rw-rw- 1 root
                  root 1, 3 Feb 23 1999
                                           null
                        10, 1 Feb 23 1999
crw----- 1 root
                  root
                                           psaux
crw----- 1 rubini tty
                       4, 1
                              Aug 16 22:22 tty1
crw-rw-rw- 1 root
                 dialout 4, 64 Jun 30 11:19 ttyS0
                 dialout 4, 65 Aug 16 00:00 ttyS1
crw-rw-rw- 1 root
                         7. 1 Feb 23 1999 vcs1
crw----- 1 root
                 SVS
crw----- 1 root
                        7, 129 Feb 23 1999 vcsa1
                  SVS
crw-rw-rw- 1 root
                root 1, 5 Feb 23 1999 zero
```

说明: /dev/null 和 /dev/zero 使用驱动1, /dev/psaux 使用驱动10, Linux系统 开启的时候就指派好了不同驱动对应不同设备。

**minor number用途**:表示一个设备的不同分区。根据指定的major number,driver会区分其下面控制的不同辅助设备,它们的设备号即minor number。

## 3 设备驱动的原理

背景:Linux内核在2.4版本之后引入了设备文件系统 devfs (device file system),使设备驱动管理很容易。但由于内核版本不兼容问题,下面的知识点建立在没有 devfs。

/dev 目录:表示该目录下的设备文件是外设的。

第一步:加载驱动

当Linux添加驱动时,必须分配一个主设备号给它,会调用到 register\_chrdev 函数例如

```
#include<linux/fs.h> //使用到的头文件
int register_chrdev(unsigned int major_number, const char* name,
struct file_operations *fops)
```

### 问题:如何选择major number呢?

答:如果是已有的major\_number, register\_chrdev 函数返回0;如果在函数输入 里设置major\_number = 0,例如

```
int register_chrdev(0, scull0, &scull_fops);
```

则系统随机分配一个正整数作为major number。如果随机分配的是个负数,则说明 代码有问题或分配失败。

```
result = register_chrdev(scull_major, "scull", &scull_fops);
if (result < 0) {
  printk(KERN_WARNING "scull: can't get major %d\n",scull_major);
  return result;
}
/* dynamic */
if (scull_major == 0)
  scull_major = result;</pre>
```

- major number是需要提供的;
- name是设备名称,位于 /proc/devices;
- fops是 a pointer to an array of function pointers,指向函数指针的数组,数组的每个元素存放驱动的进入的entry points.

一旦驱动在内核表kernel table注册成功,它就会被分配一个主设备号,用户命名的驱动名称会被写入 /dev 目录,并与主设备号关联。例如

```
# 创建设备号
mknode /dev/scull0 c 254 0
# 删除设备号
rm /dev/scull0
```

说明:使用 mknode 创建一个名为 scullo 的节点,位于 /dev 目录,该节点属于字符设备,主设备号是254,辅设备号是0,范围是0~255。

## 4 数据校验原理

背景:在网络传输数据过程中,发送端的数据第一步要经过服务器编码处理,然后 发送给接收端,接收端要根据相应的规则解码,从而得到原始数据。但因为网络干 扰,数据损坏等因素,如何保证发送端和接收端的数据一致?因此引入校验原理。

### 4.1 CRC 校验

定义: CRC 是 Cyclic Redundancy Check的缩写[2],用来检测数据通信传输过程中,数据是否发生变化(错误)。由于它在发送端和接收端都有一个生成多项式Generator Polynomial,因此 CRC 也被称为多项式编码方法,目前最流行的。

CRC 校验原理:步骤如下[1]

- 1. 先选择生成多项式Generator Polynomial:
  - 标准多项式:例如IBM公司或ISO使用的规则,生成多项式是

$$g(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$$


代表的key值是:11000000000000101,就是编解码要用到的除数,其二进制bit串的长度用k来表示,显然k=17。注意**最高位和最低位必须是1**,例如 $x^{16}$  和多项式中的1。此外多项式必须有加1项;

。 随机多项式:

$$g(x) = x^3 + x + 1$$

代表的key值是:1011(对应与x的指数),k=4

2. 计算校验码:原始数据帧末尾添加(k-1)个0。假设数据帧长度为 m,则新的数据帧长度是 (m+k-1),用新数据帧除以key值,所得的余数是帧校验序列Frame Check Sequence。且余数的位数一定要比key值的位数少一位。计算规则见下,相同为0,不同为1(0和1是1,1和1是0)



3. 发送接收数据:将校验码附加在原始数据末端,新生成的数据即编码后要发送的数据。然后接收端按照上述规则,将收到的数据除以相同key值,如果余数为0,说明OK。否则说明数据传输错误。

### 4.2 奇偶校验

定义:采用奇校验[3],需要在原始数据末尾加一个0,然后计算二进制数 中的1的个数 $m_1$ ;采用偶数校验 $n_1$ ,末尾加一个1,计算二进制数中的1的个数。接收方接收到数据后,如果是奇校验,计算1的个数 $m_2$ ;偶校验计算1的个数 $n_2$ ,对比 $m_1=m_2$ 或  $m_1=n_2$ 即可。如果不相等,则说明数据传输错误。

优点:原理和实现简单;

缺点:准确率低,准确率50%,不适合高速通信。因为每发送一次,都要附加一次,操作过于频繁。

示例:原始数据是 0x1a,转为二进制为00011010

1. 奇校验:

○ 末尾加0:000110100

。 计算奇数个数:3

### 2. 偶校验:

○ 末尾加1:000110101

。 计算偶数个数:4

### 4.3 累加和校验

定义:在原始数据添加一个校验码,该校验码是原始数据中几个数据的累加和[3]。

特点:对于简单数据一次性传输校验方便,准确率高。但对复杂类型数据检错能力

一般。

### 示例:

• 原始数据:6,23,4

• 校验码:6+23+4=33

• 新数据包:6,23,4,33

接收方收到全部数据后对前三个数据进行同样的累加计算,如果累加和与最后一个字节相同就认为传输的数据没有错误。

# 5 uint8 t, uint16 t数据类型

背景:C语言有int, float, double, char, long, short等6中类型,归纳为

1. 整型:int, short int, long int

2. 浮点型: float, double

3. 字符型:char

而 uint8\_t, uint16\_t, uint32\_t, uint64\_t都有\_t,表示它们是typedef定义的 [4]。typedef的功能就是定义关键字或别名。

使用原因:方便代码的维护。例如C中没有 bool 型,一个软件中一个程序员使用 int,另一个使用short,会混乱。最好用一个typedef来定义一个统一的 bool 。

问题1:数据原型是什么?

答:去掉 即原型。

```
typedef signed char __int8_t;
typedef unsigned char __uint8_t;
typedef signed short int __int16_t;
typedef unsigned short int __uint16_t;
typedef signed int __int32_t;
typedef unsigned int __uint32_t;
```

### 问题2:如何打印这些数据呢?

答: printf

```
    uint16_t %hu
    uint32_t %u
    uint64_t %llu
```

### 对于uint8\_t,用unsigned转换,然后 cout

```
uint8_t data = 0x11;
cout << (unsigned)data << endl</pre>
```

#### 问题3:他们的范围是多少?

### 答:整型范围

```
- Int8 - [-128 : 127]

- Int16 - [-32768 : 32767]

- Int32 - [-2147483648 : 2147483647]

- Int64 - [-9223372036854775808 : 9223372036854775807]
```

### 无符号整型范围

```
- UInt8 - [0 : 255]

- UInt16 - [0 : 65535]

- UInt32 - [0 : 4294967295]

- UInt64 - [0 : 18446744073709551615]
```

# 6 8/16进制和10进制转换

#### 【1】十六进制

- 数字:0-9, A-F,
- 与10进制的关系是:0-9 对应 0-9;A-F对应10-15;
- 字母不区分大小写;

#### 【2】十进制

• 数字:是0-9,逢10进1;

#### 【3】八进制

• 由 0-7组成, 逢8进1;

#### 【4】二进制

• 由 0-1组成, 逢2进1;

#### 二进制转十进制:略;

八进制转十进制:假设八进制数是1507

$$7 \cdot 8^0 + 0 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^3 = 839$$

十六进制转十进制:假设十六进制数是2AF5

$$\begin{aligned} 2AF5 &= 5 \cdot 16^{0} + A \cdot 16^{1} + F \cdot 16^{2} + 2 \cdot 16^{3} \\ &= 5 \cdot 16^{0} + 10 \cdot 16^{1} + 15 \cdot 16^{2} + 2 \cdot 16^{3} \\ &= 10997 \end{aligned}$$

假设十六进制数是0x11,0x可忽略,则

$$0x11 = 1 \cdot 16^0 + 1 \cdot 16^1$$
$$= 17$$

假设是十六进制数是0x5b

$$0x5b = b \cdot 16^{0} + 5 \cdot 16^{1}$$
  
=  $11 \cdot 16^{0} + 5 \cdot 16^{1}$   
=  $91$ 

## 7 移位和MSB, LSB

MSB 定义:Most Significant Bit,高位;

LSB 定义:Least Significant Bit,低位;

原理:关键是看进制,一般是二进制数的移位。

定义:

• <<:左移

• >>:右移

示例1:左移,高位删除2位,低位补齐。即把最左边的0和1删除,最右边补0

```
    ,# 移动前

    107 = 0110 1011 <<2</td>

    # 移动后

    172 = 1010 1100
```

示例2:右移,低位删除2位,高位补齐。即把最右边的0和1删除,最左边补0

```
# 移动前

107 = 0110 1011 >>2

# 移动后

26 = 0001 1010
```

## 8 异或 ^ 操作

定义:对二进制数,每个位置进行位运算,相同取 0,不相同取 1。

示例1: ^操作

```
0100 ^ 0010 = 0110
```

示例2:两个数的交换

```
void Swap(int& a, int& b) {
    a = a ^ b;
    b = a ^ b;
    a = a ^ b;
}
int main() {
    int a = 5;
    int b = 7;
    Swap(a, b);
    printf("a : %d, b : %d\n\n", a, b);
    return 0;
}
```

# 9 size t与int区别

区别:size\_t在32位上4字节,64位上8字节,不同架构进行编译时需要注意这个问题。而int在不同架构下都是4字节;且int为带符号数,size t为无符号数;

### 何时使用size\_t?

答:一般多见于Linux底层通信相关的代码,就是用Int既有可能浪费,又有可能范围不够大的情况下。

## 10 父子进程通信

### 10.1 SIGUSR1和SIGUSR2

功能:Linux下利用kill命令,从而使注册的信号句柄运行,实现分支进程的控制。

SIGUSR1: 默认处理后进程终止。

SIGUSR2: 同上。

#### 示例:

```
void handler(int signo) {
  switch (signo) {
   case SIGUSR1: //处理信号 SIGUSR1
     printf("SIGUSR1 received...\n");
     break;
    case SIGUSR2: //处理信号 SIGUSR2
     printf("SIGUSR2 received...\n");
     break;
   default:
     printf("Other signal...\n");
    break;
  }
int main(int argc, char **argv) {
 sigset(SIGUSR1, handler);
  sigset(SIGUSR2, handler);
  printf("Process pid=[%d]\n", getpid());
 while (1) {};
  return 0;
```

### 编译通过后,执行

```
./main & //少了&符号,会一直卡在main函数的主进程
# 显示
→ build ./main &
[15] 6833 //[15]代表PID,即进程ID
→ build Process_pid=[6833]
//主线程等待用户输入kill命令,激活信号句柄
```

```
kill -SIGUSR1 6833
# 显示
SIGUSR1 received...
```

#### 如果激活另一个case,则执行

```
kill -SIGUSR2 6833
# 显示
SIGUSR1 received...
```

#### 说明:

- [15]以前的 PID 都可以用,哪怕后面有新生的 PID ;
- 一次只能kill掉一个,这样才能实现进程切换;
- 分支进程走完后,父子进程终止。

### 10.2 Linux的 sigevent 结构

背景:假设系统有一模块要频繁获取系统时间,使用Linux内置的函数开销过大。如果对精度要求不高(如毫秒级),可以用 signal 函数配合 timer\_settime 函数来实现个简易的全局时钟。但 SIGALRM 的中断信号会终止sleep(因sleep就是用 SIGALRM 信号量实现的),导致进程控制不可靠会崩溃。

解决:利用 POSIX 内置的定时器:timer\_create()(创建)、 [timer\_settime() (初始化)以及 timer\_delete(销毁),将自己的时间信号处理函数用timer\_create注册为 SIGUSR2 ,就不会中断sleep了。

#### 示例:

```
int ret;
                    // return code
 timer_t timer; //声明一个定时器
 struct sigevent evp; //信号事件,用来设置定时器到期时的通知方式和处理方
式
 struct timespec spec; //时间声明
 struct itimerspec time value; //时间间隔
 evp.sigev value.sival ptr = &timer; //指针:指向时钟产生信号的值,即
sigev value
 /*定时器到期时,会产生一个信号*/
 // sigev notify:定时器到期后通知
 //(1)SIGEV NONE:什么也不做;
 //(2)SIGEV SIGNAL:内核将sigev signo指定的信号传送给进程, si value会被
设定为sigev value的值
 //(3)SIGEV THREAD:以sigev notification attributes为属性创建线程,
 //地址为sigev notify function, 传入sigev value作为一个参数
 evp.sigev notify = SIGEV SIGNAL; //定时器到期,则发送
SIGEV SIGNAL给内核
 evp.sigev signo = SIGUSR1; //当SIGEV SIGNAL被接收时,将
处理该信号码注册的hander函数
 signal(SIGUSR1, ( sighandler t)handler);
 /*时钟源选CLOCK MONOTONIC主要是考虑到系统的实时时钟可能会在
 程序运行过程中更改,所以存在一定的不确定性,而CLOCK MONOTONIC
 则不会,较为稳定*/
 ret = timer create(CLOCK MONOTONIC, &evp, &timer); //返回0, OK;
其他错误
 if (ret) perror("timer_create"); //检查时钟是否创建成功
 time_value.it_interval.tv_sec = 2; //时间间隔单位:秒
                                  //时间间隔单位:nanoseconds
 time value.it interval.tv nsec = 0;
 clock gettime(CLOCK MONOTONIC, &spec); //程序启动到执行到当前的时间
 time_value.it_value.tv_sec = spec.tv_sec + 5; //5秒后启动
 time value.it value.tv nsec = spec.tv nsec + 0; //默认设置
 ret = timer settime(timer, CLOCK MONOTONIC, &time value, NULL);
//0表示OK; -1表示error
 if (ret) perror("timer settime");
 while (1) {
   printf("@zhangxian ----> main loop \n");
   sleep(1);
 }
}
```


- timer settime : 启动/停止或重置定时器[5]
- timer gettime:获得定时器的到期时间和间隔[6]
- timer\_create : 创建定时器,返回的timer id 在调用进程中唯一, 创建后的 timer是停止(disarmed)状态
- strftime:用于定时器格式输出,参考[7]

## 11 固件升级流程

OTA 定义:Over-the-Air Technology即空中下载技术。物联网平台支持 OTA 方式进行设备固件升级。

### OTA固件升级流程

MQTT协议下固件升级流程如下图所示。



### 12 串口通信

**定义**[9]:数据传输以字节为主,一个字节8个位。拿一个并行通信举例,需要8根线,每根线代表一个位,每根线每次传输一个字节。而串口通信只有一根线传输,一次只传一个位,传一个字节就需要传8次。

### 12.1 通信方式

分类	并行通信	串口通信
传输原理	数据各个位同时传输	数据按位顺序传输
优点	速度快	占用引脚资源少
缺点	占用引脚资源多	速度慢

### 12.2 通信分类


### 【按照数据传送方向划分】

1. 单工:数据传输只支持数据在一个方向上传输;

2. 半双工:允许数据在两个方向上传输。但某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;它不需要独立的接收端和发送端,两者可以合并一起使用一个端口。

3. 全双工:允许数据同时在两个方向上传输,需要独立的接收端和发送端。

示意图:串口通信按传送方向划分为三种




#### 【按照通信方式划分】

1. 同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口。

2. 异步通信:不带时钟同步信号。比如:UART(通用异步收发器),单总线。

示意图:异步通信



#### 异步通信的两个关键:

- 数据单元——帧,它是双方约定好的数据格式;
- 波特率,它决定了'帧'里每一位的时间长度。

**异步通信的特点**:不要求收发双方时钟的严格一致,允许误差大,实现容易,设备 开销小,但每个字符要附加2~3位用于起止位,各帧之间还有间隔,因此传输效率 不高。


**串口通信数据格式**:起始位+数据位+校验位+停止位。



### 12.3 数据格式参数介绍

- 1. **波特率**:衡量符号传输速率的参数。指信号被调制以后在单位时间内的变化。 如每秒钟传送240个字符,而每个字符格式包含10位(1个起始位,1个停止 位,8个数据位),这时的波特率为240Bd;
- 2. **数据位**:要送的实际数据参数。假设每个数据包使用7位数据。每个包指一个字节,包括开始/停止位,数据位和校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语"包"指任何通信的情况;
- 3. **停止位**:表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能两台设备间有小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步时钟同步的机会;
- 4. **校验位**:检查传输过程中,数据是否舛错,可有可无,但一般都有。

### 12.4 数据通信过程



### 12.5 串口通信协议

常用的协议包括RS-232、RS-422和RS-485,还有uart协议。232、422、485的数字越大,代表功能越多,对数据线的要求越高,也越贵。

## 13 Linux x86/ARM区别


**指令**:是指挥机器工作的指示和命令,程序就是一系列按一定顺序排列的指令,执行程序的过程就是计算机的工作过程(即编译器将程序解释为机器语言)。

指令集: CPU中用来计算和控制计算机系统的一套指令的集合。

**CPU如何工作**:早期计算机编程人员将计算机指令转换成1010二进制程序,再将其 在纸带上用孔来表示,打孔的纸带输入到计算机之后,计算机才能计算。纸带上的 二进制程序就是机器语言,这些孔就是告诉计算机,做读数据、加减乘除、或者逻 辑运算,而纸带上的输入则是"孔"和"非孔",也就"断电"和"通电",反应在晶体管上的 状态就是闭与开。如果晶体管是一个灯泡,表现出来就是一闪一灭。由于机器语言 太过于难懂,科学家发明了汇编语言来代替它。这编译器相当于一个翻译机,它根 据设定好的规则,将汇编语言一条条转化为二进制语言。那么问题来了,编译器所 用的规则,是由设计计算机(现在归结为CPU)的人规定的,用汇编语言的工程 师,就必须按照他给的规则来编,否则出来的结果就不知道是什么东西了。因此, 设计**CPU的人给出的编写规则就可以说是指令,规则的集合就是指令集**。而设计 CPU的厂商有多家,这样就产生了不同的指令集,比如intel阵营的8086指令集, ARM阵营的RISC指令集。不同阵营,其对应的汇编语言也是不一样的。虽然汇编语 言接近人类语言,但还是比较难懂,为了解决跨平台运行程序的问题,科学家又发 明了高级语言,例如如C/C++/VB/PHP/Java等等,用它们编写的程序要么在相应系 统的运行环境中直接运行,要么经过编译打包出对应的程序就可以了。 这样就解决 了汇编语言不兼容的问题。

注意:CPU架构设计的不同,例如ARM和X86,将决定指令和指令集(SSE/NEON)的不同。指令集的不同,意味着优化方式也不同。

x86 和 arm 的由来:指令集可分为复杂指令集(CISC)和精简指令集(RISC),前者属于一种便于编程和提高存储器访问效率的芯片设计体系,需要不同的时钟周期完成多条不同的指令,例如intel的8086和Motorola的68K,也就是通常所说的x86。后者属于一种提高处理器运行速度的芯片设计体系,关键技术是流水线piplining操作,即在一个时钟周期内完成多条指令。由于历史发展原因,因特尔和微软联手,将PC市场的CPU处理器采用x86架构体系,而移动端和嵌入式,特别是手机处理器,则多为arm架构。例如高通的骁龙400系列,600系列等,而700和800系列是基于arm公版自研的,华为的麒麟,公版的arm。



**x86和arm的区别**:前者高性能,后者低功耗,各自地位不同。打个比喻,前者是一个大学生,懂微积分和加减法,什么都能做;后者是多个小学生,只懂减法,微积分做不了。

CPU和GPU的浮点计算能力为什么不同?



答:见上图,左边是CPU右边是GPU。其中负责计算的单元叫Algorithm Logic Unit ALU. 从CPU和GPU架构模式上可以看出,后者明显面积更大,所以计算能力更强。

## 参考文献

- [1] https://www.geeksforgeeks.org/modulo-2-binary-division/
- [2] https://blog.csdn.net/lycb\_gz/article/details/8201987
- [3] <a href="https://blog.csdn.net/liyuanbhu/article/details/7882789">https://blog.csdn.net/liyuanbhu/article/details/7882789</a>
- [4] https://blog.csdn.net/weixin\_42108484/article/details/82692087
- [5] <a href="http://man7.org/linux/man-pages/man2/timer-settime.2.html">http://man7.org/linux/man-pages/man2/timer-settime.2.html</a>
- [6] https://www.jianshu.com/p/aa96876ebabc
- [7] <a href="http://www.cplusplus.com/reference/ctime/strftime/">http://www.cplusplus.com/reference/ctime/strftime/</a>
- [8] https://www.cnblogs.com/cstdio1/p/11175762.html