Circuito del arroz

De la cosecha al pelado: secado con merma por humedad, pelado por molienda y tablero

AgroCore cubre el arroz de punta a punta reutilizando modulos que ya conoces y agregando el **Secadero**. El recorrido es: **cosecha** (Campanas y Viajes) → **Secadero** (el grano humedo se seca y pierde peso por humedad) → **Molienda / Fabrica** (pelado: la cascara seca se transforma en arroz blanco + subproductos) → **venta / acopio / exportacion** (Posicion de granos, Contratos de cereal, Liquidaciones). El **Tablero arroz** resume todo con rindes y costos.

> **Es opt-in por empresa:** el circuito solo aparece en las empresas arroceras. Se activa en **Configuracion** → **Empresa** → **'Circuito Arroz (Secadero)'**, o de una sola vez con el boton **Preparar circuito arroz** (abajo).

PASO 1 — Preparar la empresa (una sola vez)

1. Entra a **Stock y depositos** → **Secadero** y toca **Preparar circuito arroz**.
2. El sistema **activa** el Secadero y la Molienda, crea los **articulos** (Arroz cascara humedo, cascara seco, blanco/pulido, partido, afrechillo, cascara) y una **formula de pelado** editable.
3. Revisa la formula en **Molienda / Fabrica** → **Formulas** ('Pelado de arroz') y ajusta los rindes a los de tu molino (deben sumar 100%).

> **Rindes orientativos de la formula que viene cargada:** arroz blanco 66% + afrechillo 10% + cascara 20% + partido 4%. Son editables.

PASO 2 — Cosecha

1. Carga la **campana** de arroz en Produccion (lote, cultivo arroz, insumos y labores) como cualquier cultivo.
2. La **cosecha** entra por los **Viajes / cartas de porte** (o como movimiento de stock del **Arroz cascara humedo** si entra a tu propia planta).

PASO 3 — Secado (Secadero)

1. Entra a **Secadero** y toca **+ Nueva partida de secado**.
2. Elegi el grano **humedo** que entra (Arroz cascara humedo) y el grano **seco** que sale (Arroz cascara seco).
3. Carga los **kg humedos**, la **humedad de entrada** (%) y la **humedad objetivo** (arroz ~14%). Si queres, una **merma extra** por impurezas/zarandeo.
4. El sistema calcula los **kg secos**, da de **baja** el humedo y de **alta** el seco en el stock, con el **costo del secado** que cargues. Si te equivocas, podes eliminar la partida y se revierte.

> **Como se calcula la merma por humedad:** kg secos = kg humedos x (100 - humedad entrada) / (100 - humedad salida), menos la merma extra. Ej.: 10.000 kg al 24% secados al 14% → 8.837 kg (merma 1.163 kg, 11,6%).

PASO 4 — Pelado (Molienda / Fabrica)

1. Entra a **Molienda / Fabrica** → **Partes de molienda** y carga un parte con la formula **Pelado de arroz**.
2. Poni los **kg de cascara seca** procesados y los costos (grano + produccion). El sistema descuenta la cascara seca e ingresa **arroz blanco, afrechillo, cascara y partido** segun los rindes, con el costo por kilo de cada uno.
3. Si queres cargar lo que **realmente** salio, tilda 'Cargar rendimiento real' y poni los kg obtenidos de cada coproducto.
4. En **Costo y precio** cargas el % de ganancia y te sugiere el precio de venta por kilo.

PASO 5 — Tablero y venta

1. En **Tablero arroz** ves el resumen: kg que entraron humedos, kg secos, **merma**, y los **coproductos** del pelado con su rinde y los costos de secado y pelado. Podes filtrar por fechas.
2. La **venta / acopio / exportacion** del arroz blanco y los subproductos se maneja con Posicion de granos, Contratos de cereal y Liquidaciones, como con cualquier grano.

Preguntas frecuentes

Tengo una empresa mixta (arroz + hacienda). Se puede?
Si. El circuito arroz es un modulo mas que se activa por empresa; convive con hacienda, agricultura y lo que uses. Cada modulo se puede mostrar u ocultar por empresa.

El Secadero sirve para otros granos ademas del arroz?
Si. Es un secado generico con merma por humedad: sirve para maiz, girasol o cualquier grano humedo. Solo elegis los articulos de origen y destino.

Por que el pelado se hace en Molienda y no en el Secadero?
Porque pelar es transformar un grano en varios coproductos con un rendimiento (blanco, afrechillo, cascara, partido), que es exactamente lo que hace la Molienda / Fabrica con su costeo. El Secadero solo cambia la humedad del mismo grano.

Puedo cambiar los rindes del pelado?
Si. La formula 'Pelado de arroz' es editable en Molienda / Fabrica -> Formulas. Ajusta los % a los de tu molino (deben sumar 100).

Que pasa si me equivoco en una partida de secado?
La eliminas desde el Secadero y el sistema revierte el stock (vuelve el humedo y saca el seco). Lo mismo con los partes de molienda.