Stock de hacienda: declarado (SENASA) vs real

Como cargar y mantener bien las cabezas de cada campo en Ganaderia y Haras → Movimientos de animales

El sistema lleva, para cada **campo** y cada **categoria** (Vaca, Novillo, Ternero…), **dos numeros distintos**: lo **Declarado** en SENASA/ARCA y lo **Real** que hay en el campo. Entender esta diferencia resuelve casi todas las dudas de carga. La regla principal: el **Declarado se escribe a mano** y el **Real sale de los Movimientos**.

> **La idea en una linea:** configura las categorias → carga el **Declarado (SENASA)** a mano → carga el **Real** con un **Movimiento de Ajuste / Conteo** → de ahi en mas, los movimientos del dia a dia mantienen el Real actualizado solos.

Los DOS numeros de cada campo

Numero	Que es	Como se carga
Declarado (SENASA)	Las cabezas que figuran en tu **SENASA / ARCA** (lo declarado, en papel).	A mano, con **+ Categoria** o **Declarado / kg**.
Real (en el campo)	Las cabezas que **realmente hay** hoy en el campo.	**NO se escribe a mano:** sale de los **Movimientos** (+ Movimiento).
Diferencia	Real menos Declarado. Avisa si el campo coincide con SENASA.	La calcula el sistema sola.

> **El error mas comun:** cargar las cabezas reales del campo con **+ Categoria** o **Declarado / kg**. Esos botones cargan el **Declarado (SENASA)** — por eso parece que “lo toma como SENASA”. El **Real** siempre se carga con **+ Movimiento**.

PASO 1 — Configurar las categorias (una sola vez)

Las categorias de animales (con su especie, rango de kg y peso promedio) se definen en el **Catalogo**, asi todos los campos usan las mismas y no se generan duplicados (ej. ternero/terneros):

- En **Movimientos de animales** toca **Categorias (Catalogo)**.
- Carga cada categoria con su **especie** (Bovino, Equino…), **peso promedio** (kg/cabeza) y, si queres, la **matriz** de a que categoria puede pasar (ej. Ternero → Novillito).
- El **peso promedio** se usa para estimar los kg totales y la proyeccion para el banco.

PASO 2 — Carga inicial del stock (por campo)

Para cada campo ganadero, categoria por categoria:

A) Cargar el DECLARADO (SENASA)

- En la tarjeta del campo toca **+ Categoria**.
- Elegi la **categoria**, poni las **cabezas declaradas en SENASA** y el **peso promedio**.
- Si en esa empresa **no llevas SENASA**, deja el declarado en **0** (asi la diferencia muestra directo lo real).

B) Cargar el REAL (lo que hay en el campo)

1. Toca **+ Movimiento**.
2. En **Tipo** elegi **Ajuste / Conteo**.
3. Elegi el **Campo** (y lote/potrero si corresponde) y la **Categoria**.
4. En **Cantidad (cabezas)** poni las cabezas que **contaste en el campo**. Opcional: los **kilos** de balanza.
5. Toca **Registrar**: ese numero queda como el **Real** de esa categoria en ese campo.

> **Regla de oro:** el **Declarado** se escribe a mano (dato de SENASA). El **Real** se construye con movimientos: el primero es un **Ajuste / Conteo** con las cabezas que hay. De ahi en mas, el sistema lo mantiene solo.

PASO 3 — El dia a dia: mantener el REAL actualizado

Cada vez que pasa algo con los animales, cargalo con **+ Movimiento**. El Real se recalcula solo:

Movimiento	Cuando usarlo	Efecto en el Real
Nacimiento	Nacen terneros / crias.	Suma (+)
Muerte	Se muere un animal.	Resta (-)
Traslado	Pasas animales de un campo/lote a otro.	Resta en origen, suma en destino
Cambio de categoria	Un ternero pasa a novillito, vaquillona a vaca, etc.	Resta en la de origen, suma en la nueva
Ajuste / Conteo	Conteo fisico y hay diferencia (faltan o sobran).	Suma o resta (admite negativo, ej. -2)

> **Compras y ventas de hacienda:** no se cargan aca. Se registran en **Liquidaciones de animales** / **Guias** o como venta por kg, y descuentan o suman el **Real** (y el SENASA) automaticamente.

Como leer la Diferencia

- **Diferencia = 0** → el campo coincide con lo declarado en SENASA. Todo en orden.
- **Diferencia positiva (+)** → hay **mas** cabezas en el campo que las declaradas (ej. nacimientos sin declarar).
- **Diferencia negativa (-)** → hay **menos** que lo declarado (ventas/muertes sin declarar, o falta cargar el conteo real).

> **Si el Real te da negativo o raro:** casi siempre es porque se cargaron muertes/salidas **sin haber cargado antes el conteo inicial**. Solucion: carga un **Ajuste / Conteo** con las cabezas reales de hoy y el numero se acomoda.

Si ya cargaste mal: como corregirlo

Caso tipico: cargaste lo real del campo pero quedo como Declarado (SENASA). Se arregla asi:

1. En la fila de la categoria toca **Declarado / kg** y poni el Declarado correcto: el numero real de SENASA, o **0** si no llevas SENASA en esa empresa.

2. Despues carga el **Real** con **+ Movimiento** → **Ajuste / Conteo** y las cabezas que hay en el campo.
3. Si el Real quedo con un numero equivocado, **borra el movimiento** mal cargado (se recalcula) o carga un **Ajuste** por la diferencia (positivo o negativo).

> **Resumen: Declarado** = lo de SENASA, se escribe a mano • **Real** = lo del campo, sale de los Movimientos (arranca con **Ajuste / Conteo**) • la **Diferencia** es solo el control entre ambos.