

1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

SISTEMAS INFORMÁTICOS

DANIEL CUENCA ARANDA

UT5 – GESTIÓN DE USUARIOS Y PROCESOS EN SISTEMAS OPERATIVOS





1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

SISTEMAS INFORMÁTICOS

INDICE

UT5 – GESTIÓN DE USUARIOS Y PROCESOS EN SISTEMAS OPERATIVOS


- 1. GESTIÓN DE USUARIOS EN LINUX
- 2. GESTIÓN DE USUARIOS EN MICROSOFT WINDOWS
- 3. GESTIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS EN LINUX
- 4. GESTIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS EN MICROSOFT WINDOWS
- 5. AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS



DIRECTORIO /etc/passwd

La gestión de los usuarios en Linux se lleva a cabo a través de subdirectorios localizados dentro del directorio del sistema /etc.

La **x** significa que la contraseña se encuentra encriptada en el fichero de configuración /etc/shadow




El usuario administrador del sistema en Linux es aquel que entendemos por superusuario o root (para asignarle permisos hacemos uso del *sudo*, "hacer superusuario").



DIRECTORIO /etc/group

Los grupos de usuarios en Linux son muy utilizados para establecer grupos de usuarios con determinados privilegios (permiso, escritura o ejecución).

> La **x** significa que la contraseña se encuentra encriptada en el fichero de configuración /etc/gshadow



Cada usuario pertenece a un grupo principal que es el que aparece en el fichero de configuración /etc/passwd y grupos secundarios que son establecidos en el fichero /etc/group.



Según el usuario con el que nos encontramos registrados en el sistema disponemos de un **prompt** (*línea de órdenes del interprete de comandos*) distinto.

Para el superusuario el indicativo de petición es el símbolo #, cuando se trata de otro usuario es \$.

Este símbolo se puede modificar a través de la variables PS1 y PS2

sge-server@sgeserver:~\$ echo \$PS2

```
ghostscript
apm
                                glvnd
apparmor
apparmor.d
                                gnome
apport
                                groff
appstream.conf
                                group
apt
                                group-
avahi
                                grub.d
bash.bashrc
                                gshadow
                                gshadow-
bash completion
bash_completion.d
                                gss
bindresvport.blacklist
                                gtk-2.0
binfmt.d
                                gtk-3.0
bluetooth
                                hdparm.conf
                                host.conf
brlapi.kev
                                hostid
brltty
brltty.conf
                                hostname
ca-certificates
                                hosts
 a-certificates.conf
                                hosts.allow
ca-certificates.conf.dpkg-old
                                hosts.deny
calendar
                                hp
chatscripts
                                ifplugd
console-setup
                                init
cracklib
                                init.d
cron.d
                                initramfs-tools
cron.daily
                                inputrc
cron.hourly
                                insserv.conf.d
cron.monthly
                                iproute2
crontab
                                issue
```

```
sge-server@sgeserver:~$ echo $PS1
\[\e]0;\u@\h: \w\a\]${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$
sge-server@sgeserver:~$
```



```
bash.bashrc
 GNU nano 4.8
System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.
\sharp To enable the settings / commands in this file for login shells as well,
this file has to be sourced in /etc/profile.
If not running interactively, don't do anything
 -z "$PS1" ] && return
check the window size after each command and, if necessary,
 update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
 set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
.f [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
   debian chroot=$(cat /etc/debian chroot)
 set a fancy prompt (non-color, overwrite the one in /etc/profile)
 but only if not SUDOing and have SUDO PS1 set; then assume smart user.
f ! [ -n "${SUDO_USER}" -a -n "${SUDO_PS1}" ]; then
 PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
If this is an xterm set the title to user@host:dir
#case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
    PROMPT COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
tesac
               ^O Guardar
                                                ^K Cortar Texto ^J Justificar
                                                                                ^C Posición
                                ^W Buscar
                                                                                                M-U Deshacer
^G Ver ayuda
                                               ^U Pegar
                                                                ^T Ortografía
                  Leer fich.
  Salir
                                  Reemplazar
                                                                                                M-E Rehacer
```



```
set a fancy prompt (non-color, overwrite the one in /etc/profile)
but only if not SUDOing and have SUDO PS1 set; then assume smart user.
f ! [ -n "${SUDO_USER}" -a -n "${SUDO_PS1}" ]; then
 Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
   PROMPT COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
esac
                                        71 líneas escritas
                           ^W Buscar
                                         ^K Cortar Texto ^J Justificar
                                                                      ^C Posición
  Ver avuda
             ^O Guardar
                                                                                    M-U Deshacer
                _eer fich.
                              Reemplazar
                                                          Ortografía
                                                                        Ir a línea
                                                                                       Rehacer
                                            Pegar
```

Para recargar el fichero de configuración usamos el comando source



```
GNU nano 4.8
                                                                 bash.bashrc
 check the window size after each command and, if necessary,
 update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
 set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
  [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
   debian chroot=$(cat /etc/debian chroot)
 set a fancy prompt (non-color, overwrite the one in /etc/profile)
 but only if not SUDOing and have SUDO PS1 set; then assume smart user.
 f ! [ -n "${SUDO_USER}" -a -n "${SUDO_PS1}" ]; then
 PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\ Introduzca el comando a continuación: '
 Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
 If this is an xterm set the title to user@host:dir
#case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
                                                            71 líneas escritas l
  Ver avuda
              ^O Guardar
                             ^W Buscar
                                            ^K Cortar Texto^J Justificar ^C Posición
```

```
sge-server@sgeserver:/etc\ Introduzca el comando a continuación: echo Hola Mundo
Hola Mundo
sge-server@sgeserver:/etc\ Introduzca el comando a continuación:
```



```
bash.bashrc
 GNU nano 4.8
 set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
  [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
   debian chroot=$(cat /etc/debian chroot)
 set a fancy prompt (non-color, overwrite the one in /etc/profile)
 but only if not SUDOing and have SUDO PS1 set; then assume smart user.
.f ! [ -n "${SUDO_USER}" -a -n "${SUDO_PS1}" ]; then
 PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\n\d\n>Introduzca el comando a continuación: '
Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
#case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
    PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
                                                                   Æ
                                                                 sge-server@sgeserver:/etc
                                                                 sáb abr 16
                                                                 >Introduzca el comando a continuación: echo Hola Mundo
                                                                 Hola Mundo
                                                                 sge-server@sgeserver:/etc
                                                                 sáb abr 16
                                                                 >Introduzca el comando a continuación:
```



```
GNU nano 4.8
                                                               bash.bashrc
 check the window size after each command and, if necessary,
 update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
 set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
.f [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian chroot ]; then
   debian chroot=$(cat /etc/debian chroot)
 set a fancy prompt (non-color, overwrite the one in /etc/profile)
 but only if not SUDOing and have SUDO PS1 set; then assume smart user.
f ! [ -n "${SUDO_USER}" -a -n "${SUDO_PS1}" ]; then
 PS1='TERMINAL DEL SISTEMA\nUsuario Actual-->\u@\h\nRuta actual-->\w\n\d\n>Introduzca el comando a continuación: '
 Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
 If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
                                                                               FI.
#xterm*|rxvt*)
                                                                              TERMINAL DEL SISTEMA
                              Podemos modificar el
                                                                             Usuario Actual-->sge-server@sgeserver
                            terminal como queramos
                                                                             Ruta actual-->/etc
                                siempre y cuando
                                                                              sáb abr 16
                                                                              >Introduzca el comando a continuación:
                               respetemos ciertas
                                normas sintácticas
```



Algunas opciones para modificar la configuración del terminal

\a un carácter de campana ASCII (07)

\d la fecha en formato "Weekday Month Date" (por ejemplo, "Tue May 26")

\D{format} el formato se pasa a strftime(3) y el resultado se inserta en la cadena de solicitud; un formato vacío da como resultado una representación de tiempo específica de la localidad.

Los frenos son necesarios

\e un carácter de escape ASCII (033)

\h el nombre de host hasta el primer `.'

\H el nombre de host

\j el número de trabajos administrados actualmente por el shell

\I el nombre base del nombre del dispositivo terminal del shell

\n nueva línea

\r retorno de carro

\s el nombre del shell, el nombre base de \$0 (la parte que sigue a la barra inclinada final)

\t la hora actual en formato HH:MM:SS de 24 horas

\T la hora actual en formato HH:MM:SS de 12 horas

\@ la hora actual en formato de 12 horas am/pm

\A la hora actual en formato HH:MM de 24 horas

\u el nombre de usuario del usuario actual

\v la versión de bash (por ejemplo, 2.00)

\V el lanzamiento de bash, versión + nivel de parche (por ejemplo, 2.00.0)

\w el directorio de trabajo actual, con \$HOME abreviado con una tilde (usa el valor de la variable PROMPT DIRTRIM)

\W el nombre base del directorio de trabajo actual, con \$HOME abreviado con una tilde

\! el número de historial de este comando

\# el número de comando de este comando

\\$ si el UID efectivo es 0, un #, de lo contrario, un \$

\nnn el carácter correspondiente al número octal nnn

\\ una barra invertida

\[comienza una secuencia de caracteres no imprimibles, que podría usarse para incrustar una secuencia de control de terminal en el indicador

\] finaliza una secuencia de caracteres no imprimibles



```
>Introduzca el comando a continuación: sudo apt install neofetch
 eyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
 eyendo la información de estado... Hecho
os paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
 libllvm11 linux-headers-5.8.0-43-generic linux-hwe-5.8-headers-5.8.0-43 linux-image-5.8.0-43-generic linux-modules-5.8.0-43-generic
 linux-modules-extra-5.8.0-43-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  chafa gsfonts imagemagick-6-common libchafa0 libfftw3-double3 liblgr-1-0 libmagickcore-6.q16-6 libmagickwand-6.q16-6
Paquetes sugeridos:
  libfftw3-bin libfftw3-dev libmagickcore-6.g16-6-extra
Se instalarán los siquientes paquetes NUEVOS:
  chafa gsfonts imagemagick-6-common libchafa0 libfftw3-double3 liblgr-1-0 libmagickcore-6.g16-6 libmagickwand-6.g16-6 neofetch
  actualizados, 9 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 13 no actualizados.
Se necesita descargar 6.036 kB de archivos.
Se utilizarán 16,5 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
;Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libfftw3-double3 amd64 3.3.8-2ubuntu1 [728 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 liblgr-1-0 amd64 0.4.2-2.1 [27.7 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 imagemagick-6-common all 8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.4 [60,9 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 libmagickcore-6.q16-6 amd64 8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.4 [1.647 kB]
```



```
ERMINAL DEL SISTEMA
Usuario Actual-->sge-server@sgeserver
Ruta actual-->/etc
sáb abr 16
>Introduzca el comando a continuación: neofetch
            .-/+00SSSS00+/-.
                                           sge-server@sgeserver
          +$$$$$$$$$$$$$$$$$
        -ssssssssssssssyyssss+-
                                           OS: Ubuntu 20.04.4 LTS x86 64
    .osssssssssssssssdMMMNysssso.
                                           Host: VirtualBox 1.2
    sssssssssshdmmNNmmyNMMMhssssss/
                                            Kernel: 5.11.0-44-generic
                                           Uptime: 50 mins
Packages: 1703 (dpkg), 11 (snap)
  -sssssssshmydMMMMMMMddddysssssss+
  ssssssshNMMMyhhyyyyhmNMMMNhssssssss/
  ssssssdMMMNhssssssssshNMMMdssssssss.
                                            Shell: bash 5.0.17
   sshhhyNMMNysssssssssssyNMMMysssssss+
                                            Resolution: 1920x950
 ssyNMMMNyMMhssssssssssssshmmmhssssssso
                                           DE: GNOME
 ssyNMMMNyMMhsssssssssssshmmmhssssssso
                                           WM: Mutter
 sssshhhyNMMNysssssssssssyNMMMysssssss+
                                           WM Theme: Adwaita
  ssssssdMMMNhssssssssshNMMMdsssssss.
                                           Theme: Yaru [GTK2/3]
  ssssssshNMMMyhhyyyyhdNMMMNhssssssss/
                                            Icons: Yaru [GTK2/3]
  +sssssssssdmydMMMMMMMddddysssssss+
/sssssssssssshdmNNNNmyNMMMhssssss/
                                            Terminal: gnome-terminal
                                            CPU: AMD Ryzen 7 3700U with Radeon Vega Mobile Gfx (1) @ 2.295GHz
    .osssssssssssssssdMMMNysssso.
                                            GPU: 00:02.0 VMware SVGA II Adapter
          ssssssssssssyyyssss+-
                                            Memory: 1214MiB / 1980MiB
          +SSSSSSSSSSSSSSSSSSS+:
            .-/+oossssoo+/-.
```



➤ Modificación de contraseñas de usuario → Comando SUDO

El superusuario es el administrador del sistema que puede editar el fichero /etc/passwd, sin embargo los campos correspondientes a la contraseñas se encuentran encriptados por lo que es necesario modificarlos mediante el uso del comando passwd

También permite ejecutar comandos en nombre de otros usuarios

sudo -u usuario comando_de_usuario

IMPORTANTE

Como bien es sabido el comando sudo nos permite dar permisos de superusuario a un usuario de forma puntual, sin embargo, estos usuarios deben de estar permitidos en el archivo de configuración /etc/sudoers

Cabe destacar que al usar el comando *sudo*, la contraseña que nos solicita queda almacenada en el terminal durante unos minutos, al cabo de un rato nos la volverá a solicitar si seguimos usando esta orden.



➤ Modificación de contraseñas de usuario → Comando SUDO

```
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo cat /etc/sudoers
[sudo] contraseña para usuario:
 This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
                                                                                        Si quisiéramos dar privilegios
 Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
                                                                                        de superusuario a un usuario
 directly modifying this file.
                                                                                         debemos de introducirlo en
 See the man page for details on how to write a sudoers file.
                                                                                        este fichero de configuración.
Defaults
               env reset
Defaults
               mail badpass
Defaults
               secure path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/
sbin:/bin:/snap/bin"
                                                                 # User privilege specification
# Host alias specification
                                                                        ALL=(ALL:ALL) ALL
                                                                 root
# User alias specification
                                                                 # Members of the admin group may gain root privileges
                                                                 %admin ALL=(ALL) ALL
 Cmnd alias specification
                                                                 # Allow members of group sudo to execute any command
                                                                 %sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
                                                                  See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
                                                                 #includedir /etc/sudoers.d
                                                                 usuario@usuario-VirtualBox:~$
```



Cambio de usuario -> Comando SU

Se puede cambiar directamente de usuario mediante el comando **su** conociendo sus credenciales.

Es decir, podremos acceder a otro usuario a través del terminal sin tener que cambiar de usuario.

```
su [-] [usuario]
```

```
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo su -
root@usuario-VirtualBox:~#
```

root@usuario-VirtualBox:/etc/skel# sudo su usuario usuario usuario@usuario-VirtualBox:/etc/skel\$

Comandos para la gestión de los usuarios

```
useradd [-g grupo] [-G grupo[, grupo ...]] [-d directorio_trabajo [-m]]
[-p contraseña_encriptada] [-s shell] login
```

El comando permite crear una nueva línea en el fichero de configuración /etc/passwd y copiar todos los archivos del directorio /etc/skel (directorio que contiene los archivos de configuración por defecto que se añaden al directorio de trabajo de un usuario cuando es creado) al directorio de usuario.

```
groupadd [-g GID] nombre grupo
```

```
usermod [-c comentario] [-g grupo] [-G grupo[, grupo ...]] [-d directorio_
trabajo [-m]]
[-p contraseña_encriptada] [-e fecha] [-f dias] [-l nuevoLogin] [-L] [-U]
[-s shell] login
```

userdel [-r] login groupdel nombre grupo

Skeleton Directory



Comandos para la gestión de los usuarios

```
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo groupadd Departamento Desarrollo Software
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo useradd -g Departamento_Desarrollo_Software
  /home/Antonio -m -s /bin/bash Antonio
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo su Antonio
Antonio@usuario-VirtualBox:/home/usuario$
                                                                       /var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo passwd Antonio
                                                                       king Daemon,,,:/:/usr/sbin/nologin
Nueva contraseña:
                                                                       sbin/nologin
                                                                       penVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
                                                                       un/hplip:/bin/false
passwd: contraseña actualizada correctamente
                                                                       /false
                                                                       ment daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/no
usuario@usuario-VirtualBox:~$
                                                ....zzz..zz..., var, cco, geoccae., usr/sbin/nologin
                                          oulse:x:123:128:PulseAudio daemon,,,:/var/run/pulse:/usr/sbin/nologin
                                          nome-initial-setup:x:124:65534::/run/gnome-initial-setup/:/bin/false
                                          dm:x:125:130:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
                                          sssd:x:126:131:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
                                          usuario:x:1000:1000:usuario,,,:/home/usuario:/bin/bash
                                          systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                                          /boxadd:x:998:1::/var/run/vboxadd:/bin/false
                                          Antonio:x:1001:1001::/home/Antonio:/bin/bash
                                          Antonio@usuario-VirtualBox:~S
```



> Comandos para la gestión de los usuarios







Comandos para la gestión de los usuarios

```
who [am i] [-u] [-H] [-q]
```

El comando **who** permite comprobar los usuarios conectados al sistema e información relevante de ellos.

```
usuario@usuario-VirtualBox:~$ who -q
usuario Antonio
Nº de usuarios=2
```

```
      usuario@usuario-VirtualBox:~$ who -Hu

      NOMBRE
      LÍNEA
      TIEMPO
      PID COMENTARIO

      usuario
      :0
      2022-04-20 18:57
      ?
      1370 (:0)

      Antonio
      :1
      2022-04-20 19:30
      ?
      4557 (:1)

      usuario@usuario-VirtualBox:~$
```



Comandos para la gestión de los usuarios

chown [-R][-h] nuevo propietario[:nuevo grupo] fichero

usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio\$ touch fichero
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio\$ ls -l fichero
-rw-rw-r-- 1 usuario usuario 0 abr 20 19:39 fichero
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio\$

usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio\$ sudo chown Antonio:Departamento_Desarro llo_Software fichero [sudo] contraseña para usuario:

Permite modificar el propietario (y grupo) de un archivo al que pertenece.

(No confundir con el *chmod* visto en la unidad anterior por el cual simplemente se modifica la máscara de permisos no el propietario como tal)

usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio\$ ls -l fichero
-rw-rw-r-- 1 Antonio Departamento_Desarrollo_Software 0 abr 20 19:39 fichero



Seguridad de cuentas de usuarios y contraseñas

Linux emplea un sistema centralizado de autenticación de usuarios denominado Linux – PAM.

La seguridad está basada en el uso de contraseñas las cuales se gestionan a través del fichero de configuración /etc/shadow.

La contraseña empieza por ! Significa que se encuentra bloqueada La contraseña se encuentra encriptada de forma que varia en función del algoritmo de encriptación o hash que se utilice:

\$1\$ - MD5 \$2\$ - Blowfish

\$5\$ - SHA-256

\$6\$ - SHA-512

slice: \$1\$NLJJ6\$ow5g1l1NgYlTqqQQy5D21: 14234: 0: 99999: 7: :

Caducidad Inactivo Aviso Máximo Mínimo

Último cambio

Contraseña

Nombre de usuario



Días transcurridos desde el 1/1/1970 en

que la contraseña se cambió por última vez

Seguridad de cuentas de usuarios y contraseñas

openssl passwd [opciones] "contraseña_a_encriptar"

```
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ openssl passwd --help
Usage: passwd [options]
Valid options are:
 -help
                   Display this summary
 -in infile
                   Read passwords from file
 -noverify
                   Never verify when reading password from terminal
                   No warnings
 -quiet
 -table
                   Format output as table
 -reverse
                   Switch table columns
 -salt val
                   Use provided salt
                   Read passwords from stdin
 -stdin
                   SHA512-based password algorithm
 - 6
 - 5
                   SHA256-based password algorithm
                   MD5-based password algorithm, Apache variant
 -apr1
                   MD5-based password algorithm
                   AIX MD5-based password algorithm
 -aixmd5
                   Standard Unix password algorithm (default)
 -crypt
 -rand val
                   Load the file(s) into the random number generator
 -writerand outfile Write random data to the specified file
```

El comando *openssl*passwd permite generar

mediante el uso de la

criptografía contraseñas

hash



Seguridad de cuentas de usuarios y contraseñas

```
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo openssl passwd -6 root
[sudo] contraseña para usuario:
$6$6SUH/3V3EcQAKPOX$Ln9.K31y3oCoU8slmX72FxEt4l6K0KGSXhqxgduP13XPWE7SzPFCMbbRU700
TYhD1l.JVlv4oKJFTINqbZEHp.
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$
```

También el superusuario o administrador del sistema puede gestionar y establecer políticas de caducidad de contraseñas mediante el comando *chage*.

chage [opciones] [login]

```
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chage -l usuario

Último cambio de contraseña : mar 09, 2022
La contraseña caduca : nunca
Contraseña inactiva : nunca
La cuenta caduca : nunca
Número de días mínimo entre cambio de contraseña : 0
Número de días máximo entre cambio de contraseña : 99999
Número de días de aviso antes de que caduque la contraseña : 7
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$
```



Seguridad de cuentas de usuarios y contraseñas

```
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo chage -E 2022-08-22 usuario
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chage -l usuario
Último cambio de contraseña
                                                               : mar 09, 2022
La contraseña caduca
                                                       : nunca
Contraseña inactiva
                                                       : nunca
La cuenta caduca
                                                               : ago 22, 2022
Número de días mínimo entre cambio de contraseña
                                                               : 0
Número de días máximo entre cambio de contraseña
                                                               : 99999
Número de días de aviso antes de que caduque la contraseña
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$
```

```
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chage -l usuario
Último cambio de contraseña
                                                                : mar 09, 2022
a contraseña caduca
                                                        : nunca
Contraseña inactiva
                                                        : nunca
a cuenta caduca
                                                                : ene 02, 1970
Número de días mínimo entre cambio de contraseña
                                                                 : 0
Número de días máximo entre cambio de contraseña
                                                                 : 99999
Número de días de aviso antes de que caduque la contraseña
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ chage -E -1 usuario
chage: permiso denegado.
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo chage -E -1 usuario
sudo: fallo de validación de la cuenta, ¿está su cuenta bloqueada?
usuario@usuario-VirtualBox:~/Escritorio$
```



MÁSCARA DE PERMISOS

- rwxrwxrwx

Especial Tipo de archivo Permiso de Usuario Permiso de Grupo Permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario

Permisos de lectura, escritura y ejecución para el grupo

Permiso de Otros Permisos de lectura, escritura y ejecución para el resto de usuarios

Seguridad de cuentas de usuarios y contraseñas

Aunque se vio brevemente en la UT – 4 la **seguridad en el** acceso a los recursos del sistema operativo es muy importante, y para ello se hace uso de *permisos locales*.

	Permisos	Archivos	Carpetas
	Permiso de lectura (r)	Puede ser leído o visualizado.	Se puede visualizar su contenido, mostrando los archivos o carpetas que contenga.
	Permiso de escritura (w)	Pueden modificar su contenido, sus permisos, el propietario y el grupo.	Permite modificar el contenido, creando o eliminando archivos o carpetas en ella.
	Permiso de ejecución (x)	Permite ejecutarlo.	Permite acceder a ella.



Seguridad de cuentas de usuarios y contraseñas

Existen las denominadas *listas*de control de acceso (ACL) para
aplicar permisos especiales a
los anteriormente descritos.

Existen una serie de bits que indican modos especiales.

Modificación de permisos

chmod [-R] permisos archivos









- Set uid: Permite que un archivo o carpeta pueda adoptar un usuario que no sea propietario la propiedad de propietario durante la ejecución-
- Set gid: Similar al anterior cuando se aplica a archivos, sin embargo cuando se active en directorios, los archivos y subdirectorios serán forzados a pertenecer al grupo del directorio y no al grupo del usuario que lo ha creado.



Para hacer uso del comando chmod en modo simbólico se hace uso de los siguientes caracteres:

Seguridad de cuentas de usuarios y contraseña: $[u][g][o]\{+ | = | -\}[r][w][x][s][t]$

$$u_{j}[g_{j}[o]\{+ | = | -\}[r][w][x][s]$$

Los permisos se pueden modificar activando o desactivando cada bit haciendo una conversión de binario a octal, o bien realizando dicha desactivación de modo simbólico

✓ Destinatarios de los permisos para modificar:

```
"u": propietario.
```

"g": grupo.

"o": otros (el resto de usuarios).

"a": propietario, grupo y otros.

✓ Tipo de modificación:

"+": se añaden al valor actual.

"=": establece los permisos especificados y anula el resto.

"-": se quitan al valor actual.

Permisos:

"r": lectura.

"w": escritura.

"x": ejecución.

"s": set-uid o set-gid, dependiendo de su aplicación al propietario o al grupo.

"t": sticky-bit.



Para activar los modos

especiales es necesario:

Set-gid: Sumar 2000 en

octal al resultado

Set-uid: Sumar 4000 en

octal al resultado

Seguridad de cuentas de usuarios y contraseñas

Para ver la máscara de permisos por defecto aplicada a cualquier distribución Linux se hace uso del comando *umask*

umask [mascara]

Obtener los permisos de los archivos y directorios recién creados aplicando una máscara de permisos 0022.

SOLUCIÓN

- Convertimos la máscara de permisos de octal a binario. 0022₈ =000 000 010 010₁₂
- 2. Aplicamos el operador NOT a la cadena binaria anterior. NOT 000 000 010 010 $_{12}$ = 111 111 101 101 $_{12}$
- Realizamos la operación AND lógica entre los permisos originales de archivos (0666) o directorios (0777) y la cadena binaria anterior.
 Para Archivos:



Configuración de perfiles

Los perfiles de usuario son fundamentales en cualquier sistema operativo ya que albergan la configuración del entorno de trabajo para cada uno de ellos.

Esta configuración puede ser global o local, dependiendo de los ficheros de configuración que se apliquen a cada caso.

Tipos	Archivos	Descripción
Archivos globales	/etc/skel	Directorio que contiene la plantilla de creación de perfiles de usuarios.
	/etc/profile	Configuración genérica de perfiles cuando se inicia sesión en el sistema como <i>login shell</i> .
	/etc/bash.bashrc	Configuración genérica de perfiles cuando se inicia sesión con Shell Bash <i>interactivo</i> (ya sea <i>login</i> o <i>non-login</i>).
Archivos locales	~/.bashrc	Configuración local de usuario que se ejecuta cuando este inicia sesión con Shell Bash como <i>non-login shell</i> .
	~/.bash_logout	Configuración local de usuario que se ejecuta cuando este termina sesión con Shell Bash
	~/.profile	Configuración local de usuario cuando este inicia sesión en el sistema con un shell de inicio de sesión como login shell.



Configuración de perfiles

Otro punto importante es la asignación o personalización de variables ya que estas son capaces de almacenar una cadena de caracteres empleados por el sistema, programas o por el propio intérprete de comandos.

VARIABLE=VALOR

VARIABLE=valor1:valor2:...

VARIABLE="valor con espacios"



Existen variables globales y variables locales.

Para establecer una variable global debemos exportarla haciendo uso del comando export VARIABLE

Para convertirla a local hacemos uso de la opción –n y para eliminarla hacemos uso del comando unset VARIABLE



Configuración de perfiles

Existen los denominados *alias* que permiten ejecutar comandos de manera personalizada permitiendo generar una especie de comandos propios y ahorrando tiempo en la escritura.

Los alias desaparecen cuando se cierre el terminal al igual que ocurre con las variables locales

- Para crear un alias, se emplea: alias nombre_alias= 'comandos'
- Para eliminar un alias, se emplea: unalias nombre_alias

```
# some more is aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'

# Add an "alert" alias for long running commands. Use like so:
# sleep 10; alert
alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo termina l || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/[;&|]\s*alert$//'\'')"'

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.
105,1 83%
```



GESTIÓN DE USUARIOS EN MICROSOFT WINDOWS





Gestión de usuarios mediante interfaz gráfica

En Microsoft Windows la gestión desde los usuarios se realiza desde **Cuentas** dentro del directorio **Configuración**.

También se pueden administrar las cuentas de usuario desde el **Panel de Control** en **Cuentas de Usuario.**

Para una herramienta de mayor profundidad podemos hacer uso de la **Administración de equipos** con opción de **Herramientas administrativas** en el **Panel de Control** que permite realizar toda la administración de usuarios y grupos.



Sistema

Pantalla, sonido, notificaciones, energía



Dispositivos

Bluetooth, impresoras, mouse



Aplicaciones

Desinstalar, valores predeterminados, características opcionales



Cuentas

Cuentas, correo electrónico, sincronizar, trabajo, familia



Buscar

Buscar mis archivos, permisos




Privacidad

Ubicación, cámara, micrófono




Gestión de usuarios mediante interfaz gráfica






Gestión de usuarios mediante interfaz gráfica



2. GESTIÓN DE USUARIOS EN MICROSOFT WINDOWS

Gestión de usuarios mediante interfaz gráfica







Gestión de procesos mediante interfaz textual


Un sistema operativo actual trabaja en multiusuario y multitarea lo que conlleva que asigne pequeños espacios de almacenamiento de la memoria para llevar a cabo las distintas tareas de forma concurrente.

Las instancias de los programas en ejecución se denominan *tareas* o *procesos*.

Estos procesos se pueden administrar, dependiendo de los privilegios del usuario, modificando su estado.

El módulo o espacio del SO que se encarga de administrar estos procesos se denomina *planificador de procesos*.

El planificador de procesos es el encargo de establecer el estado de cada proceso y modifícalo atendiendo a un algoritmo de planificación.






Gestión de procesos mediante interfaz textual

Existen distintos tipos de algoritmos de planificación de los cuales la mayoría asignan tiempos de ejecución o *cuantum* a aquellos procesos que están ocupando la CPU.

Cuando finaliza el *cuantum* se genera una interrupción de reloj, haciendo que el sistema operativo recupere el control. En ese momento el planificador toma el siguiente proceso en cola de listos atendiendo al algoritmo de planificación

El ciclo de vida de un proceso establece los distintos posibles estados del sistema





Identificación y administración de procesos

Los procesos se identifican mediante un identificador único denominado PID.

Los procesos presentan almacenada la información esencial en el bloque de control de proceso (PCB).

```
    El bloque de control de proceso almacena:
    Identificador del proceso (PID).
    Identificador del proceso padre (PPID).
    Propietario
    Valor del estado del procesador en el momento de producirse un cambio de contexto
    Estado
    Valores de referencia de memoria RAM
    Ficheros abiertos
    Buffers de memoria utilizados
```

```
ps aux
ps aux
ps aux -- sort cputime (se ordenan por tiempo consumido de CPU)
ps -ef

ps axijf

ps -U luis -u luis u (muestra los procesos del usuario luis)
ps -- pid 8943 (información del proceso con PID 8943)
ps -t /dev/pts/2 (información de los procesos del terminal virtual "/dev/pts/2")
```


usuario@usua	rio-\	/irtua	lBox	~S ps a	aux:	sort	coutime		
USER			%MEM	VSZ	RSS	TTY		START	TIME COMMAND
root	1	0.9	0.5	167624	11500		Ss	21:30	0:00 /sbin/init sp
root	2	0.0	0.0	0	0		S	21:30	0:00 [kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0		I<	21:30	0:00 [rcu_gp]
root	4	0.0	0.0	0	0		I<	21:30	0:00 [rcu_par_gp]
root	5	0.0	0.0	0	0		I	21:30	0:00 [kworker/0:0-
root	6	0.0	0.0	0	0		I<	21:30	0:00 [kworker/0:0H
root	7	0.0	0.0	0	0		I	21:30	0:00 [kworker/0:1-
root	8	0.0	0.0	0	0		I	21:30	0:00 [kworker/u2:0
root	9	0.0	0.0	0	0		I<	21:30	0:00 [mm_percpu_wq
root	10	0.0	0.0	0	0		S	21:30	0:00 [rcu_tasks_ru
root	11	0.0	0.0	0	0		S	21:30	0:00 [rcu_tasks_tr
root	12	0.0	0.0	0	0		S	21:30	0:00 [ksoftirqd/0]
root	13	0.1	0.0	0	0		I	21:30	0:00 [rcu_sched]
root	14	0.0	0.0	0	0		S	21:30	0:00 [migration/0]
root	15	0.0	0.0	0	0		S	21:30	0:00 [idle_inject/
root	16	0.0	0.0	0	0		S	21:30	0:00 [cpuhp/0]
root	17	0.0	0.0	0	0		S	21:30	0:00 [kdevtmpfs]
root	18	0.0	0.0	0	0		I<	21:30	0:00 [netns]
root	19	0.0	0.0	0	0		I<	21:30	0:00 [inet_frag_wq
root	20	0.0	0.0	0	0		S	21:30	0:00 [kauditd]
root	21	0.0	0.0	0	0		S	21:30	0:00 [khungtaskd]
root	22	0.0	0.0	0	0	?	S	21:30	0:00 [oom_reaper]



Identificación y administración de procesos

usuario@usuario-VirtualBox:~\$ ps aux | grep bash usuario 2731 0.0 0.2 13228 4976 pts/0 Ss 21:31 0:00 bash usuario 2874 0.0 0.0 11668 720 pts/0 S+ 21:33 0:00 grep --color= ■auto bash

Estado	Descripción	
R	Ejecutándose o listo para ser ejecutado (Runnable)	
S	Bloqueado o durmiendo (Sleeping)	
T	Parado (Trace)	
Z	Zombi (proceso que ha muerto, pero el proceso padre no ha reconocido su muerte)	
I	Inactivo en creación (Idle)	
Ν	Con prioridad menor de lo normal (NICE)	•
<	Con prioridad mayor de lo normal	
+	Se encuentra en el grupo de procesos en primer plano	
S	Proceso líder de sesión	
1	Es un proceso multihilo (un mismo proceso con diferentes tareas que se pueden ejecutar en paralelo, evitando así el cambio de contexto)	





> Identificación y administración de procesos

	1:35:03 u								
									0 zombie
									0,0 en espera, 0, 030,1 búfer/caché
									do. 1146,6 dispon
				,				,	
PID	USUARIO	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S %CPU	%MEM	HORA+ ORDEN
2405	usuario	20	0	3450904	355012	130208	S 1,0	17,5	0:03.19 gnome-s+
	usuario	20	0	261196	72924	48708	S 0,7	3,6	0:00.69 Xorg
	root	20	0	0	0		I 0,3		0:00.01 kworker+
	usuario	20	0	818212	52036	39320			0:00.45 gnome-t+
	root	20	0	167624	11500	8244			0:00.55 systemd
	root	20	0	0	0	0			0:00.00 kthreadd
	root		- 20	0	0	0			0:00.00 rcu_gp
	root		- 20	0	0	0			0:00.00 rcu_par+
	root	20	0	0	0	0			0:00.00 kworker+
	root		- 20	0	0	0			0:00.00 kworker+
	root	20	0	0	0	0			0:00.02 kworker+
	root root	20	- 20 0	0	0	0			0:00.00 mm_perc+
	root	20	0	0	0				0:00.00 rcu_tas+ 0:00.00 rcu tas+
	root	20	0	0	0	0			0:00.00 rcu_tas+ 0:00.05 ksoftir+
	root	20	0	0	0	0			0:00.10 rcu_sch+
	root	rt	0	0	0	0	,-		0:00.00 migrati+



Procesos en primer y segundo plano, prioridad en órdenes y envío de señales

Al ejecutar un comando desde el Shell se crea un Subshell que ejecuta el comando.

Para recuperar el control del intérprete de comandos el usuario tiene que esperar desde que el programa es lanzado hasta que se termina volviendo a mostrar el prompt.

Este tipo de comandos se ejecutan en primer plano.

Sin embargo, para evitar esta limitación se llevan a cabo los procesos en segundo plano o background.

Para ello añadimos al final de la línea de comandos a ejecutar el símbolo &.

Mientras el comando se ejecuta podemos seguir trabajando con el terminal sin esperar a la terminación del proceso lanzado.



> Procesos en primer y segundo plano, prioridad en órdenes y envío de señales

Ejemplo de uso:

Si tecleamos el comando yes en el terminal, este se repite de forma indefinida de forma que si lo estamos trabajo en primer plano tendremos que matar el proceso con el CTRL + C.

Una alternativa es redirigir la información a la *cubeta de bits* \rightarrow /dev/null para evitar que se llene la pantalla.

Sin embargo, lo podemos lanzar en segundo plano y ver el número del proceso asignado entre corchetes, así como su PID, y además seguir trabajando en otras tareas con el terminal.

Adicionalmente podemos ver los procesos en segundo plano mediante el comando *jobs* pudiendo pasar procesos del *background* al *foreground*, y viceversa.


```
usuario@usuario-VirtualBox:~$ yes > /dev/null
^C
```

usuario@usuario-VirtualBox:~\$ yes > /dev/null &
[1] 3081



Procesos en primer y segundo plano, prioridad en órdenes y envío de señales

Ejemplo de uso:



Para matarlo usamos el identificador del proceso, enviando una señal.

Estas señales pueden ser enviadas por un agente exterior o desde el propio sistema operativo.



> Procesos en primer y segundo plano, prioridad en órdenes y envío de señales

Por otro lado, el algoritmo de planificación determina el orden de ejecución de los procesos en la cola de listos, empleando una mezcla de algoritmos como Round Robin, FIFO, prioridades, etc...

```
nice [-[n]] {+|-} num_nice orden]
renice prioridad [[-p] PID's]] [[-u] usuarios]
```

3307 do wai pts/0

pts/0

Calcular la prioridad real de un proceso en un sistema operativo es algo complejo que depende de muchos factores. Se puede alterar mediante un índice denominado *nice*.

El valor -20 corresponde a máxima prioridad.

El valor 19 corresponde a la menor prioridad.

Esta prioridad se puede modificar por el propietario del proceso o por el administrador del sistema.



PID 3120

3126

00:00:00 ps

GESTIÓN DE PROCESOS Y SERVICIOS MICROSOFT WINDOWS






Gestión de procesos mediante interfaz gráfica

La planificación de los procesos en Microsoft Windows se basa en el uso de colas múltiples por prioridades.

Estas colas hacen uso de algoritmos de planificación como Round-Robin.

Podemos hacer uso del Administrador de Tareas



AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS





En Linux podemos hacer uso de la utilidad Crontab

Ejemplos de ejecuciones periódicas con crontab:

- 03 * * * * orden
 Ejecuta orden en el minuto 3 de cada hora y cada día de todos los meses y para todos los días de la semana.
- 00 * * * 0 orden
 Ejecuta orden cada hora en punto, de todos los días del mes que sean domingos.
- 3/3 2/3 4 4 4 orden
 Ejecuta orden cada tres minutos empezando por el minuto 3 de las horas
 2,5,8, etc. del día 4 de abril y que sea jueves.
- 30 18 20 1-6 * orden
 Ejecuta orden a las 18:30 horas del día 20 de cada mes desde enero a junio.
- 45 06 1/2 * 1,3,5 orden
 Ejecuta orden a las 06:45 horas de los días impares de cada mes, siempre que sean lunes, miércoles o viernes.
- */15 10-14 * * 6 orden
 Ejecuta orden cada 15 minutos de 10 a 14 horas todos los sábados.
- 10,30,45 08 */2 * * orden
 Ejecuta orden a las 08:10, 08:30 y 08:45 cada dos días y cada mes.



5. AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS

```
GNU nano 4.8
                       /tmp/crontab.e6o3wn/crontab
and what command to run for the task
To define the time you can provide concrete values for
minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
Notice that tasks will be started based on the cron's system
daemon's notion of time and timezones.
Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
For example, you can run a backup of all your user accounts
at 5 a.m every week with:
0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
m h dom mon dow command
10 * * * /home/usuario/Escritorio/script.sh
Leer fich. N Reemplazar U Pegar
```





5. AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS

En Microsoft Windows podemos hacer uso del Programador de Tareas:

