Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada

CONCEPTOS DE BASES DE DATOS – PRÁCTICA 05

- Operaciones: +59, +25, -39, -1
- ► Función de dispersión: Clave MOD 6.
- ► Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- Justifique brevemente cada operación.

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	24	
1	2	13	19
2	-1		
3	-1	39	
4	-1	34	
5	1	17	53

DIR	Enlace	R1
0	-1	43
1	-1	65
2	0	1
3	-1	
4	-1	

- Operaciones: +59, +25, -39, -1
- ► Función de dispersión: Clave MOD 6.
- ► Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- Paso actual: alta del 59
- ▶ 59 mod 6 = 4, hay espacio.

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	24	
1	2	13	19
2	-1		
3	-1	39	
4	-1	34	59
5	1	17	53

DIR	Enlace	R1
0	-1	43
1	-1	65
2	0	1
3	-1	
4	-1	

- Operaciones: +59, +25, -39, -1
- ► Función de dispersión: Clave MOD 6.
- ► Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- ▶ Paso actual: alta del 25
- \triangleright 25 mod 6 = 1, no hay espacio.
- ▶ Voy a la dir 2 de la separada.
- ▶ Tampoco cabe, la asigno en la 3.

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	24	
1	2	13	19
2	-1		
3	-1	39	
4	-1	34	59
5	1	17	53

DIR	Enlace	R1
0	-1	43
1	-1	65
2	0	1
3	-1	
4	-1	

- Operaciones: +59, +25, -39, -1
- ► Función de dispersión: Clave MOD 6.
- ▶ Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- Paso actual: alta del 25
- \triangleright 25 mod 6 = 1, no hay espacio.
- ▶ Voy a la dir 2 de la separada.
- ► Tampoco cabe, la asigno en la 3, y actualizo el enlace de la 2.

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	24	
1	2	13	19
2	-1		
3	-1	39	
4	-1	34	59
5	1	17	53

DIR	Enlace	R1
0	-1	43
1	3	65
2	0	1
3	-1	25
4	-1	

- Operaciones: +59, +25, -39, -1
- ► Función de dispersión: Clave MOD 6.
- ► Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- ▶ Paso actual: baja del 39
- \triangleright 39 mod 6 = 3, encontrado.

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	24	
1	2	13	19
2	-1		
3	-1	39	
4	-1	34	59
5	1	17	53

DIR	Enlace	R1
0	-1	43
1	3	65
2	0	1
3	-1	25
4	-1	

- Operaciones: +59, +25, -39, -1
- ► Función de dispersión: Clave MOD 6.
- ► Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- ▶ Paso actual: baja del 1
- \blacktriangleright 1 mod 6 = 1, no encontrado.
- Reviso dir 2 de la separada.
- Lo borro, pero además copio su enlace a la dirección 1 principal.

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	24	
1	2	13	19
2	-1		
3	-1		
4	-1	34	59
5	1	17	53

DIR	Enlace	R1
0	-1	43
1	3	65
2	0	1
3	-1	25
4	-1	

- Operaciones: +59, +25, -39, -1
- ► Función de dispersión: Clave MOD 6.
- ► Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- ▶ Paso actual: baja del 1
- \blacktriangleright 1 mod 6 = 1, no encontrado.
- Reviso dir 2 de la separada.
- Lo borro, pero además copio su enlace a la dirección 1 principal.

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	24	
1	0	13	19
2	-1		
3	-1		
4	-1	34	59
5	1	17	53

DIR	Enlace	R1
0	-1	43
1	3	65
2	-1	
3	-1	25
4	-1	

- Operaciones: +36, +62, -8, -41
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- ► Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- Justifique brevemente cada operación.

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	14	
1	-1	8	22
2	-1		
3	-1	24	
4	1	11	18
5	-1		
6	2	20	27

DIR	Enlace	R1
0	-1	34
1	-1	60
2	0	41
3	-1	
4	-1	

- Operaciones: +36, +62, -8, -41
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- ▶ Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- ▶ Paso actual: alta del 36
- \blacktriangleright 36 mod 7 = 1, no hay espacio.
- ► Enlace es -1, agrego la clave en una libre de la tabla separada (dir 3).

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	14	
1	-1	8	22
2	-1		
3	-1	24	
4	1	11	18
5	-1		
6	2	20	27

DIR	Enlace	R1
0	-1	34
1	-1	60
2	0	41
3	-1	
4	-1	

- Operaciones: +36, +62, -8, -41
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- ► Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- ▶ Paso actual: alta del 36
- \blacktriangleright 36 mod 7 = 1, no hay espacio.
- ► Enlace es -1, agrego la clave en una libre de la tabla separada (dir 3).

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	14	
1	3	8	22
2	-1		
3	-1	24	
4	1	11	18
5	-1		
6	2	20	27

DIR	Enlace	R1
0	-1	34
1	-1	60
2	0	41
3	-1	36
4	-1	

- Operaciones: +36, +62, -8, -41
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- ► Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- Paso actual: alta del 62
- \blacktriangleright 62 mod 7 = 6, no hay espacio.
- ▶ Dir 2 y 0 de la separada tmb llenas.
- Agrego en dir 4 de la separada, y actualizo enlace de dir 0.

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	14	
1	3	8	22
2	-1		
3	-1	24	
4	1	11	18
5	-1		
6	2	20	27

DIR	Enlace	R1
0	-1	34
1	-1	60
2	0	41
3	-1	36
4	-1	

- Operaciones: +36, +62, -8, -41
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- ► Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- Paso actual: alta del 62
- \blacktriangleright 62 mod 7 = 6, no hay espacio.
- ▶ Dir 2 y 0 de la separada tmb llenas.
- Agrego en dir 4 de la separada, y actualizo enlace de dir 0.

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	14	
1	3	8	22
2	-1		
3	-1	24	
4	1	11	18
5	-1		
6	2	20	27

DIR	Enlace	R1
0	4	34
1	-1	60
2	0	41
3	-1	36
4	-1	62

- Operaciones: +36, +62, -8, -41
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- ► Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- ▶ Paso actual: baja del 8.
- \triangleright 8 mod 7 = 1, encontrado.

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	14	
1	3	8	22
2	-1		
3	-1	24	
4	1	11	18
5	-1		
6	2	20	27

DIR	Enlace	R1
0	4	34
1	-1	60
2	0	41
3	-1	36
4	-1	62

- Operaciones: +36, +62, -8, -41
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- ▶ Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- ▶ Paso actual: baja del 41.
- \blacktriangleright 41 mod 7 = 6, no encontrado.
- Voy a la dir 2 de la separada, lo encuentro, copio enlace a la dir 6 de la principal, y dejo en -1 en separada.

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	14	
1	3	22	
2	-1		
3	-1	24	
4	1	11	18
5	-1		
6	2	20	27

DIR	Enlace	R1
0	4	34
1	-1	60
2	0	41
3	-1	36
4	-1	62

- Operaciones: +36, +62, -8, -41
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- ▶ Técnica de resolución de colisiones:
- Saturación progresiva encadenada con área de desborde separada.
- ▶ Paso actual: baja del 41.
- \blacktriangleright 41 mod 7 = 6, no encontrado.
- Voy a la dir 2 de la separada, lo encuentro, copio enlace a la dir 6 de la principal, y dejo en -1 en separada.

DIR	Enlace	R1	R2
0	-1	14	
1	3	22	
2	-1		
3	-1	24	
4	1	11	18
5	-1		
6	0	20	27

DIR	Enlace	R1
0	4	34
1	-1	60
2	-1	
3	-1	36
4	-1	62