Saturación progresiva encadenada

CONCEPTOS DE BASES DE DATOS – PRÁCTICA 05

- Operaciones: +73, +45, -34, -24.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 8.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- Calcule la densidad de empaquetamiento.
- Justifique brevemente cada operación.
- Justifique cada operación.

DIR	Enlace	R1
0	-1	24
1	4	9
2	6	34
3	-1	35
4	-1	57
5	-1	
6	-1	26
7	-1	

- Operaciones: +73, +45, -34, -24.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 8.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- Paso actual: alta del 73
- ▶ 73 mod 8 = 1
- No hay espacio en la dirección 1
- Se inserta en la dirección 5
- Deben actualizarse los enlaces

DIR	Enlace	R1
0	-1	24
1	4	9
2	6	34
3	-1	35
4	-1	57
5	-1	73
6	-1	26
7	-1	

- Operaciones: +73, +45, -34, -24.
- Función de dispersión: Clave MOD 8.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- Paso actual: alta del 73
- ► El enlace de la dirección 1 se copia en la dirección 5, y el valor "5" queda como nuevo enlace en la dirección 1
- ► Claves mod 1: 9, 73, 57

DIR	Enlace	R1
0	-1	24
1	5	9
2	6	34
3	-1	35
4	-1	57
5	4	73
6	-1	26
7	-1	

- Operaciones: +73, +45, -34, -24.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 8.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- Paso actual: alta del 45
- ▶ 45 mod 8 = 5
- ▶ El 73 es una clave intrusa
- ▶ Se mueve el 73 a la dirección libre 7
- Se inserta el 45 en la dirección 5

DIR	Enlace	R1
0	-1	24
1	5	9
2	6	34
3	-1	35
4	-1	57
5	-1	45
6	-1	26
7	4	73

- Operaciones: +73, +45, -34, -24.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 8.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- Paso actual: alta del 45
- ► También debe actualizarse el enlace que apunta a donde estaba el 73, es decir, a la dirección 5.
- ▶ 73 mod 8 = 1. Justamente ahí reemplazamos enlace = 5 por 7.

DIR	Enlace	R1
0	-1	24
1	7	9
2	6	34
3	-1	35
4	-1	57
5	-1	45
6	-1	26
7	4	73

- Operaciones: +73, +45, -34, -24.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 8.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- ▶ Paso actual: baja del 34
- \rightarrow 34 mod 8 = 2
- Está en la dirección correcta
- ▶ Como el enlace no es -1, debemos copiar el enlace y clave de la dirección apuntada (6) a la 2.

DIR	Enlace	R1
0	-1	24
1	7	9
2	6	34
3	-1	35
4	-1	57
5	-1	45
6	-1	26
7	4	73

- Operaciones: +73, +45, -34, -24.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 8.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- ▶ Paso actual: baja del 24
- ▶ 24 mod 8 = 0
- Está en la dirección correcta
- ► Enlace = -1, borro sin problemas

DIR	Enlace	R1
0	-1	24
1	7	9
2	-1	26
3	-1	35
4	-1	57
5	-1	45
6	-1	
7	4	73

 \rightarrow DE = 14 / (2x8) = 87.5 %

DIR	Enlace	R1
0	-1	
1	7	9
2	-1	26
3	-1	35
4	-1	57
5	-1	45
6	-1	
7	4	73

- Operaciones: +57, +59, +64, -43, -39.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- Calcule la densidad de empaquetamiento.
- Justifique brevemente cada operación.

DIR	Enlace	R1
0	-1	
1	-1	43
2	-1	23
3	-1	
4	-1	39
5	-1	
6	-1	

- Operaciones: +57, +59, +64, -43, -39.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- Paso actual: alta del 57
- \blacktriangleright 57 mod 7 = 1
- ▶ 43 mod 7 = 1 (es correcta)
- Insertar el 57 en la dirección 3
- Actualizar enlace de la dirección 1

DIR	Enlace	R1
0	-1	
1	3	43
2	-1	23
3	-1	57
4	-1	39
5	-1	
6	-1	

- Operaciones: +57, +59, +64, -43, -39.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- Paso actual: alta del 59
- \triangleright 59 mod 7 = 3
- ▶ 57 es una clave intrusa, la muevo junto con su enlace a la dirección 5
- Inserto 59 en la dirección 3
- Actualizo enlace de la dirección 1

DIR	Enlace	R1
0	-1	
1	5	43
2	-1	23
3	-1	59
4	-1	39
5	-1	57
6	-1	

- Operaciones: +57, +59, +64, -43, -39.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- Paso actual: alta del 64
- \blacktriangleright 64 mod 7 = 1
- ▶ 43 mod 7 = 1 (es correcta)
- Inserto 64 en dirección 6, y actualizo el enlaces de las direcciones 1 y 6

DIR	Enlace	R1
0	-1	
1	6	43
2	-1	23
3	-1	59
4	-1	39
5	-1	57
6	5	64

- Operaciones: +57, +59, +64, -43, -39.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- ▶ Paso actual: baja del 43
- \blacktriangleright 43 mod 7 = 1.
- Está en la dirección correcta.
- Enlace distinto de -1, copio la dirección 6 en la 1

DIR	Enlace	R1
0	-1	
1	5	64
2	-1	23
3	-1	59
4	-1	39
5	-1	57
6	-1	

- Operaciones: +57, +59, +64, -43, -39.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 7.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- ▶ Paso actual: baja del 39
- \blacktriangleright 39 mod 7 = 4
- Está en la dirección correcta.
- ► Enlace = -1, borro sin problemas

DIR	Enlace	R1
0	-1	
1	5	64
2	-1	23
3	-1	59
4	-1	39
5	-1	57
6	-1	

 \rightarrow DE = 11 / (2x7) = 78.57 %

DIR	Enlace	R1
0	-1	
1	5	64
2	-1	23
3	-1	59
4	-1	
5	-1	57
6	-1	

- Operaciones: +18, +34, -25, -11.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 11.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- Calcule la densidad de empaquetamiento.
- Justifique brevemente cada operación.

DIR	Enlace	R1
0	-1	11
1	2	12
2	-1	23
3	5	25
4	-1	37
5	6	47
6	-1	58
7	-1	
8	-1	
9	-1	
10	-1	

- ▶ Operaciones: +18, +34, -25, -11.
- Función de dispersión: Clave MOD 11.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- Paso actual: alta del 18
- ▶ 18 mod 11 = 7
- Dirección libre, lo inserto directamente

DIR	Enlace	R1
0	-1	11
1	2	12
2	-1	23
3	5	25
4	-1	37
5	6	47
6	-1	58
7	-1	18
8	-1	
9	-1	
10	-1	

- Operaciones: +18, +34, -25, -11.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 11.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- Paso actual: alta del 34
- ▶ 34 mod 11 = 1
- ▶ 12 mod 11 = 1 (es correcta)
- ▶ Inserto el 34 en dir 8, con enlace 2
- Actualizo enlace de dirección 1

DIR	Enlace	R1
0	-1	11
1	8	12
2	-1	23
3	5	25
4	-1	37
5	6	47
6	-1	58
7	-1	18
8	2	34
9	-1	
10	-1	

- Operaciones: +18, +34, -25, -11.
- Función de dispersión: Clave MOD 11.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- ▶ Paso actual: baja del 25
- ▶ 25 mod 11 = 3
- Está en la dirección correcta
- ► Enlace no es -1, copio los valores de la dirección 5 en la 3
- La dirección 5 queda con enlace -1

DIR	Enlace	R1
0	-1	11
1	8	12
2	-1	23
3	6	47
4	-1	37
5	-1	
6	-1	58
7	-1	18
8	2	34
9	-1	
10	-1	

- Operaciones: +18, +34, -25, -11.
- ► Función de dispersión: Clave MOD 11.
- Técnica de resolución de colisiones: Saturación progresiva encadenada.
- ▶ Paso actual: baja del 11
- ▶ 11 mod 11 = 0
- Está en la dirección correcta
- ► Enlace es -1, borro sin problemas

DIR	Enlace	R1
0	-1	
1	8	12
2	-1	23
3	6	47
4	-1	37
5	-1	
6	-1	58
7	-1	18
8	2	34
9	-1	
10	-1	

► DE = 18 / (11x2) = 81.8 %

DIR	Enlace	R1
0	-1	
1	8	12
2	-1	23
3	6	47
4	-1	37
5	-1	
6	-1	58
7	-1	18
8	2	34
9	-1	
10	-1	