


## Práctica 2 - Capa de Red: IPv4 e IPv6

revisión: 2.1

1. ¿Cuál es la función de la capa de red en el modelo OSI? ¿Qué implementaciones conoce? ¿Qué es IPv6? ¿Por qué es necesaria su implementación?

¿Qué entiende por ambas gráficas (fuente presentaciones IETF)?



- 2. Tomando un diagrama o una captura de un datagrama IPv4 e IPv6 indique la funcionalidad u objetivo de cada campo.
  - Si un paquete llega a un router con un TTL = 1, ¿qué hace el router? ¿Cómo se llama el campo TTL en IPv6?
  - ¿En qué se diferencia el checksum de IPv4 e IPv6? Y en cuanto a los campos checksum de TCP y UDP, ¿sufren alguna modificación? Si un paquete tiene un error de checksum cuando llega a un router ¿qué sucede en IPv4 y en IPv6?
  - ¿Por qué no es necesario el campo Header Length en IPv6?
  - Si quisiese que IPv4 soporte una nueva funcionalidad, ¿cómo lo haría? ¿y en IPv6?
- 3. ¿Qué es una red clase A? ¿Qué es una red clase B? ¿Qué es una red clase C? ¿Cuántas hay de cada una? ¿Cuántos hosts pueden haber en cada una? ¿Existen clases en IPv6? ¿Qué significa que el actual direccionamiento sea classless?
- 4. ¿Cuál es la función de la máscara de red? ¿Qué otra notación alternativa se puede utilizar? ¿Cuál se utiliza en IPv6 y por qué?
- 5. Dada la red IP 65.0.0.0/8. Se necesitan definir 934 subredes. Indique qué máscara debería ser utilizada. Indique cuál sería la subred número 817 indicando el rango de direcciones asignables, dirección de red y broadcast.
- Dada la red IP 195.200.45.0/24. Se necesitan definir 9 subredes. Indique la máscara utilizada y las nueve primeras subredes. Luego tome una de ellas e indique el rango de direcciones asignables en esa subred, dirección de red y broadcast



- 7. Indicar las clases de las siguientes direcciones, ¿Cuáles son direcciones privadas?
  - 172.16.7.12
  - 200.5.123.221
  - 224.0.0.9
  - 10.10.1.10
  - 172.15.7.98
  - 192.168.10.5
  - 240.32.34.2
  - 239.12.34.3
- 8. Para cada una de las siguientes direcciones obtener (si corresponde):

Dirección y Clase (A,B,C) de Red.

Pública/Privada/Reservada/Inválida.

Dirección de Subred y Dirección de Broadcast.

Cantidad posibles de redes.

Cantidad de hosts por subred.

- 163.10.5.66/26
- 127.0.0.1/8
- 20.6.20.1/18
- 200.5.10.3/30
- 172.18.10.0/26
- 9. ¿Cuáles de las siguientes no son direcciones IPv6 válidas, cuáles asignables a un host?
  - 2001:0:1019:afde::1
  - 2001::1871::4
  - 3ffg:8712:0:1:0000:aede:aaaa:1211
  - 3::1
  - 3ffe:1080:1212:56ed:75da:43ff:fe90:affe
  - ::
  - 2001::
  - 3ffe:1080:1212:56ed:75da:43ff:fe90:affe:1001
- 10. ¿Cómo se podrían sumarizar las siguientes direcciones aplicando CIDR?

200.10.0.0/24

200.10.1.0/24

200.10.2.0/24

200.10.3.0/24

- 11. ¿Cómo quedará la sumarización si necesita agrupar las 8 primeras redes (hasta las 200.10.7.0/24)
- 12. Y las siguientes:

195.80.0.0/24

195.80.1.0/24

195.80.2.0/24

13. Dado el siguiente gráfico, y según los datos brindados, para cada segmento de red,



## responda:




Figura 1

- Dirección y Clase (A,B o C) de Red
- Dirección y Máscara de Subred. Dirección de Broadcast
- Cantidad de direcciones utilizables en cada subred
- ¿Cuántos dominios de colisión y de broadcast encuentra en el gráfico?
- Asigne una dirección adecuada a cada interfaz de red de los routers
- Defina la tabla de ruteo para cada router de manera que todos los dispositivos en la red puedan comunicarse y, además, salir a Internet
- 14. ¿Qué significa y cuál es el uso de la dirección 127.0.0.1?
- 15. Describa qué es y para qué sirve ICMP. ¿Qué hacen los comandos **ping(8)** y **traceroute(1)**? (tracert en Windows).
  - Indique el tipo y el código ICMP de un ping.
  - Indique el tipo y el código ICMP de la respuesta de un ping.
  - Indique el tipo y el código ICMP del cual se vale el comando traceroute para funcionar.
  - Estos comandos, ¿funcionan igual en Linux y en Windows? ¿En qué se diferencian si es que lo hacen? Hint: usar un "capturador" de tráfico como wireshark/tshark o tcpdump.
- 16. Indique qué funcionalidad difiere entre ICMP (sobre IPv4) e ICMPv6.
- 17. Utilizando la herramienta CORE indicada por la cátedra, configurar el ruteo estático en la red que se muestra en el gráfico a continuación (fig. 2):






Figura 2

- Inicie la herramienta CORE y abra el archivo 1-ruteoestatico.imn
- Inicie la virtualización de la topología.
- Configure cada uno de los equipos considerando:
  - I. Para entrar a configurar cada equipo (PC o router) debe hacer doble click sobre el mismo, lo cual abre una terminal de comandos.
  - II. Utilice el comando ifconfig para configurar las direcciones IP de equipo según las interfaces indicadas en el gráfico. Por ejemplo, en la PC n6 debe configurar la interfaz eth0 con la IP 10.0.0.10, en Router n1 debe configurar la eth0 con la IP 10.0.0.1, la eth1 con la IP 10.0.1.2 y la eth2 con la 10.0.2.1
  - III. Cada vez que configure los extremos de un enlace, por ejemplo la interfaz eth0 de la PC n6 y la interfaz eth0 del Router n1, compruebe conectividad utilizando el comando ping.
  - IV. Utilice el comando route/ip route para configurar las rutas estáticas necesarias en cada equipo. En el caso de los routers debe considerar:
    - 1. Router n1 envía todo el tráfico desconocido a Router n2.
    - 2. Router n2 envía todo el tráfico desconocido a Router n3.
    - 3. Router n3 envía todo el tráfico desconocido a Router n1.
  - V. Función de ruteo: Un router o una PC puede configurarse para rutear paquetes entre sus placas de red.
    - 1. Verificar IP\_FORWARD en los routers y las PCs. Para obtener el valor, ejecutar:

cat /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward 0 sysctl
net.ipv4.ip forward

El valor en 0 deshabilita su funcionalidad, 1 lo habilita.

Para cambiar el valor, ejecutar:

sysctl net.ipv4.ip\_forward=1

2. Verificar RP\_FILTER. Este parámetro es de seguridad y evita la recepción de paquetes por una interfaz que tengan una IP de origen que pertenezca a una red que el router no "rutearía" a través de la misma. Este valor debe deshabilitarse en los routers para realizar la práctica. Para obtener el valor:



sysct1 net.ipv4.conf.all.rp\_filter El valor en 0 deshabilita
su funcionalidad. Un 1 lo habilita.
Para cambiar el valor:
sysct1 net.ipv4.conf.all.rp\_filter=1

- Verifique conectividad entre las PCs:
  - Utilizando el comando ping
  - II. Utilizando el comando traceroute
  - III. Utilizando el comando ping -nR
  - IV. Otros comandos: traceroute -I, mtr
  - V. Mientras realiza ping desde una PC, capture paquetes en un router intermedio y verifique qué paquetes pasan por la interfaz. Por ejemplo, mientras una PC corre el comando ping a otra PC, analice los paquetes que se visualizan en eth0 y en eth1 de algún router por el que parte o todo el tráfico pasa. La captura de paquetes puede hacerse con el comando tcpdump -i <interfaz>, por ejemplo: tcpdump -i eth0
- Relevamiento: Utilizando el comando route -n, netstat -nr o ip route show indique la configuración de las tablas de rutas tanto de los routers como la de las PCs especificando para cada dispositivo:

Red Destino	Gateway	Máscara de Red	Interface
-------------	---------	----------------	-----------

- I. Si la estación PC n7 le envía un ping a la estación PC n6:
  - 1. ¿Cuál es el camino por el que viaja el requerimiento?
  - 2. ¿Cuál es el camino por el que viaja la respuesta?
- II. Evalúe lo mismo para comunicaciones entre otras PCs.
- Mantenimiento de la red: Suponiendo que en el Router n1 se agregó una interfaz de red con la dirección IP 163.10.10.1/24:
  - Identifique los cambios que deberían ser necesarios al ruteo estático para que todas las PCs puedan comunicarse con hosts en la nueva red.
  - II. En base a lo anterior, ¿qué puede decir respecto del mantenimiento del ruteo en una red que tiene más de 20 routers?
- ICMP y RUTEO 1: Desde la PC n6, realice un ping a la dirección IP 5.5.5.5
  - I. ¿Qué indica el mensaje de error recibido?, ¿Quién lo envía?
- ICMP y RUTEO 2: Desde la PC n6, realice un ping a la dirección IP 10.0.5.23
  - I. ¿Qué indica el mensaje de error recibido?, ¿Quién lo envió?
- ICMP y RUTEO 3: Provoque un loop de enrutamiento entre los routers con una nueva red, por ejemplo la red 200.100.11.0/24 y luego desde la PC n6, realice un ping a la dirección 200.100.11.5
  - I. ¿Qué indica el mensaje de error recibido?, ¿Quién lo envía?
- 18. ¿Para qué sirve el protocolo ARP? ¿En qué protocolos de enlace no sería necesario? ¿Es necesario en IPv6? ¿Qué se utiliza en IPv6?
- 19. ¿A qué dirección L2 se envían los mensajes ARP Request? ¿Y los ARP Reply?
- 20. Los mensajes ARP, ¿son re-enviados por los routers? Justifique.



## 21. Utilizando el CORE, arme la siguiente topología (fig. 3):




Figura 3

- Si una PC se desea conectar a otra PC en una red distinta, ¿es necesario ejecutar ARP? ¿A quién le envió el ARP Request?
- Suponga que PC1\_hub, que tiene la tabla ARP vacía, le quiere enviar un ping a PC2\_hub. ¿Cuál es la secuencia de mensajes? Indique los mensajes ARP Request y Reply completando los campos de la trama Ethernet y de los mensaje ARP.

		Paquete ARP		
MAC Destino	MAC Origen	MAC Origen:MAC Destino:	IP Origen:IP Destino:	

Frame Ethernet

- ¿Cómo quedarían los mensajes ARP si el ping ahora es desde PC1\_hub hacia PC2\_SW? (Suponer que las tablas ARP están vacías)
- Para analizar los paquetes del protocolo ARP realice las siguientes tareas:
  - I. Ejecute el comando ifconfig -a o ip addr show en la PC1 hub.
  - II. Luego ejecute el comando arp -n o ip -4 neigh show en la PC1\_hub para ver su tabla ARP.
  - III. Monitoree el tráfico ARP desde la PC3\_hub ejecutando tcpdump -i eth0 -p arp.
  - IV. Envíe un ping desde la PC1\_hub a PC2\_hub y vuelva a observar la tabla ARP de PC1 hub.
  - V. Vea los resultados en la consola de PC3 a fin de observar las características de los paquetes ARP (MAC Origen, MAC Destino, etc).
  - VI. Monitoree el tráfico ARP desde la PC3\_SW ejecutando tcpdump -i eth0 -p arp.
  - VII. Haga un ping a la PC2\_SW y vuelva a observar la tabla ARP de la PC1\_SW.
  - VIII. Vea los resultados en la consola de PC3\_HUB a fin de observar cuáles son las diferencias respecto a lo observado en el punto (V) en cuanto a cuáles son los paquetes que se ven en este caso.






Figura 4

- Observando el gráfico anterior (fig. 4), conteste las siguientes preguntas:
  - I. Si PC1 envía un ARP Request para saber la dirección MAC de PC2, ¿qué dispositivos los recibirán? ¿Y a la respuesta de PC2?
  - II. Agregue una entrada estática en la tabla ARP de PC1 para que pueda llegar a su router sin utilizar el protocolo. Usar el comando arp -s <IP> <MAC>.
  - III. Si PC3 le envía un ping a PC4, ¿cuál es toda la secuencia de mensajes suponiendo que las tablas ARP están vacías? ¿Cómo estarían compuestos estos mensajes?
  - IV. Si PC1 le envía un ping a PC4, ¿cuál sería toda la secuencia de mensajes suponiendo que las tablas ARP contienen los datos de la consulta anterior? ¿Cómo estarían compuestos estos mensajes? ¿Cambian las direcciones IP en los paquetes IP? ¿Y las direcciones MACs en las tramas Ethernet?

NOTA: para indicar la MAC de los dispositivos utilice Equipo:Interfaz (por ej.: PC1:eth0)

- 22. ¿Qué funcionalidad cumplen las direcciones de tipo link-local en IPv6? ¿Qué analogía se puede hacer con IPv4?
- 23. Transforme las siguientes direcciones MACs en Identificadores de Interfaces de 64 bits de alcance link-local.

00:1b:77:b1:49:a1e8:1c:23:a3:21:f4

24. ¿Cuál sería una abreviatura correcta de 3f80:0000:0000:0a00:0000:0000:0000:0845?

3f80::a00::8453f80::a:845

3f80::a00:0:0:0:845:4567

3f80:0:0:a00::8453f8:0:0:a00::845

25. Indique si las siguientes direcciones son de link-local, global-address, multicast, etc.

• fe80::1/64

• 3ffe:4543:2:100:4398::1/64

• ::

• ::1

• ff02::2

2818:edbc:43e1::8721:122

• ff02::9

26. Dado el siguiente diagrama (fig. 5), ¿qué direcciones IPv6 será capaz de auto-configurar el



nodo A en cada una de sus interfaces? ¿Cuáles son recomendadas y cuáles sus alcances?




Figura 5

NOTA: Ejercicios más específicos sobre IPv6 se verán en las siguientes prácticas.