Máquina de Turing Universal

Estas notas sobre MTuring Universal no pretenden ser unos apuntes sobre este tema, sino tan solo unas notas que faciliten la comprensión de esta materia a través de la explicación del profesor. Permiten atender a la explicación sin tener que tomar apuntes simultáneamente.

Se componen de:


- 1) Una muy ligera explicación de como funciona la MTU que se explica en clase; pag 1.
- 2) La función de transición de esa MTU, en forma de tabla y como diagrama de transición; pags 2 a 5.
- 3) y un ejemplo de cómo funciona esa versión de la MTU simulando una MT concreta; pags 6 a 10.

Cinta de la Máquina de Turing Universal

Sea M la máquina de Turing que se está simulando. En la cinta de la máquina de Turing Universal (MTU) y en cada instante de la simulación se refleja la siguiente información:

- función de transición de la máquina M que se está simulando.
- cinta de la máquina M
- estado y posición de la cabeza de lectura-escritura de M.

Todo ello se codifica con 0,s y 1,s. Y se coloca en determinadas zonas de la MT Universal separados por los símbolos \ddagger y \ddagger






Figura 1: Módulo localizador de la MTU. Estados: del q_0 al q_8 .




Figura 2: Módulo transcriptor de la MTU. Estados: del q_9 al q_{12} o q_{13} .





Figura 3: Módulo simulador de la MTU. Estados: del q_14 (o q_{15}) al q_{26} .



Ejemplo del funcionamiento de la MTU

Las páginas siguientes muestran detalladamente el comienzo de la ejecución de la computación que realiza la MTU cuando simula la máquina M que suma dos números unarios

- cuya función de transición viene dada por la siguiente tabla

	1	#
q_0	q ₀ 1 D	q ₁ 1 D
q_1	q ₁ 1 D	$q_2 \# I$
q_2	$q_2\#D$	_

- y cuando la configuración inicial (estado inicial, cinta inicial y posición de la cabeza de lectura escritura) es la siguiente:

Nota importante: imprime las siguientes páginas a una sola cara y colócalas de la siguiente manera:

pag 7	pag 8
pag 9	
pag 10	

 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54

 0
 1
 1
 0
 *
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 0
 1
 1
 0
 0
 0
 1
 1
 0
 1
 0
 1
 0
 0
 1
 1
 0
 0
 0
 1
 1
 0
 0
 0
 1
 1
 0
 0
 0
 1
 1
 0
 0
 0
 1
 1
 0
 0
 0
 1
 1
 0
 0
 0
 0
 0
 1
 1
 0
 0
 0
 1
 0
 0
 0
 1
 0
 0
 0
 1
 0
 0
 0
 0
 1
 0
 0
 0
 0

0 1 1 0 * 0 1 1 0 * 0 1 0 0 1 * 1 0 0 1 * 1 0 0 0 *

52 Α В В Α 910 0 * 53 Α В В Α 910 54 В В Α Α A Α 910 55 q₁₀ A В В Α Α Α 0 56 q₁₀ A В Α В Α 0 Α 0 57 В Α В Α Α Α Α 910 * 0 0 58 q₁₂ A В В 0 0 A Α Α 0 59 В A Α В Α 0 0 Α 0 q₉ 0 0 60 В В A 0 Α Α q_9 61 В В Α Α 0 Α q9 * 62 В В Α 0 Α q9 63 В A Α В Α 0 A q₉ * 0 64 0 В В A 0 65 В 0 В A Α q₉ 0 * 66 В В A Α q₉ # 0 * 67 q₁₀ A В В Α 0 0 Α 68 В 0 В Α Α 0 Α 910 # 69 q₁₀ A В Α Α Α В # 70 0 Α В Α Α Α В 910 0 0 * 71 В Α 0 q₁₀ * Α 0 0 Α В 72 **Q10** B В 0 Α 0 Α 0 0 * 73 В q₁₀ A 0 * 74 В В Α 0 910 * 75 В q₁₂ A В Α 0 0 丰 0 # 76 0 В Α Α 0 0 q9 77 В 0 В Α 0 0 q9 ŧ 0 * 78 В 0 В 0 0 0 q9 * 79 В 0 В A Α 0 0 q₉ * 80 В 0 В q₉ 0 0 * 81 В В A 0 q9 0 0 0 * 82 В Α В 0 * 83 В Α A Α В q₉ 0 0 0 * 84 911 В Α В Α 0 * 85 В В Α 911 0 0 В * 86 В В В 911 0 0 0 87 В В q₁₁ A В A 0 0 0 0 * 88 # В 0 В 0 0 911 * 89 # В В 0 0 В 911 * 90 В # A В В 0 911 * 91 В A В В 0 0 911 * 92 В В Α Α В **q**₁₃ 0 93 В Α В 0 q9 94 В Α q₉ 0 В 95 Α q9 0 В В 96 Α q9 В Α R 97 В 98 В A 99 A q₉ 0 В В 100 Α Α q9 0 101 Α В Α В Α Α 910 0 q₁₀ A 102 Α Α В Α В 0 0 0 * В 103 Α Α q₁₀ A Α # В 0 0 0

0

0

. 0

0

0

0

154