

Постійний електричний струм

Лекції з електрики та магнетизму

Пономаренко С. М.

Зміст

-
1. Основні поняття
 2. Природа носіїв заряду
 3. Закон збереження заряду
 4. Про одиниці вимірювання
 5. Закон Ома
 - Теорія провідності металів Друде
 - Температурна залежність опору
 - Розподіл зарядів в провіднику
 - Сторонні сили
 - Розгалужені кола
 6. Закон Джоуля-Ленца
 7. Струми в необмежених середовищах
 8. Перехідні процеси в колі з конденсатором

Означення

Сила та густина струму

Електричний струм – це впорядкований рух зарядів.

Силою струму називається заряд, що переноситься через переріз провідника за одиницю часу:

$$I = \frac{dq}{dt}.$$

Електричний струм може бути нерівномірно розподілений по поверхні, через яку він протікає. Для характеристики розподілу по поверхні вводять **вектор густини струму** \vec{j} . Модуль вектора чисельно дорівнює відношенню сили струму через елементарну площинку, розташовану в даній точці перпендикулярно напряму руху носіїв, до її площини:

$$j = \frac{dI}{dS_{\perp}}.$$

Означення

Сила та густина струму


Електричний струм – це впорядкований рух зарядів.

Силою струму називається заряд, що переноситься через переріз провідника за одиницю часу:

$$I = \frac{dq}{dt}.$$

Знаючи вектор густини струму в кожній точці поверхні S , можна знайти силу струму через цю поверхню як потік вектора \vec{j} :

$$dI = j dS_{\perp} \Rightarrow I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}.$$



Означення

Густина струму та густина заряду


Середню швидкість впорядкованого руху носіїв заряду під дією електричного поля в провіднику називають **дрейфовою швидкістю**.

Візьмемо площинку dS на шляху носіїв, перпендикулярний дрейфовій швидкості. За час dt цю площинку перетнуть носії, що перебувають у циліндрі об'ємом $dV = u dt S$. Їхнє число дорівнює $dN = n dV$, а перенесуть вони сумарний заряд $dq = e dN = e n u dt S$. За одиницю часу через одиничну площинку пройде заряд:

$$j = \frac{dq}{dt} \frac{1}{S} = e n u = \rho u$$

У векторному вигляді

$$\vec{j} = \rho \vec{u}$$




Природа носіїв струму в металах

Досліди Толмена та Стюарта

У 1916 р. американський фізик Р. Толмен (1881-1948) і шотландський фізик Т. Стюарт виконали кількісні виміри, які неспростовно довели, що струм у металевих провідниках зумовлений рухом вільних електронів.

У цих дослідах катушку з великим числом витків тонкого дроту підключали до гальванометра і приводили в швидке обертання навколо своєї осі. Під час різкого гальмування катушки в колі виникав короткочасний струм, зумовлений інерцією носіїв заряду. За напрямком відхилення стрілки гальванометра було встановлено, що **електричний струм створюють негативно заряджені частинки**. При цьому експериментально був отриманий питомий заряд носіїв q/m близький до питомого заряду електрона, отриманого з інших дослідів. Так було експериментально доведено, що носіями вільних зарядів у металах є електрони.



Установка Толмена і
Стюарта

[Відеодемотистрація дослідів](#)

Задачі

Швидкість носіїв струму

Срібним дротом з перерізом 1 mm^2 проходить струм сили 1 A . Обчисліть середню швидкість упорядкованого руху електронів у цьому дроті, вважаючи, що кожен атом срібла дає один вільний електрон. Густота срібла дорівнює $10.5 \cdot 10^3 \text{ кг/m}^3$, його відносна атомна маса дорівнює 108. Постійна Авогадро $N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$. Обчисліть теплову швидкість електронів при $T = 300 \text{ K}$.

Струм

$$I = jS = enuS$$

Концентрація електронів – це число електронів в одиниці об'єму, а число електронів дорівнює числу атомів срібла, бо один атом віddaє один електрон:

$$\rho = \frac{m_{\text{Ag}} N}{V} = m_{\text{Ag}} n, \Rightarrow n = \frac{\rho}{m_{\text{Ag}}} = \rho \frac{\mu}{N_A}.$$

Середня швидкість:

$$u = \frac{I}{enS} = \frac{I\mu}{e\rho N_A S} = 0.17 \text{ мм/c.}$$


Теплова швидкість – це середні квадратична швидкість:

$$v_T = \sqrt{3kT/m_e} = 1.17 \cdot 10^5 \text{ м/c.}$$

Закон збереження заряду

Нехай в деякому провідному середовищі, струм, який витікає через поверхню S дорівнює $I = \oint_S \vec{j} d\vec{S}$. Оскільки струм – це рух зарядів, то заряд в об'ємі V має заряд зменшується з часом:

$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \iiint_V \rho dV$$



Це спiввiдношення називають **рiвнянням неперервностi**. Воно є **вираженням закону збереження електричного заряду**.


В диференцiальнiй формi (використовуючи теорему Остроградського-Гаусса):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}.$$

Закон збереження заряду

Нехай в деякому провідному середовищі, струм, який витікає через поверхню S дорівнює $I = \iint_S \vec{j} d\vec{S}$. Оскільки струм – це рух зарядів, то заряд в об'ємі V має заряд зменшується з часом:

$$\iint_S \vec{j} d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \iiint_V \rho dV$$



У **стационарному випадку**, коли $\partial\rho/\partial t = 0$, рівняння набуває вигляду:

$$\iint_S \vec{j} d\vec{S} = 0, \text{ або } \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0.$$

Дана рівність означає, що з об'єму V , обмеженого замкненою поверхнею S , витікає така ж сама кількість заряду, що і втікає в цей об'єм.

Закон Ома

Георг Ом 1827 року експериментально встановив, що сила струму I , який протікає однорідним металевим провідником, у якому не діють сторонні сили, пропорційна напрузі U на кінцях провідника:

$$I = \frac{U}{R}.$$

Опір R залежить від форми і розмірів провідника, від його матеріалу і температури, а також від розподілу струму по провіднику. У найпростішому випадку однорідного циліндричного провідника опір:

$$R = \rho \frac{l}{S}.$$

Про одиниці вимірювання



Одиниця вимірювання опору в гауссовій системі:

$$[I] = \frac{\Phi p}{c}, [U] = \frac{\Phi p}{cm}, \Rightarrow [R] = \frac{c}{cm}$$

Опір в системі СГС має розмірність оберненої швидкості. Питомий опір відповідно:

$$[\rho] = [R] \frac{[S]}{[I]} = \frac{c}{cm} \frac{cm^2}{cm} = c$$

У гауссовій системі одиниць питомий опір ρ вимірюється в секундах (с). Електрична провідність λ має розмірність, обернену часу c^{-1} .



Закон Ома

Диференціальна форма

Виділимо в околиці деякої точки провідного середовища елементарний циліндричний об'єм з твірними, паралельними вектору \vec{j} .



Якщо поперечний переріз циліндра dS , а його довжина dl , то можна записати для такого елементарного циліндра:

$$jdS = \frac{Edl}{\rho \frac{dl}{dS}} = \frac{1}{\rho} EdS.$$

і після відповідних скорочень отримаємо, вже у векторному вигляді:

$$\vec{j} = \frac{1}{\rho} \vec{E} = \lambda \vec{E}$$


де $\lambda = 1/\rho$ – питома електропровідність середовища.

Теорія провідності металів Друде

У 1900 році Пауль Друде запропонував просту теорію, що пояснює провідність металів. Ця теорія доволі проста і якісно застосовується для оцінки провідності.

Розглянемо рух електрона в постійному однорідному полі \vec{E} . Рівняння руху має вигляд:

$$\vec{a} = \vec{F}/m_e = e\vec{E}/m_e.$$



Якщо початкова швидкість електрона була нульовою, то до зіткнення з розсіювальним центром вона змінюється за законом $v = at$. Після зіткнення швидкість обертається в середньому в нуль, і починається новий цикл прискорення.

Якщо час вільного пробігу дорівнює τ , то середня швидкість упорядкованого руху електрона від зіткнення до зіткнення становитиме

$$\bar{u} = \frac{\bar{v}}{\tau} = \frac{1}{2} \frac{e\vec{E}\tau}{m_e}. \Rightarrow \vec{j} = en\bar{u} = \frac{ne^2\tau}{2m_e} \vec{E}, \Rightarrow \lambda = \frac{ne^2\tau}{2m_e}.$$

Температурна залежність опору




Рис.: Теорія Друде




Рис.: Експеримент

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha T].$$

$$\rho = \rho_{20} [1 + \alpha(t - 20)].$$

Таблиця: Питомий опір металів при 20°C

Метал	$\rho, (10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м})$	$\alpha, 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}$
Мідь (Cu)	1.68	4.3
Алюміній (Al)	2.82	4.2
Залізо (Fe)	9.71	6.0
Нікель (Ni)	6.84	6.5
Вольфрам (W)	5.65	5.0

Розподіл зарядів в провіднику

Об'ємні заряди


Якщо по однорідному ($\lambda = \text{const}$) провіднику тече постійно струм $\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = \lambda \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \lambda 4\pi\rho = 0 \Rightarrow \rho = 0.$$


Це означає, що при протіканні струму по однорідному провіднику в його об'ємі нема заряду $\rho = 0$.

Поверхневі заряди

На поверхні провідника, по якому тече постійний електричний струм, є електричні заряди. Вони і є джерелами електричного поля, яке існує в провіднику і забезпечує наявність постійного струму.




Сторонні сили



Щоб існував струм, в колі разом з ділянками, де позитивні носії струму рухаються в бік зменшення потенціалу, мають бути ділянки, на яких перенесення позитивних носіїв відбувається в бік зростання потенціалу, тобто **проти сил електричного поля**. Перенесення носіїв на цих ділянках можливе лише за допомогою **сил не електростатичного походження**, які називаються **сторонніми силами**.

Фізична природа сторонніх сил може бути дуже різною. Вони можуть бути зумовлені, хімічною і фізичною неоднорідністю провідника – такими є сили, що виникають під час зіткнення різнорідних провідників (гальванічні елементи, акумулятори) або провідників різної температури (термоелементи) тощо.

Сторонні сили




Щоб існував струм, в колі разом з ділянками, де позитивні носії струму рухаються в бік зменшення потенціалу, мають бути ділянки, на яких перенесення позитивних носіїв відбувається в бік зростання потенціалу, тобто **проти сил електричного поля**. Перенесення носіїв на цих ділянках можливе лише за допомогою **сил не електростатичного походження**, які називаються **сторонніми силами**.

Для кількісної характеристики сторонніх сил вводять поняття **поля сторонніх сил і його напруженості** \vec{E}^* . Цей вектор чисельно дорівнює сторонній силі, що діє на одиничний позитивний заряд:

$$\vec{E}^* = \frac{\vec{F}^*}{q}.$$

Сторонні сили



Щоб існував струм, в колі разом з ділянками, де позитивні носії струму рухаються в бік зменшення потенціалу, мають бути ділянки, на яких перенесення позитивних носіїв відбувається в бік зростання потенціалу, тобто **проти сил електричного поля**. Перенесення носіїв на цих ділянках можливе лише за допомогою **сил не електростатичного походження**, які називаються **сторонніми силами**.

Робота сторонніх сил по переміщенню одиничного заряду з точки 1 в точку 2 називається (в області де діють сторонні сили) **електрорушійною силою (ЕРС)**:

$$\mathcal{E} = \frac{A^*}{q} = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E}^* \cdot d\vec{r}.$$

Узагальнений закон Ома

В диференціальній формі

Якщо під дією електричного поля \vec{E} у провіднику виникає струм густини $\vec{j} = \lambda \vec{E}$, то очевидно, що під спільною дією поля \vec{E} і поля сторонніх сил \vec{E}^* густина струму:

$$\vec{j} = \lambda (\vec{E} + \vec{E}^*).$$

Закон Ома в інтегральній формі

Для неоднорідної ділянки та замкненого кола

Неоднорідною називають ділянку кола, на якій діють сторонні сили.



$$\int_{(1)}^{(2)} \frac{\vec{j} \cdot d\vec{r}}{\lambda} = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_{(1)}^{(2)} \vec{E}^* \cdot d\vec{r}.$$

$$I \int_{(1)}^{(2)} \rho \frac{dl}{S} = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}.$$

$$IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}.$$

Якщо ЕРС сприяє руху позитивних носіїв струму в обраному напрямку, то $\mathcal{E} > 0$, якщо ж перешкоджає, то $\mathcal{E} < 0$.

Закон Ома в інтегральній формі

Для неоднорідної ділянки та замкненого кола

Неоднорідною називають ділянку кола, на якій діють сторонні сили.



$$\int_{(1)}^{(2)} \frac{\vec{j} \cdot d\vec{r}}{\lambda} = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_{(1)}^{(2)} \vec{E}^* \cdot d\vec{r}.$$

$$I \int_{(1)}^{(2)} \rho \frac{dl}{S} = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}.$$

Для замкненого кола точки 1 і 2 збігаються, $\varphi_1 = \varphi_2$, і закон набуває вигляду:

$$IR = \mathcal{E},$$

де R – повний опір замкненого кола, а \mathcal{E} – алгебраїчна сума окремих ЕСУ у цьому колі.

Розгалужені кола

Правила Кірхгофа

Перше правило Кірхгофа

Правило стосується **вузлів** кола, тобто точок його розгалуження: алгебраїчна сума струмів, що сходяться у вузлі, дорівнює нулю:

$$\sum_{k=1}^K I_k = 0.$$

Струми, що йдуть до вузла, і струми, що виходять з вузла, слід вважати величинами різних знаків.




Розгалужені кола

Правила Кірхгофа

Друге правило Кірхгофа

Правило стосується будь-якого виділеного в розгалуженому колі **контуру (замкненої частини кола)**: алгебраїчна сума добутків сил струмів в окремих ділянках довільного замкненого контуру на їхні опори (падіння напруги) дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС, що діють у цьому контурі:

$$\sum_{m=1}^M I_m R_m = \sum_{n=1}^N \mathcal{E}.$$



Закон Джоуля-Ленца


При зіткненні електрона з іоном енергія, отримана електроном $\frac{m_e v_{\max}}{2}$ в електричному полі, повністю передається іону. Число зіткнень одного електрона за одиницю часу дорівнює $\frac{1}{\tau}$, де τ – час вільного пробігу електрона. Загальне число зіткнень за одиницю часу в одиниці об'єму дорівнює $N = \frac{n}{\tau}$, n – концентрація електронів. Тоді кількість теплоти, що виділяється в одиниці об'єму провідника за одиницю часу буде:

$$w = \frac{dW}{dtdV} = N \frac{m_e v_{\max}}{2} = \frac{n}{\tau} \frac{m_e v_{\max}^2}{2} = \frac{n}{\tau} \frac{m_e}{2} \left(\frac{eE\tau}{m_e} \right)^2 = \frac{ne^2\tau}{2m_e} E^2 = \lambda E^2$$

Потужність енерговиділення, тобто енергія, що виділяється за одиницю часу, дорівнює:

$$W = \int_V w dV = \int_V \rho j^2 dV = I^2 \int_V \rho \frac{dl}{S} = I^2 R$$

Струми в необмежених середовищах



Нехай у провідне середовище з провідністю λ і діелектричною проникністю ϵ поміщено два електроди. Знайдемо повний опір середовища.

З теореми Гауса для провідника із зарядом $+q$ маємо

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{4\pi}{\epsilon} C(\varphi_+ - \varphi_-)$$
, де інтегрування проводиться по зовнішній поверхні провідника, і враховано $q = C(\varphi_+ - \varphi_-)$.


Густина струму, що стикає з + електрода: $\vec{j} = \lambda \vec{E}$, де \vec{E} – поле поблизу його поверхні. Повний струм, що стикає з електрода:

$$I = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \lambda \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \lambda \frac{4\pi}{\epsilon} C(\varphi_+ - \varphi_-)$$

Опір між електродами визначається формулою:

$$R = \frac{\varphi_+ - \varphi_-}{I} = \frac{\epsilon}{4\pi \lambda C}.$$

Струми в необмежених середовищах



Нехай у провідне середовище з провідністю λ і діелектричною проникністю ϵ поміщено два електроди. Знайдемо повний опір середовища.

Опір між електродами визначається формулою:


$$R = \frac{\epsilon}{4\pi\lambda C}.$$

Якщо електроди являють собою провідники з власними ємностями $C_1 = \epsilon r_1$ а і $C_2 = \epsilon r_2$, віддалені один від одного на велику відстань, то їхня взаємна ємність дорівнює: $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{\epsilon} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)$, а опір

$$R = \frac{1}{4\pi\lambda} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right).$$

Тобто опір практично не залежить від відстані між кулями.

Струми в необмежених середовищах



Нехай у провідне середовище з провідністю λ і діелектричною проникністю ϵ поміщено два електроди. Знайдемо повний опір середовища.

Опір між електродами визначається формулою:

$$R = \frac{\epsilon}{4\pi\lambda C}.$$

Якщо електроди являють собою обкладки плоского конденсатора (з площею пластин S і відстанню між ними d), то $C = \frac{\epsilon S}{4\pi d}$. Формула для опору набуває вигляду


$$R = \frac{d}{\lambda S},$$

що збігається з відомим виразом для опору провідника довжиною d , по перечним перерізом S і питомим опором $1/\lambda$.

Задача

Задача

Фундамент металевої опори виконано із матеріалу, який добре проводить струм і має вигляд півсфери діаметром $D = 2$ м. Ґрунт навколо фундаменту має провідність $\lambda = 2 \cdot 10^{-4}$ См/см і є заземленням. Знайти опір заземлення і крокову напругу на відстані $r = 5$ м від центру опори при замиканні на опору дроту напругою $\varphi_0 = 10$ кВ. Довжина кроку людини $\ell = 0.7$ м.



Опір заземлення:

$$R = \frac{1}{\pi \lambda D} \approx 8 \text{ Ом.}$$

Потенціал заземленої кулі спадає обернено пропорційно відстані:

$$\varphi = \frac{\varphi_0 D}{2} \frac{1}{r},$$

а крокова напруга визначається за формулою (див. рис.)
 $U_{\text{krokova}} = \varphi_1 - \varphi_2$, тобто

$$U_{\text{krokova}} = \frac{\varphi_0 D}{2} \frac{\ell}{r^2} \approx 246 \text{ В.}$$

Перехідні процеси в колі з конденсатором


Перехідні процеси – це процеси, щл відбуваються під час переходу від одного стаціонарного режиму до іншого. Прикладом таких процесів є зарядження та розрядження конденсатора.

Закон Ома можна застосовувати і до струмів, що змінюються. Це стосується випадків, коли зміна струму відбувається не надто швидко. У цих випадках миттєве значення струму буде одне й те саме у всіх поперечних перерізах кола. Такі струми називають квазістаціонарними.

Квазістаціонарні струми можна описувати законами постійного струму, якщо тільки їх застосовувати до миттєвих значень величин.

Перехідні процеси в колі з конденсатором

Розрядка конденсатора



Закон Ома для кола $RI = U$. Оскільки $I = -dq/dt$ і $U = q/C$, закон набуде вигляду

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = 0.$$


Після інтегрування ми отримаємо:

$$q = q_0 e^{-t/RC} = q_0 e^{-t/\tau},$$

де q_0 – початковий заряд конденсатора, а $\tau = RC$ – називають **часом релаксації**.


Перехідні процеси в колі з конденсатором

Зарядка конденсатора



Закон Ома для кола $RI + U = \mathcal{E}$. Оскільки $I = dq/dt$ і $U = q/C$, закон набуде вигляду

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = \frac{\mathcal{E}}{R}.$$



Після інтегрування ми отримаємо:

$$q = q_{\max}(1 - e^{-t/\tau}),$$

де $q_{\max} = \mathcal{E}C$ – граничне значення заряду на конденсаторі ($t \rightarrow \infty$).

Підсумки

Сила струму

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Вектор густини струму

$$j = \frac{dI}{dS_{\perp}}$$

Струм, як потік вектора \vec{j}

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

Зв'язок густини струму і густини заряду

$$\vec{j} = \rho \vec{u}$$

Закон збереження заряду (рівняння неперервності)

$$\operatorname{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Закон Ома в інтегральній формі

$$I = \frac{U}{R}$$

Закон Ома в диференціальній формі

$$\vec{j} = \lambda \vec{E}$$

Провідність металів за теорією Друде

$$\lambda = \frac{ne^2\tau}{2m_e}$$

Електрорушійна сила (означення)

$$\mathcal{E} = \frac{A^*}{q} = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E}^* \cdot d\vec{r}$$

Підсумки

Електрорушійна сила (означення)

$$\mathcal{E} = \frac{A^*}{q} = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E}^* \cdot d\vec{r}$$

Закон Ома для неоднорідної ділянки кола

$$IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}$$

Перше правило Кірхгофа (для вузла)

$$\sum_{k=1}^K I_k = 0$$

Друге правило Кірхгофа (для контурів)

$$\sum_{m=1}^M I_m R_m = \sum_{n=1}^N \mathcal{E}$$

Закон Джоуля-Ленца (в диференціальній формі)

$$w = \lambda E^2$$

Закон Джоуля-Ленца (в Інтегральній формі)

$$W = IR^2$$