

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

# **Pruebas unitarias DIO44974**

### GUÍA



		28 de agosto de 2014
ndi	ce	
1	PROPÓSITO DEL DOCUMENTO	3
2	PRUEBAS UNITARIAS	4
	2.1 Definición de las pruebas	4
	Ejecución de las pruebas.	5
	2.1.1 Obtener la entidad de la cabecera.	5
	Definición de la prueba	5
	2.1.2 Recuperar el estado del programa.	6
	Definición de la prueba	6
	2.1.3 Ejecución del programa con estado Actual (A).	. 8
	Definición de la prueba	8
	2.1.4 Ejecución del programa con estado Paralelo (F	?) /
	Paralelo OK (O).	10
	Definición de la prueba	10
	2.1.5 Ejecución del programa con estado Migrado (	M). 14
	Definición de la prueba	14
3	Documentos relacionados	18

# Hoja de control del documento

### **Responsable:**

Área de XXXXXXXXXXXXXX

### **Destinatarios:**

Áreas de XXXXXXXXXXXXXX

Versión	Fecha (*)	Descripción de los cambios
1	21-02-2013	Versión inicial

## 1 Propósito del documento

El presente documento tiene por objeto describir el proceso de pruebas unitarias del componente DIO44974 que forma parte de la solución informática correspondiente a la solicitud "Adaptación de Cheques Internacionales a SICyF" (14-00160).

La información técnica en la que basamos estas pruebas unitarias, está reflejada en el documento DES\_14-00160\_DT\_SCFA5\_CI\_Adaptación\_Cheques\_negociados \_SD5\_V1.0.doc.

### 2 Pruebas unitarias

### 1.1 Definición de las pruebas

El programa se encarga de la liquidación de los cheques devueltos desde el API en moneda extranjera (BPP).

La contabilidad actual se realiza a través de la llamada al módulo DIO44999 que realiza el acceso al módulo FDO5000.

Para adaptar el programa a la nueva contabilidad SICyF se ha creado el módulo clon KKO44999.

El acceso al módulo actual, al clon o a ambos dependerá del estado del programa que realiza la contabilidad:

- Si el estado es Actual (A) se realizará únicamente la contabilidad actual.
- Si el estado es Paralelo (P) / Paralelo OK (O) se realizarán ambas contabilidades. Teniendo en cuenta, que si falla la nueva contabilidad SICyF debe de continuar la ejecución del programa.
- Si el estado es Migrado (M) se realizará únicamente la contabilidad SICyF.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, en el siguiente apartado se pasa a desarrollar cada uno de los casos de prueba.

### Ejecución de las pruebas.

#### 2.1 Obtener la entidad de la cabecera.

DEFINICIÓN DE LA PRUEBA

Se introduce este nuevo párrafo para obtener la entidad del grupo que está conectada al terminal.

```
MODULE: DI044974 ***** STATEMENT 007117 EXECUTED STEP=00001 ******
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ---+--10----+--20--->
  01 DIRMPARI
                                GROUP
  **END**
        ------ Before DI044974.7121 ->
            REPLACING ALPHANUMERIC DATA BY SPACES
007114
007115
                          NUMERIC DATA BY ZEROS
007116
007117
            INITIALIZE DIRMPARI
007118
             REPLACING ALPHANUMERIC DATA BY SPACES
                          NUMERIC DATA BY ZEROS
007120 *@S1400160-INI
          PERFORM OBTEN-BANCO-CABECERA
007122
              THRU OBTEN-BANCO-CABECERA-EXIT
007123
            PERFORM RECUPERAR-ESTADO-PGM
007124
               THRU RECUPERAR-ESTADO-PGM-EXIT
007125
       *@S1400160-FIN
```

Para ello se realiza una llamada al módulo KSQCEG01.

```
STEP=00001 ****
               ***** STATEMENT 007141 EXECUTED
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
  02 KSCCEG01-ACCION-OPCION
                            GROUP
                                         C01004
  01 W-KSQCEG01
                            X (08)
                                          KSQCEG01
  01 KSCCEG01
                            GROUP
  01 BPCLKMOD
                            GROUP
                                          00
  **END**
       ------ Before DI044974.7142 ->
007134
      007135 OBTEN-BANCO-CABECERA.
007136
      *-----
007137
          INITIALIZE KSCCEG01-CLAVE-C01004
007138
                   KSCCEG01-INDICADORES
007139
                   BPCLKMOD
007140
          MOVE 'C01004'
007141
                               TO KSCCEG01-ACCION-OPCION
          CALL W-KSQCEG01 USING KSCCEG01
007143
                            BPCLKMOD.
007144
          IF BPCLKMOD-RETORNO EQUAL ZEROS
```

La llamada se realiza correctamente y se obtiene la entidad 75.

```
***** STATEMENT 007142 EXECUTED
                                                 STEP=00001 *****
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
  02 BPCLKMOD-RETORNO
                              9(2) NUM-DIS
                                          00
  **END**
        ------ Before DI044974.7145 ->
      007134
007135
       OBTEN-BANCO-CABECERA.
007136
007137
           INITIALIZE KSCCEG01-CLAVE-C01004
007138
                    KSCCEG01-INDICADORES
007139
                    BPCLKMOD
007140
007141
           MOVE 'C01004'
                                TO KSCCEG01-ACCION-OPCION
007142
           CALL W-KSQCEG01 USING KSCCEG01
007143
                             BPCLKMOD.
007144
           IF BPCLKMOD-RETORNO EQUAL ZEROS
```

```
MODULE: DI044974 CSECT: DI044974 COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36

LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ---+---10----+---20--->

K 04 KSCCEG01-T6000EG-COD-ENT-GR S9(5) COMP-3 +00075

OCCURS 10 TIMES 1

**END**
```

### 2.2 Recuperar el estado del programa.

DEFINICIÓN DE LA PRUEBA

En este párrafo hay que recuperar el estado en el que se encuentra el programa. Los posibles estados son:

- Actual (A)
- Paralelo (P)
- Paralelo OK (O)
- Migrado (M)
- Descartado (D)

El estado está almacenado en la tabla T4741CP para cada uno de los programas impactados en la adaptación. En nuestro caso, tenemos la siguiente información:

Podemos observar que el estado es Pararelo (P). A continuación realizamos la llamada al módulo DIQCREC2.

```
MODULE: DI044974 CSECT: DI044974 COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36

LV ---- COBOL DATANAME KEEPS ---- -- ATTRIBUTES -- ---+---10----+---20--->

----- Before DI044974.7123 ->

007120 *@S1400160-INI

007121 PERFORM OBTEN-BANCO-CABECERA

007122 THRU OBTEN-BANCO-CABECERA-EXIT

====> PERFORM RECUPERAR-ESTADO-PGM

007124 THRU RECUPERAR-ESTADO-PGM-EXIT

007125 *@S1400160-FIN
```

```
MODULE: DI044974 CSECT: DI044974 COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---20--->
  03 DICCREC2-NO-PROG-INVOCA X(8)
                                               KK044999
  **END**
       ---- Before DI044974.7170 ->
007161 INITIALIZE DICCREC2
007162
                     BPCLKMOD
007163
007164
            MOVE 'B'
                                     TO DICCREC2-OPCION
007165
            MOVE 'O'
                                     TO DICCREC2-T-REG-ONLBT
007166
           MOVE KSCCEG01-T6000EG-COD-ENT-GR (1)
007167
                                     TO DICCREC2-COD-ENT-GR
           MOVE 'O'
007168
                                     TO DICCREC2-T-CAM-SESCONT
            MOVE 'DI044999'
007169
                                     TO DICCREC2-NO-PROG-PRAL
            MOVE 'KK044999'
                                     TO DICCREC2-NO-PROG-INVOCA
007171
007172
            CALL W-DIQCREC2 USING DICCREC2
```

La llamada al módulo se realiza correctamente y se obtiene el estado del programa.

```
***** STATEMENT 007172 EXECUTED
                                                            STEP=00001 *****
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS ---- -- ATTRIBUTES --
                                                          ---10----+---20--->
                                                    00
  02 BPCLKMOD-RETORNO
                                    9(2) NUM-DIS
  **END**
                              ----- Before DI044974.7175 ->
007172
             CALL W-DIQCREC2 USING DICCREC2
007173
                                   BPCLKMOD.
007174
             IF BPCLKMOD-RETORNO EQUAL ZEROS
007176
                MOVE DICCREC2-S-ESTADO-PGM TO SW-ESTADO
             ELSE
007177
907178
                MOVE W-DIQCREC2
                                        TO AUX-MODULO-ERROR
007179
                PERFORM 3200-ESCRIBIR-CAMINO
007180
                   THRU 3200-ESCRIBIR-CAMINO-EXIT
007181
                PERFORM 3000-FIN
                   ***** STATEMENT 007175 EXECUTED
                                                           STEP=00001 *****
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
                                                    P
  03 DICCREC2-S-ESTADO-PGM
                                   X(1)
  02 SW-ESTADO
                                                     Α
  **END**
```

### **2.3** Ejecución del programa con estado Actual (A).

CALL W-DIQCREC2 USING DICCREC2

IF BPCLKMOD-RETORNO EQUAL ZEROS

#### DEFINICIÓN DE LA PRUEBA

ELSE

007172 007173

007174

007175

907177

Cuando el estado es Actual (A) la única contabilidad que se debe ejecutar es la del módulo FDO5000. Para este caso, la contabilidad actual la realiza el módulo DIO44999 (párrafo 2420-DATOS-CORRESPON). Por tanto, no se debe hacer nada de la nueva contabilidad SICyF (párrafo 2420-DATOS-CORR-SICYF).

BPCLKMOD.

MOVE DICCREC2-S-ESTADO-PGM TO SW-ESTADO

----- Before DI044974.7176 ->

```
MODULE: DI044974 CSECT: DI044974
                                    COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
                                               A
                                Х
  02 SW-ESTADO
  88 ACTUAL
                                 VALUE
                                                Α
  **END**
        ----- Before DI044974.9112 ->
009111 *S1400160-INI
           IF NOT ACTUAL
009113
               PERFORM 2420-DATOS-CORR-SICYF
009114
                THRU 2420-DATOS-CORR-SICYF-EXIT
009115
            END-IF
009116
            IF NOT MIGRADO
009117 *S1400160-FIN
009118
               PERFORM 2420-DATOS-CORRESPON
009119
                 THRU 2420-DATOS-CORRESPON-EXIT
009120 *S1400160-INI
009121
            END-IF
```

```
MODULE: DI044974 ***** STATEMENT 009116 EXECUTED STEP=00001 ******
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
        ------ Before DI044974.9118 ->
009111 *S1400160-INI
009112
         IF NOT ACTUAL
009113
              PERFORM 2420-DATOS-CORR-SICYF
009114
                 THRU 2420-DATOS-CORR-SICYF-EXIT
009115
            END-IF
009116
            IF NOT MIGRADO
009117 *S1400160-FIN
              PERFORM 2420-DATOS-CORRESPON
009119
                 THRU 2420-DATOS-CORRESPON-EXIT
009120
       *S1400160-INI
009121
            END-IF
```

El comportamiento es el correcto.

#### 2.4 Ejecución del programa con estado Paralelo (P) / Paralelo OK (O).

DEFINICIÓN DE LA PRUEBA

En esta situación se deben de ejecutar ambas contabilidades, la actual y la SICyF.

```
COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
MODULE: DIO44974 CSECT:
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
                                                   Р
  02 SW-ESTADO
                                                   Α
  88 ACTUAL
                                   VALUE
   **END**
                         ----- Before DI044974.9112 ->
009111
        *S1400160-INI
             IF NOT ACTUAL
009113
                PERFORM 2420-DATOS-CORR-SICYF
                   THRU 2420-DATOS-CORR-SICYF-EXIT
009114
009115
             END-IF
009116
             IF NOT MIGRADO
009117 *S1400160-FIN
009118
                PERFORM 2420-DATOS-CORRESPON
009119
                  THRU 2420-DATOS-CORRESPON-EXIT
009120
        *S1400160-INI
009121
             END-IF
```

En primer lugar, se ejecuta la contabilidad SICyF.

```
***** STATEMENT 009113 EXECUTED
                                                       STEP=00001 *****
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
  01 KKCCH999
                                 GROUP
  **END**
          ----- Before DI044974.9567 ->
009564
        2420-DATOS-CORR-SICYF.
009565
       *----*
009566
            INITIALIZE KKCCH999
009568
            REPLACING ALPHANUMERIC DATA BY SPACES
009569
                           NUMERIC DATA BY ZEROS
            MOVE '2420-DATOS-CORR-SICYF' TO AUX-PARRAFO
009570
009571
009572
            MOVE W-C-SERVICIO
                                             TO KKCCH999-SERVICIO
009573
            MOVE 739
                                             TO KKCCH999-MODALIDA
            MOVE 'DEV'
009574
                                             TO KKCCH999-TIPOPERA
            MOVE 'B'
                                             TO KKCCH999-TIPOREM
```

Se realizará la llamada al módulo clon KKO44999 que implementa la nueva contabilidad SICyF.

```
MODULE: DI044974 CSECT: DI04497
                                      COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
  03 KKCCH999-TIPOPERA
                                  X (3)
                                                 DEV
  **END**
         ------ Before DI044974.9641 ->
009639
            MOVE DICCREC2-COD-ENT-GR TO KKCCH999-BCO-CABECERA
        ==009639==> IGYPA3228-W High order digit positions in the sender
                              receiver "KKCCH999-BCO-CABECERA (NUMERIC
009640
            PERFORM 2424-LLAMAR-KK044999
009642
               THRU 2424-LLAMAR-KK044999-EXIT
009643
009644
009645
         2420-DATOS-CORR-SICYF-EXIT.
909646
```

Hay que tener un par de consideraciones respecto al retorno del módulo KKO44999:

Si el retorno es correcto, continúa la ejecución del programa. Además para este caso, si el código de retorno es 4 y el estado es Migrado se activa un switch que indica que la liquidación se ha enviado al API. Si el estado no es Migrado, se activará este switch tras la ejecución del DIO44999 si procede.

```
MODULE: DI044974 CSECT: DI044974
                                      COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS ---- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
  02 CT-ERROR-OK
                                                  00
                                 9(02) NUM-DIS
  02 BPCLKMOD-RETORNO
                                  9(2) NUM-DIS
                                                  00
  **END**
                              ----- Before DI044974.10784 ->
010776
        2424-LLAMAR-KK044999.
        *----*
010777
010778
010779
            MOVE '2244-LLAMAR-KKO44999' TO AUX-PARRAFO
010780
010781
            CALL W-KKO44999 USING DFHEIBLK DFHCOMMAREA KKCCH999 BPCLKMOD
010782
010783
            EVALUATE BPCLKMOD-RETORNO
                WHEN CT-ERROR-OK
010785
                     IF DICCH999-CODRET = 4 AND MIGRADO
                        SET LIQ-SI-ENV-API TO TRUE
010786
010787
                     END-IF
```

GBP -01 de febrero de 2018

```
MODULE: DIO44974 CSECT: DIO44974
                                         COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ---+--10----+--20--->
  03 DICCH999-CODRET
                                    9(4) NUM-DIS
                                                     0000
  02 SW-ESTADO
                                                     Ρ
  88 MIGRADO
                                    VALUE
                                                     М
  **END**
                                  ----- Before DI044974.10785 ->
010776
         2424-LLAMAR-KK044999.
010777
010778
             MOVE '2244-LLAMAR-KKO44999' TO AUX-PARRAFO
010779
010780
010781
             CALL W-KKO44999 USING DFHEIBLK DFHCOMMAREA KKCCH999 BPCLKMOD
010782
010783
             EVALUATE BPCLKMOD-RETORNO
010784
                 WHEN CT-ERROR-OK
                      IF DICCH999-CODRET = 4 AND MIGRADO
010786
                         SET LIQ-SI-ENV-API TO TRUE
010787
                      END-IF
```

Si el retorno no es correcto, si el estado es Paralelo / Paralelo OK continúa la
ejecución del programa. Si el estado es Migrado se debe de cancelar la ejecución
del programa, ya que ha fallado la contabilidad en vigor.

```
COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
MODULE: DIO44974 CSECT: DIO44974
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS ---- -- ATTRIBUTES -- ----+---20--->
  01 AUX-PARRAFO
                                                 2244-LLAMAR-KK044999
                                  X (25)
  02 CT-ERROR-OK
                                  9(02) NUM-DIS
                                                00
  02 BPCLKMOD-RETORNO
                                  9(2) NUM-DIS
                                                 10
  **END**
        ------ Before DI044974.10784 ->
010776
        2424-LLAMAR-KK044999.
010777
010778
            MOVE '2244-LLAMAR-KKO44999' TO AUX-PARRAFO
010779
010780
010781
            CALL W-KKO44999 USING DFHEIBLK DFHCOMMAREA KKCCH999 BPCLKMOD
010782
010783
            EVALUATE BPCLKMOD-RETORNO
                WHEN CT-ERROR-OK
010785
                     IF DICCH999-CODRET = 4 AND MIGRADO
010786
                        SET LIQ-SI-ENV-API TO TRUE
010787
                     END-IF
```

Como el estado no es Migrado se inicializa la copy de errores.

```
MODULE: DI044974 CSECT: DI044974
                                     COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ---+---10----+---20--->
                                                P
  02 SW-ESTADO
  88 MIGRADO
                                 VALUE
  **END**
        ------ Before DI044974.10789 ->
010781
        CALL W-KKO44999 USING DFHEIBLK DFHCOMMAREA KKCCH999 BPCLKMOD
010782
010783
           EVALUATE BPCLKMOD-RETORNO
010784
               WHEN CT-ERROR-OK
                    IF DICCH999-CODRET = 4 AND MIGRADO
010785
010786
                       SET LIQ-SI-ENV-API TO TRUE
010787
                    END-IF
010788
                WHEN OTHER
                    IF MIGRADO
                       MOVE W-DI044999 TO AUX-MODULO-ERROR
010790
010791
                       PERFORM 3200-ESCRIBIR-CAMINO
010792
                       THRU 3200-ESCRIBIR-CAMINO-EXIT
```

```
MODULE: DI044974 ***** STATEMENT 010789 EXECUTED STEP=00001 ******
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---20--->
  01 BPCLKMOD
                               GROUP
  **END**
       ---- Before DI044974.10796 ->
010794
                        THRU 3000-FIN-EXIT
010795
                   ELSE
                      INITIALIZE BPCLKMOD
010797
                   END-IF
010798
           END-EVALUATE
010799
010800
010801
        2424-LLAMAR-KK044999-EXIT.
010802
           EXIT.
010803
       *S1400160-FIN
```

Tras ejecutarse la contabilidad SICyF comprobamos que se ejecuta la contabilidad actual.

```
MODULE: DI044974 CSECT: DI044974
                                      COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
  02 SW-ESTADO
                                                  P
                                                  М
  88 MIGRADO
                                  VALUE
  **END**
                        ------ Before DI044974.9116 ->
009111 *S1400160-INI
          IF NOT ACTUAL
009112
009113
               PERFORM 2420-DATOS-CORR-SICYF
009114
                 THRU 2420-DATOS-CORR-SICYF-EXIT
009115
            END-IF
            IF NOT MIGRADO
009117 *S1400160-FIN
               PERFORM 2420-DATOS-CORRESPON
009118
009119
                  THRU 2420-DATOS-CORRESPON-EXIT
009120
       *S1400160-INI
009121
            END-IF
```

```
MODULE: DI044974 ***** STATEMENT 009116 EXECUTED STEP=00001 ******
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---20--->
        ------ Before DI044974.9118 ->
009111 *S1400160-INI
        IF NOT ACTUAL
009112
009113
              PERFORM 2420-DATOS-CORR-SICYF
009114
                 THRU 2420-DATOS-CORR-SICYF-EXIT
009115
           END-IF
009116
           IF NOT MIGRADO
009117 *S1400160-FIN
              PERFORM 2420-DATOS-CORRESPON
009119
                 THRU 2420-DATOS-CORRESPON-EXIT
009120
       *S1400160-INI
009121
            END-IF
```

### 2.5 Ejecución del programa con estado Migrado (M).

DEFINICIÓN DE LA PRUEBA

En este estado la única contabilidad que se debe de ejecutar es la SICyF.

```
MODULE: DI044974 CSECT: DI04497
                                      COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
                                                 М
  02 SW-ESTADO
  88 ACTUAL
                                  VALUE
                                                 Α
  **END**
        ----- Before DI044974.9112 ->
009111
       *S1400160-INI
           IF NOT ACTUAL
009113
               PERFORM 2420-DATOS-CORR-SICYF
009114
                  THRU 2420-DATOS-CORR-SICYF-EXIT
009115
            END-IF
009116
            IF NOT MIGRADO
009117 *S1400160-FIN
009118
               PERFORM 2420-DATOS-CORRESPON
009119
                  THRU 2420-DATOS-CORRESPON-EXIT
009120
        *S1400160-INI
009121
            END-IF
```

```
MODULE: DI044974 ***** STATEMENT 009112 EXECUTED STEP=00001 ******
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
                     ----- Before DI044974.9113 ->
009111 *S1400160-INI
009112
           IF NOT ACTUAL
               PERFORM 2420-DATOS-CORR-SICYF
009114
                  THRU 2420-DATOS-CORR-SICYF-EXIT
009115
            END-IF
009116
            IF NOT MIGRADO
009117
        *S1400160-FIN
009118
               PERFORM 2420-DATOS-CORRESPON
009119
                  THRU 2420-DATOS-CORRESPON-EXIT
009120
        *S1400160-INI
009121
            END-IF
```

Si la llamada al módulo KKO44999 se ha realizado correctamente continúa la ejecución del programa.

```
MODULE: DIO44974 CSECT: DIO44974
                                      COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
  02 CT-ERROR-OK
                                                  00
                                  9(02) NUM-DIS
  02 BPCLKMOD-RETORNO
                                  9(2) NUM-DIS
                                                  00
  **END**
          ----- Before DI044974.10784 ->
010781
           CALL W-KKO44999 USING DFHEIBLK DFHCOMMAREA KKCCH999 BPCLKMOD
010782
010783
            EVALUATE BPCLKMOD-RETORNO
                WHEN CT-ERROR-OK
010785
                     IF DICCH999-CODRET = 4 AND MIGRADO
010786
                       SET LIQ-SI-ENV-API TO TRUE
010787
                     END-IF
```

```
MODULE: DI044974 CSECT: DI044974
                                   COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS ---- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
  02 SW-ESTADO
                                                 М
  88 MIGRADO
                                 VALUE
  **END**
        ------ Before DI044974.10785 ->
010781
           CALL W-KKO44999 USING DFHEIBLK DFHCOMMAREA KKCCH999 BPCLKMOD
010782
            EVALUATE BPCLKMOD-RETORNO
010783
010784
                WHEN CT-ERROR-OK
                    IF DICCH999-CODRET = 4 AND MIGRADO
010786
                       SET LIQ-SI-ENV-API TO TRUE
010787
                    END-IF
```

Si la llamada al módulo KKO44999 ha producido un error se debe de cancelar la ejecución del programa, realizando el tratamiento de errores correspondiente.

```
MODULE: DI044974 CSECT: DI044974 COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
                              9(2) NUM-DIS 10
  02 BPCLKMOD-RETORNO
  **END**
        ----- ASRA (PROGRAM CHECK) at DI044974.10784 ->
        CALL W-KKO44999 USING DFHEIBLK DFHCOMMAREA KKCCH999 BPCLKMOD
010781
010782
010783
           EVALUATE BPCLKMOD-RETORNO
                WHEN CT-ERROR-OK
010785
                    IF DICCH999-CODRET = 4 AND MIGRADO
010786
                       SET LIQ-SI-ENV-API TO TRUE
010787
                    END-IF
010788
                WHEN OTHER
010789
                    IF MIGRADO
                       MOVE W-DI044999 TO AUX-MODULO-ERROR
010790
010791
                       PERFORM 3200-ESCRIBIR-CAMINO
010792
                      THRU 3200-ESCRIBIR-CAMINO-EXIT
```

```
MODULE: DI044974 CSECT: DI044974 COMPILED: 27 AUG 2014 - 12.30.36
  LV ---- COBOL DATANAME KEEPS --- -- ATTRIBUTES -- ----+---10----+---20--->
        ------ Before DI044974.10791 ->
010783
           EVALUATE BPCLKMOD-RETORNO
010784
               WHEN CT-ERROR-OK
010785
                    IF DICCH999-CODRET = 4 AND MIGRADO
010786
                       SET LIQ-SI-ENV-API TO TRUE
010787
                    END-IF
010788
               WHEN OTHER
010789
                    IF MIGRADO
                       MOVE W-DI044999 TO AUX-MODULO-ERROR
010790
                       PERFORM 3200-ESCRIBIR-CAMINO
010792
                         THRU 3200-ESCRIBIR-CAMINO-EXIT
010793
                      PERFORM 3000-FIN
```

#### **Documentos relacionados** 3

Ref.	Código	Nombre
01	DES_14-00160_DT_SCFA5_CI_ Adaptación_Cheques_negociados_SD5_V1.0.doc	Adaptación de aplicaciones a nueva contabilidad SICyF. Aplicativo de Cheques Extranjero. Cheques negociados SD05