


В случае, если рассматриваемая сплошная среда (СС) находится в состоянии ПТР, то поле излучения в такой среде соответствует излучению АЧТ при температуре среды. В этом случае основной количественной характеристикой поля излучения является спектральная интенсивность излучения АЧТ — аналитическое выражение (формула Планка).

Если среда не находится в состоянии ПТР, то все макроскопические характеристики T(r, t), P(r, t), P(r,



Элементарный физический объем (ЭФО) для описания излучения в СС

Как и в случае рассмотрения классических макроскопических свойств сплошной среды, при рассмотрении характеристик поля излучения ключевым понятием будет элементарный физический объём (ЭФО). Введём понятия **единичного вектора** Ω , характеризующего направление распространения фотонов в точке (r, t) и элементарного телесного угла $d\Omega$ около Ω :

$$\vec{\Omega} = \vec{\imath} \cos(\vec{\Omega}, \vec{\imath}) + \vec{\jmath} \cos(\vec{\Omega}, \vec{\jmath}) + \vec{k} \cos(\vec{\Omega}, \vec{k})$$
 (1)

вектор скорости распространения фотонов: $\vec{V}_f = |\vec{V}_f| \vec{\Omega}$, (2) $(|\vec{V}_f| = C$ —скорость света в общем случае в среде); **вектор импульса фотонов**: $\vec{P} = \frac{h\nu}{C} \vec{\Omega}$ (3).

Спектральная функция распределения фотонов $f(v, \Omega, r, t)$ — число фотонов, обладающих энергией от hv до h(v+dv), находящихся в момент t в ЭФО около точки r, распространяющихся в $d\Omega$, ось которого Ω . (далее такие фотоны будем называть «фотоны данного сорта»). $f(v, \overrightarrow{\Omega}, \overrightarrow{r}, t) dv d\overrightarrow{\Omega} d\overrightarrow{r}$ (4).

Спектральная интенсивность, излучения $I\left(\nu, \overrightarrow{\Omega}, \overrightarrow{r}, t\right)$ — количество лучистой энергии, переносимой фотонами **данного сорта** в единицу времени через элементарную площадку dA, помещённую в точке \overrightarrow{r} , перпендикулярную к $\overrightarrow{\Omega}$.

$$I(v, \overrightarrow{\Omega}, \overrightarrow{r}, t) = f(v, \overrightarrow{\Omega}, \overrightarrow{r}, t) \cdot hv \cdot \overrightarrow{\Omega} \cdot \overrightarrow{V}_f = hv \ C \ f(v, \overrightarrow{\Omega}, \overrightarrow{r}, t)$$
. (5). В случае ПТР $I(v, \overrightarrow{\Omega}, \overrightarrow{r}, t) = B(v, T)$




Основные понятия теории переноса излучения (2)



Спектральная направленная плотность лучистой энергии $U(v, \Omega, r, t)$ —количество энергии, излучённой фотонами данного сорта: $U(v, \overrightarrow{\Omega}, \overrightarrow{r}, t) = f(v, \overrightarrow{\Omega}, \overrightarrow{r}, t) \cdot hv = \frac{1}{C}I(v, f(v, \overrightarrow{\Omega}, \overrightarrow{r}, t) \cdot hv \overrightarrow{r}, t)$ (6).

Спектральная объёмная плотность лучистой энергии: $m{U}(m{
u}, \vec{m{r}}, m{t}) = \int_{(4\pi)} Uig(m{
u}, \vec{\Omega}, \vec{r}, tig) d\,\vec{\Omega}$ (7)



Плотность спектрального одностороннего потока излучения через произвольно ориентированную элементарную площадку, задаваемую нормалью \overrightarrow{n} .

Количество энергии излучения, переносимой в диапазоне от hv до h(v+dv) в единицу времени через элементарную площадку, ориентированную \vec{n} в положительном $(+, \uparrow)$ или отрицательном $(-, \downarrow)$ направлениях по отношению к \vec{n} :

$$\boldsymbol{q}^{(\pm)}(\boldsymbol{\nu}, \overrightarrow{\boldsymbol{n}}, \overrightarrow{\boldsymbol{r}}, \boldsymbol{t}) = \int_{\begin{pmatrix} +2\pi \\ -2\pi \end{pmatrix}} f(\boldsymbol{\nu}, \overrightarrow{\Omega}, \overrightarrow{\boldsymbol{r}}, \boldsymbol{t}) \cdot h\boldsymbol{\nu} \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{v}}_f \cdot \overrightarrow{\Omega} \cos(\overrightarrow{\boldsymbol{n}}, \overrightarrow{\Omega}) d\overrightarrow{\Omega} = \int_{\begin{pmatrix} +2\pi \\ -2\pi \end{pmatrix}} \boldsymbol{I}(\boldsymbol{\nu}, \overrightarrow{\boldsymbol{\Omega}}, \overrightarrow{\boldsymbol{r}}, \boldsymbol{t}) \cos(\overrightarrow{\boldsymbol{n}}, \overrightarrow{\boldsymbol{\Omega}}) d\overrightarrow{\Omega}$$
(8)

Вектор плотности полного спектрального потока лучистой энергии: $\vec{q}(\nu,\vec{r},t)$ - вектор плотности спектральной энергии излучения фотонов данного сорта, переносимой в единицу времени в момент t в точке r ЭФО. Определяется через (8), если в качестве ориентированных площадок выбрать элементарные площадки с ортами $\vec{t}, \vec{j}, \vec{k}$:

$$\vec{q}(\boldsymbol{\nu},\vec{r},t) = \int\limits_{(4\pi)} \boldsymbol{I}\big(\boldsymbol{\nu},\overrightarrow{\Omega},\vec{r},t\big)cos\big(\vec{i},\overrightarrow{\Omega}\big)\vec{i}d\overrightarrow{\Omega} + \int\limits_{(4\pi)} \boldsymbol{I}\big(\boldsymbol{\nu},\overrightarrow{\Omega},\vec{r},t\big)cos\big(\vec{j},\overrightarrow{\Omega}\big)\vec{j}d\overrightarrow{\Omega} + \int\limits_{(4\pi)} \boldsymbol{I}\big(\boldsymbol{\nu},\overrightarrow{\Omega},\vec{r},t\big)cos\big(\vec{k},\overrightarrow{\Omega}\big)\vec{k}d\overrightarrow{\Omega} \quad (9).$$

$$\mathbf{7}.\kappa. \ \overrightarrow{\Omega} = \vec{i}cos\big(\overrightarrow{\Omega},\vec{i}\big) + \vec{j}cos\big(\overrightarrow{\Omega},\vec{j}\big) + \vec{k}cos\big(\overrightarrow{\Omega},\vec{k}\big) \ (1) \quad \overrightarrow{q}(\boldsymbol{\nu},\vec{r},t) = \int_{(4\pi)} \boldsymbol{I}\big(\boldsymbol{\nu},\overrightarrow{\Omega},\vec{r},t\big)\overrightarrow{\Omega}d\overrightarrow{\Omega} \quad (10).$$



Основные понятия теории переноса излучения (3)



Очевидно, что $\vec{q}(\nu,\vec{r},t) = \vec{q}^{(+)}(\nu,\vec{r},t) - \vec{q}^{(-)}(\nu,\vec{r},t)$ (11), где $\vec{q}^{(+)}(\nu,\vec{r},t)$ и $\vec{q}^{(-)}(\nu,\vec{r},t)$ - векторы плотности односторонних (+) и (-) спектральных потоков энергии излучения.

В случае, если $I(oldsymbol{
u}, oldsymbol{\Omega}, oldsymbol{r}, oldsymbol{t}) \,=\, B(oldsymbol{
u}, oldsymbol{T}) \,$ (состояние ПТР), $ec{oldsymbol{q}}(oldsymbol{
u}, ec{oldsymbol{r}}, oldsymbol{t}) \,=\, oldsymbol{0}$

Формулы (5) – (10) определяют основные понятия теории переноса излучения в сплошной среде, относящиеся к спектральным (монохроматическим) характеристикам. При решении некоторых задач приходится иметь дело с интегральными по спектру характеристиками поля излучения.

Например! Уравнение сохранения полной энергии СС при наличии излучения:

$$ho \frac{dE}{dt} = -div(\vec{q} + \vec{q}_{R}) - div\vec{A}; \ E = U + \frac{|\vec{V}|^{2}}{2} + \Pi + \boldsymbol{\varepsilon}_{R}$$
, где $\vec{q}_{R}(\vec{r}, t)$ и $\boldsymbol{\varepsilon}_{R}(\vec{r}, t)$.
$$\boldsymbol{\varepsilon}_{R}(\vec{r}, t) = \int_{0}^{\infty} U(v, \vec{r}, t) dv = \frac{1}{c} \int_{0}^{\infty} \left[\int_{(4\pi)} I(v, \Omega, r, t) d\vec{\Omega} \right] dv \qquad (12)$$

$$\vec{q}_{R}(\vec{r},t) = \int_{0}^{\infty} \vec{q}(\nu,\vec{r},t) d\nu = \frac{1}{c} \int_{0}^{\infty} \left[\int_{(4\pi)} I(\nu,\Omega,r,t) \vec{\Omega} \, d\vec{\Omega} \right] d\nu \qquad (13)$$





$$ho rac{dE}{dt} = -div(ec{q} + ec{q}_{R}) - div \overleftrightarrow{A}; \; E = U + rac{|ec{v}|^2}{2} + \Pi + oldsymbol{arepsilon}_{R}$$
, где $ec{q}_{R}(ec{r},t)$ и $oldsymbol{arepsilon}_{R}(ec{r},t)$ - формулы (12) и (13).

Максимальное значение обеих характеристик будет достигаться в случае, если среда является АЧТ при соответствующей

температуре:

$$|\varepsilon_R(\mathbf{r},t)|_{\max} = \frac{1}{c} \int_0^\infty \left[\int_{(4\pi)} I(\mathbf{v},\mathbf{r},\mathbf{\Omega},t) \, d\mathbf{\Omega} \right] d\mathbf{v} = \frac{4\pi}{c} \int_0^\infty B(\mathbf{v},T(\mathbf{r},t)) \, d\mathbf{v} = \frac{4\pi}{c} \frac{\sigma}{\pi} T^4, \quad (14)$$

$$|\varepsilon_R(\vec{r},t)|_{max} \approx 7.6 \cdot 10^{-15} (T,K)^4$$
 (15). Сравним (15) с характерным значением внутренней энергии $\pmb{U} = \pmb{3}/\pmb{2nkT}$

Оценку проведём для нормальных условий, характерных для земной атмосферы, и минимально возможных значениях скорости $|\mathbf{v}|$. Т \approx 300 K, n = L \sim = 2,67 \cdot 10^{19} cm-3 — число Лошмидта; U \approx 10^6 эрг/см3, а для $|\epsilon R|$ max \approx 10^{-4} эрг/см3. Таким образом, при нормальных условиях для земной атмосферы, а также вплоть до высот \sim 10 км вкладом энергии излучения в баланс полной энергии можно практически пренебречь. В то же время, оценивая $|\mathbf{q}R|$ max как произведение $|\epsilon R|$ max \cdot $|\mathbf{v}f|$ \approx $|\epsilon R|$ max \cdot $|\epsilon R|$ эрг/см2 \cdot с, а поток переноса тепловой энергии как произведение U \cdot $|\mathbf{v}|$ min $|\mathbf{v}|$ min —минимальное значение скорости ЭФО рассматриваемой среды, в качестве которого можно взять минимальное значение существенных турбулентных пульсаций в земной атмосфере, например, $|\mathbf{v}|$ min \sim 1 см/с), получим для $|\mathbf{q}|$ \sim 10^6 эрг/см2 \cdot с, что сопоставимо с $|\mathbf{q}R|$ max.