


Manuale operativo — Comande, Cucina, Passe

Aggiornato al 27 agosto 2026. Vale per il ciclo comande completo in produzione (PR #285–#287 comprese: servita, annulla, riporta, fuoco a consumo, avvisi sonori). La parte sulla cassa Passepartout (§5), la presenza sul tavolo e l'avviso di uscita pronta (§1) sono aggiornati al 10 ottobre 2026; le altre novità arrivate dopo il 27 agosto sono descritte nel catalogo delle funzionalità.

Il giro in una frase. La sala **propone**, il passe **lancia**, la partita **cucina e spunta**, il passe **chiama e serve**. Ogni passaggio ha il suo annulla: **richiama** prima del lancio, **annulla spunta** prima del servito, **riporta** dopo il servito.



Chi vede cosa: **Comande** la usano i camerieri, **Cucina** è il monitor di partita (una postazione = uno schermo), **Passe** è l'unico posto che vede l'uscita intera attraverso tutte le partite.

1 • Comande (il palmare del cameriere)

Aprire e comporre

- Tocca il tavolo. Se c'è già una comanda aperta si riprende quella; se c'è un conto da incassare si apre il conto, e la comanda nuova parte solo da lì con un'azione esplicita.
- I coperti arrivano dalla prenotazione (o dai posti del tavolo per i walk-in): correggili subito se il numero è cambiato, alimentano il conto.
- I piatti si aggiungono all'**uscita** corrente (1^a, 2^a, 3^a...). Il numero di uscita proposto è quello dopo l'ultima già mandata. Varianti e note viaggiano sulla riga e la cucina le vede sempre.
- Se sul tavolo sta già lavorando un collega da un altro palmare, un banner lo dice per nome e da quanto («Ci sta lavorando anche Rosa · da 3'»). Non blocca niente: si continua a lavorare, ma nessuno batte gli stessi piatti senza sapere dell'altro.

Inviare

- **Invia** propone le righe in bozza. Cosa parte da solo dipende dalla modalità di lancio configurata (vedi §4): il badge della colonna dice sempre la verità — **in bozza** , **al passe** , **in cucina** , **pronta** , **servita** .
- Il badge si aggiorna da solo mentre guardi la comanda: quando la cucina finisce vedrai *pronta* senza toccare niente.

Correggere

- **richiama** (link sulla colonna, solo finché il badge dice *al passe*): l'uscita torna in bozza, si corregge e si rimanda. Se è già partita in cucina non si richiama più: si parla col passe.
- **Storno**: da riga inviata, con motivazione obbligatoria (minimo 3 caratteri). La motivazione finisce nelle statistiche degli scarti: scrivila vera ("cliente ha cambiato idea", "errore di battitura"), non "xxx".
- Il trasferimento tavolo sposta l'intera comanda, cucina compresa.

Quando l'uscita è pronta

Quando la cucina spunta l'ultima riga dell'uscita arriva da sola una **notifica push** ai ruoli di sala («Tavolo 40 — cucina · 2^a uscita pronta») e il palmare suona con una vibrazione, anche se sei sulla griglia tavoli o su un altro tavolo. Se poi il passe preme *Chiama*, l'avviso suona di nuovo e la notifica si aggiorna invece di raddoppiare. Vai a ritirare.

La notifica si spegne per tutti quando l'uscita è servita, quando il cuoco toglie la spunta «pronto» (si riaccende al nuovo pronto) e quando la comanda viene chiusa o cancellata.

2 · Cucina (il monitor di partita)

Impostare lo schermo

- Al primo avvio scegli la **partita** (Antipasti, Primi, Griglia...): resta impostata anche dopo un riavvio del tablet. Si cambia da *Cambia partita*. «Senza partita» mostra i piatti non assegnati ad alcuna postazione.
- La **campana** in alto accende/spegne l'avviso sonoro della comanda nuova. È accesa di default, ma il browser suona solo dopo il primo tocco sullo schermo: la scelta della partita a inizio turno basta.

Leggere lo schermo

- Una **card** = **un'uscita di un tavolo** (solo le righe della tua partita). Timer in alto: verde fino a 5', ambra fino a 10', poi rosso.
- La striscia **allergie** rossa sulla card viene dalle note della prenotazione: leggila prima di partire.
- Il banner in alto riepiloga il servizio (piatti prenotati, allergie del turno): serve a inizio turno per attrezzarsi, non cambia in tempo reale.
- La striscia dei **totali** («5× tagliata · 3× orata») somma tutta la tua coda lanciata e non ancora pronta: è per chi mette in batteria le cotture.
- **In arrivo** (in basso, bordo tratteggiato): uscite lanciate che per la tua partita non devono ancora partire — è il lancio scaglionato, la Griglia parte prima dei Primi così arrivano al passe insieme. Il conto alla rovescia dice quanto manca; *inizia ora* forza la partenza se serve.

Lavorare

- **Un tocco sulla riga** = quel piatto è pronto. Vale anche il salto diretto senza passare da "in preparazione": sui piatti veloci è normale.
- **Tocco sulla riga già spuntata** = annulla (il piatto torna in lavorazione). L'errore si corregge con lo stesso gesto, finché l'uscita non è stata servita.
- **Tutto pronto** chiude in un colpo le righe rimaste della card.
- Quando tutta l'uscita è pronta (anche le altre partite) la card resta con l'anello verde finché il passe non la serve; se aspetta le altre partite da più di 4' il bordo **lampeggia**: il piatto sta morendo sotto la lampada, e il ritardo è di qualcun altro.
- Le righe **stornate** dalla sala spariscono da sole con la motivazione notificata; se lo schermo dice «riconnessione...» continua a lavorare ciò che vedi: al ritorno della rete la coda si riallinea da sola.

3 · Passe (chi coordina le uscite)

Le due domande

Lo schermo è diviso su due blocchi, che rispondono a due domande diverse:

- **In corso** — cosa sta uscendo. Una riga per uscita, con un **pallino per partita**: ● pronta, ○ in corso, 2/3 a metà, – non coinvolta.
- **In attesa di lancio** — cosa devo far partire. Sono le proposte della sala. Una proposta ferma da più di 5' diventa rossa: un tavolo che non mangia, e nessun altro se ne accorge.

Le azioni

Bottone	Quando appare	Cosa fa
Lancia	proposta in attesa	manda l'uscita in cucina (parte il lancio scaglionato e le stampe di partita)
ri-lancia	uscita in corso non pronta	ricalcola i tempi di partenza da adesso: la partita è andata in tilt
Chiama	uscita tutta pronta	notifica push ai camerieri: venite a ritirare
Servita	uscita tutta pronta	l'uscita lascia il passe: sparisce da qui e dai monitor di partita
riporta	in «Servite da poco»	il ripensamento del Servita: l'uscita torna pronta al passe

- **Servita è parte del flusso, non un optional**: finché non la tocchi l'uscita resta sullo schermo, la statistica del ritiro non si misura, e in modalità «A consumo» la successiva non parte.
- **Servite da poco** (in fondo): le uscite servite negli ultimi 30 minuti. Da lì si *riporta* un Servita toccato per errore. Attenzione: se il servito aveva fatto partire l'uscita successiva (fuoco a consumo), quella non si richiama — le stampe sono già in partita.
- Se un'uscita in corso mostra l'allarme rosso «manca [partita] · N' sotto la lampada», una partita ha finito da troppo e le altre no: è il momento di urlare — o di ri-lanciare.

- La **campana** suona quando un'uscita diventa pronta. Stesso comportamento del monitor cucina: on/off per schermo, primo tocco sblocca l'audio.
- **Statistiche**: delta di sincronia fra la prima e l'ultima riga pronta (mediano, non solo medio: una comanda dimenticata sposta la media, non la mediana), attesa al passe (proposta → lancio), attesa al ritiro (pronta → servita), tempi per partita, scarti con motivazione.

4 • Le modalità di lancio (Impostazioni → sala e cucina)

Modalità	Comportamento	Quando usarla
Tutto subito	ogni uscita parte in cucina all'invio	senza passe attivo
Prima uscita subito	la 1 ^a parte da sola, le altre le lancia il passe	servizio normale col passe
A consumo	parte un'uscita alla volta: la successiva quando segni <i>Servita</i> la precedente	ritmo dettato dal tavolo; richiede disciplina sul bottone Servita
Tutto dal passe	niente parte da solo	banchetti, menù degustazione

Nota su «A consumo»: all'invio parte la prima uscita solo se il tavolo non ha già qualcosa in cucina; un dolce ordinato a fine pasto, a tavolo ormai scarico, parte da solo. Il passe può comunque lanciare a mano in anticipo.

5 • Con la cassa Passepartout

Vale solo nei locali con la cassa Passepartout e la scheda «**Comande del CRM in cassa**» accesa (Impostazioni → Passepartout). Servono le comande accese, i tavoli del CRM abbinati a quelli della cassa, il tipo di pagamento in cassa e l'agente del PC della cassa aggiornato: la scheda dice cosa manca.

Il principio

La comanda presa nel CRM nasce e cresce nella **comanda in cassa del tavolo vero**, con varianti, aggiunte e storni. Se il tavolo è già aperto in cassa, le righe del CRM si aggiungono alla stessa comanda. Il giro di sala, cucina e passe resta quello dei §1–§4.

Sul palmare

- **Il tavolo aperto dalla cassa** (serve anche «Tavoli aperti in cassa» acceso): un tavolo aperto dalla cassa o dal palmare Passepartout, che nel CRM non ha ancora una comanda, sta fra le comande aperte col totale della cassa («17,50 € · in cassa»), non fra i tavoli liberi. Aprendolo, il riquadro «Dalla cassa» mostra subito quello che c'è già; quello che mandi dal CRM si aggiunge alla stessa comanda in cassa. Sui tavoli uniti si apre quello che ha la comanda in cassa.
- **Il riquadro «Dalla cassa»**: in coda alla comanda del CRM c'è quello che sul tavolo hanno battuto la cassa o il palmare Passepartout, col totale del tavolo in cassa («Tavolo in cassa 42,00 €»). È in

sola lettura — quelle righe si correggono in cassa — e non passa dal monitor di cucina del CRM, perché in cucina le manda la cassa. Si aggiorna da solo entro qualche secondo; se la cassa non risponde, il riquadro lo dice.

- **Non tenere aperto in cassa un tavolo che riceve comande dal CRM:** salvando, la cassa perderebbe le sue modifiche, e finché resta aperto i piatti del CRM su quel tavolo aspettano.

Chi stampa in cucina e al bar

Scelta	Cosa succede
La cassa	Le uscite lanciate nel CRM le manda in produzione la cassa, alle sue stampanti. Le stampanti di partita del CRM non stampano questi tavoli; i monitor di cucina restano. Se dopo qualche secondo i piatti non sono partiti, il CRM chiede alla cassa: se risponde li manda lei (anche quando è lenta o ha il tavolo aperto), se non risponde stampa il CRM. Così non escono doppioni.
Il CRM (solo col conto del CRM)	Stampano le stampanti di partita del CRM. In cassa non premere «Invia» e non chiudere dallo schermo questi tavoli: manderebbe in produzione le righe del CRM una seconda volta. Il tavolo lo chiude il pagamento nel CRM.

Chi fa il conto

Scelta	Cosa succede
La cassa	Il conto è la comanda in cassa, con le righe battute in cassa, il coperto della cassa al suo prezzo e lo sconto della cassa. Si paga in cassa, dal QR del tavolo o dal CRM, che lo prende dalla cassa. Chiudendo il tavolo in cassa, l'ordine si chiude da solo anche nel CRM.
Il CRM	Il conto nasce dalle righe del CRM, col coperto e gli sconti del CRM. Pagato nel CRM o dal QR, chiude la comanda in cassa col tipo di pagamento esterno e lo scontrino lo fa la cassa. Gli sconti del CRM vanno sul conto in cassa: righe a prezzo pieno, totale e scontrino scontati. Se sul tavolo c'è qualcosa battuto in cassa o dal palmare Passepartout, il conto lo fa comunque la cassa (e lo sconto si fa lì).

Col nodo di sala

Con il nodo di sala e «Servizio completo sul nodo» acceso, le comande in cassa le scrive il nodo, anche a internet caduta; senza nodo le scrive il cloud.

6 · Se qualcosa non torna

- **«riconnessione...» sull'header** — la rete balla. I monitor ricaricano la coda da soli al ritorno; nel dubbio, il ricarica periodico (60" cucina, 20" passe) riallinea comunque.
- **La campana non suona** — tocca lo schermo una volta (il browser blocca l'audio finché non c'è un'interazione), poi verifica che l'icona sia la campana piena e non quella sbarrata.
- **Ho segnato pronto per errore** — tocca di nuovo la riga: torna in lavorazione. Se l'uscita era già stata servita, il passe la riporta da «Servite da poco».

- **Ho servito l'uscita sbagliata** — passe → «Servite da poco» → *riporta*, entro 30 minuti.
- **Un'uscita proposta non parte mai** — guarda la modalità di lancio (§4) e il blocco «In attesa di lancio» del passe: qualcuno deve premere *Lancia*.
- **La stampante di partita è muta** — il lancio e la stampa viaggiano insieme: se l'uscita è sul monitor, la stampa è stata accodata. Il problema è a valle (agente di stampa / stampante): vedi il playbook stampanti. Con la cassa Passepartout e «Chi stampa: la cassa», i tavoli del CRM li stampa la cassa alle sue stampanti, non quelle di partita del CRM (§5).
- **Con la cassa Passepartout, i piatti del CRM non arrivano in cassa** — il tavolo è probabilmente aperto sullo schermo della cassa: finché resta aperto lì, i piatti del CRM su quel tavolo aspettano. Esci dal tavolo in cassa.
- **Il riquadro «Dalla cassa» dice che la cassa non risponde** — la cassa o il PC della cassa sono spenti o fuori rete. Con «Chi stampa: la cassa» i piatti li stampa il CRM, quindi il servizio va avanti; la «Verifica della cassa» in Impostazioni → Passepartout dice cosa sistemare.