

คู่มือใช้งาน se-autokey (สำหรับพนักงาน)

บทสรุกระบุข้อมูลเอกสาร EMCS · ฉบับ 23 กันยายน 2569 · ใช้กับบอท v1.1.37 ขึ้นไป

โปรแกรมนี้รอกข้อมูลเอกสาร EMCS ให้อัตโนมัติ จาก 2 ต้นทาง แล้วให้คุณ "ตรวจ" และ "กดส่งงาน" ผ่านหน้าเว็บของโปรแกรม

ต้นทางของงาน	ใช้แท็บ
งานที่ตรวจจบบน ISURVEY แล้ว	นำเข้า ISURVEY
งานที่หัวหน้าอนุมัติบนเว็บ SE Survey	นำเข้า SE Survey

แท็บ "ตั้งงานรอตรวจ" เป็นของหัวหน้า — ตั้งงาน ISURVEY ที่ยังไม่ตรวจเข้าเว็บ SE Survey ไม่แตะ EMCS

ติดตั้งครั้งแรกจาก USB — ทำครั้งเดียวต่อเครื่อง

- ติดตั้ง Google Chrome (ถ้ายังไม่มี)
 - เสียบ USB → ก๊อปปี้โฟลเดอร์ `se-autokey-update` ทั้งโฟลเดอร์ ไปวางที่หน้าจอ Desktop ของเครื่องคุณ
 - เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่เพิ่งวาง `se-autokey-update` → `se-autokey`
- ห้ามกด `update-here.bat` ตอนติดตั้งครั้งแรก** — ตัวนั้นใช้ "อัปเดต" เครื่องที่มีโปรแกรมอยู่แล้วเท่านั้น เครื่องใหม่จะขึ้นว่า "ไม่ใช่ se-autokey" แล้วหยุด

- เปิดโฟลเดอร์ `se-autokey` → ดับเบิลคลิก `start-webui.bat` (หน้าเว็บจะเปิดขึ้นเอง)
- ตั้งบัญชีของคุณ — ที่หน้าเว็บ กดแท็บ **ตั้งค่า**
 - บัญชี **ISURVEY** → ใส่ชื่อผู้ใช้ + รหัส → กด **บันทึกและทดสอบเข้าสู่ระบบ**
 - บัญชี **EMCS** → ใส่ชื่อผู้ใช้ + รหัส → กด **บันทึก**

ใช้บัญชีของตัวเองเท่านั้น ห้ามใช้บัญชีร่วมกับคนอื่น (EMCS ล็อกเรื่องตามชื่อผู้ใช้ — ใช้ซ้ำกันจะแย่งเรื่องกันเอง) ตั้งครั้งเดียวพอ เครื่องจำไว้ให้ · เว้นช่องรหัสว่าง = แก้แค่ชื่อผู้ใช้

- ในแท็บตั้งค่าเดียวกัน เลื่อนลงมาอีก 2 การ์ด → ใส่ค่าที่ผู้ดูแลให้มา (ทุกเครื่องใช้ค่าเดียวกัน ไม่ใช่บัญชีส่วนตัว)
- | การ์ด | ถ้าไม่ใส่ |
|--------------------------------------|---|
| รหัสแঙ্গกลับ ISURVEY | ส่งงานเข้า EMCS ได้ แต่ ISURVEY ไม่ถูกตีความค่าแล้ว → เสี่ยงคนอื่นมาคีย์ซ้ำ |
| ทะเบียนงานคีย์กลาง (se-key) | งานที่ส่งแล้วจะไม่ขึ้นทะเบียนที่ <code>key.sesurvey.cloud</code> · กด ทดสอบเชื่อมต่อ ได้เลยปลอดภัย (แค่อ่าน) |

ไม่ต้องลง Python (มีมาให้ในโฟลเดอร์แล้ว) · ไม่ต้องรัน `setup` ใด ๆ — ดับเบิลคลิก `start-webui.bat` ได้เลย · ครั้งแรกที่รัน โปรแกรมจะโหลดตัวเชื่อม Chrome ให้เองสักครู่ ขอแค่มีเน็ต

อัปเดตโปรแกรม

ทางปกติ — ผ่านเน็ต ไม่ต้องใช้ USB

- หน้าเว็บของโปรแกรม → แท็บ **ตั้งค่า** → กด **ตรวจอัปเดต**
- ถ้ามีเวอร์ชันใหม่ กด **อัปเดตและรีสตาร์ท** → รอสักครู่ หน้าเว็บกลับมาเอง

กดตอนไม่มีงานกำลังรันเท่านั้น · ประวัตินาน / รหัสผ่าน / รูปเคส ในเครื่องคุณไม่หาย

ใช้ USB เฉพาะเครื่องที่ยังไม่มีปุ่ม "ตรวจอัปเดต" (เวอร์ชันเก่ามาก)

1. เสียบ USB → เปิดโฟลเดอร์ se-autokey-update
2. ดับเบิลคลิก update-here.bat → พิมพ์ y แล้วกด Enter
3. ปิดหน้าต่างสีดำของ se-autokey ที่เปิดค้างอยู่ (ถ้ามี) แล้วดับเบิลคลิก start-webui.bat ใหม่ — ไม่ปิด-เปิดใหม่ จะยังเห็นหน้าเว็บเวอร์ชันเก่า

ใช้งานทุกวัน — งานที่ตรวจจบบน ISURVEY (แท็บ "นำเข้า ISURVEY")

1. ดับเบิลคลิก start-webui.bat (หน้าเว็บจะเปิดขึ้นเอง)
2. เลือกงานได้ 2 แบบ

แบบ	ทำอย่างไร
ก) จากรายการ "งานจบแล้ว (ISURVEY)"	เลือกช่วงวัน (วันนี้ / 3 วัน / 7 วัน) → กด ดึงข้อมูล → ช่อง "เลขท้าย" ใส่เลขท้ายเลขเคลมที่คุณรับผิดชอบ (เช่น 0,1) → ตีงานที่จะทำ → กด นำเข้าที่เลือก
ข) พิมพ์เลขเคลมเอง	พิมพ์ลงในช่อง (ใส่หลายเคลมได้ บรรทัดละ 1 เลข) → กด รันโปรแกรม

3. รอสักครู่ — หน้าต่าง Chrome จะเปิดขึ้นมากรอกข้อมูลให้เอง

ใช้งานทุกวัน — งานที่หัวหน้าอนุมัติบนเว็บ SE Survey (แท็บ "นำเข้า SE Survey")

1. แท็บ **นำเข้า SE Survey** → กด **โหลดรายการ** (เคสที่ยังไม่เข้า EMCS ขึ้นก่อน · ค้นด้วยเลขเคส/เลขเซอร์เวย์ หรือกรองตาม "ผู้ตรวจสอบงาน" ได้)
2. ที่การ์ดเคส เลือกปุ่ม

ปุ่ม	ผล
นำเข้า EMCS	กรอก + อัปเดต + บันทึก draft แล้วหยุด ให้คุณตรวจสอบก่อนส่ง (แนะนำ)
นำเข้า EMCS + ส่งงานใหม่	นำเข้าแล้วกดส่งให้ทันที ไม่หยุดให้ตรวจ (ส่งแล้วแก้ไม่ได้ · ตรวจกลับแล้วไม่ตรง = ไม่ส่ง)
หลายเคส	ติ๊กเลือก → นำเข้าที่เลือก หรือ นำเข้า + ส่งงานใหม่ ที่เลือก

3. ทางนี้ไม่ถามเลือกรูป — รูปชุดที่หัวหน้าอนุมัติไว้เข้า EMCS ให้ทั้งหมด
4. งานครั้งที่ 2 ขึ้นไป (ติดตาม/เจรจา) บอทเปิดเรื่องเดิมใน EMCS แล้วเพิ่มครั้งใหม่ ไม่สร้างเรื่องซ้ำ

เคสที่หัวหน้า/คอลเซ็นเตอร์กด "ยกเลิก" (เช่น ลูกค้าไม่เคลม) ไม่ขึ้นในรายการนี้ ไม่ต้องนำเข้า

เมื่อบอทกรอกเสร็จ → ตรวจ แล้วกดส่ง

1. การ์ดงานบนหน้าเว็บขึ้น "พร้อมส่งงาน" พร้อมปุ่มสีเขียว **ส่งงาน + แจ้ง ISURVEY**
2. สลับไปดูหน้าต่าง Chrome ที่เปิดอยู่ → ตรวจข้อมูลให้ถูกต้อง

ถ้าความเสียหายเกิน 8 รายการ ให้เติมรายการที่เหลือเองก่อน

3. ประเภทงาน (งานต้น / งานตาม / SESV) ระบบเลือกไว้ให้ตามงาน → ตรวจว่าถูก · งานรวมหลาย invoice ให้ติ๊ก "งานรวม" · งานรวม/SESV ต้องใส่เลข invoice (SEABI) อย่างน้อย 1 เลข
4. ตรวจเรียบร้อยแล้ว → กลับมาที่หน้าเว็บ กดปุ่ม **ส่งงาน + แจ้ง ISURVEY** → กดยืนยันอีกครั้ง

ระบบจะกดส่งให้ (งานใหม่ = "ส่งงานใหม่" · งานครั้งที่ 2+ = "ส่งผลงานต่อเนื่อง") + แจ้งกลับ ISURVEY + บันทึกทะเบียน se-key ให้อัตโนมัติ → เสร็จ

สิ่งที่อาจเจอระหว่างทาง

ที่เห็นบนการ์ด	ความหมาย / ทำอย่างไร
กล่องสี่เหลี่ยม "ต้องการกรอกข้อมูลเอง: ..."	ข้อมูลต้นทางไม่ครบ → ถ้ามีตัวเลือกบนการ์ด เลือกได้เลย · ถ้าไม่มี ไปกรอกช่องนั้นในหน้าต่าง Chrome ให้เรียบร้อย แล้วกดปุ่ม ดำเนินการต่อ ในกล่องเหลือนั้น
กล่องเลือกรูป "เลือกรูปที่จะอัปโหลดเข้า EMCS" (เฉพาะงานจาก ISURVEY)	ติ๊กเฉพาะรูปที่ต้องการนำเข้า (เริ่มต้นติ๊กให้ครบทุกรูปแล้ว) → กด อัปโหลดรูปที่เลือก · รูปที่ไม่ติ๊กจะไม่ถูกอัปโหลด
"ข้าม: มีเรื่องใน EMCS อยู่แล้ว"	เคลมนี้เคยเปิดเรื่องไว้แล้ว (กันเปิดซ้ำ)
ไม่ยักส่งงานเรื่องไหน	แค่ไม่ต้องกดปุ่มส่ง งานจะถูกเก็บเป็น draft ไว้เฉย ๆ
ดูงานที่เคยทำ	แท็บ สมุดงาน

ข้อควรระวัง

- ปุ่ม **นำเข้า EMCS** / **รันโปรแกรม** จะ**ไม่กดส่งงานเอง**จนกว่าคุณจะกดปุ่มส่ง → ตรวจสอบให้ดีก่อนกด (กดส่งแล้วย้อนกลับไม่ได้)
- ปุ่มที่มีคำว่า "+ **ส่งงานใหม่**" = ส่งทันทีโดยไม่หยุดให้ตรวจสอบ ใช้เมื่อมั่นใจเท่านั้น
- ใส่หลายเคลมได้ = กดปุ่มครั้งเดียว บอกให้กรอกทีละเคลมจนครบในหน้าต่าง Chrome เดียว (ไม่ได้ทำพร้อมกัน)
- แท็บนำเข้า ISURVEY: ใส่หลายเคลม จะไม่มีปุ่มส่งงานบนการ์ด — ทุกเคลมเก็บเป็น draft ต้องเข้า EMCS ตรวจสอบแล้วกด "ส่งงานใหม่" เองทีละเรื่อง
- เลิกใช้งาน: ปิดหน้าต่างสีดำ (start-webui)

มีปัญหา / โปรแกรมค้าง → แจ้งผู้ดูแลระบบ