

## 제2편 재난현장 표준작전절차 — 제2장 화재유형별 표준작전절차

### (5) SOP206 방수임무·SOP207 방수포/사다리활용·SOP208 소방호스연장 (본문 432~434p)

#### 핵심 개념

화재실 진입대원이 있으면 원칙적으로 방수포 사용을 금지한다. 사다리 설치각도는 약 75°, 옥상난간 설치 시 창틀보다 가로대 2개 정도 높게 전개한다.

#### SOP 206 방수임무 수행절차 — 1. 운전원의 펌프 조작

운전원의 펌프조작:

##### 펌프조작·관창수 요령

화재현장 보이는 방향에서 조작, 수원확보 유의. 표준방수압력 기준 단계적 조절(급격한 압력변화 금지).  
관창수·지휘관 방수신호(무전) 받고 방수  
관창수 방수요령: 화점확인 곤란 시 천장→벽면→수용물→바닥면 순 주수. 연소안된쪽에서 연소중인쪽으로 주수. 금수성물질(1류무기과산화물·2류금속분·3류나트륨 등)엔 주수 금지(다량주수 전술결정 시 예외). 밀폐공간 작은 개구부 주수 시 화염·연기분출 유의. 한쪽 개구부 방수 시 다른쪽 분출 유의. 전기설비는 "OFF" 확인 전 주수 금지

##### 3. 안전한 방수자세

관창 약간 열어 물 오는 것 주시. 강한반동 대비 지지물 활용. 높은 위치는 호스 지지·확보. 고온체 방수 시 증기폭발 대비 충분한 거리·낮은 자세

#### SOP 207 방수포 및 사다리 활용절차 — 1. 방수포를 활용한 주수요령

방수포를 활용한 주수요령:

##### 방수포 요령

화재실 내 진입대원 있으면 원칙적으로 방수포 사용 금지, 사용 시 진입대원과 사전 정보공유(열기역류 방지). 화세강한 화재·국부파괴는 다량주수+강한파괴력 방수포 활용. 소화전·물탱크차로 즉시 급수. 가공고압전선 접촉 주의. 방향변경 시 반동력 주의, 서서히 조작. 개시·정지는 원칙적으로 펌프차 방수포 밸브로 조작

##### 2. 사다리를 활용한 주수

2인1조. 설치각도 약 75°. 옥상난간 설치 시 창틀보다 가로대 2개 정도 높게 전개. 작업 시 한쪽다리를 가로대에 감아 지지. 반동력 대비 호스고정장치·로프 이용, 방화복 끼임 등 안전사고 주의

##### 시험 포인트

사다리 설치각도 75°는 1편에서 배운 사다리차 각도와 동일 수치 — SOP가 기존 원칙을 재확인. 옥상난간 설치 시 "가로대 2개 정도 높게"라는 구체적 여유값도 기억.

## SOP 208 소방호스 연장 표준작전절차 — 1. 소방호스 연장지침

소방호스 연장지침:

### 호스연장 원칙

호스전개 우선순위는 기본적으로 RECEO 원칙 기준. 전개방향은 「소방차량→방수위치」 또는 「위쪽→아래쪽». 차량·방수위치·모퉁이에서 여유호스 확보. 옥내계단 연장 어려우면 개구부에서 로프 내려 「말뚝매기 및 움매듭」으로 묶어 끌어올림. 높은곳 지점간 이동은 사다리·파이프로 지지. 방수위치 높으면 중간/부근에서 지지물에 감거나 결착. 도로통과·외력·날카로운물건·화염 위험요인 유의

### RECEO 원칙 각주 정의

자원배치 우선순위 결정기준: (1)생명보호(Rescue) (2)외부확대방지(Exposures)  
(3)내부확대방지(Confine) (4)화재진압(Extinguish) (5)재발방지를 위한 점검·조사(Overhaul) 5가지