

제4장 화재진압 활동 — 제11절 방수 (6) 화재실의 소화주수·엄호주수 (본문 199~201p)

핵심 개념

화재실 진입 시 문 개방은 정면을 피해 분무주수 엄호 하에 서서히 실시한다. 엄호주수는 대원 보호용과 요구조자 보호용(구조주수)으로 나뉘며, 각각 다른 관창각도와 요령을 사용한다.

10. 화재실의 소화 주수 — 가. 화재실의 진입

문·창 등 개구부가 폐쇄되어 있고 창 등의 빈틈에서 검은 연기가 분출하고 있을 때는 화염 분출에 대비해 분무주수의 엄호 아래 문을 개방한다. 이때 문을 개방하는 대원 및 관창의 위치는 정면을 피한다.

나. 화재실의 소화 요령 7가지

- 1) 진입구에서 농연을 통해 희미한 화점·연소가 확인되면 화점에 직사+확산주수 병행
- 2) 화재초기로 수용물·벽면·바닥·천장이 부분연소 중이면 실내 진입해 직사 또는 분무주수로 소화
- 3) 실내전체가 연소하는 화재중기는 직사주수로 진입구에서 실내전체에 확산주수
- 4) 주수목표 순서: 천장 → 벽면 → 수용물 → 바닥면
- 5) 칸막이·가구 목조부분은 직사주수로 부분파괴, 물의 침투를 조절해 소화
- 6) 조명기구로 발밑 주의하며 서서히 진입
- 7) 천장·선반 위 낙하물·가구 도괴에 주의, 상황 따라 낙하물 제거 후 진입

시험 포인트

화재실 주수목표 순서 "천장→벽면→수용물→바닥면"을 뒤바꿔 묻는 문제 주의 — 위쪽부터 아래로 내려가며 진화한다는 원칙.

11. 엄호 주수 — 가. 대원에 대한 엄호주수 — 1) 엄호주수가 필요한 경우

엄호주수가 필요한 경우는 다음과 같다:

엄호주수 필요 상황 6가지

- 1) 농연·열기 충만한 실내 인명검색 시 2) 가연성·유독가스 중 소방활동 시 3) 활동 중 농연·열기가 휘몰아칠 가능성 있을 때 4) 복사열 강한 장소에서 직사주수 작업 시 5) 열이 강한 장소에서 셔터 파괴 시 6) 바닥파괴 시 갑자기 열이 솟구칠 때

2) 엄호주수 요령 4가지 (필수 암기)


- 1) 관창압력 0.6MPa 정도로 분무주수
- 2) 관창각도 60~70°, 관창수 스스로 차열이 필요하면 70~90°
- 3) 작업 중인 대원의 등 뒤에서 신체 전체를 덮도록 분무주수
- 4) 강렬한 복사열로부터 보호 시 열원과 대원 사이에 분무주수

나. 요구조자에 대한 엄호주수(구조주수)

연소 중인 실내에서 연기·열기에 휩싸인 요구조자가 있거나, 대원이 복사열로 접근 곤란할 때의 주수 요령이다.

구조주수 요령 3가지

- 1) 요구조자가 있다고 생각되는 직근의 천장 또는 벽면으로 주수
- 2) 유효사정 확보를 위해 고속분무(10~15°) 주수
- 3) 반사주수 또는 상하 확산주수로 수막을 형성해 차열



[그림 1-92] 요구조자 엄호주수 요령

시험 포인트

대원 엄호주수 각도(60~90°, 등 뒤에서 신체 전체를 덮음) vs 요구조자 엄호주수 각도(고속분무 10~15°, 수막형성)의 차이 — 목적(신체 전체 보호 vs 접근로 확보·차열)에 따라 각도가 완전히 다름.

다. 안전관리

- 1) 개구부가 폐쇄되고 흑색연기 분출 시 플래시오버·백드래프트 대비 분무주수 엄호 하 개방, 문의 정면을 피해 개방, 관찰수는 문 측면에서 주수
- 2) 천장·선반 낙하물·가구 도괴 주의, 필요시 낙하물 제거 후 진입