

제4장 화재진압 활동 — 제14절 기타 소방활동 (3) 수손방지 요점·방법·방수시트 전개 (본문 256~258p)

핵심 개념

목조·방화조 건물 1m^2 가연물 소화에 필요한 물은 이론상 15~20ℓ이지만 실제로는 더 많이 쓰인다.
수손방지 활동은 화점 직하층 → 양옆 방 → 다른 방 → 다른 층 순으로 진행한다.

3. 수손 방지

화재 피해에는 1) 소실 2) 연기 3) 파괴 4) 소화수에 의한 것이 있다. 화재 발생은 어쩔 수 없지만, 재산을 지키기 위해 소실·연기·파괴보다 더 큰 손해가 소화수로 발생한다면 소방활동의 목적에 반한다.

이론상 필요 소화수량

목조·방화조 건물 내 1m^2 가연물 소화에 필요한 물은 15~20ℓ 정도 — 그러나 실제 소화활동에서는 이보다 많은 물을 주수하는 것이 일반적

가. 수손 피해 발생 요인 및 배경

구분	내용
1) 발생요인	농연·열기로 화점을 확인 못한 채 주수하기 때문에, 소화에 사용 안 된 잉여 소화수에 의한 피해가 많음
2) 배경	1) 내화건물 등 자연배수가 열악한 건물에 발생하기 쉬움 2) 컴퓨터·사무자동화기기 등 물에 약한 고가기기 보급 3) 건물내장재·생활용품 고급화로 물에 의한 피해 증가 추세

나. 수손 방지의 요점·방법

- 1) 요점: 1) 주수량을 필요 최소한으로 2) 신속히 소화수를 옥외로 배수 3) 영향받는 설비·기기를 신속히 방수시트로 방호
2) 사전조치: 1) 주수 시 개폐를 민첩하게 2) 부분파괴를 병행해 효과적 소화 3) 연소실체를 파악해 주수
3) 방법: 1) 방수시트 이용 2) 모래포대 등 이용 3) 배수작업 4) 기자재 활용

다. 수손방지 활동 요령

수손방지 작업은 지휘자의 명령에 근거해 실시. 활동 순위는 화점 직하층의 방 → 양옆의 방 → 다른 방 → 다른 층 순

시험 포인트



수손방지 활동 우선순위 "화점 직하층→양옆방→다른방→다른층"의 순서를 뒤바꿔 묻는 문제 주의.

1) 방수시트의 전개

방수시트 전개 요령은 다음과 같다:

방수시트 전개요령 7가지

- 1) 되도록 주름 없이 펴고, 주위는 두 겹으로 접어 누수 방지
- 2) 누수가 심하고 넓은 범위는 신문지·방수시트·모포를 뭉쳐 독을 만들어 다른 곳으로 유출 방지
- 3) 방수시트가 가득 차면 양동이 등으로 외부 반출 — 배수작업은 관계자에게 실시하게 함
- 4) 물품이 침투 우려 있으면 받침대 위로 옮기고 방수시트 전개
- 5) 방수시트를 천장 못이나 옷장 등에 걸쳐 누수를 창·현관·욕실·베란다 등 낮은 곳이나 배수구로 유도
- 6) 벽 사이 장롱 등은 벽을 따라 내려오는 물을 차단하기 위해 벽에서 떨어뜨려 방수시트 전개
- 7) 전자기기 등 이동곤란하거나 손해가 큰 물품은 방수시트로 충분히 보호



[그림 1-113] 방수시트의 활용방법(물받이 요령)