

vsftp

◈ 난이도	쉬움
∷ 기술	형상관리
① 생성 일시	@2023년 2월 1일 오후 5:30
◎ 생성자	전영 장
② 최종 편집 일시	@2023년 2월 27일 오후 1:28

vsftpd 설치 (on Ubuntu 18.04)

전에 사용하던 ftp가 이사하면서 디스크가 날아갔습니다.다시 설치해 보겠습니다. 이번에는 Ubuntu 18.04에 설치합니다. 설치 방법은 기존 과 동일합니다.먼저 Ubuntu 버전부터 확인하고 가겠습니다. \$

https://dejavuqa.tistory.com/251



Ubuntu 버전 확인

\$ lsb_release -a

Distributor ID: Ubuntu

Description: Ubuntu 20.04.3 LTS

Release: 20.04 Codename: focal

vsftpd 설치

\$ sudo apt-get update \$ sudo apt-get install vsftpd

vsftpd 재시작

\$ sudo systemctl stop vsftpd.service \$ sudo systemctl start vsftpd.service

계정생성

```
$ sudo adduser vsftp
New password: pstamaster22!
Retype new password: pstamaster22!
passwd: password updated successfully
Changing the user information for vsftp
Enter the new value, or press ENTER for the default
       Full Name []:
       Room Number []:
       Work Phone []:
       Home Phone []:
       Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
#계정에 대한 home 디렉토리에 ftp폴더를 만들어 주고 권한을 변경합니다.
$ sudo mkdir /home/vsftp/ftp
$ sudo chown nobody:nogroup /home/vsftp/ftp
$ sudo chmod a-w /home/vsftp/ftp/
#테스트용 파일 생성
$ sudo mkdir /home/vsftp/ftp/files
$ sudo chown vsftp:vsftp /home/vsftp/ftp/files
$ echo "vsftpd test file" | sudo tee /home/vsftp/ftp/files/test.txt
```

설정파일

```
#기존 설정 파일 백업
$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.orig
#설정 파일 수정
$ sudo vim /etc/vsftpd.conf
listen=NO
listen_ipv6=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
# connect_from_port_20=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
anon_mkdir_write_enable=YES
user_sub_token=$USER
```

```
local_root=/home/$USER/ftp
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty

pam_service_name=vsftpd

pasv_enable=YES
pasv_min_port=50030
pasv_max_port=50040

listen_port=12321
ftp_data_port=12320

# userlist
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist
userlist_deny=N0
```

접근 유저 생성

```
$ sudo vim /etc/vsftpd.userlist
#접근 유저 파일에 유저 추가
vsftp


#vsftpd 재시작
$ sudo systemctl restart vsftpd
$ sudo systemctl status vsftpd
```

방화벽 해제

필수사항 아님(안해도 된다.)

```
#ufw 설치
$ sudo apt-get install ufw
#방화벽 해제
$ sudo ufw allow 20/tcp
$ sudo ufw allow 21/tcp
$ sudo ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
#방화벽 확인
$ sudo ufw status verbose
```

파일질라 접속 및 로컬 백업



파일질라로 원래vm의 데이터를 로컬로 백업후 다시 새로운 vm의 /home/vsftp/ftp 위치로 백업시켜줘야한다.

대표포털 파일서버 연결

pstadb-common의 attachment_file 테이블을 보면 file_path 컬럼에 url이 운영서버를 바라보게 데이터값이 되어 있다. 두가지 방안이 있는데 url을 값을 전체 DB update를 하던지 아니면 내 로컬 pc의 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts의 값을 세팅한다.

로컬 pc url 설정



C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 파일을 관리자 권한으로 실행한 뒤 Added by Docker Desktop 아래에 url 설정을 진행한다.

[새로운 vm ip] [기존 vm ip] 211.188.68.32 storage.paas-ta.org

≪ Windows >	System32	>	drivers	>	etc
이름	^				
hosts					
hosts.ics					
mhosts.sam					
networks					
protocol					
services					

```
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
      102.54.94.97 rhino.acme.com
38.25.63.10 x.acme.com
#
                                            # source server
                                              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# Added by Docker Desktop
192.168.0.29 host.docker.internal
192.168.0.29 gateway.docker.internal
211.188.68.32 storage.paas-ta.org
# To allow the same kube context to work on the host and the container:
```

```
127.0.0.1 kubernetes.docker.internal
# End of section
```

ICMP 허용이 안되어 있어서 ping은 안날라간다.

대표포털 파일 서버 적용

```
$ sudo apt install apache2
#cp -r ssl /etc/apache2/ #이전서버 ssl 복사
#cp paasta-ssl.conf /etc/apache2/sites-enabled/ # 이전서버 paasta-ssl.conf 복사
#sudo a2ensite paasta-ssl
#sudo a2enmod ssl

$ sudo ln -s /home/vsftp/ftp/data /var/www/html/
$ sudo ln -s /home/vsftp/ftp/file /var/www/html/
$ sudo ln -s /home/vsftp/ftp/openlab /var/www/html/
$ sudo ln -s /home/vsftp/ftp/repositories /var/www/html/
```