6. zookeeper搭建

1. 集群搭建

```
wget https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/apache/zookeeper/zookeeper-3.4.11/zookeeper-3.4.11.tar.gz
tar -zxvf zookeeper-3.4.11.tar.gz
#将解压的zookeeper移动到/usr/local下,并重命名为zk
mv zookeeper-3.4.11.tar.gz zk
mv zk /usr/local/
#修改环境变量
vi~/.bashrc
#添加
export ZOOKEEPER_HOME=/usr/local/zk
export PATH=$PATH:$ZOOKEEPER HOME/bin
source ~/.bashrc
cd /usr/local/zk/conf
cp zoo_sample.cfg zoo.cfg
vi zoo.cfg
#修改
dataDir=/usr/local/zk/data
#添加
server.0=eshop-cache01:2888:3888
server.1=eshop-cache02:2888:3888
server.2=eshop-cache03:2888:3888
#保存修改,切换回/usr/local/zk目录,zk下新建data目录
cd..
mkdir data
#进入data目录
vi myid
#输入标识号0保存
按上述步骤配置其他主机, 唯一区别是其他主机修改对应标识号
1. 复制环境变量配置文件到其他主机
scp ~/.bashrc root@eshop-cache02:~/
scp ~/.bashrc root@eshop-cache03:~/
2. 复制zookeeper到其他主机
```

scp -r /usr/local/zk root@eshop-cache02:/usr/local/

scp -r /usr/local/zk root@eshop-cache03:/usr/local/

3. 修改/usr/local/zk/data/myid中的标识分别为1和2

4. 三台主机上分别启动zookeeper

/usr/local/zk/bin/zkServer.sh start

5. 检查启动状态

/usr/local/zk/bin/zkServer.sh status