Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bursa Teknik Üniversitesi



BLM510 – Kablosuz İletişim

Veri Bağlantı Katmanı

Bağlantı Katmanı: Giriş

QVeri Bağlantı Katmanı Nedir? TCP/IP Referans Modeli?

ONoktadan Noktaya Protokolü olarak da adlandırılır Orta Erişim Katmanı (MAC)

QBazı terimler:

OAna bilgisayarlar ve yönlendiricilerdüğümler

OBağlantı kuran iletişim kanalları iletişim yolu boyunca bitişik düğümler bağlantılar


üKablolu bağlantılar

üKablosuz bağlantılar

ül AN'lar

OKatman-2 paketi bir**çerçeve,** veri paketini kapsüller

Veri bağlantı katmanıbir bağlantı üzerinden bir düğümden bitişik düğüme veri paketini aktarma sorumluluğuna sahiptir



Bağlantı katmanı: bağlam

QFarklı bağlantı protokolleri üzerinden aktarılan veri paketi farklı bağlantılar:

Oörneğin, ilk bağlantıda Ethernet, ara bağlantılarda çerçeve rölesi, 802.11 son bağlantıda

QHer bağlantı protokolü farklı hizmetler sunar Q

Taşımacılık benzetmesi

OPrinceton'dan Lozan'a Yolculuk

ülimuzin: Princeton'dan JFK'ye ü uçak: JFK'den Cenevre'ye ütren:

Cenevre'den Lozan'a

QTurist =veri paketi

QTaşımacılık segmenti =iletişim bağlantısı Q

Taşıma şekli =bağlantı katmanı protokolü Q

Seyahat acentesi =yönlendirme algoritması

Bağlantı Katmanı Hizmetleri

QÇerçeveleme, bağlantı erişimi:

ODatagramı çerçeveye kapsülleyin, başlık ve fragman ekleyin

OPaylaşılan ortamda kanal erişimi

Ø "Kaynak ve hedefi tanımlamak için çerçeve başlıklarında kullanılan "MAC" adresleri üIP adresinden farklı!

QBitişik düğümler arasında güvenilir teslimat

ODüşük bit hatası bağlantısında nadiren kullanılır (fiber, bazı bükümlü çift) O

Kablosuz bağlantılar: yüksek hata oranları

üS: Hem bağlantı düzeyinde hem de uçtan uca güvenilirlik neden?

QAkış Kontrolü:

OBitişik gönderen ve alan düğümler arasındaki hızlanma

QHata Algılama:

OSinyal zayıflaması, gürültü kaynaklı hatalar.

OAlıcı hataların varlığını algılar:

üSinyal göndericisini yeniden iletim için gönderir veya çerçeveyi düşürür


QHata Düzeltme:

OAlıcı tanımlıyor*ve düzeltir*yeniden iletime başvurmadan bit hatası(ları)

QYarım dubleks ve tam dubleks

OYarı dubleks ile bağlantının her iki ucundaki düğümler iletim yapabilir, ancak aynı anda değil

Adaptörler İletişim Kuruyor



QBağlantı katmanı uygulandı

"adaptör" (diğer adıyla NIC)

OEthernet kartı, PCMCI kartı, 802.11 kartı

QGönderen taraf:

OVeri paketini bir pakette kapsüller çerçeve

OHata kontrol bitleri, rdt, ekler akış kontrolü vb.

QAlici taraf

OHataları arar, akış kontrolü yapar,

vesaire.

OVeri paketini ayıklar, geçirir alıcı düğüm

QAdaptör yarıözerk

QBağlantı ve fiziksel katmanlar

Bağlantı Katmanı - Anahat

- **QAkış Kontrolü**
- **QHata tespiti**
- **QHata düzeltme**
- QÇoklu erişim protokolleri Q
- Bağlantı Katmanı Adresleme Q
- **Ethernet**
- **QHDLC** ve PPP

Akış Kontrolü

QVeri Bağlantı Katmanı ayrıca Akış Kontrolü de sağlar

QAkış Kontrolü Nedir?

OGönderen kuruluşun alıcı kuruluşu bunaltmamasının sağlanması üArabellek taşmasını önleme

QTek Çözüm:Durdurma ve Bekleme Akış Kontrolü

OKaynak çerçeveyi iletir

OHedef çerçeveyi alır ve onayla yanıt verir OKaynak, bir sonraki çerçeveyi göndermeden önce ACK'yi bekler OHedef, ACK göndermeyerek akışı durdurabilir OBirkaç büyük çerçeve için iyi çalışır

QANCAK: Büyük veri blokları küçük çerçevelere bölünebilir

OSınırlı arabellek boyutu

OHatalar daha erken tespit edildi (tüm çerçeve alındığında) OHata durumunda, daha küçük çerçevelerin yeniden iletilmesi gerekir OBir istasyonun uzun süreler boyunca ortamı işgal etmesini önler

QDurup beklemek yetersiz kalıyor: Link Kullanımı?

Durdur ve Bekle Bağlantı Kullanımı $t_0 + 1 + a$ T (a) a > 1(b) a < 1İletim süresi =1, Yayılma süresi = a

Sürgülü Pencere Akış Kontrolü

QBirden fazla çerçevenin geçiş halinde olmasına izin verin Q

Alıcının W uzunluğunda tamponu var

- QVerici ACK olmadan W kareye kadar gönderebilir QHer kare numaralandırılmıştır
- QACK, beklenen bir sonraki karenin sayısını içerir
- QAlan boyutu (k) ile sınırlanan sıra numarası

OÇerçeveler modül 2 olarak numaralandırılırk


Geliştirmeler:

- QAlıcı, izin vermeden çerçeveleri onaylayabilir daha fazla iletim (Alım Hazır Değil)
- QÖzgeçmişe normal bir onay göndermeniz gerekir Q


Dubleks ise piggyback kullanın

- OGönderilecek veri yoksa, onay çerçevesini kullanın
- OVeri varsa ancak gönderilecek onay yoksa, son onayı gönder tekrar numara veya ACK geçerli bayrağı (TCP)

Kayar Pencereler Diyagramı




(a) Sender's perspective



(b) Receiver's perspective

Örnek




Hata Algılama

EDC=Hata Algılama ve Düzeltme bitleri (yedeklik) **D**=Hata denetimiyle korunan veriler, başlık alanlarını içerebilir

QHata tespiti %100 güvenilir değil!

OProtocol bazı hataları gözden kaçırabilir, ancak nadiren

ODaha büyük EDC alanı daha iyi tespit ve düzeltme sağlar




Parite Kontrolü

Qİki Boyutlu Bit Paritesi:

OTespit etmek*ve doğru*tek bit hataları

QTek Bit Paritesi:

OTek bit hatalarını algıla



			row
			parity
	$d_{1,1}$	 $d_{1,j}$	d _{1, j+1}
	$d_{2,1}$	 $d_{2,j}$	$d_{1, j+1}$ $d_{2, j+1}$
column parity	d _{i,1}	 $\textbf{d}_{\textbf{i},\textbf{j}}$	$d_{i,j+1}$
	d _{i+1,1}	 d _{i+1}	j d _{i+1,j+1}

Qİnternet Kontrol Toplamı:

O"Hataları" (örneğin, ters çevrilmiş bitler) tespit edin iletilen segmentte (not: taşıma katmanında kullanılır)*sadece*)

101011	101011 101100 parity		
111100 011101	011101 error		
001010	0 0 1 0 1 0 parity		
no errors	error		
ınlamı) O	correctable single bit error		

Gönderen:

OSegment içeriklerini 16 bitlik tam sayı dizisi olarak ele al OKontrol toplamı: segment içeriklerinin eklenmesi (1'in tamamlayıcısı toplamı) O Gönderen, UDP toplam kontrol alanına toplam kontrol değerini koyar

Alıcı:

OAlınan segmentin kontrol toplamını hesapla

OHesaplanan toplam kontrol değerinin toplam kontrol alanı değerine eşit olup olmadığını kontrol edin: HAYIR - hata algılandı, EVET - hata yok

Döngüsel Yedeklilik Denetimi

QVeri bitlerini görüntüle, D, ikili bir sayı

olarak Qr+1 bit desenini (üreteç) seçin, G


QHedef: r CRC bitini seçin, R, öyle ki

Ø<D,R> G'ye tam bölünebilir (modül 2)

OAlıcı G'yi bilir, <D,R>'yi G'ye böler. Sıfırdan farklı kalan varsa: hata saptanmış!

Or+1 bitten daha az olan tüm patlama hatalarını tespit edebilir

QPratikte yaygın olarak kullanılır (ATM, HDCL)



D: data bits to be sent | R: CRC bits

bit pattern

D*2^r XOR

mathematical formula

CRC Örneği

İstek:


D.2RXORR=nG

Eşdeğer olarak:

D.2_R= nG XOR R

Eşdeğer olarak:

D'yi bölersek.2RG ile, kalan R isteniyor



Hata Düzeltme

QAşağıdakilerden kaynaklanan hataların tespiti ve düzeltilmesi:

OKayıp çerçeveler

OHasarlı çerçeveler

OAlttaki kanal kareleri kaybedebilir veya bozulabilir

QBağlantı Katmanında Çözüm: Otomatik tekrar isteği

OHata tespiti

OOlumlu kabul OZaman

aşımından sonra yeniden iletim

OOlumsuz kabul ve yeniden iletim

QOtomatik Tekrar Talebi (ARQ) yöntemleri:

ODur ve bekle

OGeri dön N

OSeçici reddetme (seçici yeniden iletim)

Dur ve Bekle ARQ

QKaynak tek iletiyor çerçeve

QACK'yi bekleyin

QAlınan çerçeve hasarlıysa, onu at


OVerici zaman aşımına uğradı

OZaman aşımı süresi içerisinde ACK alınamazsa, yeniden iletmek

QACK hasar görürse verici onu tanımayacak

OVerici yeniden iletecek OAlım, çerçevenin iki kopyasını alır OACK0 ve ACK1'i kullanın

QBasit ama etkisiz



Daha etkili yöntem: Go-back-N

QKayan pencereye dayalı

QHata yoksa, her zamanki gibi bir sonraki kare beklenerek ACK yapılır Q Bekleyen çerçevelerin sayısını kontrol etmek için pencereyi kullanın QHata

varsa, reddederek yanıtlayın

OHatalı çerçeve alınana kadar bu çerçeveyi ve gelecekteki tüm çerçeveleri atın

doğru bir şekilde

OVerici geri dönüp o çerçeveyi ve diğer her şeyi yeniden iletmelidir. sonraki kareler

Hasarlı Çerçevenin Ele Alınması: Q

Alıcı çerçevede hata algıladı*Ben* Q

Alıcı ret gönderiyor *Ben* QVerici

reddedildi-*Ben*

QVerici çerçeveyi yeniden iletir*Ben*ve tüm sonraki

Go-back-N: Kayıp Çerçeveyi Yönetme

Qİlk Yaklaşım

OÇerçeve*Ben*kayıp

OVerici gönderirben+1

OAlıcı çerçeveyi alır*ben+1*Sıra dışı OAlıcı

göndermeyi reddetti*Ben*

OVerici çerçeveye geri dönüyor Benve yeniden iletir

Qİkinci Yaklaşım

OÇerçeve Benkayboldu ve ek çerçeve gönderilmedi

OAlıcı hiçbir şey almaz ve ne bir onay ne de bir geri dönüş sağlar ret

OVerici zaman aşımına uğrar ve P biti ile onay çerçevesini gönderir

OAlıcı bunu, onayladığı bir komut olarak yorumlar. beklediği bir sonraki karenin numarası (kare*Ben*)

OVerici daha sonra çerçeveyi yeniden iletir*Ben*

Geri-Geri-N: Hasarlı

Tamam

QAlıcı çerçeveyi alır*Ben*ve gönder Teşekkür (*ben+1*) kaybolan

QTeşekkürler


kümülatif, yani sonraki Teşekkür (*ben+n*) verici zaman aşımına uğramadan önce kareye ulaşabilir*Ben*


QVerici zaman aşımına uğrarsa, gönderir P biti daha önce olduğu gibi ayarlanarak onay

QBu bir sayıyı tekrarlayabilir sıfırlama prosedürü başlatılmadan önceki zamanlar

Hasarlı Red:

QKayıp Çerçeve (2) ile aynı





Çoklu Erişim Bağlantıları ve Protokolleri

İki tür "bağlantı":

QNoktadan noktaya

OÇevirmeli erişim için PPP


OEthernet anahtarı ile ana bilgisayar arasında noktadan noktaya bağlantı

QYayın (paylaşımlı kablo veya ortam)

OGeleneksel Ethernet

OYukarı akış HFC

O802.11 kablosuz LAN



Çoklu Erişim Protokolleri

- QTek paylaşımlı yayın kanalı
- QDüğümler tarafından iki veya daha fazla eş zamanlı iletim: girişim
 - O Çarpışmaeğer düğüm aynı anda iki veya daha fazla sinyal alırsa

Çoklu erişim protokolü

- QDüğümlerin kanalı nasıl paylaşacağını belirleyen dağıtılmış algoritma, yani düğümün ne zaman iletebileceğini belirle
- QKanal paylaşımı ile ilgili iletişimde mutlaka kanalın kendisi kullanılmalıdır! OKoordinasyon için bant dışı kanal yok

İdeal Çoklu Erişim Protokolü

QBir düğüm iletim yapmak istediğinde R hızında gönderim yapabilir.

QM düğümü iletim yapmak istediğinde, her biri ortalama R/M hızında gönderebilir Q

Tamamen merkeziyetsiz:

Oİletimleri koordine etmek için özel bir düğüm yok O

Saatlerin, yuvaların senkronizasyonu yok

QBasit

MAC Protokolleri: Bir sınıflandırma

Üç geniş sınıf:

QKanal Bölümlendirme

OKanalı daha küçük "parçalara" bölün (zaman aralıkları, frekans, kod) O Parçayı düğüme özel kullanım için tahsis edin

QRasgele erişim

OKanal bölünmedi, çarpışmalara izin verildi Ø

"Çarpışmalardan "kurtulmak"

Q"Sırayla"

ODüğümler sırayla hareket eder

OGönderecek daha fazla şeye sahip düğümler daha uzun dönüşler alabilir

Kanal Bölümlendirme MAC protokolleri: TDMA

TDMA: Zaman bölmeli çoklu erişim Q

"Turlar" halinde kanala erişim QHer

istasyona sabit uzunlukta bir yuva verilir


OUzunluk = her turdaki paket iletim süresi

QKullanılmayan slotlar boşta

kalır QÖrnek: 6 istasyonlu LAN

O1,3,4 paket var O


Slotlar 2,5,6 boşta



Kanal Bölümlendirme MAC protokolleri: FDMA

FDMA: Frekans bölmeli çoklu erişim

- QFrekans bantlarına bölünmüş kanal spektrumu
- QHer istasyona sabit frekans bandı atandı
- QFrekans bantlarında kullanılmayan iletim süresi boşta kalır
- QÖrnek: 6 istasyonlu LAN, 1,3,4 paket, frekans bantlar 2,5,6 boşta



Rastgele Erişim Protokolleri

QDüğümün gönderilecek paketi olduğunda

OTam kanal veri hızı R'de iletin OHAYIR*a priori*Düğümler arasında koordinasyon

Qİki veya daha fazla iletim düğümü→ "çarpışma" Q

Rastgele erişimli MAC protokolü şunları belirtir:

OÇarpışmalar nasıl tespit edilir

OÇarpışmalardan nasıl kurtuluruz (örneğin, gecikmeli yeniden iletimler yoluyla)

QRastgele erişimli MAC protokollerine örnekler:

OYuvalı ALOHA


OALOHA

OTaşıyıcı Algılama Çoklu Erişim (CSMA) O

CSMA/Çarpışma Algılama (CD) OCSMA/

Çarpışma Önleme (CA)

Yuvalı ALOHA



QVarsayımlar

OTüm çerçeveler aynı boyutta

- Zaman eşit büyüklükteki yuvalara bölünür, 1 çerçeveyi iletme süresi
- ODüğümler çerçeveleri iletmeye başlar sadece yuvaların başında
- O Düğümler senkronize edildi
- O Yuvada 2 veya daha fazla düğüm iletim yaparsa, tüm düğümler çarpışmayı algılar

QOperasyon

- ODüğüm yeni bir çerçeve aldığında, sonraki yuvada iletir
- OÇakışma yok, düğüm yeni çerçeve gönderebilir sonraki yuva
- O Çarpışma durumunda, düğüm her bir sonraki yuvada çerçeveyi başarıya ulaşana kadar prob.p ile yeniden iletir.

QArtıları

OTek bir etkin düğüm sürekli olarak kanalın tam hızında ilet

OSon derece merkeziyetsiz: sadece yuvalar

Düğümlerin senkronize olması gerekiyor

O Basit

QEksileri

OÇarpışmalar, boşa harcanan yuvalar O

Boşta kalan slotlar

- ODüğümler, çarpışmayı tespit edebilir paketi iletmek için gereken süreden daha az
- O Saat senkronizasyonu


Saf (yuvasız) ALOHA

QYuvasız Aloha: daha basit, senkronizasyon yok Q Çerçeve ilk geldiğinde

OHemen iletin

QÇarpışma olasılığı artar:

OÇerçeve t'de gönderildio[t]'ye gönderilen diğer karelerle çarpışıro-1,to+1] OYuvalı ALOHA'dan bile daha kötü



CSMA (Taşıyıcı Algılama Çoklu Erişimi)

QFikir: İletmeden önce dinleyin


- QEğer kanal boşta algılanırsa, tüm çerçeveyi ilet
- QKanal meşgul algılanırsa erteleyin bulaşma
- Qİnsan benzetmesi: yapmayın

Başkalarının sözünü kesme!

QÇarpışmalar olabilmekhala meydana geliyor:

OYayılma gecikmesi, iki düğümün birbirlerinin iletimini duyamayabileceği anlamına gelir OTüm paket iletim süresi boşa harcandı

OÇarpışma olasılığını belirlemede mesafe ve yayılma gecikmesinin rolü



Düğümlerin mekansal düzeni

CSMA/CD (Çarpışma Algılama)

QCSMA/CD: taşıyıcı algılama, CSMA'daki gibi erteleme

OÇarpışmalar saptanmışkısa sürede zaman: Sıkışma dizisi gönderilsin mi?


OÇarpışan şanzımanlar iptal edildi, kanal israfını azaltma

QÇarpışma algılama:

OKablolu LAN'larda kolaylık: ölçüm sinyal güçleri, iletilen ve alınan sinyalleri karşılaştırın

OKablosuz LAN'larda zorluk: alıcı iletim sırasında kapat

Qİnsan benzetmesi: nazik sohbetçi



"Sırayla" MAC protokolleri

QKanal bölümlendirme MAC protokolleri:

OYüksek yükte kanalı verimli ve adil bir şekilde

paylaşın ODüşük yükte verimsiz:

üKanal erişiminde gecikme

üSadece 1 aktif düğüm olsa bile 1/N bant genişliği tahsis edilir!

QRastgele erişimli MAC protokolleri

ODüşük yükte verimli:

üTek bir düğüm kanalı tam olarak kullanabilir

Oyüksek yük:

üÜstten çarpışma

Q"Sırayla" protokolleri

OHer ikisinin de en iyisini arayın!

Qİki uygulama:

OAnket

OJeton

"Sırayla" MAC protokolleri

Anket:


QAna düğüm, köleyi "davet eder" sırayla iletilecek düğümler

QEndişeler:

OAnket yükü

OGecikme

OTek nokta arızası (ana)



Jeton devri:

Qkontroljetongeçti bir düğümden diğerine sırayla.

Qsimge mesajı

Qendişeler:

Obelirteç yükü

Ogecikme

Otek nokta arızası (token)

MAC protokollerinin özeti

QPaylaşılan bir medyayla ne yaparsınız?

QZaman, frekans veya kod bazında Kanal Bölümlendirme

OZaman Bölümü

OFrekans Bölümü

QRastgele bölümlendirme (dinamik)

OALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD

OTaşıyıcı algılama: bazı teknolojilerde (kablo) kolay, bazılarında ise zor (kablosuz)

OEthernet'te kullanılan CSMA/CD O

802.11'de kullanılan CSMA/CA

QSırayla

OMerkezi bir siteden oylama, token aktarımı

LAN teknolojileri

QVeri bağlantı katmanı şu ana kadar:

OHizmetler

OHata tespiti/düzeltmesi O

Çoklu erişim

QSonraki: LAN teknolojileri

OAdresleme

OEthernet

OHub'lar, anahtarlar

OPPP

MAC Adresleri ve ARP

Q32-bit IP adresi:

O*Ağ katmanı*adres

OVeri paketini almak için kullanılır hedef IP alt ağı

QMAC (veya LAN veya fiziksel veya Ethernet) adresi:

ODatagram almak için kullanılır bir arayüzden diğerine fiziksel olarak bağlı arayüz (aynı ağ)

O48 bit MAC adresi (için (çoğu LAN) adaptör ROM'unda yanmış

OBilgisayarınızın MAC adresini bulun adres?

-1A-2F-BB-76-09-AD Yerel Ağ (kablolu veya kablosuz) 71-65-F7-2B-08-53 58-23-D7-FA-20-B0

LAN üzerindeki her bağdaştırıcının benzersiz bir LAN adresi vardır

Mobil ve Kablosuz Bilişim

FF-FF-FF-FF-FF

Yayın adresi =

= adaptör

0C-C4-11-6F-E3-98

MAC Adresi (daha fazla)

- QMAC adresi tahsisi IEEE tarafından yönetilir
- QÜretici MAC adres alanının bir kısmını satın alır (

(benzersizliği garantilemek)

- **QBenzerlik:**
 - (a) MAC adresi: Sosyal Güvenlik Numarası gibi
 - (b) IP adresi: posta adresi gibi
- QMAC düz adresi→taşınabilirlik

OLAN kartını bir LAN'dan diğerine taşıyabilirsiniz


QIP hiyerarşik adresi TAŞINABİLİR DEĞİLDİR

ODüğümün bağlı olduğu IP alt ağına bağlıdır

ARP: Adres Çözümleme Protokolü

Soru: B'nin MAC adresi nasıl belirlenir?

B'nin IP adresini biliyor musun?



QHer IP düğümü (Ana Bilgisayar, LAN üzerindeki Yönlendirici) ARPmasa

QARP Tablosu: IP/MAC adres eşlemeleri bazı LAN'lar için

düğümler

< IP adresi; MAC adres; TTL>

oTTL (Zaman

Canlı): zaman sonra hangi adres haritalama olacak unutulmuş (genellikle)

(20 dk)

ARP protokolü: Aynı LAN (ağ)

QA, datagram göndermek istiyor B'ye ve B'nin MAC adresi A'nın ARP tablosunda değil.

QBir yayın ARP sorgusu B'nin IP adresini içeren paket

OHedef MAC adresi = FF-FF-FF-FF-FF

OLAN üzerindeki tüm makineler alır ARP sorgusu

QB ARP paketini alır, A'ya (B'nin) MAC adresiyle yanıt verir

OÇerçeve A'nın MAC'ine gönderildi adres (tek yayın)

QBir önbelleğe alma (kaydetme) IP'yi ARP tablosundaki MAC adresi çifti bilgi eskir (zaman aşımına uğrar)

OYumuşak durum: bilgi yenilenmediği takdirde zaman aşımına uğrar (gider)

QARP "tak ve çalıştır"dır:

ODüğümler kendi ARP'lerini oluşturur ağ yöneticisinin müdahalesi olmadan tablolar

Başka bir LAN'a yönlendirme


QAdım adım açıklama: R aracılığıyla A'dan B'ye datagram gönderme

OA'nın B'nin IP adresini bildiğini varsayalım

QYönlendirici R'de her IP ağı (LAN) için bir tane olmak üzere iki ARP tablosu QKaynak Ana Bilgisayardaki yönlendirme tablosunda 111.111.111.110 yönlendiricisini bulun Q Kaynaktaki ARP tablosunda E6-E9-00-17-BB-4B MAC adresini vb. bulun QA, kaynak A, hedef B ile veri paketi oluşturur QA, 111.111.110 için R'nin MAC adresini almak için ARP'yi kullanır

- QA, R'nin MAC adresini hedef olarak kullanarak bağlantı katmanı çerçevesi oluşturur, çerçeve A'dan B'ye IP datagramını içerir
- QA'nın adaptörü çerçeve gönderir
- QR'nin adaptörü çerçeveyi alır
- QR, IP datagramını Ethernet çerçevesinden kaldırır, B'ye yönlendirildiğini görür Q R, B'nin MAC adresini almak için ARP kullanır
- QR, A'dan B'ye IP veri paketini içeren bir çerçeve oluşturur ve B'ye gönderir


Başka bir LAN'a yönlendirme



Ethernet

"Hakim" kablolu LAN teknolojisi: Q 100Mbs için 20\$'a ucuz!

- QYaygın olarak kullanılan ilk LAN teknolojisi
- QJeton LAN'larından daha basit, daha ucuz ve ATM
- QHız yarışına ayak uydurun: 10 Mbps 10 Gbps




Metcalfe'nin Ethernet taslağı

Yıldız Topolojisi

QOtobüs topolojisi popüler
90'ların ortalarına kadar


- QŞimdi yıldız topolojisi hakim
- QBağlantı seçenekleri: hub veya

anahtar (daha sonra daha fazlası)



Ethernet Çerçeve Yapısı

Gönderen bağdaştırıcı IP veri paketini kapsüller Ethernet çerçevesi



QÖnsöz:

O10101010 desenine sahip 7 bayt ve ardından 10101011 desenine sahip bir bayt OAlıcı ve gönderici saat hızlarını senkronize etmek için kullanılır

QAdresler: 6 bayt

OBağdaştırıcı eşleşen hedef adrese sahip bir çerçeve veya yayın alırsa adres (örneğin ARP paketi), verileri çerçeve içinde ağ katmanı protokolüne iletir OAksi takdirde, adaptör çerçeveyi atar

QTip:

ODaha yüksek katman protokolünü belirtir (çoğunlukla IP ancak diğerleri de desteklenebilir) (Novell IPX ve AppleTalk gibi)

QÇHS:

OAlıcıda kontrol edildiğinde, hata tespit edilirse, çerçeve basitçe düşürülür

Ethernet CSMA/CD kullanır

- QBağlantısız: Gönderen ve alan arasında el sıkışma yok adaptör.
- QGüvenilmez: alıcı adaptör ack veya nack göndermiyor gönderen adaptör

OAğ katmanına iletilen veri akışlarında boşluklar olabilir OUygulama TCP kullanıyorsa boşluklar doldurulacaktır OAksi takdirde uygulama boşlukları görecektir

- **QSlot yok**
- QAdaptör, başka bir adaptörün olduğunu algılarsa iletim yapmaz ileten, yani taşıyıcı anlamı
- Qİletim adaptörü, başka bir adaptörün bağlandığını algıladığında iletimi sonlandırır. iletim, yani çarpışma tespiti
- QYeniden iletimi denemeden önce, adaptör rastgele bir süre bekler, yani rastgele erişim

Ethernet CSMA/CD algoritması

- 1. Adaptör ağ katmanından veri paketini alır ve çerçeve oluşturur
- 2. Adaptör kanal boşta olduğunu algılarsa, çerçeveyi iletmeye başlar. Kanalın meşgul olduğunu algılarsa, kanal boşta olana kadar bekler ve sonra iletir
- 3. Eğer adaptör başka bir çerçeveyi algılamadan tüm çerçeveyi iletirse şanzıman, adaptör ile çerçeve yapılır!
- 4. Adaptör iletim sırasında başka bir iletim algılarsa, iletimi sonlandırır ve sıkışma sinyali gönderir.
- 5. İptalden sonra, adaptör üstel geri çekilmeye girer: m'den sonra_{inci} çarpışma, adaptör {0,1,2,...,2 arasından rastgele bir K seçer_M-1}. Adaptör K·512 bit zamanlarını bekler ve Adım 2'ye döner

- QSıkışma Sinyali:diğer tüm vericiler çarpışmanın farkındadır; 48 bit
- QBit zamanı:10 Mbps için .1 mikro saniye Ethernet, K=1023 için bekleme süresi yaklaşık 50 ms'dir

Üstel Gerileme:

Q *Amaç*: yeniden iletim denemelerini tahmini mevcut yüke uyarla

OAğır yük: rastgele bekleme olacak

daha uzun

- Qİlk çarpışma: K'yi seçin {0,1}; gecikme K· 512 bit iletim süreleri
- Qİkinci çarpışmadan sonra: K'yi seçin {0,1,2,3}'ten...
- QOn çarpışmadan sonra K'yi seçin {0,1,2,3,4,...,1023}'ten

CSMA/CD verimliliği

- QT_{destek}= LAN'daki 2 düğüm arasındaki maksimum destek
- QTtrans= maksimum boyutlu çerçeveyi iletme süresi

verimlilik =
$$\frac{1}{1+5 T_{destek} / T_{trans}}$$

- QVerimlilik t olarak 1'e giderdestek0'a gider Qt olarak 1'e gidertranssonsuza kadar gider
- QALOHA'dan çok daha iyi, ancak yine de merkezsizleştirilmiş, basit ve ucuz

Diğer Ethernetler

- **QAnahtarlanmış Ethernet**
- **QHizli Ethernet**
- **QGigabit Ethernet**

Noktadan Noktaya Veri Bağlantı Kontrolü

QTek gönderici, tek alıcı, tek bağlantı: daha kolay yayın linki:

OMedya Erişim Kontrolü Yok

OAçık MAC adreslemesine gerek yok O

örneğin, çevirmeli bağlantı, ISDN hattı

QPopüler noktadan noktaya DLC protokolleri:

OPPP (noktadan noktaya protokol)

OHDLC: Yüksek seviye veri bağlantısı denetimi (Veri bağlantısı eskiden protokol yığınında "üst katman"!



Bits

8

8

≥ 0

16

8

01111110 Address


Control

Data

Checksum

01111110

Bit odaklı protokol için çerçeve biçimi: HDLC







Kontrol alani

(A)Bir bilgi çerçevesi.

(B)Bir denetleyici çerçeve.

(C)Numarasız bir çerçeve.

HDLC

QBilgi alışverişi, denetim ve numarasız

çerçeveler

OBilgi - Kullanıcıya iletilecek veri (bir sonraki katman yukarıda) üBilgi çerçevelerine dayalı akış ve hata kontrolü ODenetleyici - Piggyback kullanılmadığında ARQ O Numaralandırılmamış - ek bağlantı denetimi

QÜç aşama

OBaşlatma

OVeri aktarımı

OBağlantıyı kes

QBit doldurma kullanır

OHer iki uçta bayrak sınırlayıcı çerçeve O01111110 Bayraktır

OBir çerçeveyi kapatıp başka bir çerçeveyi açabilir O

Bayrak, veri bulmak için bit doldurma

İnternet Veri Bağlantısı Protokolü: PPP Tasarımı Gereksinimler [RFC 1557]

QPaket çerçeveleme:ağ katmanı veri paketinin veri içinde kapsüllenmesi

bağlantı çerçevesi

OHerhangi bir ağ katmanı protokolünün (sadece IP değil) ağ katmanı verilerini taşıyın*de* aynı zaman

OYukarıya doğru demultipleksleme yeteneği

QBit şeffaflığı:veri alanında herhangi bir bit desenini taşımalıdır QHata tespiti(düzeltme yok)

QBağlantı canlılığı:tespit et, ağ katmanına bağlantı arızasını bildir

QAğ katmanı adres müzakeresi:uç nokta öğrenebilir/yapılandırabilir birbirlerinin ağ adresi

PPP tasarım dışı gereksinimleri Q

Hata düzeltme/kurtarma yok Q

Akış kontrolü yok QSipariş dışı


teslimat OK

QÇok noktalı bağlantıları (örneğin, yoklama) desteklemeye gerek yok

Hata giderme, akış kontrolü, veri yeniden düzenleme hepsi daha üst katmanlara devredildi!

PPP Veri Çerçevesi

- **QBayrak:ayırıcı** (çerçeveleme)
- **QAdres:**hiçbir şey yapmaz (sadece bir seçenek)
- **QKontrol:**hiçbir şey yapmaz; gelecekte olası birden fazla kontrol alanları
- QProtokol:çerçevenin teslim edildiği üst katman protokolü (örneğin, PPP-LCP, IP, IPCP, vb.)
- QBilgi: üst katman verileri taşınıyor
- QKontrol etmek:hata tespiti için döngüsel fazlalık denetimi



Bayt Doldurma


Q""Veri şeffaflığı" gereksinimi: veri alanının bayrak desenini dahil et <01111110>

OQ: <01111110> verisi mi alındı yoksa bayrak mı?

QGönderen:her < 01111110>'dan sonra fazladan < 011111110> bayt ekler veribayt. Bit doldurma nasıl olur?

QAlıcı:

OArka arkaya iki 01111110 bayt: İlk baytı at, veri alımına devam et OTek 01111110: bayrak baytı



PPP Veri Kontrol Protokolü

QDeğişimden önce ağ katmanı verileri, veri bağlantısı eşleri

OPPP bağlantısını yapılandır (maksimum çerçeve uzunluğu, kimlik doğrulama)

Oöğren/yapılandır ağ katmanı bilgi

OIP için: IP Kontrolünü taşı Protokol (IPCP) mesajlar (protokol alan: 8021) için IP'yi yapılandır/öğren adres

Bir çizgiyi getirmek için diyagram yukarı ve aşağı

