这是道哥的第014篇原创





常 微信搜一搜

Q IOT物联网小镇

- 一、前言
- 二、变量与指针的本质
 - 1. 内存地址
 - 2. 32位与64位系统
 - 3. 变量
 - 4. 指针变量
 - 5. 操作指针变量
 - 5.1 指针变量自身的值
 - 5.2 获取指针变量所指向的数据
 - 5.3 以什么样的数据类型来使用/解释指针变量所指向的内容
- 三、指针的几个相关概念
 - 1. const属性
 - 2. void型指针
 - 3. 空指针和野指针

3.1 空指针: 不指向任何东西的指针

3.2 野指针: 地址已经失效的指针

- 四、指向不同数据类型的指针
 - 1. 数值型指针
 - 2. 字符串指针
 - 3. 指针数组与数组指针
 - 3.1 指针数组
 - 3.2 数组指针
 - 4. 二维数组和指针
 - 5. 结构体指针
 - 6. 函数指针
- 五、总结

一、前言

如果问C语言中最重要、威力最大的概念是什么,答案必将是指针!威力大,意味着使用方便、高效,同时也意味着语法复杂、容易出错。指针用的好,可以极大的提高代码执行效率、节约系统资源;如果用的不好,程序中将会充满陷阱、漏洞。

这篇文章,我们就来聊聊指针。从最底层的<mark>内存存储空间</mark>开始,一直到应用层的各种指针使用技巧,循序渐进、抽丝剥茧,以最直白的语言进行讲解,让你一次看过瘾。

说明:为了方便讲解和理解,文中配图的内存空间的地址是随便写的,在实际计算机中是要遵循地址对齐方式的。

二、变量与指针的本质


1. 内存地址

我们编写一个程序源文件之后,编译得到的二进制可执行文件存放在电脑的硬盘上,此时它是一个静态的文件,一般称之为程序。

当这个程序被启动的时候,操作系统将会做下面几件事情:

- 1. 把程序的内容(代码段、数据段)从硬盘复制到内存中;
- 2. 创建一个数据结构PCB(进程控制块),来描述这个程序的各种信息(例如:使用的资源,打开的文件描述符...);
- 3. 在代码段中定位到入口函数的地址,让CPU从这个地址开始执行。






当程序开始被执行时,就变成一个动态的状态,一般称之为进程。

内存分为:物理内存和虚拟内存。操作系统对物理内存进行管理、包装,我们开发者面对的是操作系统提供的虚拟内存。

这2个概念不妨碍文章的理解,因此就统一称之为内存。

在我们的程序中,通过一个<mark>变量名</mark>来定义变量、使用变量。变量本身是一个确确实实存在的东西,变量名是一个抽象的概念,用来代表这个变量。就比如:我是一个实实在在的人,是客观存在与这个地球上的,<mark>道哥</mark>是我给自己起的一个名字,这个名字是任意取得,只要自己觉得好听就行,如果我愿意还可以起名叫:鸟哥、龙哥等等。

那么,我们定义一个变量之后,这个变量放在哪里呢?那就是内存的数据区。内存是一个很大的存储区域,被操作系统划分为一个一个的小空间,操作系统通过地址来管理内存。



内存中的最小存储单位是字节(8个bit),一个内存的完整空间就是由这一个一个的字节连续组成的。在上图中,每一个小格子代表一个字节,但是好像大家在书籍中没有这么来画内存模型的,更常见的是下面这样的画法:


地址编码	0x00000000 0x00000004 0x00000008		
	0xFFFFFFF		

也就是把<mark>连续的4个字节的空间</mark>画在一起,这样就便于表述和理解,特别是深入到代码对齐相关知识时更容易理解。(我认为根本原因应该是:大家都这么画,已经看顺眼了~~)

2. 32位与64位系统

我们平时所说的计算机是32位、64位,指的是计算机的CPU中寄存器的最大存储长度,如果寄存器中最大存储32bit的数据,就称之为32位系统。

在计算机中,数据一般都是在<mark>硬盘、内存和寄存器之间</mark>进行来回存取。CPU通过3种总线把各组成部分联系在一起:地址总线、数据总线和控制总线。地址总线的宽度决定了CPU的寻址能力,也就是CPU能达到的最大地址范围。



刚才说了,内存是通过地址来管理的,那么CPU想从内存中的某个地址空间上存取一个数据,那么CPU就需要在地址总线上输出这个存储单元的地址。假如地址总线的宽度是8位,能表示的最大地址空间就是256个字节,能找到内存中最大的存储单元是255这个格子(从0开始)。即使内存条的实际空间是2G字节,CPU也没法使用后面的内存地址空间。如果地址总线的宽度是32位,那么能表示的最大地址就是2的32次方,也就是4G字节的空间。

【注意】:这里只是描述地址总线的概念,实际的计算机中地址计算方式要复杂的多,比如:虚拟内存中采用分段、分页、偏移量来定位实际的物理内存,在分页中还有大页、小页之分,感兴趣的同学可以自己查一下相关资料。

3. 变量

我们在C程序中使用变量来"代表"一个数据,使用函数名来"代表"一个函数,变量名和函数名是程序员使用的助记符。变量和函数最终是要放到内存中才能被CPU使用的,而内存中所有的信息(代码和数据)都是以二进制的形式来存储的,计算机根据就不会从格式上来区分哪些是代码、哪些是数据。 CPU在访问内存的时候需要的是地址,而不是变量名、函数名。

问题来了:在程序代码中使用变量名来指代变量,而变量在内存中是根据<mark>地址</mark>来存放的,这二者之间如何映射(关联)起来的?

答案是:编译器!编译器在编译文本格式的C程序文件时,会根据目标运行平台(就是编译出的二进制程序运行在哪里?是x86平台的电脑?还是ARM平台的开发板?)来安排程序中的各种地址,例如:加载到内存中的地址、代码段的入口地址等等,同时编译器也会把程序中的所有变量名,转成该变量在内存中的存储地址。

变量有2个重要属性:变量的类型和变量的值。

示例:代码中定义了一个变量

int a = 20;

类型是int型, 值是20。这个变量在内存中的存储模型为:



我们在代码中使用变量名a,在程序执行的时候就表示使用0x11223344地址所对应的那个存储单元中的数据。因此,可以理解为变量名a就等价于这个地址0x11223344。换句话说,如果我们可以提前知道编译器把变量a安排在地址0x11223344这个单元格中,我们就可以在程序中直接用这个地址值来操作这个变量。

在上图中,变量a的值为20,在内存中占据了4个格子的空间,也就是4个字节。为什么是4个字节呢?在 **C标准中并没有规定每种数据类型的变量一定要占用几个字节**,这是与具体的机器、编译器有关。

比如: 32位的编译器中:

char: 1个字节; short int: 2个字节; int: 4个字节; long: 4个字节。

比如: 64位的编译器中:

char: 1个字节; short int: 2个字节; int: 4个字节; long: 8个字节。

为了方便描述,下面都以32位为例,也就是int型变量在内存中占据4个字节。

另外,0x11223344,0x11223345,0x11223346,0x11223347这连续的、从低地址到高地址的4个字节用来存储变量a的数值20。在图示中,使用十六进制来表示,十进制数值20转成16进制就是:0x00000014,所以从开始地址依次存放0x00、0x00、0x00、0x14这4个字节(存储顺序涉及到大小端的问题,不影响文本理解)。

根据这个图示,如果在程序中想知道变量a存储在内存中的什么位置,可以使用取地址操作符&,如下:

```
printf("&a = 0x%x \n", &a);
```

这句话将会打印出: &a = 0x11223344。

考虑一下,在32位系统中: 指针变量占用几个字节?

4. 指针变量

指针变量可以分2个层次来理解:

- 1. 指针变量首先是一个变量,所以它拥有变量的所有属性:类型和值。它的类型就是指针,它的值是其他变量的地址。 既然是一个变量,那么在内存中就需要为这个变量分配一个存储空间。在这个存储空间中,存放着其他变量的地址。
- 2. 指针变量所指向的数据类型,这是在定义指针变量的时候就确定的。例如: int *p; 意味着指针指向的是一个int型的数据。

首先回答一下刚才那个问题,在32位系统中,一个指针变量在内存中占据4个字节的空间。因为 CPU对内存空间寻址时,使用的是32位地址空间(4个字节),也就是用4个字节就能存储一个内存单元 的地址。而指针变量中的值存储的就是地址,所以需要4个字节的空间来存储一个指针变量的值。

示例:

```
int a = 20;
int *pa;
pa = &a;
printf("value = %d \n", *pa);
```

在内存中的存储模型如下:

地址编码				
0x11223340				
a 0x11223344	00	00	00	14
pa 0x11223348	11	22	33	44

对于指针变量pa来说,首先它是一个变量,因此在内存中需要有一个空间来存储这个变量,这个空间的<mark>地址</mark>就是0x11223348;

其次,这个内存空间中存储的内容是变量a的地址,而a的地址为0x11223344,所以指针变量pa的地址空间中,就存储了0x11223344这个值。

这里对两个操作符&和*进行说明:

&: 取地址操作符,用来获取一个变量的地址。上面代码中&a就是用来获取变量a在内存中的存储地址,也就是0x11223344。

- *: 这个操作符用在2个场景中: 定义一个指针的时候, 获取一个指针所指向的变量值的时候。
 - 1. int *pa*; *这个语句中的*表示定义的变量pa是一个指针,前面的int表示pa这个指针指向的是一个int类型的变量。不过此时我们没有给pa进行赋值,也就是说此刻pa对应的存储单元中的4个字节里的值是没有初始化的,可能是0x000000000,也可能是其他任意的数字,不确定;
 - 2. printf语句中的*表示获取pa指向的那个int类型变量的值,学名叫解引用、我们只要记住是获取指向的变量的值就可以了。

5. 操作指针变量

对指针变量的操作包括3个方面:

- 1. 操作指针变量自身的值;
- 2. 获取指针变量所指向的数据;
- 3. 以什么样数据类型来使用/解释指针变量所指向的内容。

5.1 指针变量自身的值

int a = 20;这个语句是定义变量a,在随后的代码中,只要写下a就表示要操作变量a中存储的值,操作有两种:读和写。

printf("a = %d \n", a); 这个语句就是要读取变量a中的值,当然是20; a = 100; 这个语句就是要把一个数值100写入到变量a中。

同样的道理, int *pa;语句是用来定义指针变量pa, 在随后的代码中, 只要写下pa就表示要操作变量pa中的值:

printf("pa = %d \n", pa); 这个语句就是要读取指针变量pa中的值,当然是0x11223344; pa = &a;这个语句就是要把新的值写入到指针变量pa中。再次强调一下,指针变量中存储的是地址,如果我们可以提前知道变量a的地址是0x11223344,那么我们也可以这样来赋值:pa = 0x11223344:

思考一下,如果执行这个语句printf("&pa =0x%x \n", &pa);,打印结果会是什么?

上面已经说过,操作符&是用来取地址的,那么&pa就表示获取指针变量pa的地址,上面的内存模型中显示指针变量pa是存储在0x11223348这个地址中的,因此打印结果就是: axtilestable &pa = 0x11223348。

5.2 获取指针变量所指向的数据

指针变量所指向的数据类型是在定义的时候就明确的,也就是说指针pa指向的数据类型就是int型,因此在执行printf("value = %d \n", *pa);语句时,首先知道pa是一个指针,其中存储了一个地址(0x11223344),然后通过操作符*来获取这个地址(0x11223344)对应的那个存储空间中的值;又因为在定义pa时,已经指定了它指向的值是一个int型,所以我们就知道了地址0x11223344中存储的就是一个int类型的数据。

5.3 以什么样的数据类型来使用/解释指针变量所指向的内容

如下代码:

```
int a = 30000;
int *pa = &a;
printf("value = %d \n", *pa);
```

根据以上的描述,我们知道printf的打印结果会是value = 30000,十进制的30000转成十六进制是0x00007530,内存模型如下:

	地址编码				
	0x11223340			4	
a	0x11223344	00	00	75	30
pa	0x11223348	11	22	33	44

现在我们做这样一个测试:

```
char *pc = 0x11223344;
printf("value = %d \n", *pc);
```

指针变量pc在定义的时候指明:它指向的数据类型是char型,pc变量中存储的地址是0x11223344。当使用*pc获取指向的数据时,将会按照char型格式来读取0x11223344地址处的数据,因此将会打印value = 0(在计算机中,ASCII码是用等价的数字来存储的)。

这个例子中说明了一个重要的概念:在内存中一切都是数字,如何来操作(解释)一个内存地址中的数据,完全是由我们的代码来告诉编译器的。刚才这个例子中,虽然0x11223344这个地址开始的4个字节的空间中,存储的是整型变量a的值,但是我们让pc指针按照char型数据来使用/解释这个地址处的内容,这是完全合法的。

以上内容,就是指针最根本的心法了。把这个心法整明白了,剩下的就是多见识、多练习的问题了。

三、指针的几个相关概念

1. const属性

const标识符用来表示一个对象的不可变的性质,例如定义:

```
const int b = 20;
```

在后面的代码中就不能改变变量b的值了,b中的值永远是20。同样的,如果用const来修饰一个指针变量:

```
int a = 20;
int b = 20;
int * const p = &a;
```

内存模型如下:



这里的const用来修饰指针变量p,根据const的性质可以得出结论: p在定义为变量a的地址之后,就固定了,不能再被改变了,也就是说指针变量pa中就只能存储变量a的地址 0x11223344。如果在后面的代码中写p = &b;,编译时就会报错,因为p是不可改变的,不能再被设置为变量b的地址。

但是,指针变量p所指向的那个变量a的值是可以改变的,即: *p = 21;这个语句是合法的,因为指针p的值没有改变(仍然是变量c的地址0x11223344),改变的是变量c中存储的值。

与下面的代码区分一下:

```
int a = 20;
int b = 20;
const int *p = &a;
p = &b;
```

这里的const<mark>没有放在p的旁边,而是放在了类型int的旁边</mark>,这就说明const符号<mark>不是用来修饰p的</mark>,而是用来修饰p所指向的那个变量的。所以,如果我们写p = &b;把变量b的地址赋值给指针p,就是合法的,因为p的值可以被改变。

但是这个语句*p = 21就是非法了,因为定义语句中的const就限制了通过指针p获取的数据,不能被改变,只能被用来读取。这个性质常常被用在函数参数上,例如下面的代码,用来计算一块数据的CRC校验,这个函数只需要读取原始数据,不需要(也不可以)改变原始数据,因此就需要在形参指针上使用const修饰符:

```
short int getDataCRC(const char *pData, int len)
{
    short int crc = 0x0000;
    // 计算CRC
    return crc;
}
```

2. void型指针

关键字void并不是一个真正的数据类型,它体现的是一种抽象,指明不是任何一种类型,一般有2种使用场景:

- 1. 函数的返回值和形参;
- 2. 定义指针时不明确规定所指数据的类型,也就意味着可以指向任意类型。

指针变量也是一种变量,变量之间可以相互赋值,那么指针变量之间也可以相互赋值,例如:

```
int a = 20;
int b = a;
int *p1 = &a;
int *p2 = p1;
```

变量a赋值给变量b,<mark>指针p1赋值给指针p2</mark>,注意到它们的类型必须是相同的: a和b都是int型, p1和p2都是指向int型, 所以可以相互赋值。那么如果数据类型不同呢?必须进行<mark>强制类型转换</mark>。例如:

```
int a = 20;
int *p1 = &a;
char *p2 = (char *)p1;
```

内存模型如下:

	地址编码				
а	0x11223344	00	00	00	14
p1	0x11223348	11	22	33	44
p2	0x1122334C	11	22	33	44

p1指针指向的是**int型**数据,现在想把它的值(0x11223344)赋值给p2,但是由于在定义p2指针时规定它指向的数据类型是**char型**,因此需要把指针p1进行<mark>强制类型转换</mark>,也就是把地址0x11223344处的数据按照char型数据来看待,然后才可以赋值给p2指针。

如果我们使用VOid *p2来定义p2指针,那么在赋值时就不需要进行强制类型转换了,例如:

```
int a = 20;
int *p1 = &a;
void *p2 = p1;
```

指针p2是void*型,意味着可以把任意类型的指针赋值给p2,但是不能反过来操作,也就是不能把void*型指针直接赋值给其他确定类型的指针,而必须要强制转换成被赋值指针所指向的数据类型,如下代码,必须把p2指针强制转换成int*型之后,再赋值给p3指针:

```
int a = 20;
int *p1 = &a;
void *p2 = p1;
int *p3 = (int *)p2;
```

我们来看一个系统函数:

```
void* memcpy(void* dest, const void* src, size_t len);
```

第一个参数类型是void*,这正体现了系统对内存操作的真正意义:它并不关心用户传来的指针具体指向什么数据类型,只是把数据挨个存储到这个地址对应的空间中。

第二个参数同样如此,此外还添加了**CONst修饰符**,这样就说明了memcpy函数只会从src指针处<mark>读</mark>取数据,而不会修改数据。

3. 空指针和野指针

一个指针必须指向一个有意义的地址之后,才可以对指针进行操作。如果指针中存储的地址值是一个随机值,或者是一个已经失效的值,此时操作指针就非常危险了,一般把这样的指针称作<mark>野指针</mark>,C代码中很多指针相关的bug就来源于此。

3.1 空指针: 不指向任何东西的指针

在定义一个指针变量之后,如果没有赋值,那么这个指针变量中存储的就是一个<mark>随机值</mark>,有可能指向内存中的任何一个地址空间,此时<mark>万万不可以对这个指针进行写操作</mark>,因为它有可能指向内存中的代码段区域、也可能指向内存中操作系统所在的区域。

一般会将一个指针变量赋值为NULL来表示一个空指针,而C语言中,NULL实质是 ((void*)0) ,在C++中,NULL实质是0。在标准库头文件stdlib.h中,有如下定义:

```
#ifdef __cplusplus
    #define NULL 0
#else
    #define NULL ((void *)0)
#endif
```

3.2 野指针: 地址已经失效的指针

我们都知道,函数中的局部变量存储在栈区,通过malloc申请的内存空间位于堆区,如下代码:

```
int *p = (int *)malloc(4);
*p = 20;
```

内存模型为:



在堆区申请了4个字节的空间,然后强制类型转换为int*型之后,赋值给指针变量p,然后通过*p设置这个地址中的值为14,这是合法的。如果在<mark>释放了p指针指向的空间之后</mark>,再使用*p来操作这段地址,那就是非常危险了,因为这个地址空间可能已经被操作系统分配给其他代码使用,如果对这个地址里的数据强行操作,程序立刻崩溃的话,将会是我们最大的幸运!

```
int *p = (int *)malloc(4);
*p = 20;
free(p);
// 在free之后就不可以再操作p指针中的数据了。
p = NULL; // 最好加上这一句。
```

四、指向不同数据类型的指针

1. 数值型指针

通过上面的介绍,指向数值型变量的指针已经很明白了,需要注意的就是指针 所指向的数据类型。

2. 字符串指针

字符串在内存中的表示有2种:


- 1. 用一个数组来表示,例如: char name1[8] = "zhangsan";
- 2. 用一个char *指针来表示,例如: char *name2 = "zhangsan";

name1在内存中占据8个字节,其中存储了8个字符的ASCII码值; name2在内存中占据9个字节,因为除了存储8个字符的ASCII码值,在最后一个字符'n'的后面还额外存储了一个'\0',用来标识字符串结束。

对于字符串来说,使用指针来操作是非常方便的,例如:变量字符串name2:

```
char *name2 = "zhangsan";
char *p = name2;
while (*p != '\0')
{
    printf("%c ", *p);
    p = p + 1;
}
```

在while的判断条件中,检查p指针指向的字符是否为结束符'\0'。在循环体重,打印出当前指向的字符之后,对指针比那里进行<mark>自增操作</mark>,因为指针p所指向的数据类型是char,每个char在内存中占据一个字节,因此指针p在自增1之后,就指向下一个存储空间。



也可以把循环体中的2条语句写成1条语句:

```
printf("%c ", *p++);
```

假如一个指针指向的数据类型为int型,那么执行p = p + 1;之后,指针p中存储的地址值将会增加4,因为一个int型数据在内存中占据4个字节的空间,如下所示:



思考一个问题: void*型指针能够递增吗?如下测试代码:

```
int a[3] = {1, 2, 3};
void *p = a;
printf("1: p = 0x%x \n", p);
p = p + 1;
printf("2: p = 0x%x \n", p);
```

打印结果如下:

```
1: p = 0x733748c0
2: p = 0x733748c1
```

说明void*型指针在自增时,是按照一个字节的跨度来计算的。


3. 指针数组与数组指针

这2个说法经常会混淆,至少我是如此,先看下这2条语句:

```
int *p1[3]; // 指针数组
int (*p2)[3]; // 数组指针
```

3.1 指针数组

第1条语句中:中括号[]的优先级高,因此与p1先结合,表示一个数组,这个数组中有3个元素,这3个元素都是指针,它们指向的是int型数据。可以这样来理解:如果有这个定义char p[3],很容易理解这是一个有3个char型元素的数组,那么把char换成int*,意味着数组里的元素类型是int*型(指向int型数据的指针)。内存模型如下(注意:三个指针指向的地址并不一定是连续的):



如果向指针数组中的元素赋值,需要逐个把变量的地址赋值给指针元素:

```
int a = 1, b = 2, c = 3;
char *p1[3];
p1[0] = &a;
p1[1] = &b;
p1[2] = &c;
```

3.2 数组指针

第2条语句中:小括号让p2与*结合,表示p2是一个指针,这个指针指向了一个数组,数组中有3个元素,每一个元素的类型是int型。可以这样来理解:如果有这个定义int p[3],很容易理解这是一个有3个char型元素的数组,那么把数组名p换成是*p2,也就是p2是一个指针,指向了这个数组。内存模型如下(注意:指针指向的地址是一个数组,其中的3个元素是连续放在内存中的):



在前面我们说到取地址操作符&,用来获得一个变量的地址。凡事都有特殊情况,对于获取地址来说,下面几种情况不需要使用&操作符:


- 1. 字符串字面量作为右值时, 就代表这个字符串在内存中的首地址;
- 2. 数组名就代表这个数组的地址, 也等于这个数组的第一个元素的地址;
- 3. 函数名就代表这个函数的地址。

因此,对于一下代码,三个printf语句的打印结果是相同的:

```
int a[3] = {1, 2, 3};
int (*p2)[3] = a;
printf("0x%x \n", a);
printf("0x%x \n", &a);
printf("0x%x \n", p2);
```

思考一下,如果对这里的p2指针执行p2 = p2 + 1;操作,p2中的值将会增加多少?

答案是12个字节。因为p2指向的是一个数组,这个数组中包含3个元素,每个元素占据4个字节,那么这个数组在内存中一共占据12个字节,因此p2在加1之后,就跳过12个字节。



4. 二维数组和指针

一维数组在内存中是连续分布的多个内存单元组成的,而二维数组在内存中也是连续分布的多个内存单元组成的,从内存角度来看,一维数组和二维数组没有本质差别。

和一维数组类似,二维数组的数组名表示二维数组的第一维数组中首元素的首地址,用代码来说明:

```
int a[3][3] = {{1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}}; // 二维数组
int (*p0)[3] = NULL; // p0是一个指针, 指向一个数组
int (*p1)[3] = NULL; // p1是一个指针, 指向一个数组
int (*p2)[3] = NULL; // p2是一个指针, 指向一个数组
p0 = a[0];
p1 = a[1];
p2 = a[2];
printf("0: %d %d %d \n", *(*p0 + 0), *(*p0 + 1), *(*p0 + 2));
printf("1: %d %d %d \n", *(*p1 + 0), *(*p1 + 1), *(*p1 + 2));
printf("2: %d %d %d \n", *(*p2 + 0), *(*p2 + 1), *(*p2 + 2));
```

打印结果是:

```
0: 1 2 3
1: 4 5 6
2: 7 8 9
```

我们拿第一个printf语句来分析: p0是一个指针,指向一个数组,数组中包含3个元素,每个元素在内存中占据4个字节。现在我们想获取这个数组中的数据,如果直接对p0执行加1操作,那么p0将会跨过12个字节(就等于p1中的值了),因此需要使用解引用操作符*,把p0转为指向int型的指针,然后再执行加1操作,就可以得到数组中的int型数据了。

5. 结构体指针

C语言中的基本数据类型是预定义的,结构体是用户定义的,在指针的使用上可以进行类比,唯一有区别的就是在结构体指针中,需要使用->箭头操作符来获取结构体中的成员变量,例如:

```
typedef struct
{
    int age;
    char name[8];
} Student;

Student s;
s.age = 20;
strcpy(s.name, "lisi");
Student *p = &s;
printf("age = %d, name = %s \n", p->age, p->name);
```


看起来似乎没有什么技术含量,如果是结构体数组呢?例如:

```
Student s[3];
Student *p = &s;
printf("size of Student = %d \n", sizeof(Student));
printf("1: 0x%x, 0x%x \n", s, p);
p++;
printf("2: 0x%x \n", p);
```

打印结果是:

```
size of Student = 12
1: 0x4c02ac00, 0x4c02ac00
2: 0x4c02ac0c
```

在执行p++操作后,p需要跨过的空间是一个结构体变量在内存中占据的大小(12个字节),所以此时p就指向了数组中第2个元素的首地址,内存模型如下:



6. 函数指针

每一个函数在经过编译之后,都变成一个包含多条指令的集合,在程序被加载到内存之后,这个指令集合被放在代码区,我们在程序中使用函数名就代表了这个指令集合的开始地址。



内存

函数指针,本质上仍然是一个指针,只不过这个指针变量中存储的是一个函数的地址。函数最重要特性是什么?可以被调用!因此,当定义了一个函数指针并把一个函数地址赋值给这个指针时,就可以通过这个函数指针来调用函数。

如下示例代码:

```
int add(int x, int y)
{
    return x+y;
}

int main()
{
    int a = 1, b = 2;
    int (*p)(int, int);
    p = add;
    printf("%d + %d = %d\n", a, b, p(a, b));
}
```

前文已经说过,函数的名字就代表函数的地址,所以函数名add就代表了这个加 法函数在内存中的地址。

int (*p)(int, int);这条语句就是用来定义一个函数指针,它指向一个函数,这个函数必须符合下面这2点(学名叫:函数签名):

- 1. 有2个int型的参数;
- 2. 有一个int型的返回值。

代码中的add函数正好满足这个要求,因此,可以把add赋值给函数指针p,此时p就指向了内存中这个函数存储的地址,后面就可以用函数指针p来调用这个函数了。

在示例代码中,函数指针p是直接定义的,那如果想定义2个函数指针,难道需要像下面这样定义吗?

```
int (*p)(int, int);
int (*p2)(int, int);
```

这里的参数比较简单,如果函数很复杂,这样的定义方式岂不是要烦死?可以用typedef关键字来定义一个函数指针类型:

```
typedef int (*pFunc)(int, int);
```

然后用这样的方式pFunc p1, p2;来定义多个函数指针就方便多了。注意: 只能把与函数指针类型具有相同签名的函数赋值给p1和p2, 也就是参数的个数、类型要相同, 返回值也要相同。

注意: 这里有几个小细节稍微了解一下:


- 1. 在赋值函数指针时,使用p=&a;也是可以的;
- 2. 使用函数指针调用时,使用(*p)(a,b);也是可以的。

这里没有什么特殊的原理需要讲解,最终都是编译器帮我们处理了这里的细节,直接记住即可。

函数指针整明白之后,再和数组结合在一起:函数指针数组。示例代码如下:

```
int add(int a, int b) { return a + b; }
int sub(int a, int b) { return a - b; }
int mul(int a, int b) { return a * b; }
int divide(int a, int b) { return a / b; }
int main()
   int a = 4, b = 2;
   int (*p[4])(int, int);
   p[0] = add;
   p[1] = sub;
   p[2] = mul;
    p[3] = divide;
   printf("%d + %d = %d \n", a, b, p[0](a, b));
   printf("%d - %d = %d \n", a, b, p[1](a, b));
    printf("%d * %d = %d \n", a, b, p[2](a, b));
    printf("%d / %d = %d \n", a, b, p[3](a, b));
}
```

这条语句不太好理解:int (*p[4])(int, int);, 先分析中间部分, 标识符p与中括号[]结合(优先级高), 所以p是一个数组, 数组中有4个元素; 然后剩下的内容表示一个函数指针, 那么就说明数组中的元素类型是函数指针, 也就是其他函数的地址, 内存模型如下:



如果还是难以理解,那就回到指针的本质概念上:指针就是一个地址!这个地址中存储的内容是什么根本不重要,重要的是你告诉计算机这个内容是什么。如果你告诉它:这个地址里存放的内容是一个函数,那么计算机就去调用这个函数。那么你是如何告诉计算机的呢,就是在定义指针变量的时候,仅此而已!

五、总结

我已经把自己知道的所有指针相关的概念、语法、使用场景都作了讲解,就像一个小酒馆的掌柜,把自己的美酒佳肴都呈现给你,但愿你已经酒足饭饱!

如果以上的内容太多,一时无法消化,那么下面的这两句话就作为饭后甜点为您奉上,在以后的编程中,如果遇到指针相关的困惑,就想一想这两句话,也许能让你茅塞顿开。

- 1. 指针就是地址, 地址就是指针。
- 2. 指针就是指向内存中的一块空间,至于如何来解释/操作这块空间,由这个指针的类型来决定。

另外还有一点嘱咐,那就是学习任何一门编程语言,一定要弄清楚内存模型,内存模型,内存模型!

祝您好运!

【原创声明】

作者: 道哥(公众号: IOT物联网小镇)

知乎: 道哥 B站: 道哥分享 掘金: 道哥分享 CSDN: 道哥分享

如果觉得文章不错,请转发、分享给您的朋友。

我会把十多年嵌入式开发中的项目实战经验进行总结、分享,相信不会让你失望的!

长按下图二维码关注,每篇文章都有干货。



转载:欢迎转载,但未经作者同意,必须保留此段声明,必须在文章中给出原文连接。

推荐阅读

- [1] 原来gdb的底层调试原理这么简单
- [2] 生产者和消费者模式中的双缓冲技术
- [3] 深入LUA脚本语言,让你彻底明白调试原理
- [4] 一步步分析-如何用C实现面向对象编程
- [5] 关于加密、证书的那些事