

자주 묻는 질문(FAQ)

공동(필수)API

Zone

로그인

기초등록API

거래처등록

품목등록

품목조회(단건)

품목조회

영업관리API

견적서입력

주문서입력

판매입력

구매관리API

발주서조회

구매입력

생산관리API

작업지시서입력

생산불출입력

생산입고 I

(재고)출력물API

재고현황(단건)

• 재고현황

창고별재고현황(단건)

창고별재고현황

회계API

매출-매입전표 II 자동분개

소팅물API

주문API(소팅물관리)

근태관리 API

출/퇴근기록부(사원)

게시판API

게시판입력

API 직접실행(사전테스트)

재고현황API

① 개요

외부 서비스와 연계를 통해서 ERP의 재고현황을 조회할 수 있습니다.

② 요청 데이터 형식

항목	설명
호출방식	POST
Content-Type	application/json
Test URL	https://sboapi(ZONE).ecount.com/OAPI/V2/InventoryBalance/GetListInventoryBalanceStatus?SESSION_ID={SESSION_ID}
Request URL	https://oapi(ZONE).ecount.com/OAPI/V2/InventoryBalance/GetListInventoryBalanceStatus?SESSION_ID={SESSION_ID}
자료포맷 종류	JSON(Parameter, Result)

③ 자료포맷 종류

변수	변수명	자릿수	이카운트필수	양식필수	설명
SESSION_ID	세션ID	STRING(50)	Y		로그인 API 호출 후 받은 SESSION_ID(세션ID)
BASE_DATE	검색 일시	STRING(8)	Y		입력내용 - 조회하기 원하는 날짜를 입력합니다. 입력규자제한 - YYYYMMDD
WH_CD	창고코드	STRING(8000)			입력내용 - 조회하기 원하는 창고 코드를 입력합니다. 입력규자제한 - 기 등록된 창고코드를 입력합니다. - 최대 5자
PROD_CD	품목코드	TEXT			입력내용 - 조회하기 원하는 품목 코드를 입력합니다. 입력규자제한 - 기 등록된 품목코드를 입력합니다. - 최대 20자
ZERO_FLAG	재고수량0포함	CHAR(1)			기본값 'N' 입력값 'Y', 'N'
BAL_FLAG	수량관리제외품목포함	CHAR(1)			기본값 'N' 입력값 'Y', 'N'
DEL_GUBUN	사용종단품목포함	CHAR(1)			기본값 'N' 입력값 'Y', 'N'
SAFE_FLAG	안전재고설정미안표시	CHAR(1)			기본값 'N' 입력값 'Y', 'N'

④ Result

변수	변수명	자릿수	필수여부	설명
Status	처리결과		Y	200(정상)
Error	오류			오류가 발생할 경우
Code	오류코드			
Message	오류내용			
MessageDetail	오류상세정보			
Data				
EXPIRE_DATE	EXPIRE_DATE		Y	주어진 날짜의 이카운트 API 현재버전서비스가 종료됩니다.
QUANTITY_INFO	허용수량		Y	1시간, 1일 동안 전송할 수 있는 허용 수량
TRACE_ID	로그확인용 일련번호		Y	오류발생시 로그 확인을 위한 일련번호
TotalCnt	성공건수	Int	Y	조회에 성공한 창고별 품목 수 (사용종단/식재창고포함)
Result				
PROD_CD	품목코드	STRING(20)	Y	품목코드
BAL_QTY	재고수량	INT	Y	재고수량

⑤ Example Parameter

URL : https://oapi{ZONE}.ecount.com/OAPI/V2/InventoryBalance/GetListInventoryBalanceStatus?SESSION_ID={SESSION_ID}
// Replace {ZONE} with real zone information when entering Zone data.(Without {})

{ "PROD_CD": "", "WH_CD": "", "BASE_DATE": "20190606" }

⑥ Example Result

```
[SUCCESS]
{
  "Data": {
    "IsSuccess": true,
    "EXPIRE_DATE": "",
    "QUANTITY_INFO": "시간당 연속 오류 제한 건수" : 0/30, " 1시간 허용량" : 8/6000, " 1일 허용량" : 8/10000",
    "TRACE_ID": "db6138411aad40e42dc5e209f65f6f3c",
    "TotalCnt": 1,
    "Result": [
      {
        "PROD_CD": "00001",
        "BAL_QTY": "-1.000000000000"
      }
    ]
  },
  "Status": "200",
  "Error": null,
  "Timestamp": "2019-10-10 13:25:55.585",
  "RequestKey": "",
  "IsEnableNoL4": false
}
```

[FAIL - Validation]

```
{
  "Data": null,
  "Status": "500",
  "Errors": [
    {
      "ProgramId": "",
      "Name": "",
      "Code": "EXP00001",
      "Message": "Check Parameter [BASE_DATE]",
      "Param": null
    }
  ],
  "Error": {
    "Code": 0,
    "Message": "Check Parameter [BASE_DATE]",
    "MessageDetail": ""
  },
  "Timestamp": null,
}
```

⑦ 오류 종류별 설명

오류 종류별 상세 설명은 상세보기 링크를 클릭해 확인해 주시기 바랍니다.

