# 计算机系统原理第6次作业报告

### 原码计算的实现

#### 1. 四则运算与取余的算法理论推导

- a) 加法:
  - i. 先进行最高位符号判断
  - ii. 若都为正则直接先去掉符号后进行 unsigned int 的相加
  - iii. 若都为负则
  - iv. 若不同则进入减法并把符号位都变为正
- b) 减法:
  - i. 进行最高位判断
  - ii. 若为正则 unsigned int 相减,若为都为负则第二个数的绝对值减第一个数的绝对值,另外两种情况返回加法的结果即可。
- c) 乘法:

由于计算机中,所有数值都是用 2 的 N 次方来表示的:2^n0+2^n1+2^n2+2^n3+2^n4.....

因

此

x\*y,(x)\*(2^n0+2^n1+2^n2+2^n3+2^n4)=(x\*2^n0)+(x\*2^n1)+(x\*2^n2)+(x\*2^n3)+(x\*2^n4)+.....即(x 左移 n0)+(x 左移 n1)+(x 左移 n2)+(x 左移 n3)+(x 左移 n4)+...... 用 15(x)\*13(y)来举例,15\*13 为 1111\*1101

- a.首先 y 的最低位为 1(2^0), x 左移 0 位得到 1111
- b.然后 v 的最低第二位为 0. 没有 2^1 存在. 因此本次无运算(结果可以看作为 0)
- c.然后 y 的最低第三位为 1(2^2), x 左移 2 位得到 111100
- d.然后 y 的最低第四位为 1(2^3), x 左移 3 位得到 1111000
- e.把 a、b、c、d 的结果相加 1111+0+111100+1111000=11000011(195),该结果就是乘法的结果
- d) 除法:

设 ri 表示第 i 次运算后所得的余数,则:

若 ri>0,则商 1,余数和商左移 1 位,再减去除数,即 ri+1=2ri-y

若 ri<0,则商0,余数和商左移1位,再加上除数,即 ri+1=2ri+v

用 85/6 来举例,85/6=1010101/110

- a.101(0101)左移 1 位到第 3 位都小于 110,因此商=000
- b.1010(101)左移四位是 1010,比 110 大,商=0001,余数=1010-110=100(101)
- c.余数 100(101)左移一位是 1001,比 110 大, 商=00011,余数=1001-110=11(01)
- d.余数 11(01) 左移一位是 110, 等于 110, 商=000111, 余数=0(1)
- e.余数 0(1)左移一位是 01,小于 110,商=0001110,余数=01
- e) 取余:

综合运用乘法减法以及除法即可得到结果。

## 2. 代码实现

```
1. #include<stdio.h>
2. #include<stdlib.h>
3. #include<string.h>
typedef unsigned int word;
5.
6. //判断是否溢出,溢出返回 0
7. int judge(word oldcode,word currentcode)
8. {
9.
        if ((oldcode > 0x8000 && currentcode < 0x18000) || (oldcode < 0x8000 && cur
    rentcode < 0x8000))return 1;</pre>
       else return 0;
10.
11. }
12. //字符串转数
13. word atom(char* str)
14. {
15.
        int i = 0;
16.
        word temp = 0;
17.
        if (str[0] == '-')
18.
19.
            temp = temp | 0x8000;
20.
            i = 1;
        }
21.
22.
        for (; str[i]; i++)
23.
24.
            if(judge(temp,temp*10+(str[i]-48)))temp = temp * 10 + (str[i] - 48);
25.
            else
26.
27.
                printf("该字符串溢出! \n");
28.
                return 0;
29.
30.
31.
        return temp;
32. }
33. //数转字符串
34. char* mtoa(word code)
35. {
36.
        char *temp1;
37.
        int temp2;
        temp1 = (char *)malloc(sizeof(char) * 20);
38.
        char* str = (char*)malloc(sizeof(char) * 20);
39.
        if (code & 0x8000)
40.
41.
        {
```

```
42.
            str[0] = '-';
43.
            str[1] = 0;
44.
        else str[0] = 0;
45.
46.
        code = code & 0x7FFF;
47.
        temp2 = code;
        itoa(temp2, temp1, 2);
48.
49.
        strcat(str, temp1);
50.
        return str;
51. }
52. //加法
53. word madd(word code1, word code2)
54. {
55.
        if (code1 & 0x8000 || code2 & 0x8000)
56.
        {
            if (code1 & 0x8000 && code2 & 0x8000)
57.
58.
59.
                 code1 = code1 & 0x7FFF;
                code2 = code2 & 0x7FFF;
60.
61.
                 return madd(code1, code2) | 0x8000;
62.
            }
            else if (code1 & 0x8000)return msub(code2, code1 & 0x7FFF);
63.
64.
            else return msub(code1, code2 & 0x7FFF);
65.
        }
        else
66.
        {
67.
68.
            if (code1 + code2 < 0x8000)</pre>
69.
            {
70.
                return (code1 + code2);
71.
72.
            else printf("溢出! \n");
73.
        }
74.
        return 0;
75. }
76. //减法
77. word msub(word code1 , word code2)
78. {
79.
        if (code1 & 0x8000 || code2 & 0x8000)
80.
        {
            if (code1 & 0x8000 && code2 & 0x8000)
81.
82.
                 return msub(code2 & 0x7FFF, code1 & 0x7FFF);
83.
            else return madd(code1, code2 & 0x7FFF);
84.
        }
85.
        else
```

```
86.
            if (code2 > code1)return (code2 - code1) | 0x8000;
87.
            else return code1 - code2;
88.
89.
        }
90. }
91. //乘法
92. word mmul(word code1 , word code2)
93. {
94.
        word ans = 0;
95.
        while (code2)
96.
        {
97.
            if (!judge(ans, ans += code1))
98.
99.
                printf("溢出!\n");
100.
                return 0;
101.
102.
            if (code2 & 1 == 1)
103.
                 ans += code1;
104.
            code2 = code2 >> 1;
105.
            code1 = code1 << 1;</pre>
106.
107.
        return ans;
108.}
109.//除法
110.word mdiv(word code1, word code2)
111. {
112.
        int flag = 1;
        word ans = 0;
113.
        if (code1 & 0x8000)
114.
115.
            flag = !flag;
116.
            code1 = code1 & 0x7FFF;
117.
118.
        }
119.
        if (code2 & 0x8000)
120.
121.
            flag = !flag;
122.
            code2 = code2 & 0x7FFF;
123.
        }
124.
125.
        for (int i = 15; i >=0; i--)
126.
            if (code1 >> i >= code2)
127.
128.
129.
                ans += 1 << i;
```

```
130.
               code1 = code1 - (code2 << 1);</pre>
131.
            }
        }
132.
        if (flag)
133.
134.
            return ans;
135.
        else
            return ans | 0x8000;
136.
137.}
138. //取余
139.word mmod(word code1 , word code2)
141.
        if ((code1 & 0x8000 && code2 & 0x8000) || !(code1 & 0x8000 || code2 & 0x800
    0))
142.
      {
143.
            code1 = code1 & 0x7FFF;
            code2 = code2 & 0x7FFF;
144.
145.
            return msub(code1, mmul(mdiv(code1, code2), code2));
146.
        else if (code1 & 0x8000)
147.
148.
            return (mmod((code1 & 0x7FFF) , code2)) | 0x8000;
149.
        else
            return mmod(code1 , (code2 & 0x7FFF));
150.
151.}
152.//比大小
153.int compare(word code1, word code2)
154. {
155.
        if (code1 == code2)return 0;
        else if (code1 & 0x8000 && code2 & 0x8000)return compare(code2 & 0x7FFF, co
156.
    de1 & 0x7FFF);
157.
        else if (code1 & 0x8000)return -1;
        else if (code2 & 0x8000)return 1;
158.
159.
        else
160.
            if (code1 > code2)return 1;
161.
162.
            else return -1;
163.
        }
164.}
```

#### 3. 比较优缺点

1、 原码: 是机器数的一种简单的表示法。其符号位用 0 表示正号, 用 1 表示负号, 数值一般用二进制形式表示。

优点: 最简单直观。

缺点:不能直接参加运算,可能会出错。

原码来历: 在机器中, 只能识别二进制数字, 所以所有的数字都用原码来表示。

2、 反码: 可由原码得到。如果机器数是正数,则该机器数的反码与原码一样;如果机器数是负数,则该机器数的反码是对它的原码(符号位除外)各位取反而得到的。

优点:解决负数加法运算问题,将减法运算转换为加法运算,从而简化运算规则。

反码来历: 为了解决"正负相加等于 0"的问题, 在"原码"的基础上, 人们发明了"反码"。

3、 补码: 可由原码得到。如果机器数是正数,则该机器数的补码与原码一样;如果机器数是负数,则该机器数的补码是对它的原码(除符号位外)各位取反,并在未位加1而得到的

优点: 可以把负数直接拿来算加法。

缺点: 计算稍微复杂, 容易忘记公式, 计算错误。

补码来历: 计算机里面,只有加法器,没有减法器,所有的减法运算,都必须用加法进行,用补数代替原数,可把减法转变为加法。