太平洋における (1.5 層モデルを仮定した) 上層の Sverdrup transport または SSH を求めるプログラム メモ (2010/12/16)

目次

1	はじめに	2
2	計算の流れ	2
3	準備 3.1 用意する入力ファイル 3.2 namelist ファイル 3.2.1 namelist.configure.in 3.2.2 namelist.Sv	3
4	実行方法	4
5	作成されるファイル	4
6	カスタマイズ及び注意点	4

1 はじめに

1.5 層モデルを仮定した場合の、上層の Sverdrup transport(以後 Sverdrup transport) または、Sea Surface Height(以後 SSH) を求めるプログラムである。

適当な月平均の風応力外力及び、MRI.COM の格子情報を与えれば、その格子上における太平洋の Sverdrup transport 及び、SSH を計算する。具体的には、以下の式に基づき計算を行う (e.g., Qiu, 2003)。

$$Sv(x,y,t) = \frac{1}{\beta} \int_{x_e}^x \operatorname{curl}\tau\left(x',y,t + \frac{x - x'}{c_R}\right) dx'$$
 (1)

$$SSH(x,y,t) = \frac{g'}{\rho_o g f c_R} \int_{x_e}^{x} \operatorname{curl} \tau \left(x', y, t + \frac{x - x'}{c_R} \right) dx'$$
 (2)

ここで、 c_R は傾圧ロスビー波の速度。 τ は風応力。 x_e は東岸。g,g' は、それぞれ、gravity と reduced gravity。f はコリオリパラメター。 β はその緯度方向の微分、 ρ_o は海水の密度。また、東岸での値を 0 と仮定している。

上の式を、各年各月ごとに、計算領域のすべての格子点上の Sverdrup transport を求める。それ ぞれの値を求めるにあたり、以下の手順を踏む。効率よりも原理的に式を忠実に解くことを重視して 書かれているため、計算時間はかなりかかる。

- 時間方向に過去に遡り、毎月どこから傾圧ロスビー波のシグナルが伝わって来たかを計算しながら、その経路における curl でを積分していく。
- (太平洋) 東岸にまで達したら、そこで積分を終了。

プログラムやサンプルの場所

現時点の最新版が以下の場所に存在する。

ocsv004:/home/hnakano/Pkg/Sverdrup_for_Honcho/src: プログラムソース

ocsv004:/home/hnakano/Pkg/Sverdrup_for_Honcho/run: grads ctl、namelist file 及び、計算を実行する場所。サンプル (1x1の MRI.COM の格子、地形情報、ncep1 の風応力、またこれらを用いて計算を行った結果が存在)。

ocsv004:/home/hnakano/Pkg/Sverdrup_for_Honcho/doc:このドキュメントが存在する場所。

2 計算の流れ

call setdim : 計算領域格子の格子情報を namelist.configure.in から受け取る。

 \Downarrow

call getgeo : モデルの地形を含む情報を topo.grd から受け取る。

 \parallel

call setdim_force : 風応力ファイルの格子情報の決定。

JL

 \mathtt{call} $\mathtt{set_rossby}$: 傾圧ロスビー波 (c_R) の速度の決定

П

 set_east_coast : (太平洋) 東岸 (x_e) の決定

1

main routine (式 1,2 の計算)

 \Downarrow

結果の書き込み。(各年、各月ごとに行う。)

3 準備

3.1 用意する入力ファイル

- MRI.COM を実行するときにも必要となる地形ファイル、(exnn, ho4 の読み込みに使われる、ファイル) を topo.grd という名前で run directory に置いておく. ここでは例として 1x1 度の MRI.COM ファイルが用意されている。(例では、深さ情報がきちんと入っているが、このプログラムでは、海岸地形の情報だけが必要)。
- 月平均の風応力データ (単位は cgs)。上の地形データと格子は同じでなくてもよい。ここでは ncep1 の 1949/1-2005/12 までのデータが置いてある。詳しくは wind.ctl を参考に。
- モデルのグリッド情報がかかれたテキストファイル namelist.configure.in
- プログラムを制御するテキストファイル namelist.Sv (詳しくは後述)

3.2 namelist ファイル

3.2.1 namelist.configure.in

ここで計算に用いる格子情報が、MRI.COM の作法に基づき記述されている。

— namelist.confiure.in の例 —

&dmlst imut=364,jmut=181 &end

namelist を読み込むプログラムでは、namelist を読むたびにファイルを rewind しているため、プログラム内で読み込まれている順番に namelist を書く必要はなく、順番は任意である。(例えば dmlst を一番最後に書いても良い。)

dmlst:格子の次元など。configure.inに書かれているものと同じ。

• imut [integer(4)]: 経度方向の格子数。

● jmut [integer(4)]: 緯度方向の格子数。

grlst: モデルのグリッドの大きさなど。上の例では複数行にわたって書いてあるが、実際は一行に。slat0, slon0, dxtdgc, dydgc などは configure.in に書いてあるものと同じものを用いればよい。

● slat0 [real(8)]: 有効な緯度の南端。

slon0 [real(8)]: 有効な経度の西端。

● dxtdgc [real(8)]: 経度方向の格子間隔 (単位は degree)。

● dytdgc [real(8)]: 緯度方向の格子間隔 (単位は degree)。

● lcyclic [logical]: Cyclic condition を用いるか? default は.false.。これは MRI.COM では、cyclic を使う場合と使わない場合で、西端の取り扱いが異なるために設定が必要となっている。本来、cyclic の場合には格子の両端をまたぐ際の処理も必要だが、ここではまだ未対応である。

3.2.2 namelist.Sv

ここで main routine の計算方法について制御を行う。

svlst プログラムを制御する namelist。

- nst, ned [integer(4))]: Sverdrup transport を求める期間。nst=1 がwind.grd で用意 された風応力データの最初の月に相当する。ned は、用意された風応力データの個数を超えてはいけない。
- lend_clm [logical]: 時間を遡っていった場合に用意された風応力のデータがなくなった場合に、どの風応力データを用いて計算をするかを決める。default は.false.。
 - lend_clm=.true.: 12ヶ月分の気候値をwind_clm.grdから読み込む。wind_clm.grd は各自が用意する必要がある。
 - lend_clm=.false.: 最初の年を以後繰り返して使う。
- 1ssh [logical]: Sverdrup transport、SSH のどちらを計算するかをきめる。default は.false.。
 - lssh=.true. : SSH を求める。
 - lssh=.false.: Sverdrup transport を求める。

4 実行方法

上記のファイルが用意された run directory にて

% ./sverdrup

を実行する。

5 作成されるファイル

- Sverdrup transport の計算の場合には sv.grd が、SSH の計算の場合には ssh.grd が、作られる。
- 格子の次元は、namelist.configure.inで用意した格子と同じ。
- 時間の次元は、用意した wind.gcm と同じ。正確にいえば、用意された風応力データが月平均だとすれば、計算される Sverdrup transport などは、月の最後のスナップショットである。

6 カスタマイズ及び注意点

- ncep1 の直近のデータを付け加える場合には、wind.grd の変更及び、namelist.Sv svlst の ned を変更する必要がある。
- Makefile は PGI の fortran コンパイラーでコンパイルすることを想定している。他のコンパイラーを用いる際には Makefile を適宜修正する必要がある。また、サンプルの binary data は big_endian で記述されている。

- 外力データを変える際には、データの格子情報などに合わせて force.F90 の setdim_force を 編集する必要がある。また、namelist.Sv svlst の ned や結果のコントロールファイルの時刻 変更の必要もある。
- default では 118°E-113°W, 20°-51°N を計算している。これ以外の範囲を計算する場合には以下のことが必要となる。
 - sverdrup.F90のist, ied, jst, jed を編集する。
 - sverdrup.F90 のサブルーチン set_rossby にて、適切な傾圧ロスビー波の速度を入力する。defult の傾圧ロスビー波の速度は Qiu (2003) の図 7 を (定規で読み取って) 使っている。
 - sverdrup.F90 のサブルーチン set_east_coast にて、ある緯度における積分の終端の場所(適切な東岸)を、地形データを考慮しながら決定する。
- このプログラムでは、ある緯度帯における東岸の定義が一つしかないため、大西洋などの他の海盆を同時には計算できない。他の海盆と併せた結果が欲しい場合には、別のプログラムとして走らせてから、結果を合成する必要がある。また、式(1)(2)の計算の際に周期境界条件を判定していないので、格子の両端をまたぐ際には、書き換えが必要となる。
- 1°x1°以外の格子で計算を行いたい場合には、地形は topo.d, configure.in などの格子情報 を修正する必要がある。
- 日本海の Sverdrup transport は太平洋からの続きとして計算してあるが、この妥当性などは各自が判断する必要がある。修正が必要ならば書き換える必要がある。
- 式 (1,2) の導出において、Rossby 波の減衰の効果などは考慮されていない。
- サンプルの結果は Qiu, 2003 の結果 (Fig.8) をほぼ再現することを確かめているが、実際に使用する場合には、もちろん個々人の検討が必須である。

References

Qiu, Bo, 2003: Kuroshio Extension Variability and Forcing of the Pacific Decadal Oscillations: Responses and Potential Feedback. *J. Phys. Oceanogr.*, **33**, 2465–2482.