R: Rechenmethoden - Bernhard Emmer

WiSe 06/07

Vorlesungsskript

verfasst von Sebastian Gottwald

24. April 2007

Inhaltsverzeichnis

1	Vek	toren	6
	1.1	Definition: Vektor	6
	1.2	Darstellung von Vektoren	6
	1.3	Rechnen mit Vektoren	6
		1.3.1 Die Länge bzw. der Betrag eines Vektors	6
		1.3.2 Addition zweier Vektoren	7
		1.3.3 Multiplikation mit konstantem Faktor	7
		1.3.4 Multiplikation zweier Vektoren (Skalarprodukt)	7
		1.3.5 Vektorprodukt (nur im \mathbb{R}^3 sinnvoll)	8
2	Vek	torwertige Funktionen	L 1
	2.1	Definition: Vektorwertige Funktion	11
	2.2		11
	2.3		11
	2.4		12
			12
			13
			13
3	Das	begleitende Dreibein	15
	3.1	9	15
			15
			15
			15
	3.2	Schmiegungsebene	16
4	Feld	der 1	L 7
	4.1	Skalares Feld	17
	4.2	Vektorfeld	18
	4.3	Partielle Ableitungen	18
		4.3.1 Partielle Ableitung im skalaren Feld	18
			18
		4.3.3 Totales Differential	19
			20
			21
5	Das	Potential	22
	5.1	, 0	23
	5.2	Kriterien für die Existenz eines Potentials (Zus.)	26
6	Diff	erentiale 2	7

_	T 7	11	•
7	Koo	rdinatensysteme	28
	7.1	Zweidimensional	28
		7.1.1 Kartesisches Koordinatensystem	28
		7.1.2 Polarkoordinatensystem	28
		7.1.3 Allgemein	29
	7.2	Dreidimensional	30
	1.2		
		7.2.1 Zylinderkoordinatensystem	30
		7.2.2 Kugelkoordinatensystem	31
	7.3	Differentiale in anderen Koordinatensystemen	31
	7.4	$\vec{\nabla}$ in anderen Koordinatensystemen	32
8	Meh	ardimensionale Integration	34
	8.1	Spezialfall: Rechteck als Grundfläche	34
	8.2	Allgemein: Integration über krummlinige Flächen	35
9	Obe	rflächenintegrale	39
	9.1	Definition: Parametrisierung einer Fläche	39
	9.2	Durchfluss durch eine Fläche	40
	-		
10	Inte	gralsätze	42
		Satz von Gauß	42
		Satz von Stokes	44
	10.2	Satz von Stokes	44
11	Evt	rema	46
тт			
		Extrema ohne Nebenbedingung	46
	11.2	Extrema mit Nebenbedingung	47
10	/ID1	I	40
14		lorreihen	49
		Taylor-Entwicklung	49
	12.2	Konvergenz der Taylorreihe	50
10	T Z	1 7 11	~ 1
13		nplexe Zahlen	51
		Definition	51
	13.2	Graphische Darstellung	52
	13.3	Darstellung in Polarkoordinaten	52
	13.4	Euler-Darstellung	52
		Multiplikation in \mathbb{C}	53
		Zusammenfassung	55
	15.0		
		13.6.1 Darstellungen komplexer Zahlen	55
		13.6.2 Rechnen mit komplexen Zahlen	55
1 1	F	rierreihen	56
14			56
	14.1	Fourier-Entwicklung	56
		Beispiel: Rechteckschwingung	57
		Satz von Dirichlet	58
	14.4	2π -verschiedene Periodendauer	59
		2. Zugang zur Fourierreihe	59
	14.0	2. 2454115 241 10411c11c11c	00

	14.6	Spektrale Darstellung der Fourierreihe	59
	14.7	Fourierintegrale, Fouriertransformation	60
		Zusammenfassung	62
	14.9	Bemerkungen (Skalarprodukt für Funktionen)	63
15	Wał	nrscheinlichkeitsrechnung	64
		Kombinatorik	64
		15.1.1 Permutationen	64
		15.1.2 Kombinationen	64
		15.1.3 Variationen	65
	15.2	Wahrscheinlichkeitsrechnung	65
		15.2.1 Definitionen	65
		15.2.2 Veranschaulichung: Wahrscheinlichkeitsbaum	66
		15.2.3 Anwendung: totale Wahrscheinlichkeit	66
		15.2.4 Wahrscheinlichkeitsverteilungen	67
		15.2.5 Kenngrößen einer Verteilung	68
		15.2.6 Binomialverteilung	69
		15.2.7 Gaußsche Normalverteilung	71
16	Enti	ropie	72
10		Informationsgehalt einer Nachricht	72
		Informationsgehalt eines Nachrichtensatzes	72
	10.2	informationsgenare emes readmichtensatzes	12
17		ribution	73
	17.1	Die δ -Funktion	73
		17.1.1 Definition	73
		17.1.2 Eigenschaften	74
		17.1.3 Anwendung auf eine Funktion	74
		17.1.4 Im Dreidimensionalen	75
18	Diffe	erentialgleichungen	76
		18.0.5 Definition	76
		18.0.6 Eigenschaften	76
	18.1	Homogene lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung	76
		Homogene lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung	77
	10.2	18.2.1 Konstante Koeffizienten	77
		18.2.2 Nicht-konstante Koeffizienten	78
	18.3	Inhomogene lineare Differentialgleichungen	79
	10.0	18.3.1 Spezialfälle	79
	18.4	Partielle Differentialgleichungen	81
1.0	3.5		0.6
19	Mat	rizen	82
	10.1	19.0.1 Definition	82
		Eigenschaften	82
		Rechenregeln	83
	- ru 3	LINGURG A COLIGINACON	× ×

19.3.1	Extraktion der Spaltenvektoren
19.4 Eigenv	werte
19.4.1	Verfahren zum Finden der Eigenwerte und -vektoren
19.4.2	Determinante
19.4.3	Diagonalisierung
19.4.4	Anwendung

1 Vektoren

In der Physik unterscheidet man skalare und vektorielle Größen.

Skalare $Gr\"{o}eta en$ sind durch Maßzahl und Maßeinheit charakterisiert (Bsp.: Masse, Temperatur, . . .).

Die vektoriellen Größen weisen darüber hinaus eine Richtung auf (Bsp.: Kraft, Geschwindigkeit). Dies motiviert den Vektorbegriff:

1.1 Definition: Vektor

Ein Vektor ist die Menge aller gleichgerichteter, gleichlanger Pfeile.

Oft wählt man aus dieser Menge einen charakteristischen Repräsentanten: Den Pfeil, der bei einem ausgezeichneten Punkt (in der Regel der Nullpunkt) startet, der Ortsvektor.

Offenbar lässt sich der Anschauungsraum durch die Menge aller Ortsvektoren charakterisieren (d.h. es gibt eine 1:1-Zuordnung jedes Punktes im Raum zu jedem Ortsvektor.)

1.2 Darstellung von Vektoren

Zur besseren Beschreibbarkeit wählt man in der Regel ein Koordinatensystem aus rechtwinklig zueinander stehenden Achsen (Koordinatenachsen), die ein *Rechtssystem* bilden.

Hier werden in der Regel zweidimensionale Fälle betrachtet (Übersichtlichkeit); dreidimensional verläuft analog.

Ein Vektor ist wie folgt definiert:

$$\vec{a} = a_1 \vec{e_1} + a_2 \vec{e_2} =: \left(\begin{array}{c} a_1 \\ a_2 \end{array} \right)$$

Bemerkungen

- Offenbar lässt sich jeder Vektor in eindeutiger Art und Weise als Summe von Vielfachen von \vec{e}_1 und \vec{e}_2 beschreiben.
- \bullet $\vec{e_1}$ und $\vec{e_2}$ heißen (wegen dieser Darstellbarkeit) Basis des Zweidimensionalen Raums.
- Da hier $\vec{e_1}$ und $\vec{e_2}$ aufeinander senkrecht stehen und die Länge 1 haben, spricht man hier auch von einem *Orthonormalsystem*.

1.3 Rechnen mit Vektoren

1.3.1 Die Länge bzw. der Betrag eines Vektors

Die Länge eines Vektors ergibt sich aus dem Satz des Pythagoras:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

1.3.2 Addition zweier Vektoren

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1\vec{e_1} + a_2\vec{e_2}) + (b_1\vec{e_1} + b_2\vec{e_2}) = \vec{e_1}(a_1 + b_1) + \vec{e_2}(a_2 + b_2) = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{pmatrix}$$

1.3.3 Multiplikation mit konstantem Faktor

$$c \cdot \vec{a} = \left(\begin{array}{c} c \cdot a_1 \\ c \cdot a_2 \end{array}\right)$$

1.3.4 Multiplikation zweier Vektoren (Skalarprodukt)

Um eine neue Rechenmethode einzuführen (die Multiplikation), genügt es, die Basisvektoren zu betrachten, denn mit diesen können alle restlichen Vektoren dargestellt werden:

$$\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1 = 0$$
$$\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 = \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2 = 1$$

Kurz:

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 0 \text{ falls } i \neq j \\ 1 \text{ falls } i = j \end{cases}$$
 (1)

Daraus ergibt sich:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2) \cdot (b_1 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2) = a_1 b_1 \vec{e}_1 \vec{e}_1 + a_1 b_2 \vec{e}_1 \vec{e}_2 + a_2 b_1 \vec{e}_2 \vec{e}_1 + a_2 b_2 \vec{e}_2 \vec{e}_2$$

$$= a_1 b_1 + a_2 b_2$$

Dieses Produkt $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2(+a_3b_3)$ heißt Skalarprodukt $(\in \mathbb{R})$.

geometrische Bedeutung

Für $\vec{a} \neq \vec{0} \neq \vec{b}$ ist

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \sphericalangle (\vec{a}, \vec{b}) \iff \cos \sphericalangle (\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}||}$$

Folgerungen

- Für alle $\vec{a}, \vec{b}: \vec{a} \cdot \vec{b} < |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$
- Für $\vec{a} \neq \vec{0} \neq \vec{b}$: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \cos \sphericalangle (\vec{a}, \vec{b}) = 0 \Leftrightarrow \sphericalangle (\vec{a}, \vec{b}) = 90^{\circ} \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$

Anwendung

Dies liefert uns eine schnelle Möglichkeit alle Vektoren \vec{c} zu bestimmen, die auf einem gegebenen Vektor \vec{a} senkrecht stehen (eine Ebene):

$$\{\vec{c} \in \mathbb{R} : \vec{c} \cdot \vec{a} = 0\} = \{\vec{c} \in \mathbb{R} : c_1 a_1 + c_2 a_2 = 0\}$$

Rechenregeln zum Skalarprodukt

Für alle $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{R}^2, d \in \mathbb{R}$ gilt:

1.
$$(d\vec{a}) \cdot \vec{b} = d \cdot (\vec{a}\vec{b}) = \vec{a} \cdot (d\vec{b})$$

$$2. \ \vec{a}\vec{b} = \vec{b}\vec{a}$$

3.
$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot c = c\vec{a} + c\vec{b}$$

1.3.5 Vektorprodukt (nur im \mathbb{R}^3 sinnvoll)

Im Rechtssystem der Basisvektoren $(\vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3})$ kann man folgende Verknüpfungen (Rechtssysteme) herstellen:

$$\begin{split} \vec{e}_1 \times \vec{e}_1 &= \vec{0} & \vec{e}_2 \times \vec{e}_2 = \vec{0} & \vec{e}_3 \times \vec{e}_3 = \vec{0} \\ \\ \vec{e}_1 \times \vec{e}_2 &= \vec{e}_3 & \vec{e}_2 \times \vec{e}_3 = \vec{e}_1 & \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{e}_2 \\ \\ \vec{e}_3 \times \vec{e}_2 &= -\vec{e}_1 & \vec{e}_2 \times \vec{e}_1 = -\vec{e}_3 & \vec{e}_1 \times \vec{e}_3 = -\vec{e}_2 \end{split}$$

Also:

- falls $1 \to 2 \to 3 \to 1 \to \dots$ Vorzeichen "+" (*)
- falls $3 \to 2 \to 1 \to 3 \to \dots$ Vorzeichen "-" (**)

Levi-Civita-Tensor

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{falls } i \neq j \neq k & \text{und Reihenfolge wie in (*) (zyklisch)} \\ -1 & \text{falls } i \neq j \neq k & \text{und Reihenfolge wie in (**) (antizyklisch)} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Einschub: Einstein'sche Summenkonvention (ESK)

Lasse Summenzeichen immer dann weg, wenn ein Index (als Laufvariable) genau zweimal vorkommt. Beispiel (Skalarprodukt):

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^{3} a_i b_i = a_i b_i$$

Vektorprodukt der Basisvektoren

Für die Basisvektoren gilt also:

$$\vec{e}_i \times \vec{e}_j = \sum_{k=1}^{3} \epsilon_{ijk} \cdot \vec{e}_k = \epsilon_{ijk} \cdot \vec{e}_k$$

Vektorprodukt allgemein

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + a_3 \vec{e}_3) \times (b_1 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2 + b_3 \vec{e}_3)$$

Mit Distributiv- und Kommutativgesetz:

$$\vec{a} \times \vec{b} = a_1 b_1 (\vec{e}_1 \times \vec{e}_1) + a_1 b_2 (\vec{e}_1 \times \vec{e}_2) + \dots = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

Somit ergibt sich

$$\vec{a} \times \vec{b} = \sum_{k,i,j=1}^{3} a_i \cdot b_j \cdot \epsilon_{ijk} \cdot \vec{e}_k \tag{2}$$

Allgemeine Folgerungen:

- $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$
- $\vec{a} \times \vec{b} = 0$, wenn $\vec{a} || \vec{b}$

Geometrische Interpretation

 $\vec{a} \times \vec{b}$ ist der Vektor, der auf \vec{a} und \vec{b} senkrecht steht, mit ihnen ein Rechtssystem bildet und die Länge $|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \not < (\vec{a}, \vec{b})$ besitzt.

Außerdem:

- $|\vec{a} \times \vec{b}| = A_{\mbox{Parallelogramm mit } \vec{a}, \vec{b}}$ als Seiten
- $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b} = V_{\text{Parallelepiped aus } \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}}$

Beispiel

$$(\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}))_k = ?$$

Wir betrachten zunächst $\vec{a} \times \vec{b}$ (aus (2)):

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} \sum_{i,j=1}^{3} a_i \cdot b_j \cdot \epsilon_{ij1} \\ \sum_{i,j=1}^{3} a_i \cdot b_j \cdot \epsilon_{ij2} \\ \sum_{i,j=1}^{3} a_i \cdot b_j \cdot \epsilon_{ij3} \end{pmatrix}$$

Wir berechnen nun nur die erste Komponente (k = 1) von $(\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}))_k$:

$$(\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}))_1 = \sum_{i,j=1}^3 a_i (\vec{b} \times \vec{c})_j \cdot \epsilon_{ij1} = \sum_{i,j=1}^3 a_i \epsilon_{ij1} \cdot \sum_{j,l,m=1}^3 b_l c_m \epsilon_{lmj}$$

(Hilfsregel:
$$\sum_{j=1}^{3} \epsilon_{i1j} \cdot \epsilon_{jlm} = \delta_{il}\delta_{1m} - \delta_{im}\delta_{1l}$$
 und mit $\epsilon_{ij1} = -\epsilon_{i1j}$)
$$\sum_{i,j=1}^{3} a_{i}\epsilon_{ij1} \cdot \sum_{j,l,m=1}^{3} b_{l}c_{m}\epsilon_{lmj} = -\sum_{i,j=1}^{3} \sum_{l,m=1}^{3} a_{i}b_{l}c_{m} \cdot \epsilon_{i1j} \cdot \epsilon_{jlm} =$$

$$= \sum_{i,l,m=1}^{3} a_{i}b_{l}c_{m} \cdot (-\delta_{il}\delta_{1m} + \delta_{im}\delta_{1l}) = \sum_{i=1}^{3} (a_{i}b_{1}c_{i} - a_{i}b_{i}c_{1})$$

$$= b_{1} \cdot \sum_{i=1}^{3} (a_{i}c_{i}) - c_{1} \cdot \sum_{i=1}^{3} (a_{i}b_{i}) = b_{1}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - c_{1}(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

2 Vektorwertige Funktionen

(mit eindimensionaler Quelle)

2.1 Definition: Vektorwertige Funktion

Eine vektorwertige Funktion sei hier eine Funktion mit $M \subset \mathbb{R}, V \subset \mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$:

$$\vec{f} = M \to V, t \mapsto \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{pmatrix} (= \vec{r}(t))$$

2.2 Darstellung

Man stelle sich ein Teilchen vor, dass sich entlang einer willkürlichen Kurve fortbewegt, entlang der sog. Raumkurve oder Bahn. Diese Bahn kann dann durch eine vektorwertige zeitabhängige Funktion \vec{f} parametrisiert werden (nicht eindeutig, d.h. es gibt immer mehrere Möglichkeiten für eine Parametrisierung).

Die Menge $\{\vec{r}(t)|t\in M\}$ heißt Raumkurve/Bahn.

2.3 Beispiele

- im \mathbb{R}^2 : Zu einer gegebenen Geraden $\tilde{m}x_1 + \tilde{t}$ ist $\vec{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, x_1 \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ \tilde{m}x_1 + \tilde{t} \end{pmatrix}$ mit geeignetem $\tilde{m}, \tilde{t} \in \mathbb{R}$ eine Parametrisierung der Geraden.
- im \mathbb{R}^3 :

 Für eine gegebene Gerade $g = \left\{ t \in \mathbb{R} : \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ ist $\vec{f} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3, t \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ eine Parametrisierung der Bahn g.

 Ebenso wäre

 $\tilde{\vec{f}}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3, t \mapsto \begin{pmatrix} 1\\2\\0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2\\0\\-2 \end{pmatrix}$ eine Parametrisierung (damit würde

sich das Teilchen doppelt so schnell der Bahn entlang bewegen). Oder auch

$$\tilde{\vec{f}}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3, t \mapsto \begin{pmatrix} 1\\2\\0 \end{pmatrix} + t^3 \begin{pmatrix} 1\\0\\-1 \end{pmatrix}.$$

• Aus der Parametrisierung: $\vec{f}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3, t \mapsto R \begin{pmatrix} \cos \omega t \\ 0 \\ \sin \omega t \end{pmatrix}$ ergibt sich ein um den Ursprung rotierender Vektor in der $x_1 - x_3$ -Ebene mit Radius R,

denn die Komponente $x_1(t) = \cos \omega t$ wandert zwischen $-1 \cdot R$ und $1 \cdot R$, ebenso die Komponente $x_3(t)$ (nur um $\pi/2$ phasenverschoben).

•
$$\vec{f}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3, t \mapsto \mathbb{R} \begin{pmatrix} \cos \omega t^3 \\ e^t \\ \sin \omega t^3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\sin \omega t^3\right)$$
Zunächst betrachten wir $\tilde{\vec{f}}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3, t \mapsto \mathbb{R} \begin{pmatrix} \cos \omega t^3 \\ 0 \\ \sin \omega t^3 \end{pmatrix}$, wobei auffällt,

dass diese vektorwertige Funktion sich vom vorigen Beispiel nur darin unterscheidet, dass die Zeit in der dritten Potenz auftritt. Der Vektor führt also dieselbe Kreisbewegung aus, nur viel schneller. Nun betrachten wir noch die Komponente $x_2(t) = e^t$ unseres ursprünglichen Vektors, dieser zieht den Kreis zu einer Spirale auseinander, die für t < 0 immer enger wird und sozusagen in die $x_1 - x_3$ -Ebene hineinoszilliert.

2.4 Überlegung: Teilchengeschwindigkeit

2.4.1 Differenzieren

Um die Geschwindigkeit einer Bahnbewegung eines Teilchens zu ermitteln, betrachten wir zunächst die Ableitung einer vektorwertigen Funktion: Mit $\Delta \vec{f} = \vec{f}(t + \Delta t) - \vec{f}(t)$ erhalten wir für immer kleinere Δt einen Grenzwert

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{f}}{\Delta t} = \frac{d\vec{f}}{dt} = \dot{\vec{f}}(t)$$

Allgemeine Rechenregeln:

(Beweise über Nachrechnen mit Basisvektor)

1.
$$\vec{r} = \begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{pmatrix}$$

2.
$$(\vec{a}(t) + \vec{b}(t)) = \dot{\vec{a}}(t) + \dot{\vec{b}}(t)$$

3.
$$(g(t) \cdot \vec{a}(t)) = \dot{g}(t) \cdot \vec{a}(t) + g(t) \cdot \dot{\vec{a}}(t)$$

4.
$$(\vec{b}(t) \cdot \vec{a}(t)) = \dot{\vec{b}}(t) \cdot \vec{a}(t) + \vec{b}(t) \cdot \dot{\vec{a}}(t)$$

5.
$$(\vec{b}(t) \times \vec{a}(t)) = \dot{\vec{b}}(t) \times \vec{a}(t) + \vec{b}(t) \times \dot{\vec{a}}(t)$$
 (nicht kommutativ!)

Analoges wie oben, gilt für höhere Ableitungen.

Analog lassen sich vektorwertige Funktionen komponentenweise auch integrieren.

Beispiel: Einheitsvektor in beliebiger Richtung

Der Einheitsvektor $\vec{e}_{\vec{a}}$ in Richtung \vec{a} ist bei zeitabhängigem $\vec{a}(t)$ auch zeitabhängig, also $\vec{e}_{\vec{a}}(t)$. (Allgemein gilt: $\vec{e}_{\vec{a}}(t) = \frac{\vec{a}(t)}{|\vec{a}(t)|}$.)

Wir wollen nun dessen Ableitung betrachten. Dazu gehen wir folgendermaßen vor:

$$\begin{array}{rcl} \vec{e}_{\vec{a}}(t) \cdot \vec{e}_{\vec{a}}(t) & = & 1 \\ \frac{d}{dt} (\vec{e}_{\vec{a}}(t) \cdot \vec{e}_{\vec{a}}(t)) & = & \frac{d}{dt} 1 = 0 \end{array}$$

mit obiger Produktregel ergibt sich

$$\begin{split} &2(\frac{d}{dt}\vec{e}_{\vec{a}}(t))\cdot\vec{e}_{\vec{a}}(t) &= 0\\ \Rightarrow &\vec{e}_{\vec{a}}(t)\perp\frac{d}{dt}\vec{e}_{\vec{a}}(t) \end{split}$$

2.4.2 Bogenlänge

Die Bogenlänge s ist die Länge einer Bahn gemessen entlang der Kurve, ab einem willkürlich gewählten Anfangspunkt t_a bis zu einem Endpunkt t_e . Um diese Bogenlänge zu berechnen, teilen wir sie in n Bogenabschnitte für t_n Zeiten auf und addieren die Längen dieser Abschnitte.

Näherung für die Bogenlänge:

$$L_N(t_a, t_e) = \sum_{i=0}^{N-1} |\vec{r}(t_{i+1}) - \vec{r}(t_i)| = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{|\vec{r}(t_i + \Delta t) - \vec{r}(t_i)|}{\Delta t} \cdot \Delta t$$

Für kleinere Abschnitte wird der berechnete Wert der Bogenlänge immer genauer: Für $N\to\infty$ folgt $\Delta t\to 0$ und man schreibt:

$$\sum_{i=0}^{N-1} \left| \frac{d}{dt} \vec{r}(t_i) \right| \cdot dt = \int_{t_a}^{t_e} \left| \frac{d}{dt} \vec{r}(t^*) \right| dt^*$$

$$\Rightarrow$$
 Bogenlänge $s(t) = \int_{t_a}^t |\dot{\vec{r}}(t^*)| dt^*$

2.4.3 Geschwindigkeit

Daraus ergibt sich für die Geschwindigkeit entlang der Bahnkurve:

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = |\dot{\vec{r}}(t)|$$

Beispiel: Kreisbewegung

$$\vec{r}(t) = R \begin{pmatrix} \cos \omega t \\ 0 \\ \sin \omega t \end{pmatrix}$$

Wir wollen die Bogenlänge berechnen:

1.
$$\frac{d}{dt}\vec{r}(t) = R \begin{pmatrix} -\omega \sin \omega t \\ 0 \\ \omega \cos \omega t \end{pmatrix}$$

2.
$$\left| \frac{d}{dt} \vec{r}(t) \right| = R\sqrt{(-\omega \sin \omega t)^2 + (\omega \cos \omega t)^2} = R \cdot \omega \sqrt{\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t} = R \cdot \omega$$

3.
$$s(t) = \int_0^t R\omega \ dt^* = R\omega t$$

Die Bogenlänge wird hier also durch die Formel $s=R\omega t$ ausgedrückt. Wir können nun den Ort in Abhängigkeit von dem auf der Kurve zurückgelegten Weg angeben:

$$t(s) = \frac{s}{R\omega} \quad \Rightarrow \quad \vec{r}(s) = R \begin{pmatrix} \cos\frac{s}{R} \\ 0 \\ \sin\frac{s}{R} \end{pmatrix}$$

3 Das begleitende Dreibein

Natürliche Parametrisierung

Eine Parametrisierung einer Kurve mit Parameter s (Bogenlänge) heißt natürliche Parametrisierung.

Das begleitende Dreibein

Wir legen in jeden Kurvenpunkt ein Koordinatensystem mit Einheitsvektoren, das begleitende Dreibein (im \mathbb{R}^3), das sich aus dem Tangenteneinheitsvektor, Normaleneinheitsvektor und dem Binormaleneinheitsvektor zusammensetzt. Diese Vektoren bilden ein Rechtssystem (also $\vec{b} = \vec{t} \times \vec{n}$)

3.1 Die drei Einheitsvektoren

3.1.1 Tangenteneinheitsvektor

$$\vec{t} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{\frac{d\vec{r}}{dt}}{\frac{ds}{dt}}$$
 mit Kettenregel: $\vec{t} = \frac{d\vec{r}}{dt}\frac{dt}{ds} = \frac{d\vec{r}}{ds}$

 $\vec{t}(s)$ liegt tangential an der Kurve im Punkt $\vec{r}(s)$.

Krümmung und Krümmungsradius:

$$\kappa = \left| \frac{d\vec{t}}{ds} \right| \;\;$$
 heißt $\mathit{Kr\"{u}mmung}$ der Bahn bei $\vec{r}(s).$

$$\rho = \frac{1}{\kappa}$$
 heißt Krümmungsradius der Bahn bei $\vec{r}(s)$

3.1.2 Normaleneinheitsvektor

$$\vec{n} = \frac{\frac{d\vec{t}(s)}{ds}}{\left|\frac{d\vec{t}}{ds}\right|} = \frac{1}{\kappa} \cdot \frac{d\vec{t}(s)}{ds}$$

Da \vec{t} ein Einheitsvektor ist, steht seine Ableitung $\frac{d\vec{t}(s)}{ds}$ senkrecht auf \vec{t} , also $\vec{t}\perp\vec{n}$

3.1.3 Binormaleneinheitsvektor

$$\vec{b} = \vec{t} \times \vec{n}$$
.

Diese Betrachtungen gelten nur für Orte, für die gilt $\frac{d\vec{r}}{dt} \neq 0.$

3.2 Schmiegungsebene

 \vec{t} und \vec{n} beschreiben im Punkt \vec{r} offenbar eine Ebene, die sogenannte Schmiegungsebene. Folglich ist \vec{b} Normalenvektor zur Schmiegungsebene. Die Änderung von $\vec{b}(s)$ beschreibt eine "Richtungsänderung" der Ebene. $\frac{d\vec{b}(s)}{ds}$ beschreibt, wie stark sich die Kurve aus der Schmiegungsebene herausdreht.

Torsion und Torsionsradius

$$\frac{d\vec{b}(s)}{ds} = \frac{d}{ds}(\vec{t} \times \vec{n}) = \frac{d}{ds}\vec{t} \times \vec{n} + \vec{t} \times \frac{d}{ds}\vec{n} = \vec{n} \times \vec{n} + \vec{t} \times \frac{d}{ds}\vec{n} = \vec{t} \times \frac{d\vec{n}}{ds}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{b}}{ds} = \vec{t} \times \frac{d\vec{n}}{ds} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\vec{b}}{ds} \perp \vec{t} \text{ und } \frac{d\vec{b}}{ds} \perp \vec{b} \quad \text{mit einigen Richtungsüberlegungen:}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{b}}{ds} = -\tau \vec{n}$$

au heißt Torsion der Raumkurve

$$\vartheta = \frac{1}{\tau}$$
 heißt Torsionsradius

weitere Größe:

$$\frac{d\vec{n}}{ds} = \frac{d}{ds}(\vec{b} \times \vec{t}) = \frac{d\vec{b}}{ds} \times \vec{t} + \vec{b} \times \frac{d\vec{t}}{ds} = -\tau \vec{n} \times \vec{t} + \kappa \vec{b} \times \vec{n} = \tau \vec{b} - \kappa \vec{t}$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{n}}{ds} = \tau \vec{b} - \kappa \vec{t}$$

Zusammenfassung: Fresnet'sche Formeln

$$\begin{split} \frac{d\vec{t}}{ds} &= \kappa \vec{n} \\ \frac{d\vec{b}}{ds} &= -\tau \vec{n} \\ \frac{d\vec{n}}{ds} &= \tau \vec{b} - \kappa \vec{t} \end{split}$$

Anwendung

Geschwindigkeit und Beschleunigung eines Massenpunktes

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds}\frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dt} \cdot \vec{t} \qquad |\vec{v}(t)| = \frac{ds}{dt}$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{ds}{dt} \cdot \vec{t}\right) = \left(\frac{d}{dt}\frac{ds}{dt}\right)\vec{t} + \frac{ds}{dt}\frac{d}{dt}\vec{t} = \frac{dv}{dt}\vec{t} + v\frac{d\vec{t}}{ds}\frac{ds}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{t} + v^2\frac{d\vec{t}}{ds}$$

$$\Rightarrow \vec{a}(t) = \frac{dv}{dt}\vec{t} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n} \qquad \text{(Tangentialkomponente + Normalkomponente)}$$

4 Felder

4.1 Skalares Feld


Ein skalares Feld ist eine Abbildung

$$\phi: M \to N, \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \phi \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$
 wobei $M \subset \mathbb{R}^m, N \subset \mathbb{R}$

In der Regel ist $M \subset \mathbb{R}^2$, \mathbb{R}^3 , \mathbb{R}^4 . ϕ ordnet also jedem Ort des \mathbb{R}^2 , \mathbb{R}^3 , \mathbb{R}^4 einen Skalar zu.

Beispiel

$$\phi: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \begin{pmatrix} = \frac{1}{r} \end{pmatrix}$$



Konstante Funktionswerte für konstante Abstände des Arguments $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ vom Ursprung. $(\phi(x_1, x_2) = \text{const.})$

Menge der roten Höhenlinien:

$$\left\{ \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ \phi(x_1, x_2) \end{array} \right) \in \mathbb{R}^3 : \phi \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \right) = \text{ const. bzw. fest} \right\}$$

Meist bezeichnet man die Projektion der roten Höhenlinien auf die x_1-x_2 -Ebene als Höhenlinien:

$$\left\{ \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \right) \in \mathbb{R}^2 : \phi \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \right) = \text{ const. bzw. fest} \right\}$$

4.2 Vektorfeld

Ein Vektorfeld ist eine Abbildung

$$\vec{a}: M \to N, \left(\begin{array}{c} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{array}\right) \mapsto \vec{a} \left(\begin{array}{c} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{array}\right) \text{ mit } M \subset \mathbb{R}^m, N \subset \mathbb{R}^m.$$

 \vec{a} ordnet also jedem Punkt der Ebene/des Raums einen Vektor zu.

Beispiel 1

$$\vec{a}(\vec{r}) = \alpha \vec{r}$$

Jedem Punkt in der Ebene wird ein Vektor $\alpha \vec{r}$ zugeordnet, welcher zur Veranschaulichung mittig an diesem Punkt platziert wird. (hier: radial um den Ursprung Vektoren mit nach außen hin immer höherem Betrag)

Beispiel 2

$$\vec{a}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3}$$
 (elektrisches Feld)

4.3 Partielle Ableitungen

Wir betrachten die Änderungsraten parallel zu den Koordinatenachsen.

4.3.1 Partielle Ableitung im skalaren Feld

$$\lim_{\Delta x_i \to 0} \frac{\phi(x_1, x_2, \dots, x_i + \Delta x_i, \dots, x_m) - \phi(x_1, \dots, x_m)}{\Delta x_i} =: \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

 $\frac{\partial \phi}{\partial x_i}$ heißt Partielle Ableitung von ϕ nach $x_i.$ (Halte alle Variablen außer x_i fest, leite nach x_i ab.) Weitere Schreibweisen: $\partial_{x_i}\phi$ oder $\phi_{x_i}.$

Beispiel

$$\phi(x_1, x_2, x_3) = (\sin x_1) x_2^5 e^{x_3}$$

$$\frac{\partial \phi}{x_1}(x_1, x_2, x_3) = (\cos x_1) x_2^5 e^{x_3}$$

4.3.2 Partielle Ableitung im Vektorfeld

Hier wird die Partielle Ableitung komponentenweise vorgenommen.

Beispiel

$$\vec{a}(\vec{r}) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 x_2 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial a_1}{\partial x_1} = \frac{\partial x_2}{\partial x_1} = 0 \qquad \frac{\partial a_1}{\partial x_2} = 1$$

$$\frac{\partial a_2}{\partial x_1} = -x_2 \qquad \frac{\partial a_2}{\partial x_2} = -x_1$$

Analog definieren sich die höheren partiellen Ableitungen:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_1^2} \qquad \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_1 x_2} \qquad \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_2 x_1} \qquad \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_2^2}$$

wobei die rechte Ableitung immer zuerst erfolgt.

Rechenregeln

1.
$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\phi + \varphi) = \frac{\partial}{\partial x_i}\phi + \frac{\partial}{\partial x_i}\varphi$$

2.
$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\vec{a}\right)\vec{b} + \vec{a}\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\vec{b}\right)$$

3.
$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\vec{a} \times \vec{b}) = \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\vec{a}\right) \times \vec{b} + \vec{a} \times \left(\frac{\partial}{\partial x_i}\vec{b}\right)$$

Sind x_i Funktionen, so ergibt sich die Kettenregel:

$$\frac{d}{dt_1}\phi(x_1(t_1), x_2(t_2)) = \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt_1}$$

4.3.3 Totales Differential

Sind nun alle x_i von einem Parameter t abhängig (sprechen wir also von einer Parametrisierung $\phi(x_1(t), x_2(t))$), ergibt sich für die Änderungsrate (der Bahnkurve) in Abhängigkeit von der Zeit:

$$D = \frac{\phi(x_1(t + \Delta t), x_2(t + \Delta t)) - \phi(x_1(t), x_2(t))}{\Delta t}$$

mit $x_i(t + \Delta t) = x_i + \Delta x_i$ ergibt sich:

$$D = \frac{1}{\Delta t} (\phi(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2) - \phi(x_1, x_2 + \Delta x_2) + \phi(x_1, x_2 + \Delta x_2) - \phi(x_1, x_2))$$

$$= \frac{\Delta x_1}{\Delta t} \cdot \frac{\phi(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2) - \phi(x_1, x_2 + \Delta x_2)}{\Delta x_1} + \frac{\Delta x_2}{\Delta t} \cdot \frac{\phi(x_1, x_2 + \Delta x_2) - \phi(x_1, x_2)}{\Delta x_2}$$

Nun ergibt sich mit $\Delta t \to 0$ (und damit $\Delta x_1 \to 0, \Delta x_2 \to 0$):

$$\lim_{\Delta t \to 0} D = \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \cdot \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial \phi}{\partial x_2} \cdot \frac{dx_2}{dt} =: \frac{d\phi}{dt}$$

also:
$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial \phi}{\partial x_2} dx_2$$

4.3.4 Nabla $\vec{\nabla}$

Im Dreidimensionalen ergibt sich aus dem totalen Differential:

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{\partial\phi}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial\phi}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \frac{\partial\phi}{\partial x_3} \frac{dx_3}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{\partial\phi}{\partial x_1} \\ \frac{\partial\phi}{\partial x_2} \\ \frac{\partial\phi}{\partial x_3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \frac{dx_3}{dt} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \end{pmatrix} \phi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \tag{3}$$

Der Vektor $\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_3} \end{pmatrix}$ leitet, was rechts von ihm steht, nach x_1, x_2, x_3 ab.

Beispiel 1

$$\vec{\nabla}(x_1 x_2^2 \cos x_3) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} (x_1 x_2^2 \cos x_3) \\ \frac{\partial}{\partial x_2} (x_1 x_2^2 \cos x_3) \\ \frac{\partial}{\partial x_3} (x_1 x_2^2 \cos x_3) \end{pmatrix} = \dots$$

Beispiel 2

$$\vec{\nabla} \vec{a}(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_1(x_1, x_2, x_3) \\ a_2(x_1, x_2, x_3) \\ a_3(x_1, x_2, x_3) \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\partial}{\partial x_1} a_1(x_1, x_2, x_3) + \frac{\partial}{\partial x_2} a_2(x_1, x_2, x_3) + \frac{\partial}{\partial x_3} a_3(x_1, x_2, x_3)$$

 \Rightarrow Mit $\vec{\nabla}$ lässt sich wie mit einem "normalen" Vektor rechnen, solange man keine Reihenfolgen vertauscht.


Geometrische Interpretation

Aus (3): $\frac{d\phi}{dt} = \vec{\nabla}\phi \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$ ergibt sich:

$$d\phi = \vec{\nabla}\phi \cdot d\vec{r} = |\vec{\nabla}\phi| \cdot |d\vec{r}| \cdot \cos\theta \qquad \text{(Skalarprodukt: } \vec{a}\vec{b} = ab\cos\theta\text{)}$$

$$\Rightarrow \frac{d\phi}{|d\vec{r}|} = |\vec{\nabla}\phi|\cos\theta \tag{4}$$

Die Änderungsrate $\frac{d\phi}{|d\vec{r}|}$ wird also maximal, wenn $\theta = 0$, d.h. wenn $d\vec{r} || \vec{\nabla} \phi$. $\Rightarrow \vec{\nabla} \phi$ beschreibt Richtung und Betrag der maximalen Änderung von ϕ .



Für andere Richtungen, also für $\vec{\nabla}\phi \not\parallel d\vec{r}$ ergibt sich aus (4) die Steigung von ϕ in \vec{r} -Richtung: $\frac{d\phi}{|d\vec{r}|} = |\vec{\nabla}\phi|\cos\theta = \vec{\nabla}\phi \cdot \vec{e}_r$ (Projektion von $\vec{\nabla}\phi$ auf $d\vec{r}$).

Extremfall: Bewegung senkrecht zu $\vec{\nabla}\phi$: $d\vec{r} \perp \vec{\nabla}\phi \Leftrightarrow d\vec{r} \cdot \vec{\nabla}\phi = 0 = d\phi$ \Rightarrow ...findet auf Linie (Ebene) gleicher Höhe statt.

4.3.5 Bezeichnungen

- 1. $\vec{\nabla}\phi =: \operatorname{grad} \phi$ (Gradient, Vektor) (Richtung und Betrag der größten Änderungsrate eines skalaren Feldes ϕ)
- 2. $\vec{\nabla} \cdot \vec{a} =: \text{div } \vec{a}$ (Divergenz, Skalar) (Quellenstärke eines Vektorfeldes \vec{a})
- 3. $\vec{\nabla} \times \vec{a} =: \text{rot } \vec{a}$ (Rotation, Vektor) (Wirbelstärke eines Vektorfeldes \vec{a} , z.B.: $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = \text{Ladungsdichte}$)

5 Das Potential

Definition

Sei ϕ skalares Feld , \vec{a} Vektorfeld. Gilt

$$\vec{a} = \operatorname{grad} \phi$$
 (5)

dann heißt ϕ Potential von \vec{a} , und \vec{a} heißt Gradientenfeld von ϕ .

Fragestellung

Für welche \vec{a} gibt es ein Potential ϕ ?

Wenn ein ϕ mit $\vec{a} = \text{grad } \phi$ existiert, muss gelten:

$$a_{1}(x_{1}, x_{2}, x_{3}) = \frac{\partial}{\partial x_{1}} \phi(x_{1}, x_{2}, x_{3})$$

$$a_{2}(x_{1}, x_{2}, x_{3}) = \frac{\partial}{\partial x_{2}} \phi(x_{1}, x_{2}, x_{3})$$

$$a_{3}(x_{1}, x_{2}, x_{3}) = \frac{\partial}{\partial x_{2}} \phi(x_{1}, x_{2}, x_{3})$$

Beispiel

$$\vec{a}: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array}\right) \mapsto \left(\begin{array}{c} x_1^2 \\ 2x_1x_2 \\ 0 \end{array}\right)$$

Für ein Potential von \vec{a} muss also gelten:

$$x_{2}^{2} = \frac{\partial}{\partial x_{1}} \phi(x_{1}, x_{2}, x_{3}) \quad \Rightarrow \phi(x_{1}, x_{2}, x_{3}) = x_{1}x_{2}^{2} + C_{1}(x_{2}, x_{3})$$

$$2x_{1}x_{2} = \frac{\partial}{\partial x_{2}} \phi(x_{1}, x_{2}, x_{3}) \quad \Rightarrow \phi(x_{1}, x_{2}, x_{3}) = x_{1}x_{2}^{2} + C_{2}(x_{1}, x_{3})$$

$$0 = \frac{\partial}{\partial x_{3}} \phi(x_{1}, x_{2}, x_{3}) \quad \Rightarrow \phi(x_{1}, x_{2}, x_{3}) = C + C_{3}(x_{1}, x_{2})$$

 \Rightarrow Ein Potential ist möglicherweise also $\phi(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2^2$.

Bemerkung:

Wenn obiges Gleichungssystem nicht lösbar ist, gibt es kein Potential.

Bsp.: $\vec{a}(x_1, x_2) = (-x_2, x_1)$ ist ein Wirbelfeld.

Wäre hier \vec{a} ein Gradientenfeld (d.h. gäbe es ein Potential ϕ), würde das Feld jedem Punkt in der Ebene einen Vektor maximaler Steigung ($\vec{\nabla}\phi$) zuordnen. Da sich ein Punkt im Wirbelfeld aber auf einer geschlossenen Kreisbahn bewegt, kann es kein Potential geben, denn der Punkt würde - obwohl er sich immerzu in die "steilste" Richtung bewegt - irgendwann wieder an den Startpunkt gelangen, was nicht möglich ist.

Erweiterte Fragestellung

Gibt es zu einem Vektorfeld \vec{a} ein Vektorfeld \vec{b} , sodass

$$\vec{a} = \operatorname{rot} \vec{b} \qquad (\vec{a} = \vec{\nabla} \times \vec{b})$$

Soetwas kann auftreten, ist aber umständlich auszurechnen.


Tritt auf, wenn div $\vec{a} = 0$. \vec{b} heißt dann Vektorpotential von \vec{a} (z.B. ein Normalenvektor auf einem Wirbelfeld).

(Analog: Existenz eines Potentials für rot $\vec{a} = 0$.)

5.1 Kurven-/Linienintegrale

Gegeben sei $\vec{a}:M\to M$ ein Vektorfeld, Γ eine Kurve in der Definitionsmenge des Vektorsfeld, d.h. Γ wird beschrieben durch

$$r:[t_a;t_e]\to M, t\mapsto \vec{r}(t) \qquad (=\Gamma(t))$$



Anwendung

Sei \vec{a} ein Kraftfeld. Ein Teilchen/eine Ladung bewegt sich entlang Γ , welche Arbeit muss aufgewendet werden?

An jedem Punkt ist die Arbeit $d\phi=\vec{a}(\vec{r})\cdot d\vec{r}$ aufzuwenden. Daraus ergibt sich die Gesamtarbeit:

$$\Delta \phi = \int_{\vec{r}_a}^{\vec{r}_e} \operatorname{entlang} \Gamma \vec{a}(\vec{r}) d\vec{r} \qquad \text{(Summation über alle } d\phi)$$

$$= \int_{t}^{t_e} \vec{a}(\vec{r}(t)) \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot dt \qquad (\text{,Erweiterung mit dt"})$$

Dieses Integral heißt Kurven- oder Linienintegral.

Beispiel (drei mögliche Bahnkurven)


$$\vec{a}(\vec{r}) = \left(\begin{array}{c} x_2^2 \\ 2x_1x_2 \\ 0 \end{array}\right)$$

Wir untersuchen nun drei Bahnkurven, auf denen sich ein Massenpunkt vom Ursprung (0,0,0) zur Koordinate (1,1,1) bewegt, auf ihr Kurvenintegral.

1.Möglichkeit: $\Gamma_1:[0;1]\to\mathbb{R}^3, t\mapsto (t,t,t) \quad (=\vec{r}(t)).$

$$\begin{split} & \int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} \vec{a}(\vec{r}(t)) d\vec{r} = \int_{0}^{1} (\vec{a}(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t)) dt \qquad \left[\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \\ & = \int_{0}^{1} [a_{1}(\vec{r}(t)) \cdot 1 + a_{2}(\vec{r}(t)) \cdot 1 + a_{3}(\vec{r}(t)) \cdot 1] dt \\ & = \int_{0}^{1} (t^{2} + 2t^{2}) dt = [t^{3}]_{0}^{1} = 1 \end{split}$$


2. Möglichkeit: $\Gamma_2:[0;1]\to\mathbb{R}^3, t\mapsto (t,t^2,t^4) \quad (=\vec{r}(t)).$



$$\dot{\vec{r}}(t) = (1, 2t, 4t^3)$$

$$\int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} \vec{a}(\vec{r}(t))d\vec{r} = \int_{0}^{1} (\vec{a}(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t))dt = \int_{0}^{1} (t^{4} \cdot 1 + 2t^{3} \cdot 2t + 0 \cdot 4t^{3})dt$$
$$= \int_{0}^{1} 5t^{4}dt = [t^{5}]_{0}^{1} = 1$$

3. Möglichkeit: $\Gamma_3:[0;3] \to \mathbb{R}^3, t \mapsto \begin{cases} (t,0,0) & \text{für} \quad t \in [0;1] \\ (1,t-1,0) & \text{für} \quad t \in [1;2] \\ (1,1,t-2) & \text{für} \quad t \in [2;3] \end{cases}$



 \Rightarrow Kann wie oben ausgerechnet werden (Integration über t), ist aber relativ aufwendig... Schneller: "direktes Ausrechnen":

$$\begin{split} & \int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} \vec{a}(r) d\vec{r} = \int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} \left[a_1(\vec{r}) \cdot dx_1 + a_2(\vec{r}) \cdot dx_2 + a_3(\vec{r}) \cdot dx_3 \right] \\ & = \int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} a_1(\vec{r}) dx_1 + \int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} a_2(\vec{r}) dx_2 + \int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} a_3(\vec{r}) dx_3 \\ & = \int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} x_2^2 \ dx_1 + \int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} 2x_1 x_2 \ dx_2 + \int_{(0,0,0)}^{(1,1,1)} 0 \ dx_3 \end{split}$$

 $\rightarrow dx_1$ nimmt nur einen Wert an, wenn sich der Massenpunkt in x_1 -Richtung bewegt; für die Intervalle [1,2],[2,3] bewegt sich der Punkt aber nur in x_2 - und x_3 -Richtung (Analoges gilt für dx_2):


$$= \int_0^1 x_2^2 dx_1 + \int_0^1 2x_1 x_2 dx_2 + 0$$

 $\to x_2^2$ hat aber auf dem Weg auf der $x_1\text{-Achse}$ den Wert 0; x_1 hat auf dem Weg in Richtung der $x_2\text{-Achse}$ den Wert 1.

$$= 0 + \int_0^1 2x_2 dx_2 = [x_2^2]_0^2 = 1$$

⇒ Für alle drei Wege ergibt sich als Kurvenintegral der Wert 1! Ein Zufall?

Erklärung: Wir betrachten zwei Kurvenintegrale in einem Gradientenfeld (also in einem Vektorfeld mit Potential):



$$d\phi = \vec{a}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \operatorname{grad}\phi \ d\vec{r}$$

Für die beiden Linienintegrale gilt also:

$$\Delta \phi = \int_{\text{grün}} \text{grad} \phi \cdot d\vec{r} \quad \text{bzw. } \Delta \phi = \int_{\text{rot}} \text{grad} \phi \cdot d\vec{r}$$

$$\Delta \phi = \int_{\text{grad}} \text{grad} \phi \cdot d\vec{r} = \phi(\vec{r}_e) - \phi(\vec{r}_a)$$
(6)

 \Rightarrow Für Gradientenfelder. . . \Leftrightarrow Falls zu einem Vektorfeld ein Potential existiert, ist $\int_{\vec{r}_{-}}^{r_{e}} \vec{a}(\vec{r}) d\vec{r}$ wegunabhängig.

Man kann auch die Umkehrung zeigen: Wenn die Kurvenintegrale wegunabhängig sind, dann existiert ein Potential ϕ .

Bemerkung:

Alle Kurvenintegrale sind wegunabhängig ⇔ alle Kurvenintegrale über geschlossene Kurven haben den Wert 0.

Begründung:

segranding. Seg

$$0 = \int_{\Gamma_3} \vec{a}(\vec{r}) \ d\vec{r} = \int_{\Gamma_1} \vec{a}(\vec{r}) \ d\vec{r} + \int_{\Gamma_2} \vec{a}(\vec{r}) \ d\vec{r} = \int_{\Gamma_1} \dots - \int_{\Gamma_2} \dots \Leftrightarrow \int_{\Gamma_1} \dots = \int_{\Gamma_2} \dots \Leftrightarrow \Gamma_1, \Gamma_2 \text{ wegunabhängig }.$$

 \Longrightarrow Hat jedes Integral über eine geschlossene Kurve von \vec{a} den Wert 0, so besitzt \vec{a} ein Potential.

weiteres Kriterium für ein Potential

Sei \vec{a} Vektorfeld, das auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet¹ definiert ist, dann existiert ein Potential ϕ mit $\vec{a} = \vec{\nabla} \phi$, wenn

rot
$$\vec{a} = 0$$

Begründung: "
$$\Rightarrow$$
": $\vec{a} = \vec{\nabla}\phi \Rightarrow \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\phi) = (\vec{\nabla} \times \vec{\nabla})\phi = \vec{O}$ " \Leftarrow " aufwendig!

5.2 Kriterien für die Existenz eines Potentials (Zus.)

Es existiert für ein Vektorefeld $\vec{a}(\vec{r})$ ein Potential, wenn...

- 1. $\vec{a}(\vec{r}) = \vec{\nabla}\phi$ (direkt über die Definition in (5) (komponentenweise))
- 2. ... alle Kurvenintegrale wegunabhängig sind (siehe bei (6).
- $3.\,\dots$ jedes Integral über eine geschlossene Kurve den Wert0hat.
- 4. rot $\vec{a} = 0$ (für einfach zusammenhängendes Gebiet)
- 5. $\forall i, j \quad \frac{\partial}{\partial x_i} a_j = \frac{\partial}{\partial x_j} a_i$ (entspricht im Dreidimensionalen obigem 4.)

 $^{^1}$ einfach zusammenhängendes Gebiet: jede geschlossene Kurve lässt sich zu einem Punkt zusammenziehen, d.h. innerhalb der Kurve darf kein "Loch" (=Definitionslücke) im Feld auftreten.

6 Differentiale

Linienintegrale summieren infinitesimale Änderungen längs einer Kurve, hierzu Vektorfeld:

Die Änderung lässt sich beschreiben:

$$\vec{a} \cdot d\vec{r} = a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ dx_3 \end{pmatrix}$$

Gesamtänderung:

$$\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \operatorname{entlang} \Gamma a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3 \qquad \text{(Linienintegral)}$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} a_1 \frac{dx_1}{dt} dt + a_2 \frac{dx_2}{dt} dt + a_3 \frac{dx_3}{dt} dt$$

Beispiel

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x_2^2 \\ 2x_1x_2 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \Gamma : [0;1] \to \mathbb{R}^3, \mapsto \begin{pmatrix} t \\ t^2 \\ t^4 \end{pmatrix}$$

$$\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + a_3 dx_3 = \int_0^1 a_1 \frac{dx_1}{dt} dt + a_2 \frac{dx_2}{dt} dt + a_3 \frac{dx_3}{dt} dt$$

$$\int_0^1 (t^2)^2 1 \ dt + 2tt^2 2t \ dt = \int_0^1 5t^4 \ dt = [t^5]_0^1 = 1$$

Ausdrücke der Gestalt $a_1dx_1 + a_2dx_2 + a_3dx_3$ heißen Differentiale. Jedes Differential wird durch das Vektorfeld $\vec{a}(\vec{r})$ beschrieben und umgekehrt.

Fragestellung

Wann sind diese Integrale wegunabhängig?

 \Rightarrow Bisher: Wenn zum zugehörigen Vektorfeld ein Potential existiert. (siehe **5.2**) Wenn also $\vec{a}(\vec{r})$ ein Gradientenfeld ist, d.h. wenn ein Potential existiert, gilt offenbar:

$$a_1 = \frac{\partial \phi}{\partial x_1}$$
 $a_2 = \frac{\partial \phi}{\partial x_2}$ $a_3 = \frac{\partial \phi}{\partial x_3}$

und für die höheren Ableitungen: $\frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial}{\partial x_j} \phi = \frac{\partial}{\partial x_j} \frac{\partial}{\partial x_i} \phi$.

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x_i} a_j = \frac{\partial}{\partial x_j} a_i \qquad (\text{für alle i,j})$$

Man kann zeigen (schwierig!), dass bei einfach zusammenhängenden Gebieten auch die Umkehrung gilt:


$$\forall i, j \quad \frac{\partial}{\partial x_i} a_j = \frac{\partial}{\partial x_j} a_i \quad \Rightarrow \exists \text{ Potential } \phi$$

Wenn nun zu einem Differential (zum zugehörigen Vektorfeld) ein Potential existiert, dann heißt das Differential total oder exakt. Das Potential heißt auch Stammfunktion.

Koordinatensysteme

Zweidimensional

7.1.1 Kartesisches Koordinatensystem




Einheitsvektoren

• Verschiebe Punkt
$$(x_1, x_2)$$
 in x_1 -Richtung:
$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} =: \vec{e}_1 =: \vec{e}_{x_1}$$

• Verschiebe Punkt
$$(x_1, x_2)$$
 in x_2 -Richtung: $\frac{\partial \vec{r}}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial x_2} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} =: \vec{e}_2 =: \vec{e}_{x_2}$

 \Longrightarrow Rechtwinkliges ($\vec{e}_1 \perp \vec{e}_2),$ geradliniges (Koord.-linien sind Geraden) KS.

7.1.2 Polarkoordinatensystem




Betrachte statt $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ die Koordinaten $r \in [0; \infty[$ $\phi \in [0; 2\pi[$ mit

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$
 $\phi = \arctan \frac{x_1}{x_2}$ bzw. $\phi = \arctan \frac{x_2}{x_1} + \pi$

$$\implies \vec{r} = \left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c} r\cos\phi \\ r\sin\phi \end{array}\right)$$

Offenbar existiert also 1:1-Zuordnung, die jedem Koordinatenpaar (x_1, x_2) ein Koordinatenpaar $(r; \phi)$ zuordnet (außer bei (0,0)).



Einheitsvektoren

•
$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix}$$
 \rightarrow hat den Betrag 1 $\Rightarrow \vec{e_r} := \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix}$

•
$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix}$$
 \rightarrow hat den Betrag $1 \Rightarrow \vec{e}_r := \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix}$
• $\frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} = \begin{pmatrix} -r \sin \phi \\ r \cos \phi \end{pmatrix}$ \rightarrow hat den Betrag $r \Rightarrow \vec{e}_\phi := \frac{1}{r} \begin{pmatrix} -r \sin \phi \\ r \cos \phi \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow \vec{e}_\phi = \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \end{pmatrix}$

- ⇒ Rechtwinkliges, krummliniges Koordinatensystem.
- \implies Einheitsvektoren tangential zu Koordinatenlinien.
- \implies Transformation: kartesische Koord. \rightarrow Polarkoord. durch Drehung um ϕ .

7.1.3 Allgemein

Seien α, β neue Koordinaten.

Einheitsvektoren


•
$$\vec{e}_{\alpha} = \frac{1}{b_{\alpha}} \frac{\partial \vec{r}}{\partial \alpha}$$
 mit $b_{\alpha} = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \alpha} \right|$

•
$$\vec{e}_{\beta} = \frac{1}{b_{\beta}} \frac{\partial \vec{r}}{\partial \beta}$$
 mit $b_{\beta} = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \beta} \right|$

(Hierfür \vec{r} in Abhängigkeit von α und β darstellen: $\vec{r} = \begin{pmatrix} x_1(\alpha, \beta) \\ x_2(\alpha, \beta) \end{pmatrix}$).

7.2 Dreidimensional

7.2.1 Zylinderkoordinatensystem



Wir betrachten nun die Koordinaten $r \in [0; \infty], \quad \phi \in]0; 2\pi], \quad x_3 \in \mathbb{R}.$ \Rightarrow Polarkoordinaten in der $x_1' - x_2'$ -Ebene, x_3 -Koordinate bleibt.

$$\implies \qquad r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \qquad \vec{r} = \begin{pmatrix} r\cos\phi \\ r\sin\phi \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Beispiel

Zylinder mit Radius R und Höhe zwischen h_1 und h_2

$$\left\{ \vec{r} \in \mathbb{R}^3 \middle| \vec{r} = \begin{pmatrix} r\cos\phi \\ r\sin\phi \\ x_3 \end{pmatrix} \text{ wobei } r \in [0; R], \phi \in]0; 2\pi], x_3 \in [h_1; h_2] \right\}$$

Einheitsvektoren


$$\bullet \ \frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = \frac{\partial}{\partial r} \left(\begin{array}{c} r \cos \phi \\ r \sin \phi \\ x_3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \cos \phi \\ \sin \phi \\ 0 \end{array} \right) := \vec{e_r}$$

$$\bullet \ \, \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} = \left(\begin{array}{c} -r \sin \phi \\ r \cos \phi \\ 0 \end{array} \right) \ \mathrm{mit} \ b_{\phi} = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} \right| = r \quad \Rightarrow \vec{e}_{\phi} = \frac{1}{b_{\phi}} \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} = \left(\begin{array}{c} -\sin \phi \\ \cos \phi \\ 0 \end{array} \right)$$

$$\bullet \ \vec{e}_{x_3} = \vec{e}_3$$

 \Longrightarrow Krummliniges, rechtwinkliges KS.

7.2.2 Kugelkoordinatensystem



Wir betrachten nun $r \in [0, \infty)$ $\varphi \in [0, 2\pi)$ $\vartheta \in [0, \pi]$

$$\vec{r} = \left(\begin{array}{c} r\cos\varphi\sin\vartheta \\ r\sin\varphi\sin\vartheta \\ r\cos\vartheta \end{array} \right)$$

Einheitsvektoren

•
$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial r} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \sin \vartheta \\ \sin \varphi \sin \vartheta \\ \cos \vartheta \end{pmatrix} := \vec{e_r} \quad \text{da } b_r = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial r} \right| = 1$$

$$\bullet \ \, \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} = \left(\begin{array}{c} -r \sin \varphi \sin \vartheta \\ r \cos \varphi \sin \varphi \\ 0 \end{array} \right) \ \, \text{mit} \, \, b_{\varphi} = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \varphi} \right| = r \sin \vartheta \quad \Rightarrow \vec{e}_{\varphi} = \left(\begin{array}{c} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{array} \right)$$

$$\bullet \ \frac{\partial \vec{r}}{\partial \vartheta} = \left(\begin{array}{c} r \cos \varphi \cos \vartheta \\ r \sin \varphi \cos \vartheta \\ -r \sin \vartheta \end{array} \right) \ \mathrm{mit} \ b_\vartheta = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \vartheta} \right| = r \quad \Rightarrow \vec{e}_\vartheta = \left(\begin{array}{c} \cos \varphi \cos \vartheta \\ \sin \varphi \cos \vartheta \\ -\sin \vartheta \end{array} \right)$$

 \implies Krummliniges, rechtwinkliges KS.


7.3 Differentiale in anderen Koordinatensystemen


Ein gegebener Ortsvektor \vec{r} ist von den Koordinaten y_1, y_2, y_3 abhängig.

$$d\vec{r} = \begin{pmatrix} dx_1(y_1, y_2, y_3) \\ dx_2(y_1, y_2, y_3) \\ dx_3(y_1, y_2, y_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial x_1}{\partial y_i} dy_i \\ \sum_{i=1}^3 \frac{\partial x_2}{\partial y_i} dy_i \\ \sum_{i=1}^3 \frac{\partial x_3}{\partial y_i} dy_i \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^3 dy_i \frac{\partial}{\partial y_i} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$
$$= \sum_{i=1}^3 dy_i \frac{\partial \vec{r}}{\partial y_i} = \sum_{i=1}^3 dy_i b_{y_i} \vec{e}_{y_i}$$


Beispiele

- Polarkoordinaten: $d\vec{r} = drb_r\vec{e}_r + d\varphi b_{\varphi}\vec{e}_{\varphi} = dr \ \vec{e}_r + d\varphi \ r\vec{e}_{\varphi}$
- Ausflug in die Theoretische Mechanik:
 Bewegung eines Massenpunktes in der Ebene, beschrieben durch $\vec{r}(t)$. $\Rightarrow \quad \vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + \frac{d\varphi}{dt}r\vec{e}_{\varphi} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\varphi}\vec{e}_{\varphi}$ Gleichzeit ist aber $\dot{\vec{r}}(t) = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\vec{e}}_r$ $\Rightarrow \dot{\vec{e}}_r = \dot{\varphi}\vec{e}_{\varphi}$





• Kreisbewegung: $\vec{r}(t) = R\vec{e}_r$ R = const. $\Rightarrow \vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \dot{R}\vec{e}_r + R\dot{\vec{e}}_r = R\dot{\vec{e}}_r$ Mit obiger Regel: $\Rightarrow \vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \dot{R}\vec{e}_r + R\dot{\varphi}\vec{e}_{\varphi} = R\dot{\varphi}\vec{e}_{\varphi}$ $\Rightarrow \dot{\vec{e}}_r = \dot{\varphi}\vec{e}_{\varphi}$



Analoge Rechnung mit $\vec{a}(t)$ liefert: $\dot{\vec{e_\varphi}}\perp\vec{e_\varphi}$ und $\dot{\vec{e_\varphi}}=-\dot{\varphi}\vec{e_r}$

7.4 $\vec{\nabla}$ in anderen Koordinatensystemen

Für seine i-te Komponente im (y_1, y_2, y_3) -System gilt $(\phi \text{ ist skalares Feld})$:

$$(\vec{\nabla}\phi)_{y_i} = \vec{e}_{y_i} \text{ grad } \phi = \left(\frac{1}{b_{y_i}} \frac{\partial \vec{r}}{\partial y_i}\right) \text{ grad } \phi$$

$$= \frac{1}{b_{y_i}} \left(\frac{\partial x_1}{\partial y_i} \frac{\partial \phi}{\partial x_1} + \frac{\partial x_2}{\partial y_i} \frac{\partial \phi}{\partial x_2} + \frac{\partial x_3}{\partial y_i} \frac{\partial \phi}{\partial x_3}\right)$$

$$\implies \vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{1}{b_{y_1}} \frac{\partial}{\partial y_2} \\ \frac{1}{b_{y_2}} \frac{\partial}{\partial y_2} \\ \frac{1}{b_{y_3}} \frac{\partial}{\partial y_3} \end{pmatrix}$$


Beispiel

Kugelkoordinaten, mit $b_r = 1, b_{\varphi} = r \sin \vartheta, b_{\vartheta} = r$

$$\vec{\nabla}_{kug} = \left(\begin{array}{c} \frac{\frac{\partial}{\partial r}}{r \sin \vartheta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \vartheta} \end{array}\right)$$

Mehrdimensionale Integration 8

Motivation



Wie groß ist das Volumen zwischen Grundfläche A und dem Graph G_f ?

Näherung


Zerlege A näherungsweise in Flächenstücke
$$\Delta A$$
.
 \Rightarrow Volumen = $\sum_{\Delta A} f(x_1, x_2) \cdot \Delta A \xrightarrow{\Delta A \to 0} \iint_A f(x_1, x_2) dA$

 $(dA = dx_1 \cdot dx_2$ infinitesimales "rechteckiges" Flächenelement)


Spezialfall: Rechteck als Grundfläche

 $A = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$; Dann ist das Volumen:

$$\iint_A f(x_1, x_2) dA = \int_{a_2}^{b_2} \left(\int_{a_1}^{b_1} f(x_1, x_2) dx_1 \right) dx_2 = \int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} f(x_1, x_2) dx_2 \right) dx_1$$



8.2 Allgemein: Integration über krummlinige Flächen



Für die Punkte in A gilt: $a \le x_1 \le b$ und $g_u(x_1) \le x_2 \le g_o(x_1)$

Für die Fläche A gilt dann


$$A = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid a \le x_1 \le b \land g_u(x_1) \le x_2 \le g_o(x_1)\}$$

Für das Volumen gilt dann

$$\iint_{A} f(x_1, x_2) dA = \int_{a}^{b} \left(\int_{g_u(x_1)}^{g_o(x_1)} f(x_1, x_2) \ dx_2 \right) dx_1$$

Beispiel 1

$$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x_1, x_2) \mapsto 2x_1x_2$$
 mit $a = 1; b = 2; g_u(x_1) = 0; g_o(x_1) = x_1$



Volumen:
$$\iint_A f(x_1, x_2) dA = \int_1^2 \left(\int_0^{x_1} 2x_1 x_2 \ dx_2 \right) dx_1$$

(Zwischenbemerkung: $\int_0^{x_1} \left(\int_1^2 2x_1x_2 \ dx_1 \right) dx_2$ wäre nicht sinnvoll!)

$$= \int_{1}^{2} [x_{1}x_{2}^{2}]_{0}^{x_{1}} \ dx_{1} = \int_{1}^{2} x_{1}^{3} \ dx_{1} = \left[\frac{x_{1}^{4}}{4}\right]_{1}^{2} = \frac{15}{4}$$

Nebenbemerkung


Falls die Grundfläche nicht direkt in $g_u(x_1)$ und $g_o(x_1)$ aufteilbar ist



in mehrere Flächenstücke aufteilen und das Volumen einzeln berechnen.

Beispiel 2

Die Grundfläche ist eine Kreisscheibe:



Kürzere Möglichkeit: Umwandlung in Polarkoordinaten

$$(r,\varphi) \to (r\cos\varphi, r\sin\varphi) = (x_1, x_2)$$

Kreisscheibe (KS):

- kartesisch: $\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \le R^2\}$
- polar: $\{(r,\varphi)\in[0;\infty[\times[0;2\pi[\ :r\leq R\}=[0;R]\times[0;2\pi]$

$$\iint_{KS} f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \iint_{KS} f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \ r \ dr \ d\varphi$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^R [(r \cos \varphi)^2 + (r \sin \varphi)^2] \ r \ dr \ d\varphi = \int_0^{2\pi} \int_0^R r^3 \ dr \ d\varphi$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{R^4}{4} \ d\varphi = \frac{R^4}{2} \pi$$

Allgemein: infinitesimale Größen in anderen KS

Seien y_1, y_2, y_3 Koordinaten eines anderen Koordinatensystems als dem kartesischen, dann ist

$$dx_1 dx_2 dx_3 = by_1 dy_1 by_2 dy_2 by_3 dy_3$$

Beispiel 3

Masse eines homogenen Vollzylinders mit Dichte ρ .



$$M = \sum_{\Delta m} \Delta m = \sum_{\rho} \rho \Delta V \stackrel{\Delta V \to 0}{\longrightarrow} = \iiint_{\text{Zyl.}} \rho \, dV = \rho \iiint_{\text{Zyl.}} dx_1 dx_2 dx_3$$

Zylinder:


- kartesisch: $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + x_2^2 \le R^2 \text{ und } h_1 \le h_3 \le h_2\}$
- Zylinderkoord.: $\{(r, \varphi, x_3) \in [0; R] \times [0; 2\pi[\times[h_1; h_2]]\}$

$$M = \rho \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_{h_1}^{h_2} r \, dx_3 \, d\varphi \, dr \qquad (b_{x_3} = 1, b_r = 1, b_{\varphi} = r)$$

$$= \rho \int_{h_1}^{h_2} \int_0^R \int_0^{2\pi} r \, d\varphi \, dr \, dx_3 = \rho \int_{h_1}^{h_2} \int_0^R 2\pi r \, dr \, dx_3 = \rho \int_{h_1}^{h_2} \pi R^2 \, dx_3$$

$$= \rho \pi R^2 (h_1 - h_2)$$

Geometrische Interpretation:



- Inneres Integral liefert Kreislinie (Summation von Punkten)
- Mittleres Integral liefert Kreisfläche (Summation von Linien)
- Äußerstes Integral liefert Zylindervolumen (Summation von Kreisflächen)

${\bf Allgemein:\ Volumen-/Fl\"{a}chen inhalt}$

Beobachtung: Offenbar ist $\iiint_{\hbox{\bf Zyl.}} dx_1 dx_2 dx_3 = \hbox{\bf Zylindervolumeninhalt}$

- \Longrightarrow Flächeninhalt eines Körpers $A=\iiint_K dA=\iiint_K dx_1 dx_2$
- \Longrightarrow Volumeninhalt eines Körpers $V=\iiint_{K}dV=\iiint_{K}dx_{1}dx_{2}dx_{3}$

9 Oberflächenintegrale

Motivation


Durchfluss durch eine Fläche.

Notwendig ist dafür zum einen ein Vektorfeld, das den Fluss beschreibt und zum anderen eine *Parametrisierung der Fläche*.

9.1 Definition: Parametrisierung einer Fläche

Sei $U \subset \mathbb{R}^2$ (offen), so beschreibt eine fast überall injektive Funktion ϕ , die stetig partiell differenzierbar ist, ein Flächenstück im \mathbb{R}^3 , wenn folgendes gilt:

- 1. U ist zweidimensionale Fläche (in MP2)
- 2. Für obige Funktion ϕ gilt: $\frac{\partial}{\partial u_1}\phi(\vec{u})$ und $\frac{\partial}{\partial u_2}\phi(\vec{u})$ sind linear unabhängig $\forall \vec{u} = (u_1, u_2)$



- Variiere u_1 : $\phi(u_1, u_2) \rightarrow \phi(u_1 + \Delta u_1, u_2)$ für $\Delta u_1 \rightarrow 0$: Änderungsrate $\frac{\partial}{\partial u_1} \phi(u_1, u_2)$
- Variiere u_2 : $\phi(u_1, u_2) \rightarrow \phi(u_1, u_2 + \Delta u_2)$ für $\Delta u_2 \rightarrow 0$: Änderungsrate $\frac{\partial}{\partial u_2} \phi(u_1, u_2)$

Die partiellen Ableitungen von ϕ beschreiben die Tangentialebene an die Fläche im Punkt $\phi(u_1, u_2)$.

Insbesondere beschreibt $\frac{\partial \phi}{\partial u_1}(u_1, u_2) \times \frac{\partial \phi}{\partial u_2}(u_1, u_2)$ den Normalenvektor der Tangentialebene im jeweiligen Punkt.

Bemerkung

In der Regel ist diese Parametrisierung nicht eindeutig, insbesondere ist die Orientierung des Normalenvektors von der Parametrisierung abhängig.

Beispiele


- 1. Ebene mit Aufpunkt \vec{a} und Richtungsvektoren \vec{b}, \vec{c} : $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, (u_1, u_2) \mapsto \vec{a} + u_1 \vec{b} + u_2 \vec{c}$
- 2. obere Halbkugel:

$$\phi: [0; 2\pi[\times[0; \pi/2] \to \mathbb{R}^3, (\varphi, \vartheta) \mapsto \begin{pmatrix} R\cos\varphi\sin\vartheta \\ R\sin\varphi\sin\vartheta \\ R\cos\vartheta \end{pmatrix}$$

9.2 Durchfluss durch eine Fläche

Wir suchen nun die Gesamtmenge pro Zeit eines Flusses, der durch die Fläche fließt.

Anschaulich



Der Durchfluss durch ein Flächenstück dA mit Normalenvektor $d\vec{A}$ ist umso größer, je kleiner der Winkel zwischen $d\vec{A}$ und dem Vektorfeld \vec{f} , das den Fluss beschreibt, ist. $(d\vec{A} \perp \vec{f} \Rightarrow \text{kein Durchfluss}; d\vec{A} \parallel \vec{f} \Rightarrow \text{maximaler Durchfluss})$

$$\Rightarrow \iint_A \vec{f} \cdot d\vec{A}$$
 gibt Gesamtmenge des Durchflusses pro Zeit

Definition

Sei $\vec{f}:M\to N$ mit $M,N\subset\mathbb{R}^3$ ein Vektorfeld und $\phi:U\to\mathbb{R}^3$ eine Parametrisierung einer Fläche A, so ist

$$\iint\limits_{A} \vec{f} \cdot d\vec{A} = \iint\limits_{U} \vec{f}(\vec{\phi}(u_1, u_2)) \cdot \left(\frac{\partial}{\partial u_1} \vec{\phi}(u_1, u_2) \times \frac{\partial}{\partial u_2} \vec{\phi}(u_1, u_2) \right) du_1 du_2$$

die Gesamtmenge des Durchflusses pro Zeit. (eindeutig bis auf Vorzeichen)

Beispiel: Fluss durch Schraubenfläche

$$\vec{\phi}:]0;1[\times]0;2\pi[\to\mathbb{R}^3,(r,\varphi)\mapsto\begin{pmatrix}r\cos\varphi\\r\sin\varphi\\\varphi\end{pmatrix}$$

$$\vec{f}:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3,\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}y\\-x\\z\end{pmatrix}$$

$$\cdot$$

$$\cdot$$

$$\iint_A \vec{f}\;d\vec{A}=\iint_U\begin{pmatrix}r\sin\varphi\\-r\cos\varphi\\\varphi\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}(\cos\varphi\\\sin\varphi\\0\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}-r\sin\varphi\\r\cos\varphi\\1\end{pmatrix}\end{pmatrix}\;dr\;d\varphi$$

$$\begin{split} &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \left(\begin{array}{c} r \sin \varphi \\ -r \cos \varphi \\ \varphi \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c} \sin \varphi \\ -\cos \varphi \\ r \cos^2 \varphi + r \sin^2 \varphi \end{array} \right) \, dr \, d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r \sin^2 \varphi + r \cos^2 \varphi + r \varphi) \, dr \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r (1 + \varphi) \, dr \, d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 + \varphi) \, d\varphi = \pi + \pi^2 \end{split}$$

10 Integralsätze

10.1 Satz von Gauß

Heuristische Vorüberlegung

Quellen in einem Volumen bewirken Fluss aus dem Volumen, d.h. durch seine Begrenzungsfläche.

$$\Rightarrow \quad \iiint\limits_V {\rm div} \vec{f} \; dV = \iint\limits_A \vec{f} \; d\vec{A}$$

(A ist die Begrenzungsfläche des Volumens.)

Satz von Gauß

Sei $\vec{f}:M\to N,M,N\subset\mathbb{R}^3$ ein stetig partiell differenzierbares Vektorfeld, $V\subset M$ eine dreidimensionale Menge im \mathbb{R}^3 mit Begrenzungsfläche A, dann gilt

$$\iiint\limits_V \operatorname{div} \vec{f} \ dx_1 \ dx_2 \ dx_3 = \iint\limits_A \vec{f} \ d\vec{A}$$

(Alles was im Volumen V quillt, muss durch die Begrenzungsfläche!)

Beispiel: Elektrisches Feld einer homogenen geladenen Kugel

In der EII oder TIII zeigt man: div $\vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ (\vec{E} Elektrisches Feld, ρ Ladungsdichte)


Ladungsdichte einer homogenen geladenen Kugel

$$\rho(x_1, x_2, x_3) = \begin{cases} \rho_0 & \text{falls } x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \le R_1^2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Beschreibe ρ in Kugelkoordinaten:

$$\rho(r,\varphi,\vartheta) = \begin{cases} \rho_0 & \text{falls } r \le R_1\\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$
 (7)

Skizze



Symmetrie betrachtung:

 \vec{E} -Feld auf Kugelschale mit konstantem R_2 (Betrag und Richtung konst.) und \vec{E} -Feld radial nach außen/innen.

$$\Rightarrow \vec{E}(\vec{R}_2) = E(R_2) \vec{e}_{\vec{R}_2} \tag{8}$$

Integration von $div\vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

rechte Seite:

$$\iiint\limits_{\text{Kugel mit }R_2}\frac{\rho}{\epsilon_0}\ dx_1\ dx_2\ dx_3 = \iiint\limits_{\text{Kugel mit }R_2}\frac{\rho(r,\varphi,\vartheta)}{\epsilon_0}r^2\sin\vartheta\ dr\ d\varphi\ d\vartheta$$

$$\stackrel{(7)}{=} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^{R_2} \frac{\rho_0}{\epsilon_0} r^2 \sin\vartheta \ dr \ d\varphi \ d\vartheta = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sin\vartheta \frac{R^3}{3} \ d\varphi \ d\vartheta$$

$$= \ldots = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{4\pi}{3} R_1^3 = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \cdot V_{\text{Kugel mit } R_1}$$

linke Seite:

$$\iiint\limits_V div \vec{E} \ dx_1 \ dx_2 \ dx_3 \stackrel{\text{Gauß}}{=} \iint\limits_A \vec{E} \ d\vec{A} \stackrel{(8)}{=}$$

 $hier\colon$ Auf Kugelfläche ist $\vec{E}\parallel d\vec{A}$ und konst. \Rightarrow Auf der Kugelfläche lebt ein konstantes E-"Betrags"-Feld.

$$\stackrel{(8)}{=} \iint_A E(R_2) \vec{e}_{\vec{R}_2} \cdot dA \ \vec{e}_A = E(R_2) \iint_A dx_1 dx_2 = E(R_2) \cdot A_{\text{Kugeloberfläche}}$$

$$= E(R_2) \cdot 4\pi R_2^2$$

linke Seite = rechte Seite:

$$\frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{4}{3} \pi R_1^3 = E(R_2) \cdot 4\pi R_2^2 \quad \Leftrightarrow \quad E(R_2) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{1}{3} R_1^3 \frac{1}{R_2^2}$$

Allgemein:


$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{1}{3} R_1^3 \frac{1}{r^2} \vec{e_r} \qquad (r < R_1)$$

Analog, bzw. ähnlich:


Inneres einer Kugel (E-Feld hängt nur vom eingeschlossenen Volumen ab.)

10.2 Satz von Stokes


Berechnung der Auswirkungen eines Wirbelfelds auf einen geschlossenen Weg.



mikroskopisch:



- \Rightarrow Maß für Wirbel in dA: $\operatorname{rot} \vec{f} \cdot d\vec{A}$
- \Rightarrow Gesamt: $\iint_A \mathrm{rot} \vec{f} \cdot d\vec{A}$



Im Inneren der Fläche heben sich die Begrenzungslinien der Flächenstücke dA bezüglich ihrer Bewegung auf. \Rightarrow Rand bleibt.

$$\implies \iint\limits_{A} \mathrm{rot} \vec{f} \cdot d\vec{A} = \int_{\mathrm{Rand}} \vec{f} \ d\vec{r}$$

Satz von Stokes

Sei Γ eine geschlossene Kurve, A eine von ihr eingeschlossene (nicht entartete) Fläche, dann gilt

$$\int_{\Gamma} \vec{f} \ d\vec{r} = \iint_{A} rot \vec{f} \ d\vec{A} \qquad (\vec{f} \text{ Vektorfeld, stetig partiell differenzierbar})$$

Beispiel: Induktion eines E-Felds

In der EII: $rot\vec{E} = -\dot{\vec{B}}$

(ein sich änderndes Magnetfeld bewirkt ein elektrisches Wirbelfeld)

Vorgaben und -Überlegungen

- \bullet \vec{B} räumlich konstant (ohne Einschränkung)
- $\vec{B} \perp A \rightarrow \vec{B} \parallel d\vec{A}$
- \bullet \vec{E} tangential zur Kreisbahn Γ
- $|\vec{E}|$ ist auf der Kreisbahn konstant.

Integration

$$\iint\limits_{A} - \dot{\vec{B}} \ d\vec{A} = \iint\limits_{A} rot \vec{E} \ d\vec{A} = \int_{\Gamma} \vec{E} d\vec{r} = \int_{0}^{2\pi R} E \ dr = 2\pi R E$$

Gleichzeitig:

$$\iint\limits_{A} - \dot{\vec{B}} \ d\vec{A} = \iint\limits_{A} - \dot{B} \ dA = - R^2 \pi \dot{B}$$

Also:

$$-R^2\pi\dot{B} = 2\pi RE(R)$$
 $\Rightarrow \vec{E}(r) = -\frac{1}{2}\dot{B}R\vec{e}_{\varphi}$ (Plattenkondensator)

Exkurs: Raumwinkel

Ausgangssituation: Flächenstück auf Kugeloberfläche.

 \Rightarrow in Kugelkoordinaten:

Volumenstück: $dx_1 dx_2 dx_3 = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi dr$

Flächenstück: $dA = r^2 \sin \theta \ d\theta \ d\varphi$

Winkelstück: $d\Omega = \sin \theta \ d\theta \ d\varphi$

Dieses Winkelstück bezeichnet einen Raumwinkel $\Omega.$


11 EXTREMA 46

11 Extrema

Gleichgewichtszustände in der Physik lassen sich in der Regel durch Extremprinzipien beschreiben. (Bsp.: Energie minimal \leftrightarrow stabiles Gleichgewicht.)

11.1 Extrema ohne Nebenbedingung

Sei $\varphi: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ein mehrfach partiell differenzierbares Feld.



- \Rightarrow Notwendige Bedingung: waagrechte Tangentialebene
 - Betrachte diese Ebene als (besonders einfaches) skalares Feld: $g: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit dem Differential $dg = \frac{\partial g}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial g}{\partial x_2} dx_2$
 - Da g eine Tangentialebene sein soll, muss gelten: $\frac{\partial g}{\partial x_1} = \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}$ und $\frac{\partial g}{\partial x_2} = \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}$ Also $dg = \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} dx_2$
 - Für eine waagrechte Tangentialebene muss gelten: dg = 0 $\Rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} dx_2 = 0 \quad \text{nur wenn } \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} = 0 \text{ und } \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} = 0$

$$\implies \left(\begin{array}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array}\right) \qquad \Leftrightarrow \qquad \vec{\nabla}\varphi \stackrel{!}{=} 0 \qquad \text{(notw. Bed. für Extrema)}$$

Maximum oder Minimum

Zwei Möglichkeiten:

- 1. Lineare Algebra
- 2. Untersuche Umgebung auf Monotomieverhalten (aufwendig)

Beispiel

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x_1, x_2) \mapsto x_1^2 + x_2^2$$

$$\vec{\nabla}\varphi = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 0 = x_2$$

Da $\varphi(x_1, x_2) < 0 \ \forall (x_1, x_2) \neq (0, 0)$ ist an der Stelle (0, 0) ein Minimum.

11 EXTREMA 47

11.2 Extrema mit Nebenbedingung

Motivation

Nicht Extrema von φ über Fläche, sondern nur über einer Bahnkurve, die durch eine Funktion $g: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ mit $g(x_1,...,x_n)=0$ beschrieben wird. (z.B. Kreisbahn $g: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x_1,x_2) \mapsto x_1^2 + x_2^2 - R^2 \Rightarrow$ Nebenbedingung: $x_1^2 + x_2^2 - R^2 = 0$)

- Es muss wieder sein: $\frac{\partial \varphi}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} dx_2 (+...) = 0$
- Nebenbedingung: $g(x_1, x_2) = 0$ (auf der Kurve konstant) $\Rightarrow dg = \frac{\partial g}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial g}{\partial x_2} dx_2 = 0 \Rightarrow dx_2 = -\frac{\partial g}{\partial x_1} / \frac{\partial g}{\partial x_2} \cdot dx_1$ (falls $\frac{\partial g}{\partial x_2} \neq 0$)

•
$$dx_2$$
 in $d\varphi = 0$:
$$0 = \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} \cdot \left(-\frac{\partial g}{\partial x_1} / \frac{\partial g}{\partial x_2} \right) dx_1$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{\partial \varphi}{\partial x_1} / \frac{\partial g}{\partial x_1}}_{=:\lambda} - \underbrace{\frac{\partial \varphi}{\partial x_2} / \frac{\partial g}{\partial x_2}}_{=:\lambda} = 0$$

Damit ergibt sich folgendes Gleichungssystem für x_1, x_2, λ (Lagrange-Multiplikator) als notwendige Bedingung für ein Extrema:

(1)
$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_1} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x_1}$$

(2)
$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_2} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x_2}$$

$$(3) \qquad g(x_1, x_2) = 0$$

Beispiel

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x_1, x_2) \mapsto x_1^2 - x_1 x_2 + x_2$$

Kreisbahn: $x_1^2 + x_2^2 = 25 \quad \Rightarrow x_1^2 + x_2^2 - 25 = 0$
 $\Rightarrow q: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x_1, x_2) \mapsto x_1^2 + x_2^2 - 25$

Mit den Partiellen Ableitungen erhält man folgendes Gleichungssystem (s.o.):

(1)
$$2x_1 - x_2 = \lambda 2x_1 \mid \cdot x_2 \implies 2x_1x_2 - x_2^2 = 2\lambda x_1x_2$$

(2)
$$2x_2 - x_1 = \lambda 2x_2 \mid \cdot x_1 \implies 2x_1x_2 - x_1^2 = 2\lambda x_1x_2$$

(3)
$$x_1^2 + x_2^2 = 25$$

$$\overset{(1)-(2)}{\Longrightarrow} x_1^2 = x_2^2 \to x_1 = \pm x_2 \overset{in(3)}{\Longrightarrow} 2x_1^2 = 25 \to x_1 = \pm \sqrt{\frac{25}{3}}; \qquad 2x_2^2 = 25 \to x_2 = \pm \sqrt{\frac{25}{3}}$$

Also sind die Punkte $\frac{1}{\sqrt{2}}(5;5)$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(5;-5)$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(-5;5)$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(-5;-5)$ Kandidaten für Extrema (sonst keine!).

11 EXTREMA 48

Entscheidung über Extrema

1. Geschicktes Herangehen:

Kandidaten in φ einsetzen;

- → womöglich ergeben zwei Kandidaten die selben Werte;
- \rightarrow mit dem Wissen aus MP1 dass ein Max. und ein Min. existieren muss, ist dann ersichtlich, welche Kandidaten Maxima und welche Minima sind.
- 2. Allgemeiner (Untersuche Umgebung einer mögl. Extremalstelle):

```
Sei (x_1^*, x_2^*) Kandidat.
Setze x_1 = x_1^* + h (h klein).
Ermittle zugehöriges x_2 (x_1 in Bahnbeschr. einsetzen). \rightarrow Vergleiche \varphi(x_1, x_2) mit \varphi(x_1^*, x_2^*)
```

12 Taylorreihen


Motivation Mathematisches Pendel (E1)

Kraftansatz: $\ddot{\varphi} = -\sin\varphi$ \rightarrow nicht analytisch lösbar!

 \Rightarrow Näherung für "kleine" φ : $\sin \varphi \approx \varphi$

12.1 Taylor-Entwicklung

Gegeben sei eine beliebig oft differenzierbare Funktion: $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Nähere f an einer Stelle durch Polynomfuntionen, so dass die Näherungsfunktion in möglichst vielen Ableitungen mit f übereinstimmt.



0. Schritt konstante Polynomfunktion (rot)

Übereinstimmung in 0. Ableitung (\rightarrow Funktionswert bei x_0)

$$p_0(x) = f(x_0)$$
 $\Rightarrow p_0 = c = \text{const.}$

1. Schritt lineare Polynomfunktion (blau)

Übereinstimmung in 1. Ableitung (\rightarrow Tangente in x_0)

Ansatz:
$$p_1(x) = f(x_0) + C \cdot (x - x_0)$$
 mit $C = f'(x_0) = p'_1(x_0)$
 $\Rightarrow p_1(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

2. Schritt quadratische Polynomfunktion (grün)

Übereinstimmung in 2. Ableitung

Ansatz:
$$p_2(x) = p_1(x) + C \cdot (x - x_0)^2$$
 mit $2C = f''(x_0) = p_2''(x_0)$

$$\Rightarrow p_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2$$

3. Schritt kubische Polynomfunktion (schwarz)

Übereinstimmung in 3. Ableitung

Ansatz:
$$p_3(x) = p_2(x) + C \cdot (x - x_0)^3$$
 mit $3 \cdot 2C = f'''(x_0) = p_3'''(x_0)$

$$\Rightarrow p_3(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{1}{6}f'''(x_0)(x - x_0)^3$$

usw...

Allgemein

Der Grenzwert

$$T_{f,x_0}(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} f^{(i)}(x_0) (x - x_0)^i$$

heißt Taylorreihe im Entwicklungspunkt x_0 .

Ihre Partialsummen $\sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} f^{(i)}(x_0)(x-x_0)^i$ sind im gutartigen Fall für wachsendes n immer bessere Näherungen von f an der Stelle x_0 und in ihrer Umgebung.

Beispiel

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto e^x, \quad x_0 = 0 \implies f^{(i)} = e^x$$

$$T_{f,0}(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} f^{(i)}(0) (x-0)^i = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} x^i$$

Analog für $x_0 = 1$:


$$T_{f,1}(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} f^{(i)}(1)(x-1)^i = e \cdot \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} (x-1)^i$$

12.2 Konvergenz der Taylorreihe

- 1. gutartige Fälle: T_{f,x_0} konvergiert gegen f
 - $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$
 - $\cos x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i)!} x^{2i}$
 - $\sin x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)!} x^{2i+1} = x \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 \dots + \dots$ $\frac{1}{3!}, \frac{1}{5!}, \frac{1}{7!} \stackrel{\text{schnell}}{\to} 0 \implies \sin x \approx x \quad \text{gute N\"aherung}$
- 2. weniger gutartig: T_{f,x_0} konvergiert, aber nicht gegen f

z.B.:
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{für } x > 0 \\ 0 & \text{für } x \le 0 \end{cases}$$

Taylorreihe bei $x_0 = 0: T_{f,0} = 0$



3. T_{f,x_0} konvergiert nicht.

13 Komplexe Zahlen

Problem: $x^2 = -1$ in \mathbb{R} nicht lösbar!

Frage: Lässt sich $\mathbb R$ so erweitern , dass $x^2=-1$ lösbar wird? (Analoge Frage zur Konstruktion der reellen Zahlen: lässt sich $\mathbb Q$ so erweitern, dass $x^2=2$ lösbar wird?)

Postulat: Erweitere \mathbb{R} um eine imaginäre Einheit $i = \sqrt{-1}$.

Um rechnen zu können, benötigt man die Struktur eines Körpers, insbesondere alle reellen Zahlen, alle reellen Vielfachen von i und Kombinationen daraus. Wenn die Rechenregeln aus \mathbb{R} gelten sollen, dann muss man Folgendes fordern:

- $\forall a, b \in \mathbb{R}$ muss a + bi definiert sein.
- Addition zweier solcher Zahlen muss definiert sein: (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i
- Multiplikation muss defininer sein: $(a+bi)\cdot(c+di) = ac+adi+bic+bidi = (ac-bd)+(ad+bd)i$

Existenz von i: $a + bi := (a, b) \in \mathbb{R}^2$, dann ist $i = (0, 1) \in \mathbb{R}^2$

Offenbar haben wir mit obigen Rechenregeln eine Rechenstruktur (Addition + Multiplikation) auf \mathbb{R}^2 .

13.1 Definition

 \mathbb{R}^2 mit obiger Rechenstrukur heißt Menge der komplexen Zahlen (Bez. \mathbb{C}).

$$(a,b) + (c,d) = (a+c,b+d)$$

 $(a,b) \cdot (c,d) = (ac-bd,ad+bc)$

Existenz von Inversen


- Offenbar ist (-a, -b) additiv invers zu (a, b), denn (a, b) + (-a, -b) = (0, 0) (=neutrales Element der Multiplikation)
- Falls zu (a+bi) multiplikatives Inverses existiert, muss gelten: $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{(a+bi)(a-bi)} = \frac{a}{a^2+b^2} + \frac{-b}{a^2+b^2}i \in \mathbb{C}$ \Rightarrow Nachrechnen liefert: $(\frac{a}{a^2+b^2} + \frac{-b}{a^2+b^2})(a+bi) = 1$ \Rightarrow Dividieren in $\mathbb C$ möglich.

Bezeichnung

a heißt Realteil von a+bi; b heißt Imaginärteil von a+bi a-bi heißt konjugiert komplexe Zahl \bar{z} von z.

13.2 Graphische Darstellung

Die Vektorschreibweise motiviert die Darstellung in der Gaußschen Zahlenebene



13.3 Darstellung in Polarkoordinaten

 $(|z|, \varphi) \in [0; \infty[\times [0; 2\pi[$, wobei

$$|z|=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{z\bar{z}}$$
 mit $\bar{z}=a-bi$ (konjugiert komplexe Zahl zu z)
 $\Longrightarrow z=|z|\cos\varphi+i|z|\sin\varphi=|z|(\cos\varphi+i\sin\varphi)$

Die Multiplikation zweier komplexen Zahlen wird zu einer Drehstreckung, d.h. $z_1 \cdot z_2$ ergibt eine komplexe Zahl/einen Vektor mit dem Betrag $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ und dem Winkel $\varphi_{z_1 \cdot z_2} = \varphi_{z_1} + \varphi_{z_2}$ (Nachrechnen).

13.4 Euler-Darstellung

Die obige Betrachtung motiviert die Darstellung

$$z = |z|e^{i\varphi}$$
 mit $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i\sin \varphi$

Rechtfertigung:

$$\cos \varphi = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j)!} \varphi^{2j}, \qquad \sin \varphi = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j+1)!} \varphi^{2j+1}$$

$$\Rightarrow \quad \cos \varphi + i \sin \varphi = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^j}{j!} = e^{i\varphi}$$

Folgerung:

Aus
$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$
 und $e^{-i\varphi} = \cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi) = \cos \varphi - i \sin \varphi$ folgt
$$\cos \varphi = \frac{1}{2}(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}) \qquad \qquad \sin \varphi = \frac{1}{2i}(e^{i\varphi} - e^{-i\varphi})$$

Daraus ergibt sich:

$$\cos(a+b) = \frac{1}{2} \left(e^{i(a+b)} + e^{-i(a+b)} \right) = \frac{1}{2} \left(e^{ia} e^{ib} + e^{-ia} e^{-ib} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left((\cos a + i \sin a) \cdot (\cos b + i \sin b) + (\cos a - i \sin a) \cdot (\cos b - i \sin b) \right)$$

$$= \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

13.5 Multiplikation in \mathbb{C}

Wie schon erwähnt, bedeutet die Multiplikation einer komplexen Zahl z_1 mit einer anderen z_2 (Drehstreckung):

- 1. Streckung von z_1 um $|z_2|$
- 2. Drehung von z_1 um φ_{z_2}

z.B.
$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

Anwendung

1. Potenzieren einer komplexen Zahl

$$z^n = (|z|e^{i\varphi})^n = |z|^n e^{in\varphi}$$

2. Radizieren einer komplexen Zahl

Bestimme die Lösung(en) der Gleichung: $z^n=a$ mit $a=|a|e^{i\varphi_a}$ Offenbar ist eine Lösung: $z_1=\sqrt[n]{|a|}\,e^{i\varphi_a/n}$

Da aber $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ 2π -periodisch ist, ist auch Lösung:

$$z_k = \sqrt[n]{|a|} e^{i(\varphi_a + 2k\pi)/n}$$

Diese Lösungen sind für $k \in \{0, ..., n-1\}$ verschieden.


 \Rightarrow Zu $z^n=a$ gibt es also genau nverschiedene Lösungen (komplexe Wurzeln).

Beispiel 1: $z^4 = 2$

$$\begin{array}{l} 2 = |2|e^{i0} \\ z_1 = \sqrt[4]{2}e^{i(0)/4} = \sqrt[4]{2} \cdot 1 = \sqrt[4]{2} \\ z_2 = \sqrt[4]{2}e^{i(0+2\pi)/4} = \sqrt[4]{2} \cdot e^{i\pi/2} = \sqrt[4]{2} \cdot i \\ z_3 = \sqrt[4]{2}e^{i(0+4\pi)/4} = \sqrt[4]{2} \cdot e^{i\pi} = -\sqrt[4]{2} \\ z_4 = \sqrt[4]{2}e^{i(0+6\pi)/4} = \sqrt[4]{2} \cdot e^{i3\pi/2} = -\sqrt[4]{2} \cdot i \end{array}$$

Beispiel 2:
$$z^2 = i$$

$$\begin{aligned} i &= |i|e^{i\pi/2} = e^{i\pi/2} \\ z_1 &= \cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}} \\ z_2 &= \cos5\frac{\pi}{4} + i\sin5\frac{\pi}{4} = -\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$



\Rightarrow Häufigste Anwendung:
n-te Einheitswurzel

Lösung der Gleichung $z^n=1{:}\quad z_k=e^{i\cdot 2k\pi/n}\quad \text{ mit } k\in\{0,...,n-1\}$

3. Hauptsatz der Algebra (M3)

Jedes Polynom pmit den Koeffizienten in $\mathbb C$ $p=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\ldots+a_1x+a_0 \text{ hat in }\mathbb C \text{ genau } n \text{ (nicht }$ notwendigerweise verschiedene) Nullstellen $z_1, ..., z_n$ d.h.

$$p = a_n(x - z_1) \cdots (x - z_n).$$

Ist z eine Nullstelle, dann auch \bar{z} (bei reellen Polynomen).

Beispiel: $x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$

13.6 Zusammenfassung

13.6.1 Darstellungen komplexer Zahlen

- 1. z = a + bi
- 2. $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$
- 3. $z = |z|e^{i\varphi}$ $\Rightarrow \cos \varphi = \frac{1}{2}(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}), \quad \sin \varphi = \frac{1}{2i}(e^{i\varphi} e^{-i\varphi})$
- 4. $\mathbf{z} = (a, b)$ (Vektor in der Gaußschen Zahlenebene)

Bezeichnungen

- in z = a + bi heißt a Realteil, b Imaginärteil
- \bullet die Zahl $\bar{z}=a-bi$ heißt konjugiert komplexe Zahl zu z

13.6.2 Rechnen mit komplexen Zahlen

- Addition: $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$
- Multiplikation (Drehstreckung):

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 - b_1 a_2)$$

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1||z_2|e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

• Betrag:

$$|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$$

- Potenzieren: $z^n = |z|^n e^{in\varphi}$
- Radizieren: $\sqrt[n]{a} = z_k = \sqrt[n]{|a|} e^{i(\varphi_a + 2k\pi)/n}$ $(k \in \{0, ..., n-1\} \Rightarrow n \text{ Lösungen})$

14 Fourierreihen

Motivation

Die Approximation durch die Taylorreihe ist manchmal nicht geeignet (keine oder langsame Konvergenz gegen die Funktion).

Restriktion auf periodische Funktionen, d.h. f mit z.B. $f(x) = f(x + 2\pi) \ \forall x$.

14.1 Fourier-Entwicklung

Ansatz

$$\tilde{f}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin(nx + \varphi_n)$$
 mit geeigneten (zu bestimmenden) A_n und φ_n

Additions theorem e liefern:

$$\tilde{f}(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

$$\Longrightarrow F_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \qquad \text{(Fourierreihe)}$$

 $a_o, a_n (n \ge 1), b_n (n \ge 1)$ sind also sinnvoll zu bestimmen, so dass die Fourierreihe zu f möglichst gut die Funktion f approximiert.

Bestimmung von a_0, a_n, b_n

 a_0 :

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx \stackrel{!}{=} \int_{-\pi}^{\pi} F_f(x)dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} dx + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx}_{=0} + b_n \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx}_{=0}$$

$$= a_0 \pi \quad \Rightarrow a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx$$

 a_n :

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx \, dx \stackrel{!}{=} \int_{-\pi}^{\pi} F_f(x) \cos mx \, dx$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} \cos mx \, dx + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, \cos mx \, dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, \cos mx \, dx$$

$$= 0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n+m)x + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{1}{2} \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos(n-m)x}_{=0 \text{ für } n \neq m} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \dots$$

$$= \frac{1}{2} a_m \int_{-\pi}^{\pi} 1 \, dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, \cos mx \, dx$$

$$= \frac{1}{2}2\pi a_m + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2}\sin(n+m)x + \frac{1}{2}\sin(n-m)x}_{=0} dx = \pi a_m$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \ dx$$

$$\Rightarrow b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \ dx$$

Mathematisch

 $\begin{array}{l} \frac{1}{\pi}\int f(x)\cdot g(x)\;dx\;\text{stellt im Raum der }2\pi\text{-periodischen, integrierbaren Funktionen}\\ \text{ein Skalarprodukt dar }\left(\sum_{i=1}^n a_ib_i\;\text{geht im Kontinuierlichen ins Integral ""uber"}\right).\\ \Rightarrow\cos nx,\sin nx\;\text{entsprechen den Einheitsvektoren des \mathbb{R}^n}\\ \Rightarrow\text{Funktion }F_f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^\infty(a_n\cos nx+b_n\sin nx)\;\text{entspricht einem Vektor}\\ \Rightarrow a_n\cos nx,b_n\sin nx\;\text{sind die Projektionen von }f\;\text{auf sin }nx\;\text{bzw. }\cos nx. \end{array}$


Symmetriebetrachtungen

Ist die Funktion gerade / ungerade, so sind alle $b_n = 0$ / $a_n = 0$ (Skalarprodukt),

- $f \text{ gerade} \Rightarrow F_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx)$
- $f \text{ ungerade} \Rightarrow F_f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (b_n \sin nx)$

14.2 Beispiel: Rechteckschwingung

$$f(t) = \begin{cases} -1 & \text{für } -\pi \le t \le -\frac{\pi}{2} \\ 1 & \text{für } -\frac{\pi}{2} < t \le \frac{\pi}{2} \\ -1 & \text{für } \frac{\pi}{2} < t < \pi \end{cases}$$
 (2 π -periodische Fortsetzung)




Bestimmung der a_i, b_i :

•
$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} (-1) dt + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-1) dt \right) = 0$$

•
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} (-1) \cos nt \, dt + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 1 \cos nt \, dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-1) \cos nt \, dt \right)$$

 $= \frac{1}{\pi} \left[\frac{-\sin nt}{n} \right]_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin nt}{n} \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{\pi} \left[\frac{-\sin nt}{n} \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{\pi n} \sin \frac{n\pi}{2}$

•
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \ dx = 0$$
 (Symmetrie)



Zusammenfassung

$$F_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$
, $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \ dx$, $b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \ dx$

14.3 Satz von Dirichlet

Sei f eine 2π -periodische Funktion, f und f' seien stückweise stetig ohne Polstellen. Dann konvergiert die Fourierreihe in allen Stetigkeitsstellen gegen f. An den Unstetigkeitsstellen ist der Wert der Fourierreihe gleich dem arithmetischen Mittel der Grenzwerte von links und rechts:

$$\frac{1}{2} \left(\lim_{\Delta x \to 0} f(x + \Delta x) + \lim_{\Delta x \to 0} f(x - \Delta x) \right)$$



14.4 2π -verschiedene Periodendauer

Oftmals liegen keine 2π -periodischen Funktionen vor, sonderrn die Periode hat die Dauer T. Dann ersetze x durch $z=\frac{2\pi}{T}x$ und bilde die Fourierreihe:

$$F_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n2\pi}{T}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n2\pi}{T}x\right) \right]$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) dx , \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \cos\left(\frac{n2\pi}{T}x\right) dx ,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \sin\left(\frac{n2\pi}{T}x\right) dx$$

14.5 2. Zugang zur Fourierreihe

Es ist im Komplexen

$$\cos nx = \frac{1}{2}(e^{inx} + e^{-inx}), \quad \sin nx = \frac{1}{2i}(e^{inx} - e^{-inx})$$

Betrachte die Funktionen

$$x \mapsto e^{inx} \qquad (n \in \mathbb{Z})$$

als "Basisfunktionen" bzw. als Orthonormalsystem. Daraus ergibt sich:

$$F_f^{\text{kompl.}}(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{inx}$$

14.6 Spektrale Darstellung der Fourierreihe

Die Fourierreihe gibt an, wie stark die Schwingung $\cos nx$ (mit Faktor a_n) und die Schwingung $\sin nx$ (mit Faktor b_n) in der ursprünglichen Funktion enthalten ist.


Eine Umformung (Additionstheoreme) liefert:

$$F_f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(n\frac{2\pi}{T}x + \varphi_n\right)$$
mit $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ und $\tan \varphi_n = \frac{a_n}{b_n}$

Diese Darstellung heißt spektrale Darstellung der Fourierreihe;

Ihre Amplituden bilden das Frequenz- oder Fourierspektrum, in dem veranschaulicht wird, welche Frequenz wie stark vorkommt;


Die Phasenwinkel φ_n bilden das *Phasenspektrum*.



Fourierintegrale, Fouriertransformation 14.7

Sei

$$F_f(t) = \frac{t_0}{T} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi t_0}{T} \cos \frac{2\pi nt}{T}$$



Die Periodendauer T enspricht einer Schwingung mit Grundfrequenz ω_0 . \Rightarrow Die Frequenz der einzelnen Summanden: $\omega_n = n \cdot \omega_0 = n \frac{2\pi}{T}$. $\Rightarrow T = \frac{n2\pi}{\omega_n}$ eingesetzt in $F_f(x)$:

$$F_f(t) = \frac{t_0}{T} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin\left(\omega_n \frac{t_0}{2}\right) \cos\left(\omega_n t\right) \underbrace{\Delta n}_{=1}$$

Zum einzelnen (nicht-periodischen) Signal kommt man, indem man mit $T\to\infty$ läuft, wobei dann $\omega\to 0$. Mit $\Delta\omega=\frac{2\pi}{T}\Delta n\Rightarrow \Delta n=\frac{T}{2\pi}\Delta\omega$ ergibt sich:

$$F_f(t) = \frac{t_0}{T} + \sum_{\omega > 0}^{\infty} \frac{2}{\omega \pi} \sin\left(\omega \frac{t_0}{2}\right) \cos(\omega t) \Delta \omega$$

Also für $T \to \infty \ (\Delta \omega \to 0)$ (nicht-periodisch):

$$F_f(t) = \int_0^\infty \underbrace{\frac{2}{\omega \pi} \sin\left(\omega \frac{t_0}{2}\right)}_{A(\omega)} \cos(\omega t) \ d\omega = \int_0^\infty A(\omega) \cos \omega t \ d\omega$$

 $A(\omega) = \frac{2}{\omega \pi} \sin\left(\omega \frac{t_0}{2}\right)$ heißt Amplitudenspektrum und gewichtet die einzelnen Frequenzen ω in der Funktion F.

Das Integral
$$\int_0^\infty A(\omega) \cos \omega t \ d\omega$$
 heißt Fourier-Kosinus-Transformation.

 $A(\omega)$ ist eine Verteilungsdichte von Frequenzen, deshalb macht eine Gewichtung nur in Frequenzbereichen $[\omega_1, \omega_2]$ Sinn.

Allgemein

Sei f eine gerade, nicht-periodische Funktion, für die $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$ existiert, dann heißt

$$F(t) = \int_0^\infty A(\omega) \cos \omega t \ d\omega$$
 Fourier-Kosinus-Transformation

mit Amplitudenspektrum
$$A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t \ dt$$

Analog:

Sei f eine ungerade, nicht-periodische Funktion, für die $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx$ existiert, dann heißt

$$F(t) = \int_0^\infty B(\omega) \sin \omega t \ d\omega$$
 Fourier-Sinus-Transformation

mit Amplitudenspektrum
$$B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega t \ dt$$

Beispiel

$$f(t) = \left\{ \begin{array}{ll} -1 & \text{für} & -\frac{t_0}{2} \leq t < 0 \\ 1 & \text{für} & 0 \leq t \leq \frac{t_0}{2} \end{array} \right. \Rightarrow B(\omega) = \frac{2}{\pi \omega} \left(1 - \cos \left(\omega \frac{t_0}{2} \right) \right)$$

Noch allgemeiner

Sei f eine nicht-periodische Funktion, ..., dann heißt

$$F(t) = \int_0^\infty (A(\omega)\cos\omega t + B(\omega)\sin\omega t) \ d\omega \quad \text{mit}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty f(t)\cos\omega t \ dt$$

$$B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty f(t)\sin\omega t \ dt$$

Fouriertransformierte von f.

Im Komplexen

Es ist oft vorteilhaft, dies im Komplexen zu betrachten:

$$\begin{split} F(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega) e^{i\omega t} d\omega \qquad \text{Fouriertransformierte} \\ C(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \qquad \text{Amplitudenfunktion} \\ &\Rightarrow C(\omega) = A(\omega) e^{i\varphi(\omega)} \qquad A(\omega) \text{ Amplitudenspektrum, } \varphi(\omega) \text{ Phasenspektrum} \end{split}$$

Bemerkungen

- Die Nomenklatur ist oft uneinheitlich. Manchmal bezeichnet man das Amplitudenspektrum als Fouriertransformierte.
- Für gutartige Funktionen gilt: f(t) = F(t).

qualitative Beobachtungen

...

kommen noch...

14.8 Zusammenfassung

reell	komplex
$F_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$ $a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$	$F_f(x) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$ $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$
$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \ dx$	

spektrale Darst.:
$$F_f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(n\frac{2\pi}{T}x + \varphi_n\right)$$

mit $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ und $\tan\varphi_n = \frac{a_n}{b_n}$

Fourier-Kos.-Trans.: $F(t) = \int_{0}^{\infty} A(\omega) \cos \omega t \ d\omega$ mit Ampl.-Spektrum $A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t \ dt$

Fourier-Sin.-Trans.: $F(t) = \int\limits_0^\infty B(\omega) \sin \omega t \ d\omega$ mit Ampl.-Spektrum $B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty f(t) \sin \omega t \ dt$

Fouriertransformierte:
$$F(t) = \int_{0}^{\infty} (A(\omega)\cos\omega t + B(\omega)\sin\omega t)d\omega$$
 $F(t) = \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega)e^{i\omega t}d\omega$

 $F(t) = \int_{0}^{\infty} (A(\omega)\cos\omega t + B(\omega)\sin\omega t)d\omega \qquad F(t) = \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega)e^{i\omega t}d\omega$ $C(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt$ $C(\omega) = A(\omega)e^{i\varphi(\omega)}$ mit bzw.

Bemerkungen (Skalarprodukt für Funktionen)

 \bullet Im \mathbb{R}^n ist das Skalarprodukt für Funktionen definiert:

$$f \cdot g = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot g(x) dx$$

• Mit diesem Skalarprodukt definiert man den Betrag von Funktionen:

$$||f|| = \sqrt{f \cdot f^*} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot f^*(t) \ dt}$$

- Bezüglich diesem Skalarprodukt bilden $\cos nx (n \in \mathbb{N})$ und $\sin nx (n \in \mathbb{N})$ ein Orthogonalsystem.
- Die Skalarprodukte $f \cdot \cos nx$ und $f \cdot \sin nx$ sind die "Anteile von $\cos nx$ und $\sin nx$ in f". Das heißt

$$(f \cdot \cos nx) \cdot \cos nx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot \cos nx \, dx \cdot \cos nx$$

ist die Projektion von f auf $\cos nx$ (vgl. Projektion von Vektor auf Basisvektor). (analog Projektion auf $\sin nx$)

⇒ Fourierreihe ist Summe dieser Projektionen und ergibt somit wieder die Funktion (vgl. Vektor = Summe der Projektionen auf die Basisvektoren).

Das gilt für periodische Funktionen. Für nicht-periodische Funktionen geht die Summe ins Integral über.

Beispiel zum Skalarprodukt

Gegeben ist die Fourierreihe der Funktion
$$f(x)=\pi^2-x^2$$
 mit $F_f(x)=\frac{2}{3}\pi^2+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx$. Gesucht ist der Wert von $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{m^2} \cdot \delta_{mn}$$

$$\text{mit } \delta_{mn} = \left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ falls } m \neq n \\ 1 \text{ falls } m = n \end{array} \right.$$

Man kann für δ_{mn} also auch schreiben $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cdot \cos mx \ dx$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{m^2} \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cdot \cos mx \, dx$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx \cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{m^2} \cos mx \right) dx$$

Korrektes Einsetzen liefert: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$

15 Wahrscheinlichkeitsrechnung

15.1 Kombinatorik

In der Kombinatorik beschäftigt man sich mit der Anordnung von Elementen/Zuständen und Abzählmethoden. Häufig wird dabei das sogenannte Urnenmodell verwendet: In einer Urne seien n Kugeln...

15.1.1 Permutationen

Frage: Auf wieviele Arten lassen sich diese Kugeln anordnen?

Definition:

Eine Permutation ist eine bijektive Abbildung: $\{1,...,n\} \rightarrow \{1,...,n\}$. (n Kugeln (numeriert) \rightarrow n Plätze (numeriert))

Def./Satz:

Jede mögliche Anordnung von
n Elementen heißt Permutation der n Elemente. Sind alle Elemente verschieden, dann gibt es

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1$$
 Permutationen.

Sind unter den n Elementen $n_1, ... n_k$ gleich mit $n_1 + ... + n_k = n$, so gibt es

$$\frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}$$
 verschiedene Anordnungsmöglichkeiten.

15.1.2 Kombinationen

Aus der Urne werden k Kugeln gezogen (mit oder ohne Zurücklegen), wobei die Reihenfolge unberücksichtigt bleibt.

Def./Satz:

Die k gezogenen Kugeln bilden in beliebiger Reihenfolge eine Kombination k-ter Ordnung.

Erfolgt die Ziehung ohne Zürücklegen, so beträgt die Anzahl der Kombinationen

$$\begin{pmatrix} n \\ k \end{pmatrix} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \qquad (k \text{ aus n})$$

Erfolgt die Ziehung mit Zurücklegen, so beträgt die Anzahl der Kombinationen

$$\begin{pmatrix} n+k-1 \\ k \end{pmatrix}$$
 (k aus n+k-1)

Bsp.: Lotto $\begin{pmatrix} 49 \\ 6 \end{pmatrix}$ = 13.983.816 Möglichkeiten.

15.1.3 Variationen

Aus einer Urne mit n verschiedenen Kugeln werden nacheinander k Kugeln entnommen. Sie bilden eine Variation k-ter Ordnung.

Def./Satz:

Variationen k-ter Ordnung entstehen, wenn jede Kugel höchstens einmal gezogen werden kann. Ihre Anzahl ist $\frac{n!}{(n-k)!}$.

15.2 Wahrscheinlichkeitsrechnung

15.2.1 Definitionen

Zufallsexperiment

Ein Zufallsexperiment ist ein Experiment, dessen Ausgang zufallsabhängig ist (im Gegensatz zum naturwissenschaftlichen Experiment) und für das folgende Bedingungen gelten:

- 1. Wiederholbarkeit
- 2. mehrere sich gegenseitig ausschließende Ausgänge sind möglich (bei gleichen Eingängen)
- 3. der Ausgang ist zufallsabhängig

Ergebnisraum Ω

Zu einem Zufallsexperiment sei $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, ...\}$ die Menge aller möglichen Ausgänge. Die Elemente von Ω heißen Ergebnisse des Zufallsexperiments. Ω heißt Ergebnisraum.

Ereignisraum A

Im Allgemeinen betrachtet man hierzu die Menge aller Ereignisse. Diese Menge ist in der Regel eine Teilmenge der Potenzmenge von Ω , d.h. jedes Ereignis ist Teilmenge von Ω . (z.B. (ω_2, ω_3)). Die Menge aller Ereignisse heißt *Ereignisraum*.

Wahrscheinlichkeit

Die Wahrscheinlichkeit ist eine Abbildung $P: \mathbb{A} \to [0; 1]$ mit

- 1. $P(\Omega) = 1$
- 2. $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \ldots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \ldots$, wenn A_1, A_2, \ldots paarweise disjunkte Ereignisse sind.

(In der Praxis wird P oft auf Ω definiert.)

Eigenschaften:

- $P(\{\}) = 0$
- $P(A^c) = 1 P(A)$ mit $A^c = \Omega/A$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) P(A \cap B)$

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses B unter der Voraussetzung, dass A bereits eingetreten ist, heißt bedingte Wahrscheinlichkeit und ist definiert zu

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Stochastische Unabhängigkeit

Zwei Ereignisse heißen stochastisch/statistisch unabhängig, wenn gilt


$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

(Plausibilitätscheck: $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(A)} = P(B)$.) Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt, wenn A eingetreten ist, ist

Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt, wenn A eingetreten ist, ist die selbe wie die, dass B eintritt (unabhängig von A).

 \implies A hat keinen Einfluss auf B.

15.2.2 Veranschaulichung: Wahrscheinlichkeitsbaum



 \Rightarrow Die Gesamtwahrscheinlichkeit für ein Ereignis ganz rechts: Produkt der Wahrscheinlichkeiten auf dem (hier eindeutigen) Pfad zu diesem Ereignis. z.B.: $P(F)=p_1\cdot p_2$

Im Fall mehrerer möglichen Pfade wäre dann analog:

$$P(F) = \sum_{\text{Pfade}} p_i p_j$$

15.2.3 Anwendung: totale Wahrscheinlichkeit

Sind A_i Zwischenstationen auf einem Weg (von n Wegen) zu B, so gilt

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B|A_i) \cdot P(A_i)$$

 \Rightarrow andere Anwendung:

$$P(A_j|B) = \frac{P(A_j) \cdot P(B|A_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B|A_i)}$$

15.2.4 Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Zufallsvariable X

Unter einer Zufallsvariable (oder Zufallsgröße), versteht man eine Abbildung, die jedem Elementarereignis A eine reelle Zahl zuordnet:

$$X:\Omega \to \mathbb{R}$$

Bsp.: doppelter Würfelwurf: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$

X: Jedem Elementarereignis wird die Augenzahl zugeordnet:

$$X: (1;1) \mapsto 2, \quad (2;1) \mapsto 3, \quad (1;2) \mapsto 3, ...(6;6) \mapsto 12$$

Die Zufallsvariable heißt

- diskret, wenn ihr Wertebereich endlich oder abzählbar unendlich ist,
- stetiq, sonst.

Achtung! Funktionen, die als Zufallsvariable stetig sind, brauchen es als Funktionen nicht zu sein.

Beispiel:

$$X:[0,1] \to \mathbb{R}, x \mapsto \left\{ \begin{array}{ll} x & \text{für} \quad x \in [0;\frac{1}{2}[\\ x+1 & \text{für} \quad x \in [\frac{1}{2};1] \end{array} \right.$$

 $\Rightarrow W_x = [0; \frac{1}{2}[\cup [1\frac{1}{2}; 2[\text{ ist "überabz"ählbar}]])$

⇒ X stetig als Zufallsvariable, aber nicht als Funktion.

Verteilungsfunktion F

Die Verteilungsfunktion einer Zuvallsvariable X gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass X einen Wert annimmt, der kleiner oder gleich einer reellen Zahl x ist:

$$F: \mathbb{R} \to [0; 1], x \mapsto P(X \le x) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \le x\})$$

Die Verteilungsfunktion hat folgende Eigenschaften:

- 1. F ist eine monoton wachsende Funktion
- $2. \lim_{n \to -\infty} F(x) = 0$
- $3. \lim_{n \to \infty} F(x) = 1$
- 4. $\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b \text{ ist}$ $F(a < x \le b) = P(\{\omega \in \mathbb{R} : a < X(\omega) \le b\}) = F(b) - F(a)$

Be merkungen:

- Durch die Verteilungsfunktion ist die Zufallsvariable i.d.R. eindeutig festgelegt (zumindest im interessanten Bereich).
- Durch die Verteilungsfunktion ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung eindeutig festgelegt.

Wahrscheinlichkeitsdichte

Im Fall einer stetigen Zufallsvariablen lässt sich oft die Verteilungsfunktion als Integralfunktion darstellen:

$$F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx$$

mit geeigneter sog. $Dichte funktion\ f$ (Wahrscheinlichkeitsdichte) mit den Eigenschaften:

- 1. $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_0^+$
- 2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
- 3. in geeigneten Fällen: F' = f
- 4. $\forall a, b \in \mathbb{R}$ ist $P(a < X \le b) = \int_a^b f(x) dx$

Beispiel:

Lebensdauer einer biologisch abbaubaren Substanz:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

Wahrscheinlichkeit, dass die Substanz (bzw. ein Molekül daraus) nach $t=\frac{2}{\lambda}$ noch existiert:

$$P(0 \le T \le \frac{2}{\lambda}) = \int_0^{\frac{2}{\lambda}} \lambda e^{-\lambda t} dt = 1 - e^{-2} \approx 0,86 = 86\%$$

15.2.5 Kenngrößen einer Verteilung

Erwartungswert E(X)

Der $Erwartungswert \mathbb{E}(X)$ einer diskreten bzw. stetigen Zufallsvariablen mit Wahrscheinlichkeitsfunktion f (ordnet jedem Wert der Zufallsvariablen die entsprechende Wahrsch. zu) ist gegeben durch:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i} X_{i} f(X_{i}) \qquad \text{(diskret)}$$

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \qquad \text{(stetig)}$$

Ist $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine Funktion mit Z = g(x), so gilt

$$\mathbb{E}(Z) = \sum_{i} g(X_i) f(X_i) \qquad \text{(diskret)}$$

$$\mathbb{E}(Z) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx \qquad \text{(stetig)}$$

Der Erwartungswert gibt einen mittleren Wert der Verteilung.

Varianz und Standardabweichung σ

Die Varianz ist definiert zu

$$Var(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 \ge 0$$

Die Standardabweichung $\sigma := \sqrt{Var(X)}$ ist ein Maß für die "Breite" der Verteilung.

Beispiel: Bernoullikette
$$\begin{split} &\Omega = \{0;1\}, \quad P(0) = 1-p, \quad P(1) = p \\ &\text{n-malige (unabhängige) Wiederholung:} \\ &\Omega = \{0;1\}^n, \quad P(\omega) = P((\omega_1,\omega_2,\omega_3,...,\omega_n)) = p^{\#1en} \cdot (1-p)^{\#0en} \\ &\Rightarrow \mathbb{E}(X), Var(X) \text{ auf Übungsblatt...} \end{split}$$

15.2.6 Binomialverteilung

Im Allgemeinen gibt die Bernoullikette also an, wo 1en und 0en in einem n-fach wiederholten Experiment mit Ausgang 0/1 stehen. Etwas allgemeiner interessieren oft nur die Anzahl der 1en und nicht ihre Lage. Dazu wählt man folgende Beschreibung:

$$X: \{0;1\}^n \to \{1,\ldots,n\}, (\omega_1,\ldots,\omega_n) \mapsto \sum_{i=1}^n \omega_i$$

Die Frage lautet also: Wie sieht für ein $k \in \{1, ..., n\}$ P(k) aus?

Hierzu betrachten wir:

$$X^{-1} := \{(\omega_1, ...\omega_n) \in \{0, 1\}^n \mid X((\omega_1, ..., \omega_n)) = k\}$$

- Jedes Element dieser Menge hat die Wahrscheinlichkeit: $p^k \cdot (1-p)^{n-k}$.
- Anzahl der Elemente dieser Menge: $\binom{n}{k}$ (Verteilung von k Kugeln auf n Plätze.)

$$\implies P(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Eine solche Verteilung heißt Binomialverteilung.

Problem

Für große n wird obiger Ausdruck für die Binomialverteilung unhandlich, wegen den Fakultäten.

1. Fall: n groß, p klein (so, dass p von n abhängt und $n \cdot p_n = \mu$) \Rightarrow Binomialverteilung approximierbar durch die *Poisson-Verteilung*:

$$\begin{split} P(k) &= \frac{\mu^k}{k!} \cdot e^{-\mu} \\ \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} = e^{-\mu} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mu^k}{k!} = e^{-\mu} e^{\mu} = 1 \quad \Rightarrow \text{ Verteilung} \right) \end{split}$$

Beispiel:

Ein α -Strahler emmittiert Teilchen mit einer Rate von 1/min. In einem Messintervall von 5 min erwarten wir also 5 Teilchen: Erwartungswert $\mu = 5$.

2. Fall: n groß, p konstant. $\Rightarrow \mathbb{E}(BV) = n \cdot p \overset{n \to \infty}{\longrightarrow} \infty, \qquad Var(BV) = n \cdot p(1-p) \overset{n \to \infty}{\longrightarrow} \infty$ D.h. der erwartete Wert divergiert und die Verteilung zerfließt.

 $\Longrightarrow Normierung:$ Verschieben und Stauchen

Sei X binomialverteilt zu (n,p) mit $\mathbb{E}(X) = np, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}$ dann ist für

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \quad \Rightarrow \mathbb{E}(Z) = 0, \quad \sigma = 1$$

Säulendiagramm der Binomialverteilung:

Für $n \to \infty$: Gaußsche Glockenkurve

Dies führt uns zum Begriff

15.2.7Gaußsche Normalverteilung

Definition

Die Verteilung einer stetigen Zufallsvariablen X mit der Dichtefunktion (Wahrscheinlichkeitsdichte)

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{1}{2}((x-\mu)/\sigma)^2}$$

und der Verteilungsfunktion

$$F: \mathbb{R} \to [0;1], x \mapsto P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(x) dx$$

heißt Gaußsche Normalverteilung.

Sie hat den Erwartungswert μ und Standardabweichung σ .

Beispiel: IQ

Intelligenz normal
verteilt mit
$$\mu=100$$
 und $\sigma=10$.
$$P(IQ>130)=\int_{130}^{\infty}f(x)dx=1-\int_{-\infty}^{130}f(x)dx\leq 1\%$$

Bemerkung: f(x) ist nicht explizit integrabel.

⇒ Aber: Nachweis der Wahrscheinlichkeitsdichte möglich!

$$zz.: \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^{2}} dx = 1$$

$$I^{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^{2}} dx \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^{2}} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^{2}} e^{-\frac{1}{2}y^{2}} dx dy = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(x^{2} + y^{2})} dx dy$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{2\pi} e^{-\frac{1}{2}r^{2}} r d\varphi dr = \int_{0}^{\infty} re^{-\frac{1}{2}r^{2}} = 1 \quad \Rightarrow I = 1$$

16 ENTROPIE 72

16 Entropie

Grundlegende Gedanken:

1. Information ist die Eigenschaft einer Nachricht beim Empfänger Wissenszuwachs zu erzeugen.

2. Information ist damit Wissenszuwachs und Abbau von Unsicherheiten.

16.1 Informationsgehalt einer Nachricht

K1: Der Informationsgehalt I_x einer Nachricht ist umso größer, je kleiner die Wahrscheinlichkeit p_x für ihr Auftreten ist (je größer der Überraschungswert).

 $\mathit{K2}\colon \textsc{Eine}$ Nachricht mit $p_x=1$ hat den Informationsgehalt 0.

 $\mathit{K3}\colon \mathsf{Der}$ Informationsgehalt von einander unabhängiger Nachrichten soll sich addieren.

 $\Longrightarrow K1, K2, K3$ liefert

$$I_x = ld\left(\frac{1}{p_x}\right) = -ld(p_x)$$

Beispiel:

Sind alle N Ergebnisse gleich wahrscheinlich (Laplace-Verteilung): $I_x = -ld(p_x) = -ld(\frac{1}{N})$

16.2 Informationsgehalt eines Nachrichtensatzes

$$S = \bar{I_x} = -\sum_{k=1}^{n} p_x \cdot ld(p_x)$$

Diese Größe heißt Entropie.

(in der Physik wird oft über \ln definiert: $S:=-\sum_{k=1}^n p_x \cdot \ln(p_x))$

73

17 Distribution

In der Wahrscheinlichkeitsrechnung mussten immer zwei Fälle betrachtet werden, nämlich getrennt diskrete und stetige Zufallsvariable.

Nun wird versucht mithilfe einer Approximation des diskreten Falls eine Verschmelzung zu einem Fall zu erreichen:

Approximation der Verteilung (punktartig) durch eine Funktion

$$g_n : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \left\{ \begin{array}{ll} n & \text{für} & x \in \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right] \\ 0 & \text{sonst} \end{array} \right.$$

Offenbar ist dann

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_n(x) dx = 1 \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Weitere Möglichkeiten:

$$g_n(x) = n \cdot e^{-\pi n^2 x^2}$$

$$g_n(x) = \frac{1}{\pi} \frac{n}{1 + n^2 x^2}$$

usw...

17.1 Die δ -Funktion

17.1.1 Definition

Die δ -Funktion $\delta(x-x_0)$ ist eine Distribution, die zusammen mit einer stetigen Funktion f und einer Integration wirkt, wie

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ \delta(x - x_0) \ dx = f(x_0)$$

und, die normiert ist:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \ dx = 1$$

Mathematisch exakter:

 δ ist ein Operator, der zusammen mit der Integration jeder stetigen Funktion f deren Wert an der Stelle 0, also f(0), zuweist. Damit ist $\delta(.-x_0)$ ein Operator, der in Verbindung mit der Integration der Funktion f den Wert $f(x_0)$ zuordnet.

Allgemein

Eine Distribution ist also eine "erweiterte Funktion", die nur in Verbindung mit der Integration definiert ist, und dort auf andere Funktionen wirkt.

17 DISTRIBUTION

74

Anschauliche Erklärung

• Die δ -Funktion ist "beliebig schmal": $\delta(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

•
$$\delta(0) = \infty$$
 so, dass $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1$

• da
$$f(x) \cdot \delta(x) = 0 = f(0) \cdot \delta(x) \quad \forall x \neq 0,$$

ist $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ \delta(x) \ dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(0) \ \delta(x) \ dx = f(0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \ dx = f(0)$

• Analog:
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ \delta(x - x_0) \ dx$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(x_0) \ \delta(x - x_0) \ dx = f(x_0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) \ dx = f(x_0)$$

Beispiel: Punktladung

Ladungsdichte: $\varrho(x)=q~\delta(x-x_0)$, denn damit gilt für die Gesmatladung:

$$Q = \int_{-\infty}^{\infty} \varrho(x) \ dx = \int_{-\infty}^{\infty} q \ \delta(x - x_0) \ dx = q \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) \ dx = q \cdot 1 = q$$

17.1.2 Eigenschaften

 \bullet Für eine Funktion h ist

$$-\delta(h(x)) = 0 \quad \forall x \text{ mit } h(x) \neq 0$$
$$-\delta(h(x)) = \infty \quad \forall \text{ Nullstellen von h}$$

• δ ist gerade: $\delta(x - x_0) = \delta(x_0 - x)$

• (Def.:)
$$\int_{a}^{b} f(x) \, \delta(x - x_0) \, dx = \begin{cases} f(x_0) & \text{für } a < x_0 < b \\ \frac{1}{2} f(x_0) & \text{für } a = x_0 \text{ oder } b = x_0 \\ 0 & \text{für } x_0 < a < b \end{cases}$$

17.1.3 Anwendung auf eine Funktion

1. konkreter Fall: Lineare Funktion $h(x) = c(x - x_0)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, \delta(c(x-x_0)) \, dx \stackrel{y=cx}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(y-cx_0) \, f\left(\frac{y}{c}\right) \, \frac{1}{c} \, dy$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{c} f(x_0) & \text{für } c > 0 \\ -\frac{1}{c} f(x_0) & \text{für } c < 0 \end{cases} = \frac{1}{|c|} f(x_0) \tag{*}$$

75

2. Approximation für beliebige h:

(aus Taylorreihe:
$$h(x) = h(x_0) + h'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}h''(x_0)(x - x_0) + ...$$
)

$$h(x) = h(x_0) + h'(x_0)(x - x_0)$$

Falls x_0 eine Nullstelle von h ist, folgt

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(h(x_0) + h'(x_0)(x - x_0)) \ f(x) \ dx \approx \int_{-\infty}^{\infty} \delta(h'(x_0)(x - x_0)) \ f(x) \ dx$$

$$\stackrel{(*)}{=} \frac{1}{|h'(x_0)|} f(x_0)$$

Bei mehreren Nullstellen ist dann $\delta(h(x)) = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{|h'(x_i)|} \delta(x - x_i)$

Beispiel

Ein Teilchen erhält zum Zeitpunkt t_0 einen Anstoß und bewegt sich sonst kräftefrei, somit gilt für seine Bewegung:

$$\ddot{x} = c \ \delta(t - t_0)$$
 $\dot{x}(-\infty) = 0$ $x(-\infty) = 0$

Also

$$v(t) = \dot{x}(t) = \int_{-\infty}^{t} \ddot{x}(t') dt' = \int_{-\infty}^{t} c \, \delta(t' - t_0) dt' = \begin{cases} 0 & \text{für } t < t_0 \\ \frac{1}{2}c & \text{für } t = t_0 \\ c & \text{für } t > t_0 \end{cases}$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{t} \dot{x}(t') dt' = \begin{cases} 0 & \text{für } t < t_0 \\ c(t - t_0) & \text{für } t \ge t_0 \end{cases}$$

Beobachtung:

c entspricht einer Geschwindigkeit; die δ -Funktion hat die Dimension $\frac{1}{t}$; allgemein hat die δ -Funktion die Dimension 1/Argument

17.1.4 Im Dreidimensionalen

$$\int\limits_{V} \delta(\vec{r} - \vec{r_0}) f(\vec{r}) \ dV = \left\{ \begin{array}{cc} 0 & \text{falls} & \vec{r_0} \not\in V \\ f(\vec{r_0}) & \text{falls} & \vec{r_0} \in V \end{array} \right.$$

mit
$$\delta(\vec{r} - \vec{r_0}) = \delta(x - x_0) \, \delta(y - y_0) \, \delta(z - z_0)$$

In anderen Koordinatensystemen:
$$\delta(\vec{r}-\vec{r_0}) = \frac{1}{b_{y_1}b_{y_2}b_{y_3}} \ \delta(y_1-y_{10}) \ \delta(y_2-y_{20}) \ \delta(y_3-y_{30})$$

18 Differentialgleichungen

18.0.5 Definition

Eine Gleichung, die einen Zusammenhang zwischen einer Funktion f und ihren Ableitungen beschreibt, heißt Differentialgleichung.

18.0.6 Eigenschaften

• Eine DGL ist linear, wenn sie die Form

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = g(x)$$

mit y(x) = f(x) und einer Funktion g(x) hat.

- Ist g(x) = 0, so heißt sie homogen.
- Sind alle $a_n(x)$ konstant, so hat sie konstante Koeffizienten.
- Die höchste Ableitung bestimmt die Ordnung der DGL.

18.1 Homogene lineare Differentialgleichungen 1. Ordnung

also der Gestalt y'(x) + h(x)g(y) = 0

Beispiel: Stromkreis aus Kondensator und Ohmschem Widerstand

$$U_R + U_C = 0$$
 \Rightarrow $R \cdot I + \frac{1}{C} \cdot Q = 0$ \Rightarrow $R \cdot \dot{Q} + \frac{1}{C} \cdot Q = 0$

Differential gleichung: $\dot{Q}(t) = -\frac{1}{RC} \cdot Q(t) \quad \forall t$

Verfahren: Separation der Veränderlichen

$$\frac{\dot{Q}(t)}{Q(t)} = -\frac{1}{RC} \qquad \Leftrightarrow \qquad \int_{t_0}^t \frac{\dot{Q}(t')}{Q(t')} dt' = -\int_{t_0}^t \frac{1}{RC} dt'$$

$$\Leftrightarrow \int_{Q_0}^{Q(t)} \frac{1}{Q} dQ = -\int_{t_0}^t \frac{1}{RC} dt' \qquad \Leftrightarrow \qquad \ln \frac{Q(t)}{Q_0} = -\frac{1}{RC}(t - t_0)$$

$$\Leftrightarrow \qquad Q(t) = Q_0 e^{-\frac{1}{RC}(t - t_0)}$$

Bemerkungen:

1. Dies gilt für den Fall $Q(t) \neq 0 \quad \forall t$. Falls $Q(t) = 0 \quad \forall t$, ist die Lösung Q(t) = 0. Falls es nur endlich viele Zeiten t' gibt, für die Q(t') = 0, so gibt es mindestens ein t, für das $Q(t) \neq 0$ und $Q(t) = Q_0 e^{-\frac{1}{RC}(t-t_0)}$. Dieser Ausdruck ist allerdings immer ungleich Null. Also gibt es nur die beiden erwähnten Fälle.

2. Dieses Verfahren funktioniert analog bei DGLs vom Typ $y'(x)+h(x)g(y)=0, \text{ denn dann lässt sich die DGL in der Regel umformen zu } \frac{y'}{g(y)}=-h(x) \text{ und anschließend integrieren}.$

18.2 Homogene lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung

18.2.1 Konstante Koeffizienten

also der Gestalt $y'' + a_1y' + a_0y = 0$

Ansatz

(aus DGL 1. Ordnung)

$$y(x) = e^{\lambda x}$$
 $y'(x) = \lambda e^{\lambda x}$ $y''(x) = \lambda^2 e^{\lambda x}$

Einsetzen

$$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_0 = 0$$
 $\Rightarrow \lambda_{1/2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_0}}{2}$

3 Möglichkeiten

1. $a_1^2 - 4a_0 > 0$ (Kriechfall)

$$\Rightarrow \lambda_1 = \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4a_0}}{2} \qquad \lambda_2 = \frac{-a_1 - \sqrt{a_1^2 - 4a_0}}{2}$$

 \Rightarrow Zwei linear unabhängige Lösungen: $y_1 = e^{\lambda_1 x}$ und $y_2 = e^{\lambda_2 x}$

Bemerkungen:

- Einsetzen liefert:
 - $-C_1y_1$ und C_2y_2 sind auch Lösungen
 - $-C_1y_1+C_2y_2$ ist Lösung
 - \implies Die Menge aller Lösungen ist mit der skalaren Multiplikation und der üblichen Addition ein Vektorraum (2 dim.).
- Die Lösung $y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ ist i.d.R. vorzuziehen, da hier (durch Variation von C_1 u. C_2) zwei äußere Bedingungen erfüllbar sind (z.B. y(0)=D, y'(0)=E). Eine dritte Bedingung y''(0) = F ist dann meist nicht mehr erfüllbar.

2.
$$a_1^2 - 4a_0 < 0$$
 (Schwingfall)

$$\Rightarrow \text{ komplexe L\"osungen: } \lambda_1 = \frac{-a_1 + i\sqrt{a_1^2 - 4a_0}}{2} \qquad \lambda_2 = \frac{-a_1 - i\sqrt{a_1^2 - 4a_0}}{2}$$

$$\Rightarrow$$
 Lösungen: $y_1=e^{\lambda_1 x}=e^{-a_1/2\ x}\cdot e^{i\sqrt{a_1^2-4a_0}/2\ x}$ und $y_2=e^{\lambda_2 x}=\dots$

Bemerkungen:

• Sinn der komplexen Lösungen:

Auch alle Linearkombinationen von y_1 und y_2 sind Lösungen:

$$y_3(x) = \frac{1}{2}(y_1 + y_2) = e^{-a_1/2} \cdot \frac{1}{2} \left(e^{i\sqrt{a_1^2 - 4a_0}/2 \cdot x} + e^{-i\sqrt{a_1^2 - 4a_0}/2 \cdot x} \right)$$
$$= e^{-a_1/2 \cdot x} \cdot \cos \frac{\sqrt{a_1^2 - 4a_0}}{2} \in \mathbb{R}$$

$$y_4(x) = \frac{1}{2}(y_1 - y_2) = e^{-a_1/2} \cdot \sin \frac{\sqrt{a_1^2 - 4a_0}}{2} \in \mathbb{R}$$

• Da die Lösungsmenge wiederum mit der Addition und skalaren Multiplikation ein Vektorraum darstellt, ist auch

$$y_5(x) = C_1 y_3(x) + C_2 y_4(x)$$

Lösung. Somit sind alle sinusförmigen Schwingungen "zwischen Sinus und Cosinus" (Additionstheoreme) Lösungen:

$$y(x) = Ce^{-\frac{a_2}{2}x} \sin\left(\frac{\sqrt{a_1^2 - 4a_0}}{2}x + \varphi\right)$$
 (C, \varphi frei w\(\text{ahlbar}\))

3. $a_1^2 - 4a_0 = 0$ (aperiodischer Grenzfall)

$$\Rightarrow \lambda = -\frac{a_1}{2} \qquad \Rightarrow \quad y_1(x) = e^{-\frac{a_1}{2}x}$$

Mit Matrizenrechnung (aufwendig) zeigt man:

 $\exists \ 2. \ \text{L\"osung:} \ \ y_2(x) = xe^{-\frac{a_1}{2}x}$

$$\implies y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) = e^{-\frac{a_1}{2}x} (C_1 + C_2 \cdot x)$$

18.2.2 Nicht-konstante Koeffizienten

DGLen der Form: $y''(x) + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = 0$

Ein Ansatz mit $e^{\lambda x}$ führt in der Regel zu Widersprüchen. $(e^{f(x)}$ zu umständlich wegen Ketten- und Produktregel)

Ausweg:

 y, y', y'', a_1 und a_0 als Taylorreihe darstellen (falls möglich) und nach x^n ordnen, was eine Reihe liefert: $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = 0 \implies c_n = \dots = 0$

Bemerkungen:

- Schwierigkeiten liegen hier in der Umwandlung der Potenzreihe in eine geschlossene Form.
- DGLen höherer Ordnung lassen sich oft auch nach diesem Ansatz lösen.

18.3 Inhomogene lineare Differentialgleichungen

DGLen der Form:
$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}y^{(n-1)}(x) + ... + a_0(x)y(x) = f(x)$$

Allgemeine Gedanken

Ist eine Lösung y_s der inhomogenen DGL gefunfen und eine (weitere) Lösung y_n der homogenen DGL bestimmt, so ist auch $y:=y_s+y_n$ Lösung der inhomogenen DGL.

Denn y_s in der DGL liefert f(x), y_n liefert 0, also liefert $y_s + y_n$: f(x) + 0 = f(x)

Diese spezielle Lösung ist i. A. schwierig zu finden, deshalb zuerst:

18.3.1 Spezialfälle

- 1. DGLen vom Typ y'(x) p(x)y(x) = q(x)
 - 1. Schritt: löse homogene DGL

$$y_n = C \exp(\int p(x) dx)$$

2. Schritt: EINE inhomogene Lösung

Ansatz:
$$y_s(x) = c(x) y_n(x)$$

•
$$y'_s(x) = c'(x) \ y_n(x) + c(x) \ y'_n(x) \stackrel{\text{homogene DGL}}{=}$$

= $c'(x) \ y_n(x) + c(x) \ p(x) \ y_n(x)$

•
$$y'_s(x) \stackrel{\text{inhomogene DGL}}{=} p(x) y_s(x) + q(x) \stackrel{\text{Ansatz}}{=} p(x) c(x) y_n(x) + q(x)$$

Insgesamt:

$$c'(x) y_n(x) + c(x) p(x) y_n(x) = p(x) c(x) y_n(x) + q(x)$$

$$c'(x) y_n(x) = q(x) \Rightarrow c'(x) = \frac{q(x)}{y_n(x)} \Rightarrow c(x) = \int \frac{q(x)}{y_n(x)} dx$$

$$\implies y_s = c(x) y_n(x) = \int \frac{q(x)}{y_n(x)} dx \cdot y_n(x)$$

3.Schritt: allgemeine inhomogene Lösung

$$y(x) = c(x) \ y_n(x) + y_n(x) = \int \frac{q(x)}{y_n(x)} \ dx \cdot y_n(x) + y_n(x)$$
$$= C \exp\left(\int_{-\infty}^{x} p(\xi) d\xi\right) \int_{-\infty}^{x} \frac{q(\xi_1)}{C} \exp\left(-\int_{-\infty}^{\xi_1} p(\xi_2) d\xi_2\right) \ d\xi_1 + C \exp\left(\int_{-\infty}^{x} p(\xi_3) d\xi_3\right)$$

- 2. DGLen vom Typ $y''(x) + a_1 y'(x) + a_0 y(x) = f(x)$
 - 1. Schritt: löse homogene DGL

$$y_{1n} = \dots, \quad y_{2n} = \dots$$

2. Schritt: Allgemeine Lösung

Ansatz:
$$y(x) = C_1(x) \ y_{1n}(x) + C_2(x) \ y_{2n}(x)$$

$$y'(x) = C'_1(x) \ y_{1n}(x) + C_1(x) \ y'_{2n}(x) + \dots (2 \text{ statt } 1)$$

$$y''(x) = C''_1(x) \ y_{1n}(x) + 2C'_1(x) \ y'_{1n}(x) + C_1(x) \ y''_{2n}(x) + \dots (2 \text{ statt } 1)$$

Einsetzen:

$$(C'_1y'_{1n} + C'_2y'_{2n}) + (C'_1y_{1n} + C'_2y_{2n})' + C_1y''_{1n} + C_2y''_{2n}$$

$$+a_1(C'_1y_{1n} + C'_2y_{2n}) + a_1(C_1y'_{1n} + C_2y'_{2n}) + a_0(C_1y_{1n} + C_2y_{2n})$$

$$= (C'_1y'_{1n} + C'_2y'_{2n}) + (C'_1y_{1n} + C'_2y_{2n})' + a_1(C'_1y_{1n} + C'_2y_{2n})$$

$$+C_1y''_{1n} + C_2y''_{2n} + a_1(C_1y'_{1n} + C_2y'_{2n}) + a_0(C_1y_{1n} + C_2y_{2n})$$

$$= (C'_1y'_{1n} + C'_2y'_{2n}) + (C'_1y_{1n} + C'_2y_{2n})' + a_1(C'_1y_{1n} + C'_2y_{2n})$$

$$+C_1(y''_{1n} + a_1y'_{1n} + a_0y_{1n}) + \dots(2 \text{ statt } 1)$$

$$= (C'_1y'_{1n} + C'_2y'_{2n}) + (C'_1y_{1n} + C'_2y_{2n})' + a_1(C'_1y_{1n} + C'_2y_{2n}) = f$$

Lösungsansatz:

$$C_1'y_{1n} + C_2'y_{2n} = 0 \quad \text{und} \quad C_1'y_{1n}' + C_2'y_{2n}' = f$$

$$\Rightarrow \text{Lineare Algebra: L\"osbar, wenn} \quad \underbrace{y_{1n}y_{2n}' - y_{1n}'y_{2n}}_{W(x)} \neq 0 \quad \forall x$$

Mit der Wronskideterminante $W(x) = \begin{vmatrix} y_{1n}(x) & y_{2n}(x) \\ y'_{1n}(x) & y'_{2n}(x) \end{vmatrix}$

Lösungen:

$$C'_1(x) = \frac{-f(x)y_{2n}(x)}{W(x)}$$
 $C'_2(x) = \frac{-f(x)y_{1n}(x)}{W(x)}$

18.4 Partielle Differentialgleichungen

Problemstellung: Gesucht ist eine Funktion, die von mehreren Variablen abhängt und einer Gleichung mit partiellen Ableitungen genügt. Diese Gleichung heißt partielle Differentialgleichung.

Beispiel:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \quad \text{mit} \quad y : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x, t) \mapsto y(x, t)$$

Überlegung

Sei $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar, dann ist

$$y(x,t) = g(vt - x)$$

Lösung, wie man leicht nachrechnet. Das sind allerdings sehr viele, i.d.R. nicht brauchbare Lösungen. Deshalb versuchen wir aus der partiellen DGL eine "normale" zu machen:

Entkoppelung von t und x

Ansatz: y(x,t) = g(x)h(t)

Einsetzen:

$$\frac{\partial^2(g(x)h(t))}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2(g(x)h(t))}{\partial x^2} \qquad \Leftrightarrow \qquad g(x) \frac{\partial^2 h(t)}{\partial t^2} = v^2 h(t) \frac{\partial^2 g(x)}{\partial x^2}$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{\ddot{h}(t)}{h(t)} = v^2 \frac{g''(x)}{g(x)}$$

 \Rightarrow da $\frac{\ddot{h}(t)}{h(t)}$ unabh. von x und $v^2 \frac{g''(x)}{g(x)}$ unabh. von t ist, ist auch die jeweils andere Seite unabhängig von x bzw. t. Also:

$$\frac{\ddot{h}(t)}{h(t)} = k = v^2 \frac{g''(x)}{g(x)} \quad \Leftrightarrow \quad \ddot{h}(t) = k \ h(t) \quad \text{und} \quad g''(x) = \frac{k}{v^2} \ g(x)$$

Was nun ohne Probleme zu lösen ist, z.B.: $h(t) = e^{\pm \sqrt{k} t}$ Dies ist allerdings nur für k < 0 sinnvoll:

$$h(t) = e^{\pm i\sqrt{k} t} = A\cos(\sqrt{k} t) + B\sin(\sqrt{k} t)$$

$$g(x) = C\cos\left(\frac{1}{v}\sqrt{k} \ x\right) + D\sin\left(\frac{1}{v}\sqrt{k} \ x\right)$$

19 Matrizen

19.0.1 Definition

Ein rechteckiges Zahlenschema (a_{ij}) mit $a_i \in \mathbb{R}$ od. \mathbb{C} der Art

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \\ \dots & & & \\ \dots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij}) \quad i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}$$

heißt $m \times n$ - Matrix, bestehend aus m Zeilen und n Spalten.

19.1 Eigenschaften

- Ist m = n, so spricht man von einer quadratischen Matrix.
- Zwei Matrizen $A = (a_{ij})$ und $B = (b_{ij})$ sind gleich, falls $a_{ij} = b_{ij} \ \forall i, j$. Insbesondere müssen A und B vom gleichen $(m \times n)$ - Typ sein.
- Die Nullmatrix ist definiert zu der Matrix, für die $a_{ij} = 0 \ \forall i,j$
- Eine Matrix heißt symmetrisch, wenn $a_{ij} = a_{ji} \ \forall i, j$
- Bezeichnet man die a_{ii} als Diagonal elemente, so ist eine Matrix genau dann symmetrisch, wenn sie sich bei Spiegelung an ihren Diagonal elementen nicht ändert (hierfür notwendig: m=n)
- Eine *Diagonalmatrix* hat nur in der Diagonale von Null verschiedene Elemente

$$d_{ij} = d_{ii}\delta_{ij} \quad D = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & 0\\ 0 & d_{22} & 0\\ 0 & 0 & d_{33} \end{pmatrix}$$

- Für die Einheitsmatrix gilt zusätzlich zur Diagonalmatrixeigenschaft, dass alle $d_{ii} = 1$.
- Zu einer gegebenen $(m \times n)$ -Matrix $A = (a_{ij})$ ergibt sich die transponierte Matrix A^T durch Spiegelung an der Diagonalen bzw. durch Vertauschen von Zeilen und Spalten. $(A^T = A \Leftrightarrow A \text{ symmetrisch})$
- Spaltenvektoren können als $(n\times 1)$ Matrix und Zeilenvektoren als $(1\times m)$ Matrix gesehen werden.
- Interpretiert man die Spalten bzw. Zeilen als Vektoren, so definiert die Anzahl der linear unabhängigen Vektoren den *Spalten-* bzw. *Zeilenrang*. Beide sind gleich, d.h. *Rang* := Zeilenrang = Spaltenrang.

Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{hat Zeilenrang 2}$$

Spaltenrang:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ sind linear unabh.}$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ linear abh.}$$

83

Also hat A auch Spaltenrang 2.

19.2 Rechenregeln

• Addition:

Seien $A = (a_{ji}), B = (b_{ij})$ zwei $m \times n$ - Matrizen, so definiert man

$$C := A + B = c_{ij}$$
 mit $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \ \forall i, j$

• Skalare Multiplikation:

Sei $\lambda \in \mathbb{R}$, dann ist $\lambda \cdot A = (\lambda \cdot a_{ij})$

• Multiplikation:

Seien $A=(a_{ij})$ eine $(m\times n)$ -Matrix, $B=(b_{ij})$ eine $(n\times r)$ -Matrix, so lässt sich

$$C = (c_{ij}) = A \cdot B$$
 mit $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$ definieren.

C ist dann $(m \times r)$ -Matrix.

Bemerkungen

- $-c_{ij}$ ist Skalarprodukt aus i-tem Zeilenvektor von A mit j-tem Spaltenvektor von B.
- $-\ A\cdot B$ ist nur dann möglich, wenn Spaltenzahl von A = Zeilenzahl von B.
- Selbst für quadratische Matrizen ist in der Regel $A \cdot B \neq B \cdot A$

19.3 Lineare Abbildungen

Sei B eine $(n \times r)$ -Matrix, so lässt sich mit B eine Abbildung f_B definieren:

$$f_B: \mathbb{R}^r \to \mathbb{R}^n, \left(\begin{array}{c} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{array}\right) \mapsto B \cdot \left(\begin{array}{c} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{array}\right)$$

mit den Eigenschaften:

1.
$$f_A(\vec{x} + \vec{y}) = A(\vec{x} + \vec{y}) = \dots = A\vec{x} + A\vec{y} = f_A(\vec{x}) + f_B(\vec{y})$$

2.
$$f_A(\lambda \vec{x}) = A(\lambda \vec{x}) = \ldots = \lambda (A\vec{x}) = \lambda f_A(\vec{x})$$

Definition

Eine Funktion mit obigen Eigenschaften 1 und 2 heißt lineare Funktion.

Bemerkung

Für eine (1×1) -Matrix A = (a) wäre die zugehörige lineare Funktion: $f_A : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto ax$. D.h. nach dieser Definition ist $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto ax + b$ keine lineare Funktion.

19.3.1 Extraktion der Spaltenvektoren

Setzt man im Argument Einheitsvektoren ein, so erhält man mit der Abbildung

$$f_A(\hat{e}_i) = A \cdot \hat{e}_i$$

die i-te Spalte von A. Ensprechend erhält man nach Eigenschaft 19.3.0.2 für ein Vielfaches eines Einheitsvektores das entsprechende Vielfache des Spaltenvektors.

D.h. für die Beschreibung einer linearen Abbildun genügt es, die Bilder der Einheitsvektoren \hat{e}_i zu kennen, denn jeder Vektor $\vec{x} \in V$ (V Vektorraum) lässt sich als Linearkombination der Basisvektoren darstellen und mit den Eigenschaften 19.3.0.1 und 19.3.0.2 ergibt sich:

$$f(\vec{x}) = \sum_{i=1}^{\dim V} x_i f(\hat{e}_i)$$

Beispiel:
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$
 \Rightarrow $f_A(\vec{x}) = \begin{pmatrix} -x_1 + 2x_2 \\ 3x_1 + x_2 \end{pmatrix}$
Genauso: $f\vec{x} = x_1 f(\hat{e}_1) + x_2 f(\hat{e}_2) = \begin{pmatrix} -x_1 \\ 3x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}$

19.4 Eigenwerte

Gilt nur für Quadratische Matrizen.

Definition

Ein $\lambda \in \mathbb{R}$ heißt *Eigenwert* und ein $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ mit $\vec{x} \neq 0$ Eigenvektor zur Matrix A, wenn gilt

$$A \cdot \vec{x} = \lambda \vec{x}$$

Man spricht dann von einer Diagonalisierung der Matrix
$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

19.4.1 Verfahren zum Finden der Eigenwerte und -vektoren

$$A \cdot \vec{x} = \lambda \vec{x}$$

$$A \cdot \vec{x} = E \lambda \vec{x}$$

$$(A - E\lambda)\vec{x} = 0$$

Nur lösber, wenn es keine Matrix B gibt mit $B(A - \lambda E) = E$, denn sonst wäre

$$B(A - \lambda E)\vec{x} = B \cdot 0 = 0$$
 und $B(A - \lambda E)\vec{x} = E \cdot \vec{x} = \vec{x}$ aber $\vec{x} \neq 0$

Dies ist zu bewerkstelligen mit der Forderung, dass die Determinante von $A-\lambda E$ verschwindet.

19.4.2 Determinante

Sei A eine quadratische Matrix, dann berechnet sich die Determinante dieser Matrix wie folgt

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & & & & \\ a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$+ (-1) a_{12} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & & & & \\ a_{n1} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + a_{13} \cdot \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - + \cdots$$

Regel: Durchlaufe z.B. die erste Zeile; bilde die Summe aus den Produkten des jeweiligen Elements der ersten Zeile in der i-ten Spalte mit der Determinante der Matrix, in der die 1. Zeile und i-te Spalte gestrichen ist; alterniere bei den Summanden das Vorzeichen:

$$\sum_{i=1}^{n} (-1)^{2i-1} \cdot a_{1i} \cdot \det(\tilde{A}_i)$$

Bemerkungen

- Man definiert für n=1: $\det A = a_{11}$
- Analog kann man anstatt der 1. Zeile auch eine beliebige Zeile oder Spalte durchlaufen.

Eigenschaften

- $det(A \cdot B) = det A \cdot det B$
- $\det E = 1$
- Wenn $A \cdot B = E$ ist also $1 = \det E = \det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$ $\implies \det A \neq 0$ und $\det B \neq 0$

Allgemein:

 $\det A \neq 0$ genau dann, wenn es B gibt mit $A \cdot B = B \cdot A = E$ (A heißt dann invertierbar)

19.4.3 Diagonalisierung

Hierfür ist nötig (siehe oben): Es darf keine Matrix B geben mit $B(A-\lambda E)=E$, also:

$$\det(A - \lambda E) \stackrel{!}{=} 0$$

So können die Eigenwerte $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ und daraus die Eigenvektoren bestimmt werden.

19.4.4 Anwendung

Mit den Eigenwerten einer Matrix, lässt sich eine Diagonalmatrix erstellen:

$$D = \left(\begin{array}{cccc} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{array}\right)$$

Multipliziert man diese Matrix mit den Basisvektoren, so ergibt sich

$$D \cdot \hat{e}_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \cdot \hat{e}_1, \text{ usw... allg.:} \quad D \cdot \hat{e}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_i \cdot \hat{e}_i$$

Also hat D dieselben Eigenwerte wie A und die Eigenvektoren \hat{e}_i .

Transformation der Eigenvektoren

Die Eigenvektoren von D (\hat{e}_i) lassen sich auf die Eigenvektoren von A (\vec{x}_i) abbilden:

$$\vec{x}_i = \underbrace{(\vec{x}_1 \ \vec{x}_2 \ \dots \ \vec{x}_i \ \dots \ \vec{x}_n)}_{S} \cdot \hat{e}_i$$

NOCH UNVOLLSTÄNDIG FORTSETZUNG FOLGT...