Linux C

function()

参考手册

各位Linux爱好者:

你好!本人有幸在坊间得到一名为"Linux C 函数参考"的文本文件,并在此基础重新排版并制成html文件以方便广大爱好者阅读,我感到无比的荣幸。在此多谢各位的鼎力支持,以及日益完善此文件,希望有朝一日能成为Linux编程爱好者必备的参考文件。在此再次多谢编写"Linux C 函数参考"的朋友。

声明:本人不拥有文章所有权。本人会对本文件文章内排版出现的错误或遗漏内容以及日后提出的相关请求作出最大限度修改,有问题可e-mail:<u>pennyhot@21cn.com</u>,别炸我的邮箱:-)

PennyHot 2003.06.06

目录

字符测	试篇	Λ
	ralnum (测试字符是否为英文或数字)1	
	alpha (测试字符是否为英文字母)	
	ascii (测试字符是否为 ASCII 码字符)	
	ascii (
	digit (测试字符是否为阿拉伯数字)	
	graphis (测试字符是否为可打印字符)	
	graphis (测试字符是否为小写字母)	
	rower (
	plint (
	space (测试字符是百为生指字符)	
	rupper (测试字符是否为大写英文字母)	
	upper (
	转换篇 1	
	tof (将字符串转换成浮点型数)	
	oi (将字符串转换成整型数)	
	01 (<i>将子符申转换成些望数)</i>	
	vt <i>(将字付申转换成长整望数)</i>	
_	rtod (将字符串转换成浮点数)	
	rtod (<i>将字符串转换成译黑数)</i>	
	rtoul (<i>将字符串转换成无管望数)</i>	
	ascii (将整型数转换成合法的ASCII码字符)	
	lower (将大写字母转换成小写字母)	
	nupper <i>(将小写字母转换成大写字母)</i>	
	制篇1	
	.11oc (配置内存空间)	
	ree <i>(释放原先配置的内存</i>)	
	.11oc (配置内存空间)	
	nap (建立内存映射)	
	nmap (解除内存映射)	
	间篇	
	ctime (
	ine (将时间和日期以字符串格式表示)2	
	ttimeofday (取得目前的时间)	
_	ntime (取得目前时间和日期)	
	caltime (取得当地目前时间和日期)	
mk	time (将时间结构数据转换成经过的秒数)2	23

	settimeofday (设置目前时间)	. 23
	time (取得目前的时间)	. 23
内存	7及字符串操作篇	. 24
	bcmp (比较内存内容)	. 24
	bcopy (拷贝内存内容)	. 24
	bzero (将一段内存内容全清为零)	. 24
	index (查找字符串中第一个出现的指定字符)	. 24
	memccpy (拷贝内存内容)	. 25
	memchr (在某一内存范围中查找一特定字符)	. 25
	memcmp (比较内存内容)	. 25
	memcpy (拷贝内存内容)	. 26
	memmove (拷贝内存内容)	. 26
	memset (将一段内存空间填入某值)	. 27
	rindex (查找字符串中最后一个出现的指定字符)	. 27
	strcasecmp (忽略大小写比较字符串)	. 27
	strcat (连接两字符串)	. 27
	strchr (查找字符串中第一个出现的指定字符)	. 28
	strcmp (比较字符串)	. 28
	strcoll (采用目前区域的字符排列次序来比较字符串)	. 29
	strcpy (拷贝字符串)	. 29
	strcspn (返回字符串中连续不含指定字符串内容的字符数)	. 29
	strdup (复制字符串)	. 29
	strlen (返回字符串长度)	. 30
	strncasecmp (忽略大小写比较字符串)	. 30
	strncat (连接两字符串)	. 30
	strncpy (拷 贝字符串)	. 31
	strpbrk (查找字符串中第一个出现的指定字符)	. 31
	strrchr (查找字符串中最后出现的指定字符)	. 31
	strspn (返回字符串中连续不含指定字符串内容的字符数)	. 32
	strstr (在一字符串中查找指定的字符串)	. 32
	strtok (分割字符串)	. 32
常月	月数学函数篇	. 33
	abs (计算整型数的绝对值)	. 33
	acos (取反余弦函数数值)	. 33
	asin (取反正弦函数值)	. 33
	atan (取反正切函数值)	. 34
	atan2 (取得反正切函数值)	. 34
	ceil (即不小干参数的最小整型数)	34

	cos (取余玄函数值)	35
	cosh (取双曲线余玄函数值)	35
	exp (<i>计算指数</i>)	35
	frexp (将浮点型数分为底数与指数)	35
	ldexp (计算 2 的次方值)	36
	log (计算以 e 为底的对数值)	36
	log10 (计算以 10 为底的对数值)	36
	pow (<i>计算次方值</i>)	37
	sin (取正玄函数值)	37
	sinh (取双曲线正玄函数值)	37
	sqrt (计算平方根值)	38
	tan (取正切函数值)	38
	tanh (収双曲线正切函数值)	38
用户	3组篇	38
	endgrent (关闭组文件)	38
	endpwent (39
	endutent (美闭utmp 文件)	39
	fgetgrent (从指定的文件来读取组格式)	39
	fgetpwent (从指定的文件来读取密码格式)	40
	getegid (取得有效的组识别码)	41
	geteuid (取得有效的用户识别码)	41
	getgid (取得真实的组识别码)	41
	getgrent (从组文件中取 得账 号的数据)	42
	getgrgid (从组文件中取得指定 gid 的数据)	43
	getgrnam (从组文件中取得指定组的数据)	43
	getgroups (取得组代码)	43
	getpw (取得指定用户的密码文件数据)	44
	getpwent (从密码文件中取 得账 号的数据)	44
	getpwnam (从密码文件中取得指定账号的数据)	45
	getpwuid (从密码文件中取得指定uid 的数据)	46
	getuid (取得真实的用户识别码)	46
	getutent (从utmp 文件中取得账号登录数据)	46
	getutid (从utmp 文件中查找特定的记录)	47
	getutline (从utmp 文件中查找特定的记录)	48
	initgroups (初始化组清单)	
	pututline (将utmp 记录写入文件)	48
	seteuid (设置有效的用户识别码)	49
	setfsgid (设置文件系统的组识别码)	49

	setfsuid (设置文件系统的用户识别码)	. 49
	setgid (设置真实的组识别码)	. 49
	setgrent (从头读取组文件中的组数据)	. 49
	setgroups (设置组代码)	. 50
	setpwent (从头读取密码文件中的账号数据)	. 50
	setregid (设置真实及有效的组识别码)	. 50
	setreuid (设置真实及有效的用户识别码)	. 50
	setuid (设置真实的用户识别码)	. 51
	setutent (从头读取utmp 文件中的登录数据)	. 51
	utmpname (设置utmp 文件路径)	. 51
数据	居结构及算法篇	. 51
	crypt (将密码或数据编码)	. 51
	bsearch (二元搜索)	. 52
	lfind (线性搜索)	. 53
	lsearch (线性搜索)	. 53
	qsort (利用快速排序法排列数组)	
	rand (产生随机数)	. 55
	srand (设置随机数种子)	. 55
文件	 操作篇	. 55
	close (<i>关闭文件</i>)	. 55
	creat (建立文件)	. 56
	dup (复制文件描述词)	. 56
	dup2 (复制文件描述词)	. 56
	fcntl (文件描述词操作)	
	flock (锁定文件或解除锁定)	. 57
	fsync (将缓冲区数据写回磁盘)	. 57
	lseek (移动文件的读写位置)	. 58
	mkstemp (建立唯一的临时文件)	. 58
	open (打开文件)	. 58
	read (由己打开的文件读取数据)	60
	sync (将缓冲区数据写回磁盘)	60
	write (<i>将数据写入已打开的文件内</i>)	60
文件	‡内容操作篇	60
	clearerr (<i>清除文件流的错误旗标</i>)	
	fclose (<i>美闭文件</i>)	60
	fdopen (将文件描述词转为文件指针)	
	feof (检查文件流是否读到了文件尾)	
	fflush (更新缓冲区)	61

	fgetc (田文件中读取一个字 符)	. 61
	fgets (由文件中读取一字符串)	. 62
	fileno (返回文件流所使用的文件描述词)	. 62
	fopen (打开文件)	. 62
	fputc (将一指定字符写入文件流中)	. 63
	fputs (将一指定的字符串写入文件内)	. 63
	fread (从文件流读取数据)	. 63
	freopen (打开文件)	. 64
	fseek (移动文件流的读写位置)	. 64
	ftell (取得文件流的读取位置)	. 65
	fwrite (将数据写至文件流)	. 65
	getc(由文件中读取一个字符)	. 65
	getchar (由标准输入设备内读进一字符)	. 66
	gets(由标准输入设备内读进一字符串)	. 66
	mktemp (产生唯一的临时文件名)	. 66
	putc (将一指定字符写入文件中)	. 66
	putchar (将指定的字符写到标准输出设备)	. 67
	rewind (重设文件流的读写位置为文件开头)	. 67
	setbuf (设置文件流的缓冲区)	. 67
	setbuffer (设置文件流的缓冲区)	. 67
	setlinebuf (设置文件流为线性缓冲区)	. 67
	setvbuf (设置文件流的缓冲区)	. 67
	ungetc (<i>将指定字符写回文件流中</i>)	. 68
进程	呈操作篇	. 68
	atexit (设置程序正常结束前调用的函数)	. 68
	execl (执行文件)	. 68
	execlp (从PATH 环境变量中查找文件并执行)	. 68
	exe <i>cv (执行文件</i>)	. 69
	execve (执行文件)	. 69
	exe <i>cvp(执行文件</i>)	. 70
	exit (<i>正常结束进程</i>)	. 70
	_exit (<i>结束进程执行</i>)	. 70
	getpgid (取得进程组识别码)	. 71
	getpgrp (取得进程组识别码)	. 71
	getpid (取得进程识别码)	. 71
	getppid (取得父进程的进程识别码)	. 72
	getpriority (取得程序进程执行优先权)	. 72
	nice (改变进程优先顺序)	. 72

	on_exit (设置程序正常结束前调用的函数)	. 72
	setpgid (设置进程组识别码)	. 73
	setpgrp (设置进程组识别码)	. 73
	setpriority (设置程序进程执行优先权)	. 73
	system (执行shell 命令)	. 73
	wait (<i>等待子进程中断或结束</i>)	. 74
	waitpid (<i>等待子进程中断或结束</i>)	. 74
	fprintf (格式化输出数据至文件)	. 75
	fscanf (. 75
	printf (格式化输出数据)	. 76
	sacnf (格式化字符串输入)	. 77
	sprintf (格式化字符串复制)	. 78
	sscanf (格式化字符串输入)	. 78
	vfprintf (. 78
	vfscanf (格式化字符串输入)	. 78
	vprintf (格式化输出数据)	. 79
	vscanf (. 79
	vsprintf (格式化字符串复制)	. 79
	vsscanf (格式化字符串输入)	. 79
文作	牛权限控制篇	. 80
	access (判断是否具有存取文件的权限)	. 80
	alphasort (依字母顺序排序目录结构)	. 80
	chdir (改变当前的工作目录)	. 81
	chmod (改变文件的权限)	. 81
	chown (改变文件的所有者)	. 82
	chroot (改变根目录)	. 82
	closedir (美闭目录)	. 83
	fchdir (改变当前的工作目录)	. 83
	fchmod (改变文件的权限)	. 83
	fchown (改变文件的所有者)	. 84
	fstat (由文件描述词取得文件状态)	. 84
	ftruncate (改变文件大小)	. 85
	getcwd (取得当前的工作目录)	. 85
	link (建立文件连接)	. 85
	1stat (由文件描述词取得文件状态)	. 86
	opendir (打开目录)	. 86
	readdir (读取目录)	. 86
	readlink (取得符号连接所指的文件)	97

	remove (<i>删除文件</i>)	. 87
	rename (更改文件名称或位置)	. 87
	rewinddir (重设读取目录的位置为开头位置)	. 88
	seekdir (设置下回读取目录的位置)	. 89
	stat (取得文件状态)	. 90
	symlink (建立文件符号连接)	. 91
	telldir (取得目录流的读取位置)	. 92
	truncate (. 92
	umask (设置建立新文件时的权限 遮罩)	. 93
	unlink (<i>删除文件</i>)	. 93
	utime (修改文件的存取时间和更改时间)	. 93
	utimes (修改文件的存取时间和更改时间)	. 93
信号	}处理篇	. 94
	alarm (设置信号传送闹钟)	. 94
	kill (传送信号给指定的进程)	. 94
	pause (让进程暂停直到信号出现)	. 95
	sigaddset (<i>增加一个信号至信号集</i>)	. 96
	sigdelset (从信号集里删除一个信号)	. 97
	sigemptyset (初始化信号集)	. 97
	sigfillset (<i>将所有信号加入至信号集</i>)	. 97
	sigismember (测试某个信号是否已加入至信号集里)	. 97
	signal (设置信号处理方式)	. 97
	sigpending (查询被搁置的信号)	. 97
	sigprocmask (查询或设置信号遮 罩)	. 98
	sleep (让进程暂停执行一段时间)	. 98
	ferror (检查文件流是否有错误发生)	. 98
	perror (打印出错误原因信息字符串)	. 98
	strerror (返回错误原因的描述字符串)	. 98
	mkfifo (建立具名管道)	. 99
	pclose (关闭管道 I/0)	100
	popen (建立管道I/O)	100
接口	1处理篇	101
	accept (接受socket连线)	101
	bind (对 socket定位)	101
	connect (建立socket连线)	102
	endprotoent (结束网络协议数据的读取)	103
	endservent (结束网络服务数据的读取)	103
	getsockopt (収得 socket状态)	103

	hton1 (将 32 位主机字符顺序转换成网络字符顺序)	. 104
	htons (将 16 <u>位主机字符顺序转换成网络字符顺序</u>)	. 104
	inet_addr (将网络地址转成二进制的数字)	. 104
	inet_aton (将网络地址转成网络二进制的数字)	. 104
	inet_ntoa (将网络二进制的数字转换成网络地址)	. 105
	listen (<i>等待连接</i>)	. 105
	ntohl (将 32 位网络字符顺序转换成主机字符顺序)	. 106
	ntohs (将 16 位网络字符顺序转换成主机字符顺序)	. 106
	recv (经socket接收数据)	. 107
	recvfrom (经socket接收数据)	. 107
	recvmsg (经socket接收数据)	. 108
	send (经 socket 传送数据)	. 108
	sendmsg (经socket传送数据)	. 109
	sendto (<i>经</i> socket <i>传送数据</i>)	. 109
	setprotoent (打开网络协议的数据文件)	. 110
	setsockopt (设置socket状态)	. 110
	shutdown (终止socket通信)	. 111
	socket (建立一个socket通信)	. 111
环境	竟变量篇	. 112
	getenv (取得环境变量内容)	. 112
	putenv (改变或增加环境变量)	. 112
	setenv (改变或增加环境变量)	. 113
终站	岩控制篇	. 113
	getopt (分析命令行参数)	. 113
	isatty (判断文件描述词是否是为终端机)	. 114
	select (I/0 多工机制)	. 114
	ttyname (返回一 终端机名称)	. 114

字符测试篇

```
isalnum (测试字符是否为英文或数字)
相关函数 isalpha, isdigit, islower, isupper
头文件
      #include <ctype.h>
定义函数 int isalnum (int c);
函数说明 检查参数 c 是否为英文字母或阿拉伯数字,在标准 c 中相当于使用"isalpha(c) || isdigit(c)"做
测试.
       若参数 c 为字母或数字,则返回 TRUE,否则返回 NULL(0).
返回值
附加说明 此为宏定义,非真正函数.
      /* 找出 str 字符串中为英文字母或数字的字符 */
   #include <ctype.h>
   main()
   {
      char str[] = "123c@#FDsP[e?";
      int i;
      for (i = 0; str[i] != 0; i++)
      if(isalnum(str[i]))
         printf("%c is an alphanumeric character\n", str[i]);
执行
      1 is an apphabetic character
       2 is an apphabetic character
       3 is an apphabetic character
      c is an apphabetic character
      F is an apphabetic character
      D is an apphabetic character
      s is an apphabetic character
      P is an apphabetic character
      e is an apphabetic character
isalpha (测试字符是否为英文字母)
相关函数 isalnum, islower, isupper
头文件
      #include <ctype.h>
定义函数 int isalpha (int c);
函数说明 检查参数 c 是否为英文字母,在标准 c 中相当于使用 "isupper(c)||islower(c)||做测试.
返回值   若参数 c 为英文字母,则返回 TRUE,否则返回 NULL(0).
附加说明 此为宏定义,非真正函数.
     /* 找出 str 字符串中为英文字母的字符 */
   #include <ctype.h>
   main()
      char str[] = "123c@\#FDsP[e?";
      int i;
      for (i = 0; str[i] != 0; i++)
      if(isalpha(str[i]))
         printf("%c is an alphanumeric character\n", str[i]);
执行
      c is an apphabetic character
      F is an apphabetic character
      D is an apphabetic character
       s is an apphabetic character
      P is an apphabetic character
      e is an apphabetic character
isascii (测试字符是否为ASCII 码字符)
相关函数 iscntrl
头文件   #include <ctype.h>
```

```
定义函数 int isascii(int c);
函数说明 检查参数 c 是否为 ASCII 码字符, 也就是判断 c 的范围是否在 0 到 127 之间.
返回值
      若参数 c 为 ASCII 码字符,则返回 TRUE,否则返回 NULL(0).
附加说明 此为宏定义,非真正函数.
      /* 判断 int i 是否具有对应的 ASCII 码字符 */
范例
  #include <ctype.h>
  main()
      int i;
     for(i = 125; i < 130; i++)
      if(isascii(i))
        printf("%d is an ascii character:%c\n", i, i);
        printf("%d is not an ascii character\n", i);
执行
      125 is an ascii character:}
      126 is an ascii character:~
      127 is an ascii character:
      128 is not an ascii character
      129 is not an ascii character
iscntrl (测试字符是否为 ASCII 码的控制字符)
相关函数 isascii
头文件
     #include <ctype.h>
定义函数 int iscntrl(int c);
函数说明 检查参数 c 是否为 ASCII 控制码,也就是判断 c 的范围是否在 0 到 30 之间.
     若参数 c 为 ASCII 控制码,则返回 TRUE,否则返回 NULL(0).
返回值
附加说明 此为宏定义, 非真正函数.
isdigit (测试字符是否为阿拉伯数字)
相关函数 isxdigit
头文件
     #include <ctype.h>
定义函数 int isdigit(int c);
函数说明 检查参数 c 是否为阿拉伯数字 0 到 9.
返回值 若参数 c 为阿拉伯数字,则返回 TRUE, 否则返回 NULL(0).
附加说明 此为宏定义,非真正函数.
范例
     /* 找出 str 字符串中为阿拉伯数字的字符 */
  #include <ctype.h>
  main()
   {
     char str[] = "123@#FDsP[e?";
     int i;
     for(i = 0; str[i] != 0; i++)
      if(isdigit(str[i]))
        printf("%c is an digit character\n", str[i]);
执行
      1 is an digit character
      2 is an digit character
      3 is an digit character
isgraphis (测试字符是否为可打印字符)
相关函数 isprint
头文件
     #include <ctype.h>
定义函数 int isgraph (int c);
函数说明 检查参数 c 是否为可打印字符,若 c 所对应的 ASCII 码可打印,且非空格字符则返回 TRUE.
      若参数 c 为可打印字符,则返回 TRUE,否则返回 NULL(0).
返回值
附加说明 此为宏定义, 非真正函数.
```

```
/* 判断 str 字符串中哪些为可打印字符 */
  #include <ctype.h>
  main()
      char str[] = "a5 @;";
      for(i = 0; str[i] != 0; i++)
      if(isgraph(str[i]))
         printf("str[%d] is printable character:%d\n", i, str[i]);
执行
      str[0] is printable character:a
      str[1] is printable character:5
      str[3] is printable character:@
      str[4] is printable character:;
islower (测试字符是否为小写字母)
相关函数 isalpha, isupper
      #include <ctype.h>
定义函数    int islower(int c);
函数说明 检查参数 c 是否为小写英文字母.
     若参数 c 为小写英文字母,则返回 TRUE,否则返回 NULL(0).
返回值
附加说明 此为宏定义,非真正函数.
范例
     /* 判断 str 字符串中哪些为小写字母 */
   #include <ctype.h>
  main()
   {
      char str[] = "123@#FDsP[e?";
      int i;
      for(i = 0; str[i] != 0; i++)
      if(islower(str[i]))
         printf("%c is a lower-case character\n", str[i]);
执行
      c is a lower-case character
      s is a lower-case character
      e is a lower-case character
isprint (测试字符是否为可打印字符)
相关函数 isgraph
头文件
      #include <ctype.h>
定义函数 int isprint(int c);
函数说明 检查参数 c 是否为可打印字符,若 c 所对应的 ASCII 码可打印,其中包含空格字符,则返回 TRUE.
     若参数 c 为可打印字符,则返回 TRUE,否则返回 NULL(0). 附加说明 此为宏定义,非真正函数.
返回值
      /* 判断 str 字符串中哪些为可打印字符包含空格字符 */
   #include <ctype.h>
  main()
      char str[] = "a5 @;";
      int i;
      for(i = 0; str[i] != 0; i++)
      if(isprint(str[i]))
         printf("str[%d] is printable character:%d\n", i, str[i]);
执行
      str[0] is printable character:a
      str[1] is printable character:5
      str[2] is printable character:
      str[3] is printable character:@
      str[4] is printable character:;
```

```
isspace (测试字符是否为空格字符)
相关函数 isgraph
头文件
     #include <ctype.h>
定义函数 int isspace(int c);
函数说明 检查参数 c 是否为空格字符,也就是判断是否为空格('')、定位字符('\t')、CR('\r')、换行('\n')、
垂直定位字符('\v')或翻页('\f')的情况.
      若参数 c 为空格字符,则返回 TRUE,否则返回 NULL(0).
附加说明 此为宏定义,非真正函数.
范例
      /*将字符串 str[]中内含的空格字符找出,并显示空格字符的 ASCII 码 */
  #include <ctype.h>
  main()
     char str[] = "123c @# FD\tsP[e?\n";
     for(i = 0; str[i] != 0; i++)
     if(isspace(str[i]))
        printf("str[%d] is a white-space character:%d\n", i, str[i]);
执行
      str[4] is a white-space character:32
      str[7] is a white-space character:32
      str[10] is a white-space character:9
                                          // \t
                                          // \t
      str[16] is a white-space character:10
ispunct (测试字符是否为标点符号或特殊符号)
相关函数 isspace, isdigit, isalpha
头文件
     #inlude <ctype.h>
定义函数    int ispunct(int c);
函数说明 检查参数 c 是否为标点符号或特殊符号. 返回 TRUE 也就是代表参数 c 为非空格、非数字和非英文字母.
     若参数 c 为标点符号或特殊符号,则返回 TRUE,否则返回 NULL(0).
返回值
附加说明 此为宏定义,非真正函数.
范例
      /*列出字符串 str 中的标点符号或特殊符号 */
  #include <ctype.h>
  main()
   {
     char str[] = "123c@ #FDsP[e?";
     int i;
     for(i = 0; str[i] != 0; i++)
     if(ispunct(str[i]))
        printf("%c\n", str[i]);
执行
      @#[?
isupper (测试字符是否为大写英文字母)
相关函数 isalpha, islower
头文件
     #include <ctype.h>
定义函数    int isupper(int c);
函数说明 检查参数 c 是否为大写英文字母.
      若参数 c 为大写英文字母,则返回 TRUE, 否则返回 NULL(0).
返回值
附加说明 此为宏定义,非真正函数.
      /*找出字符串 str 中为大写英文字母的字符 */
  #include <ctype.h>
  main()
     char str[] = "123c@\#FDsP[e?";
     int i;
     for(i = 0; str[i] != 0; i++)
```

```
if(isupper(str[i]))
        printf("%c is an uppercase character\n", str[i]);
执行
      F is an uppercase character
      D is an uppercase character
      P is an uppercase character
isxdigit (测试字符是否为 16 进制数字)
相关函数 isalnum, isdigit
头文件
     #include <ctype.h>
定义函数 int isxdigit (int c):
函数说明 检查参数 c 是否为 16 进制数字, 只要 c 为下列其中一个情况则返回 TRUE. 16 进制数
字:0123456789ABCDEF.
返回值   若参数 c 为 16 进制数字,则返回 TRUE,否则返回 NULL(0).
附加说明 此为宏定义,非真正函数.
     /*找出字符串 str 中为十六进制数字的字符 */
  #include <ctype.h>
  main()
   {
     char str[] = "123c@\#FDsP[e?";
     int i;
     for(i = 0; str[i] != 0; i++)
     if(isxdigit(str[i]))
        printf("%c is a hexadecimal digits\n", str[i]);
执行
      1 is a hexadecimal digits
      2 is a hexadecimal digits
      3 is a hexadecimal digits
      c is a hexadecimal digits
      F is a hexadecimal digits
      D is a hexadecimal digits
      e is a hexadecimal digits
                                 字符串转换篇
atof (将字符串转换成浮点型数)
相关函数 atoi, atol, strtod, strtol, strtoul
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数 double atof(const char *nptr);
函数说明 atof()会扫描参数 nptr 字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数字或正负符号才开始做转换,而再
遇到非数字或字符串结束时( '\0')才结束转换,并将结果返回.参数 nptr 字符串可包含正负号、小数点或 E(e)
来表示指数部分,如 123. 456 或 123e-2.
     返回转换后的浮点型数.
返回值
附加说明 atof()与使用strtod(nptr, (char**)NULL)结果相同.
      /* 将字符串 a 与字符串 b 转换成数字后相加 */
  #include <stdlib.h>
  main()
     char *a = "-100.23";
     char *b = "200e-2";
     float c;
     c = atof(a) + atof(b);
     printf("c=%.2f\n", c);
执行
      c = -98.23
atoi (将字符串转换成整型数)
相关函数 atof, atol, atrtod, strtol, strtoul
```

第 14 页 共 115 页

```
头文件
      #include <stdlib.h>
定义函数 int atoi(const char *nptr);
函数说明 atoi()会扫描参数 nptr 字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数字或正负符号才开始做转换,而再
遇到非数字或字符串结束时('\0')才结束转换,并将结果返回.
     返回转换后的整型数.
返回值
附加说明 atoi()与使用 strtol(nptr, (char**)NULL, 10); 结果相同.
      /* 将字符串 a 与字符串 b 转换成数字后相加 */
  #include <stdlib.h>
  main()
     char a[] = "-100";
     char b[] = "456";
     int c;
     c = atoi(a) + atoi(b);
     printf("c=%d\n", c);
执行
      c=356
atol (将字符串转换成长整型数)
相关函数 atof, atoi, strtod, strtol, strtoul
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数 long atol(const char *nptr);
函数说明 atol()会扫描参数 nptr 字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数字或正负符号才开始做转换,而再
遇到非数字或字符串结束时('\0')才结束转换,并将结果返回.
     返回转换后的长整型数.
返回值
附加说明 atol()与使用 strtol(nptr, (char**)NULL, 10); 结果相同.
      /*将字符串 a 与字符串 b 转换成数字后相加 */
范例
  #include <stdlib.h>
  main()
  {
     char a[] = "1000000000";
     char b[] = "234567890";
     long c;
     c = atol(a) + atol(b);
     printf("c=%d\n", c);
执行
      c=1234567890
gcvt (将浮点型数转换为字符串,取四舍五入)
相关函数 ecvt, fcvt, sprintf
     #include <stdlib.h>
定义函数    char *gcvt(double number, size_t ndigits, char *buf);
函数说明 gcvt()用来将参数number转换成ASCII码字符串,参数ndigits表示显示的位数.gcvt()与ecvt()
和 fcvt()不同的地方在于, gcvt()所转换后的字符串包含小数点或正负符号. 若转换成功, 转换后的字符串会
放在参数 buf 指针所指的空间.
     返回一字符串指针,此地址即为 buf 指针.
返回值
附加说明
范例
  #include <stdlib.h>
  main()
  {
     double a = 123.45;
     double b = -1234.56;
     char *ptr;
     int decpt, sign;
     gcvt(a, 5, ptr);
     printf("a value=%s\n", ptr);
```

```
ptr = qcvt(b, 6, ptr);
     printf("b value=%s\n", ptr);
执行
      a value=123.45
      b value=-1234.56
strtod (将字符串转换成浮点数)
相关函数 atoi, atol, strtod, strtol, strtoul
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数    double strtod(const char *nptr, char **endptr);
函数说明 strtod()会扫描参数 nptr 字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数字或正负符号才开始做转换,到
出现非数字或字符串结束时('\0')才结束转换,并将结果返回. 若 endptr 不为 NULL,则会将遇到不合条件而终
止的 nptr 中的字符指针由 endptr 传回. 参数 nptr 字符串可包含正负号、小数点或 E(e)来表示指数部分. 如
123. 456或123e-2.
返回值
      返回转换后的浮点型数.
附加说明 参考 atof().
      /*将字符串 a , b , c 分别采用 10 , 2 , 16 进制转换成数字 */
范例
  #include <stdlib.h>
  main()
     char a[] = "10000000000";
     char b[] = "1000000000";
     char c[] = "ffff";
     printf("a=%d\n", strtod(a, NULL, 10));
     printf("b=%d\n", strtod(b, NULL, 2));
     printf("c=%d\n", strtod(c, NULL, 16));
执行
      a=1000000000
      b=512 c=65535
strtol (将字符串转换成长整型数)
相关函数 atof, atoi, atol, strtod, strtoul
      #include <stdlib.h>
定义函数    long int strtol(const char *nptr, char **endptr, int base);
函数说明 strtol()会将参数 nptr 字符串根据参数 base 来转换成长整型数.参数 base 范围从 2 至 36,或 0.
参数 base 代表采用的进制方式,如 base 值为 10 则采用 10 进制,若 base 值为 16 则采用 16 进制等.当 base
值为 0 时则是采用 10 进制做转换,但遇到如 ' 0x ' 前置字符则会使用 16 进制做转换.一开始 strtol()会扫描参
数 nptr 字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数字或正负符号才开始做转换,再遇到非数字或字符串结束时
('\0')结束转换,并将结果返回.若参数 endptr 不为 NULL,则会将遇到不合条件而终止的 nptr 中的字符指针
由 endptr 返回.
      返回转换后的长整型数,否则返回 ERANGE 并将错误代码存入 errno 中.
附加说明 ERANGE 指定的转换字符串超出合法范围.
      /* 将字符串 a , b , c 分别采用 10 , 2 , 16 进制转换成数字 */
   #include <stdlib.h>
  main()
     char a[] = "1000000000";
     char b[] = "10000000000";
     char c[] = "ffff";
     printf("a=%d\n", strtol(a, NULL, 10));
     printf("b=%d\n", strtol(b, NULL, 2));
     printf("c=%d\n", strtol(c, NULL, 16));
执行
      a=1000000000
      b = 512
```

c=65535

```
strtoul (将字符串转换成无符号长整型数)
相关函数 atof, atoi, atol, strtod, strtol
      #include <stdlib.h>
定义函数    unsigned long int strtoul(const char *nptr, char **endptr, int base);
函数说明 strtoul()会将参数 nptr 字符串根据参数 base 来转换成无符号的长整型数. 参数 base 范围从 2 至
36, 或 0. 参数 base 代表采用的进制方式, 如 base 值为 10 则采用 10 进制, 若 base 值为 16 则采用 16 进制
数等. 当 base 值为 0 时则是采用 10 进制做转换,但遇到如'0x'前置字符则会使用 16 进制做转换. 一开始
strtoul()会扫描参数 nptr 字符串,跳过前面的空格字符串,直到遇上数字或正负符号才开始做转换,再遇到非
数字或字符串结束时( '\0 ' )结束转换,并将结果返回.若参数 endptr 不为 NULL,则会将遇到不合条件而终止的
nptr 中的字符指针由 endptr 返回.
      返回转换后的长整型数,否则返回 ERANGE 并将错误代码存入 errno 中.
附加说明 ERANGE 指定的转换字符串超出合法范围.
范例
      参考 strtol()
toascii (将整型数转换成合法的 ASCII 码字符)
相关函数 isascii, toupper, tolower
头文件
     #include <ctype.h>
定义函数    int toascii(int c);
函数说明 toascii()会将参数 c 转换成 7 位的 unsigned char 值 , 第八位则会被清除 , 此字符即会被转成 ASCII
码字符.
返回值
      将转换成功的 ASCII 码字符值返回.
      /* 将 int 型 a 转换成 ASSII 码字符 */
范例
  #include <stdlib.h>
  main()
     int a = 217;
     char b;
     printf("before toascii() : a value =%d(%c)\n", a, a);
     printf("after toascii(): a value =%d(%c)\n", b, b);
执行
      before toascii() : a value =217()
      after toascii() : a value =89(Y)
tolower (将大写字母转换成小写字母)
相关函数 isalpha, toupper
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数 int tolower(int c);
函数说明 若参数 c 为大写字母则将该对应的小写字母返回.
      返回转换后的小写字母, 若不须转换则将参数 c 值返回.
返回值
附加说明
范例
      /* 将 s 字符串内的大写字母转换成小写字母 */
  #include <ctype.h>
  main()
     char s[] = "aBcDeFqH12345;!#$";
     int i;
     printf("before tolower() : %s\n", s);
     for(i = 0; I < sizeof(s); i++)
        s[i] = tolower(s[i]);
     printf("after tolower() : %s\n", s);
执行
      before tolower() : aBcDeFgH12345;!#$
      after tolower() : abcdefgh12345;!#$
```

相关函数 isalpha, tolower

toupper (将小写字母转换成大写字母)

```
头文件
      #include <ctype.h>
定义函数 int toupper(int c);
函数说明 若参数 c 为小写字母则将该对应的大写字母返回.
      返回转换后的大写字母, 若不须转换则将参数 c 值返回.
附加说明
范例
      /* 将 s 字符串内的小写字母转换成大写字母 */
  #include <ctype.h>
  main()
  {
     char s[] = "aBcDeFgH12345;!#$";
     printf("before toupper() : %s\n", s);
     for(i = 0; I < sizeof(s); i++)
        s[i] = toupper(s[i]);
     printf("after toupper() : %s\n", s);
执行
      before toupper() : aBcDeFgH12345;!#$
      after toupper() : ABCDEFGH12345;!#$
                                内存控制篇
calloc (配置内存空间)
相关函数 malloc, free, realloc, brk
     #include <stdlib.h>
头文件
定义函数 void *calloc(size t nmemb, size t size);
函数说明 calloc()用来配置nmemb个相邻的内存单位,每一单位的大小为size,并返回指向第一个元素的指针.
这和使用下列的方式效果相同:malloc(nmemb*size);不过,在利用 calloc()配置内存时会将内存内容初始化
为 0.
      若配置成功则返回一指针,失败则返回 NULL.
返回值
范例
      /* 动态配置 10 个 struct test 空间 */
  #include <stdlib.h>
  struct test
     int a[10];
     char b[20];
  main()
  {
     struct test *ptr = calloc(sizeof(struct test), 10);
free (释放原先配置的内存)
相关函数 malloc, calloc, realloc, brk
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数 void free(void *ptr);
函数说明 参数 ptr 为指向先前由 malloc()、calloc()或 realloc()所返回的内存指针. 调用 free()后 ptr
所指的内存空间便会被收回.假若参数 ptr 所指的内存空间已被收回或是未知的内存地址,则调用 free()可能会
有无法预期的情况发生. 若参数 ptr 为 NULL, 则 free()不会有任何作用.
getpagesize (取得内存分页大小)
相关函数 sbrk
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数 size_t getpagesize(void);
函数说明 返回一分页的大小,单位为字节(byte). 此为系统的分页大小,不一定会和硬件分页大小相同.
返回值
     内存分页大小.
附加说明 在 Intel x86 上其返回值应为 4096bytes.
范例
  #include <unistd.h>
```

```
main()
  {
     printf("page size = %d\n", getpagesize());
malloc (配置内存空间)
相关函数 calloc, free, realloc, brk
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数 void *malloc(size t size);
函数说明 malloc()用来配置内存空间,其大小由指定的 size 决定.
     若配置成功则返回一指针,失败则返回 NULL.
范例
  void p = malloc(1024); //配置 1k 的内存
mmap (建立内存映射)
相关函数 munmap, open
头文件
     #include <unistd.h>
      #include <sys/mman.h>
定义函数 void *mmap(void *start, size_t length, int prot, int flags, int fd, off_t offsize);
函数说明 mmap()用来将某个文件内容映射到内存中,对该内存区域的存取即是直接对该文件内容的读写.参数
start 指向欲对应的内存起始地址,通常设为 NULL,代表让系统自动选定地址,对应成功后该地址会返回.参数
length 代表将文件中多大的部分对应到内存.
     prot 代表映射区域的保护方式有下列组合
参数
      PROT_EXEC 映射区域可被执行
      PROT READ 映射区域可被读取
      PROT WRITE 映射区域可被写入
      PROT_NONE 映射区域不能存取
参数
      flags 会影响映射区域的各种特性
     MAP FIXED
                  如果参数 start 所指的地址无法成功建立映射时,则放弃映射,不对地址做修正.
通常不鼓励用此旗标...
                  对应射区域的写入数据会复制回文件内,而且允许其他映射该文件的进程共享.
     MAP SHARED
     MAP PRIVATE
                  对应射区域的写入操作会产生一个映射文件的复制,即私人的"写入时复制"(copy
on write)对此区域作的任何修改都不会写回原来的文件内容.
     MAP ANONYMOUS
                  建立匿名映射.此时会忽略参数 fd,不涉及文件,而且映射区域无法和其他进程
共享.
                  只允许对应射区域的写入操作,其他对文件直接写入的操作将会被拒绝.
     MAP DENYWRITE
                  将映射区域锁定住,这表示该区域不会被置换(swap).
     MAP LOCKED
      在调用 mmap()时必须要指定 MAP_SHARED 或 MAP_PRIVATE. 参数 fd 为 open()返回的文件描述词,
代表欲映射到内存的文件.参数offset为文件映射的偏移量,通常设置为0,代表从文件最前方开始对应,offset
必须是分页大小的整数倍.
      若映射成功则返回映射区的内存起始地址,否则返回 MAP FAILED(-1),错误原因存于 errno 中.
返回值
错误代码 EBADF 参数 fd 不是有效的文件描述词
      EACCES 存取权限有误. 如果是 MAP_PRIVATE 情况下文件必须可读, 使用 MAP_SHARED 则要有
PROT WRITE 以及该文件要能写入.
      EINVAL参数 start、length 或 offset 有一个不合法.
      EAGAIN 文件被锁住,或是有太多内存被锁住.
     ENOMEM 内存不足.
      /* 利用 mmap()来读取/etc/passwd 文件内容 */
范例
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/stat.h>
  #include <fcntl.h>
  #include <unistd.h>
  #include <sys/mman.h>
  main()
     int fd;
```

void *start;

```
struct stat sb;
      fd = open("/etc/passwd", O RDONLY); //打开/etc/passwd
                                        //取得文件大小
      fstat(fd, &sb);
      start = mmap(NULL, sb.st_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
      if(start == MAP_FAILED)
                                        //判断是否映射成功
         return;
      printf("%s", start); munma(start, sb.st size);
                                                   //解除映射
      closed(fd);
执行
      root : x : 0 : root : /root : /bin/bash
      bin : x : 1 : 1 : bin : /bin :
      daemon : x : 2 : 2 : daemon : /sbin
      adm : x : 3 : 4 : adm : /var/adm :
       lp : x : 4 : 7 : lp : /var/spool/lpd :
       sync : x : 5 : 0 : sync : /sbin : bin/sync :
       shutdown : x : 6 : 0 : shutdown : /sbin : /sbin/shutdown
      halt : x : 7 : 0 : halt : /sbin : /sbin/halt
      mail : x : 8 : 12 : mail : /var/spool/mail :
      news : x : 9 : 13 : news : /var/spool/news :
      uucp : x :10 :14 : uucp : /var/spool/uucp :
      operator : x : 11 : 0 :operator : /root:
      games : x : 12 : 100 : games : /usr/games:
      gopher : x : 13 : 30 : gopher : /usr/lib/gopher-data:
       ftp : x : 14 : 50 : FTP User : /home/ftp:
      nobody : x :99: 99: Nobody : /:
      xfs :x :100 :101 : X Font Server : /etc/xll/fs : /bin/false
      gdm : x : 42 : 42 : : /home/gdm: /bin/bash
      kids : x : 500 : 500 : /home/kids : /bin/bash
munmap (解除内存映射)
相关函数 mmap
头文件
      #include <unistd.h>
      #include <sys/mman.h>
定义函数    int munmap(void *start, size t length);
函数说明 munmap()用来取消参数 start 所指的映射内存起始地址,参数 length 则是欲取消的内存大小.当进
程结束或利用 exec 相关函数来执行其他程序时,映射内存会自动解除,但关闭对应的文件描述词时不会解除映射:
      如果解除映射成功则返回 0, 否则返回 - 1, 错误原因存于 errno 中错误代码 EINVAL
返回值
参数
      start 或 length 不合法.
范例
      参考 mmap()
                                  日期时间篇
asctime (将时间和日期以字符串格式表示)
相关函数 time, ctime, gmtime, localtime
头文件
     #include <time.h>
定义函数    char *asctime(const struct tm * timeptr);
函数说明 asctime()将参数 timeptr 所指的 tm 结构中的信息转换成真实世界所使用的时间日期表示方法, 然后
将结果以字符串形态返回. 此函数已经由时区转换成当地时间,字符串格式为: "Wed Jun 30 21:49:08 1993\n"
返回值
      若再调用相关的时间日期函数,此字符串可能会被破坏.此函数与 ctime 不同处在于传入的参数是不同
的结构.
附加说明 返回一字符串表示目前当地的时间日期.
   #include <time.h>
  main()
      time t timep;
      time (&timep);
      printf("%s", asctime(qmtime(&timep)));
                                第 20 页 共 115 页
```

```
执行
      Sat Oct 28 02:10:06 2000
ctime (将时间和日期以字符串格式表示)
相关函数 time, asctime, gmtime, localtime
头文件
     #include <time.h>
定义函数 char *ctime(const time t *timep);
函数说明 ctime()将参数 timep 所指的 time_t 结构中的信息转换成真实世界所使用的时间日期表示方法,然后
将结果以字符串形态返回. 此函数已经由时区转换成当地时间,字符串格式为"Wed Jun 30 21 :49 :08 1993\n".
若再调用相关的时间日期函数,此字符串可能会被破坏.
      返回一字符串表示目前当地的时间日期.
范例
  #include <time.h>
  main()
     time_t timep;
     time (&timep);
     printf("%s", ctime(&timep));
执行
      Sat Oct 28 10 : 12 : 05 2000
gettimeofday (取得目前的时间)
相关函数 time, ctime, ftime, settimeofday
头文件
      #include <sys/time.h>
      #include <unistd.h>
定义函数    int gettimeofday (struct timeval * tv, struct timezone * tz);
函数说明 gettimeofday()会把目前的时间有 tv 所指的结构返回, 当地时区的信息则放到 tz 所指的结构中.
      timeval 结构定义为:
        struct timeval
           long tv sec; //秒
           long tv_usec; //微秒
         };
         timezone 结构定义为:
         struct timezone
           int tz_minuteswest; //和 Greenwich 时间差了多少分钟
                             //日光节约时间的状态
           int tz dsttime;
      上述两个结构都定义在/usr/include/sys/time.h. tz dsttime 所代表的状态如下
                    //不使用
        DST NONE
                    //美国
        DST USA
        DST AUST
                    //澳洲
        DST WET
                    //西欧
        DST MET
                    //中欧
        DST EET
                    //东欧
        DST CAN
                    //加拿大
        DST GB
                    //大不列颠
        DST_RUM
                    //罗马尼亚
                    //土耳其
        DST TUR
        DST AUSTALT
                    //澳洲(1986 年以后)
      成功则返回 0 , 失败返回 - 1 , 错误代码存于 errno.
附加说明 EFAULT 指针 tv 和 tz 所指的内存空间超出存取权限.
范例
  #include <sys/time.h>
  #include <unistd.h>
  main()
```

```
struct timeval tv;
      struct timezone tz;
     gettimeofday (&tv, &tz);
     printf("tv_sec; %d\n", tv.tv_sec);
     printf("tv_usec; %d\n", tv.tv_usec);
     printf("tz minuteswest; %d\n", tz.tz minuteswest);
     printf("tz_dsttime, %d\n", tz.tz_dsttime);
执行
      tv sec: 974857339
      tv usec:136996
      tz minuteswest:-540
      tz dsttime:0
gmtime (取得目前时间和日期)
相关函数 time, asctime, ctime, localtime
      #include <time.h>
头文件
定义函数    struct tm *qmtime(const time t *timep);
函数说明 gmtime()将参数 timep 所指的 time_t 结构中的信息转换成真实世界所使用的时间日期表示方法,然
后将结果由结构 tm 返回.
      结构 tm 的定义为
      struct tm
        int tm_sec;
                       //代表目前秒数,正常范围为 0-59,但允许至 61 秒
                        //代表目前分数 , 范围 0-59
        int tm min;
                       //从午夜算起的时数,范围为 0-23
        int tm hour;
                       //目前月份的日数, 范围 01-31
         int tm_mday;
        int tm mon;
                        //代表目前月份,从一月算起,范围从 0-11
                       //从 1900 年算起至今的年数
         int tm year;
                       //一星期的日数,从星期一算起,范围为 0-6
        int tm_wday;
                       //从今年1月1日算起至今的天数,范围为0-365
        int tm yday;
        int tm_isdst;
                       //日光节约时间的旗标
      此函数返回的时间日期未经时区转换, 而是 UTC 时间.
返回值
      返回结构 tm 代表目前 UTC 时间
范例
   #include <time.h>
  main()
     char *wday[] = {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"};
     time t timep;
     struct tm *p;
     time(&timep);
     p = qmtime(&timep);
     printf("%d%d%d", (1900+p->tm year), (1+p->tm mon), p->tm mday);
     printf("%s%d;%d\n", wday[p->tm wday], p->tm hour, p->tm min, p->tm sec);
执行
      2000/10/28 Sat 8:15:38
localtime (取得当地目前时间和日期)
相关函数 time, asctime, ctime, gmtime
头文件
     #include <time.h>
定义函数    struct tm *localtime(const time_t * timep);
函数说明 localtime()将参数 timep 所指的 time_t 结构中的信息转换成真实世界所使用的时间日期表示方法,
然后将结果由结构 tm 返回 . 结构 tm 的定义请参考 gmtime() . 此函数返回的时间日期已经转换成当地时区 .
      返回结构 tm 代表目前的当地时间.
返回值
范例
```

```
#include <time.h>
  main()
     char *wday[] = {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"};
     time_t timep;
     struct tm *p;
     time(&timep);
                              //取得当地时间
     p = localtime(&timep);
     printf ("%d%d%d ", (1900+p->tm_year), (1+p->tm_mon), p->tm_mday);
     printf("%s%d:%d\n", wday[p->tm_wday], p->tm_hour, p->tm_min, p->tm_sec);
执行
      2000/10/28 Sat 11:12:22
mktime (将时间结构数据转换成经过的秒数)
相关函数 time, asctime, gmtime, localtime
头文件
     #include <time.h>
定义函数 time t mktime(strcut tm * timeptr);
函数说明 mktime()用来将参数 timeptr 所指的 tm 结构数据转换成从公元 1970年1月1日0时0分0秒算起
至今的 UTC 时间所经过的秒数.
      返回经过的秒数.
返回值
范例
      /* 用 time()取得时间 (秒数), 利用 localtime() 转换成 struct tm 再利用 mktine()将 struct
tm 转换成原来的秒数 */
  #include <time.h>
  main()
     time_t timep;
     strcut tm *p;
     time(&timep);
     printf("time() : %d \n", timep);
     p = localtime(&timep);
     timep = mktime(p);
     printf("time()->localtime()->mktime():%d\n", timep);
执行
      time():974943297 time()->localtime()->mktime():974943297
settimeofday (设置目前时间)
相关函数 time, ctime, ftime, gettimeofday
头文件
     #include <sys/time.h>
      #include <unistd.h>
定义函数    int settimeofday(const struct timeval *tv, const struct timezone *tz);
函数说明 settimeofday()会把目前时间设成由 tv 所指的结构信息,当地时区信息则设成 tz 所指的结构. 详细
的说明请参考 gettimeofday().注意,只有 root 权限才能使用此函数修改时间.
返回值
      成功则返回 0,失败返回 - 1,错误代码存于 errno.
错误代码 EPERM
               并非由 root 权限调用 settimeofday(), 权限不够.
      EINVAL
               时区或某个数据是不正确的,无法正确设置时间.
time (取得目前的时间)
相关函数 ctime, ftime, gettimeofday
头文件
     #include <time.h>
定义函数 time t time(time t *t);
函数说明 此函数会返回从公元 1970 年 1 月 1 日的 UTC 时间从 0 时 0 分 0 秒算起到现在所经过的秒数. 如果 t 并
非空指针的话,此函数也会将返回值存到 t 指针所指的内存.
返回值
     成功则返回秒数,失败则返回((time t)-1)值,错误原因存于 errno中.
范例
   #include <time.h>
  main()
   {
```

```
int seconds = time((time t*)NULL);
      printf("%d\n", seconds);
执行
      9.73E+08
                               内存及字符串操作篇
bcmp (比较内存内容)
相关函数 bcmp, strcasecmp, strcmp, strcoll, strncmp, strncasecmp
头文件
     #include <string.h>
定义函数 int bcmp(const void *s1, const void * s2, int n);
函数说明 bcmp()用来比较 s1 和 s2 所指的内存区间前 n 个字节, 若参数 n 为 0, 则返回 0.
      若参数 s1 和 s2 所指的内存内容都完全相同则返回 0 值,否则返回非零值.
返回值
附加说明 建议使用 memcmp()取代.
范例
      参考 memcmp().
bcopy (拷贝内存内容)
相关函数 memccpy, memcpy, memmove, strcpy, ctrncpy
      #include <string.h>
定义函数    void bcopy(const void *src, void *dest, int n);
函数说明 bcopy()与 memcpy()一样都是用来拷贝 src 所指的内存内容前 n 个字节到 dest 所指的地址,不过参
数 src 与 dest 在传给函数时是相反的位置.
附加说明 建议使用 memcpy()取代
范例
   #include <string.h>
   main()
      char dest[30] = "string(a)";
      char src[30] = "string\0string";
      int i;
                            //src 指针放在前
      bcopy(src, dest, 30);
      printf("bcopy(): ")
      for(i = 0; i < 30; i++)
         printf("%c", dest[i]);
                             //dest 指针放在钱
      memcpy(dest src, 30);
      printf("\nmemcpy() : ");
      for(i = 0; i < 30; i++)
         printf("%c", dest[i]);
执行
      bcopy(): string string
      memcpy() :string sring
bzero (将一段内存内容全清为零)
相关函数 memset, swab
头文件 #include <string.h>
定义函数 void bzero(void *s, int n);
函数说明 bzero()会将参数 s 所指的内存区域前 n 个字节,全部设为零值. 相当于调用 memset((void*)s, 0,
size_tn);
返回值
附加说明 建议使用 memset 取代
      参考 memset().
index (查找字符串中第一个出现的指定字符)
相关函数 rindex, srechr, strrchr
头文件
      #include <string.h>
定义函数 char * index(const char *s, int c);
函数说明 index()用来找出参数 s 字符串中第一个出现的参数 c 地址, 然后将该字符出现的地址返回. 字符串结
```

第 24 页 共 115 页

```
東字符(NULL)也视为字符串一部分.
      如果找到指定的字符则返回该字符所在地址,否则返回 0.
范例
  #include <string.h>
  main()
     char *s = "0123456789012345678901234567890";
     char *p;
     p = index(s, '5');
     printf("%s\n", p);
执行
      5.68E+25
memccpy (拷贝内存内容)
相关函数 bcopy, memcpy, memmove, strcpy, strncpy
头文件
     #include <string.h>
定义函数    void * memccpy(void *dest, const void * src, int c, size_t n);
函数说明 memccpy()用来拷贝 src 所指的内存内容前 n 个字节到 dest 所指的地址上. 与 memcpy()不同的是,
memccpy()会在复制时检查参数 c 是否出现,若是则返回 dest 中值为 c 的下一个字节地址.
      返回指向 dest 中值为 c 的下一个字节指针. 返回值为 0 表示在 src 所指内存前 n 个字节中没有值为 c
的字节.
范例
  #include <string.h>
  main()
     char a[] = "string[a]";
     char b[] = "string(b)";
     memccpy(a, b, 'B', sizeof(b));
     printf("memccpy():%s\n", a);
执行
      memccpy():string(b)
memchr (在某一内存范围中查找一特定字符)
相关函数 index, rindex, strchr, strpbrk, strrchr, strsep, strspn, strstr
头文件
     #include <string.h>
定义函数 void * memchr(const void *s, int c, size_t n);
函数说明 memchr()从头开始搜寻 s 所指的内存内容前 n 个字节,直到发现第一个值为 c 的字节,则返回指向该
字节的指针.
返回值
     如果找到指定的字节则返回该字节的指针,否则返回 0.
范例
  #include <string.h>
  main()
     char *s = "0123456789012345678901234567890";
     char *p;
     p = memchr(s, '5', 10);
     printf("%s\n", p);
执行
      5.68E+25
memcmp (比较内存内容)
相关函数 bcmp, strcasecmp, strcmp, strcoll, strncmp, strncasecmp
头文件
     #include <string.h>
定义函数 int memcmp (const void *s1, const void *s2, size_t n);
函数说明 memcmp()用来比较 s1 和 s2 所指的内存区间前 n 个字符. 字符串大小的比较是以 ASCII 码表上的顺序
来决定,次顺序亦为字符的值. memcmp()首先将 s1 第一个字符值减去 s2 第一个字符的值,若差为 0 则再继续
比较下个字符,若差值不为 0 则将差值返回.例如,字符串"Ac"和"ba"比较则会返回字符'A'(65)和'b'(98)
```

```
的差值(-33).
      若参数 s1 和 s2 所指的内存内容都完全相同则返回 0 值. s1 若大于 s2 则返回大于 0 的值. s1 若小于
返回值
s2 则返回小于 0 的值.
范例
   #include <string.h>
  main()
   {
      char *a = "aBcDeF";
      char *b = "AbCdEf";
      char *c = "aacdef";
      char *d = "aBcDeF";
      printf("memcmp(a, b):%d\n", memcmp((void*)a, (void*)b, 6));
      printf("memcmp(a, c): dn", memcmp((void*)a, (void*)c, 6));
      printf("memcmp(a, d):%d\n", memcmp((void*)a, (void*)d, 6));
执行
                        //字符串 a>字符串 b, 返回 1
      memcmp(a, b):1
                        // 字符串 a<字符串 c, 返回 - 1
      memcmp(a, c):-1
                        //字符串 a = 字符串 d, 返回 0
      memcmp(a, d):0
memcpy (拷贝内存内容)
相关函数 bcopy, memccpy, memcpy, memmove, strcpy, strncpy
      #include <string.h>
定义函数    void * memcpy (void * dest, const void *src, size t n);
函数说明 memcpy()用来拷贝 src 所指的内存内容前 n 个字节到 dest 所指的内存地址上. 与 strcpy()不同的
是 , memcpy ( ) 会完整的复制 n 个字节 ,不会因为遇到字符串结束 ' \ 0 ' 而结束 .
      返回指向 dest 的指针.
附加说明 指针 src 和 dest 所指的内存区域不可重叠.
范例
   #include <string.h>
  main()
      char a[30] = "string (a)";
      char b[30] = "string\0string";
      int i;
      strcpy(a, b);
      printf("strcpy():");
      for(i = 0; i < 30; i++)
         printf("%c", a[i]);
      memcpy(a, b, 30);
      printf("\nmemcpy() :");
      for(i = 0; i < 30; i++)
         printf("%c", a[i]);
执行
      strcpy() : string (a)
      memcpy() : string string
memmove (拷贝内存内容)
相关函数 bcopy, memccpy, memcpy, strcpy, strncpy
头文件
     #include <string.h>
定义函数    void * memmove(void *dest, const void *src, size_t n);
函数说明 memmove()与 memcpy()一样都是用来拷贝 src 所指的内存内容前 n 个字节到 dest 所指的地址上. 不
同的是, 当 src 和 dest 所指的内存区域重叠时, memmove()仍然可以正确的处理, 不过执行效率上会比使用
memcpy()略慢些.
返回值
      返回指向 dest 的指针.
附加说明 指针 src 和 dest 所指的内存区域可以重叠.
范例
      参考 memcpy().
```

```
memset (将一段内存空间填入某值)
相关函数 bzero, swab
头文件
     #include <string.h>
定义函数    void * memset(void *s, int c, size_t n);
函数说明 memset()会将参数 s 所指的内存区域前 n 个字节以参数 c 填入,然后返回指向 s 的指针. 在编写程序
时,若需要将某一数组作初始化,memset()会相当方便.
返回值 返回指向 s 的指针.
附加说明 参数 c 虽声明为 int,但必须是 unsigned char,所以范围在 0 到 255 之间.
范例
  #include <string.h>
  main()
     char s[30];
     memset (s, 'A', sizeof(s));
     s[30] = ' \ 0';
     printf("%s\n", s);
执行
      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
rindex (查找字符串中最后一个出现的指定字符)
相关函数 index, memchr, strchr, strrchr
     #include <string.h>
定义函数    char * rindex(const char *s, int c);
函数说明 rindex()用来找出参数 s 字符串中最后一个出现的参数 c 地址,然后将该字符出现的地址返回.字符
串结束字符(NULL)也视为字符串一部分.
返回值
      如果找到指定的字符则返回该字符所在的地址,否则返回0.
范例
  #include <string.h>
  main()
     char *s = "0123456789012345678901234567890";
     char *p;
     p = rindex(s, '5');
     printf("%s\n", p);
执行
      567890
strcasecmp (忽略大小写比较字符串)
相关函数 bcmp, memcmp, strcmp, strcoll, strncmp
头文件
      #include <string.h>
定义函数    int strcasecmp (const char *s1, const char *s2);
函数说明 strcasecmp()用来比较参数 s1 和 s2 字符串,比较时会自动忽略大小写的差异.
返回值
      若参数 s1 和 s2 字符串相同则返回 0. s1 长度大于 s2 长度则返回大于 0 的值, s1 长度若小于 s2 长
度则返回小于 0 的值.
范例
  #include <string.h>
  main()
     char *a = "aBcDeF";
     char *b = "AbCdEf";
     if(!strcasecmp(a, b))
        printf("%s=%s\n", a, b);
执行
      aBcDeF=AbCdEf
strcat (连接两字符串)
相关函数 bcopy, memccpy, memcpy, strcpy, strncpy
```

第 27 页 共 115 页

```
头文件
      #include <string.h>
定义函数    char *strcat(char *dest, const char *src);
函数说明 strcat()会将参数 src 字符串拷贝到参数 dest 所指的字符串尾. 第一个参数 dest 要有足够的空间来
容纳要拷贝的字符串.
     返回参数 dest 的字符串起始地址
返回值
范例
   #include <string.h>
  main()
     char a[30] = "string(1)";
     char b[] = "string(2)";
     printf("before strcat() : %s\n", a);
     printf("after strcat() : %s\n", strcat(a, b));
执行
      before strcat() : string(1)
      after strcat() : string(1)string(2)
strchr (查找字符串中第一个出现的指定字符)
相关函数 index, memchr, rinex, strbrk, strsep, strspn, strstr, strtok
头文件
     #include <string.h>
定义函数 char * strchr (const char *s, int c);
函数说明 strchr()用来找出参数 s 字符串中第一个出现的参数 c 地址,然后将该字符出现的地址返回.
返回值
     如果找到指定的字符则返回该字符所在地址,否则返回 0.
范例
  #include <string.h>
  main()
     char *s = "0123456789012345678901234567890";
     char *p;
     p = strchr(s, '5');
     printf("%s\n", p);
执行
      5.68E+25
strcmp (比较字符串)
相关函数 bcmp, memcmp, strcasecmp, strncasecmp, strcoll
     #include <string.h>
定义函数 int strcmp(const char *s1, const char *s2);
函数说明 strcmp()用来比较参数 s1 和 s2 字符串.字符串大小的比较是以 ASCII 码表上的顺序来决定,此顺序
亦为字符的值.strcmp()首先将 s1 第一个字符值减去 s2 第一个字符值, 若差值为 0 则再继续比较下个字符, 若
差值不为 0 则将差值返回 . 例如字符串"Ac"和"ba"比较则会返回字符"A"(65)和'b'(98)的差值( - 33).
      若参数 s1 和 s2 字符串相同则返回 0. s1 若大于 s2 则返回大于 0 的值. s1 若小于 s2 则返回小于 0 的
值.
范例
   #include <string.h>
  main()
     char *a = "aBcDeF";
     char *b = "AbCdEf";
     char *c = "aacdef";
     char *d = "aBcDeF";
     printf("strcmp(a, b) : %d\n", strcmp(a, b));
     printf("strcmp(a, c) : %d\n", strcmp(a, c));
     printf("strcmp(a, d) : %d\n", strcmp(a, d));
执行
      strcmp(a, b) : 32
      strcmp(a, c) :-31
```

```
strcmp(a, d) : 0
strcoll (采用目前区域的字符排列次序来比较字符串)
相关函数 strcmp, bcmp, memcmp, strcasecmp, strncasecmp
头文件
     #include <string.h>
定义函数 int strcoll(const char *s1, const char *s2);
函数说明 strcoll()会依环境变量 LC COLLATE 所指定的文字排列次序来比较 s1 和 s2 字符串.
返回值
     - 若参数 s1 和 s2 字符串相同则返回 0 . s1 若大于 s2 则返回大于 0 的值 . s1 若小于 s2 则返回小于 0 的
附加说明 若 LC_COLLATE 为"POSIX"或"C",则 strcoll()与 strcmp()作用完全相同.
      参考 strcmp().
范例
strcpy (拷贝字符串)
相关函数 bcopy, memcpy, memccpy, memmove
     #include <string.h>
定义函数    char *strcpy(char *dest, const char *src);
函数说明 strcpy()会将参数 src 字符串拷贝至参数 dest 所指的地址.
      返回参数 dest 的字符串起始地址.
附加说明 如果参数 dest 所指的内存空间不够大,可能会造成缓冲溢出(buffer Overflow)的错误情况,在编
写程序时请特别留意,或者用 strncpy()来取代.
范例
  #include <string.h>
  main()
     char a[30] = "string(1)";
     char b[] = "string(2)";
     printf("before strcpy() :%s\n", a);
     printf("after strcpy() :%s\n", strcpy(a, b));
执行
      before strcpy() :string(1)
      after strcpy() :string(2)
strcspn (返回字符串中连续不含指定字符串内容的字符数)
相关函数 strspn
头文件
     #inclued<string.h>
定义函数    size_t strcspn(const char *s, const char * reject);
函数说明 strcspn()从参数 s 字符串的开头计算连续的字符,而这些字符都完全不在参数 reject 所指的字符串
中. 简单地说,若 strcspn()返回的数值为 n,则代表字符串 s 开头连续有 n 个字符都不含字符串 reject 内的
字符.
      返回字符串 s 开头连续不含字符串 reject 内的字符数目.
返回值
范例
  #include <string.h>
  main()
   {
     char *str = "Linux was first developed for 386/486-based pcs. ";
     printf("%d\n", strcspn(str, " "));
     printf("%d\n", strcspn(str, "/-"));
     printf("%d\n", strcspn(str, "1234567890"));
执行
           //只计算到" "的出现, 所以返回"Linux"的长度
           //计算到出现"/"或"-", 所以返回到"6"的长度
      33
           // 计算到出现数字字符为止, 所以返回"3"出现前的长度
strdup (复制字符串)
相关函数 calloc, malloc, realloc, free
头文件
     #include <string.h>
定义函数 char * strdup(const char *s);
```

```
函数说明 strdup()会先用 maolloc()配置与参数 s 字符串相同的空间大小, 然后将参数 s 字符串的内容复制到
该内存地址, 然后把该地址返回. 该地址最后可以利用 free()来释放.
返回值
      返回一字符串指针,该指针指向复制后的新字符串地址. 若返回 NULL 表示内存不足.
范例
  #include <string.h>
  main()
   {
     char a[] = "strdup";
     char *b;
     b = strdup(a);
     printf("b[]=\"%s\"\n", b);
执行
      b[]="strdup"
strlen (返回字符串长度)
相关函数
     #include <string.h>
头文件
定义函数 size t strlen (const char *s);
函数说明 strlen()用来计算指定的字符串 s 的长度,不包括结束字符"\0".
返回值 返回字符串s的字符数.
范例
      /*取得字符串 str 的长度 */
  #include <string.h>
  main()
     char *str = "12345678";
     printf("str length = %d\n", strlen(str));
执行
      str length = 8
strncasecmp ( 忽略大小写比较字符串)
相关函数 bcmp, memcmp, strcmp, strcoll, strncmp
      #include <string.h>
定义函数    int strncasecmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);
函数说明 strncasecmp()用来比较参数 s1 和 s2 字符串前 n 个字符,比较时会自动忽略大小写的差异.
返回值 若参数 s1 和 s2 字符串相同则返回 0.s1 若大于 s2 则返回大于 0 的值, s1 若小于 s2 则返回小于 0 的
值.
范例
  #include <string.h>
  main()
     char *a = "aBcDeF";
     char *b = "AbCdEf";
     if(!strncasecmp(a, b))
        printf("%s =%s\n", a, b);
执行
      aBcDef=AbCdEf
strncat (连接两字符串)
相关函数 bcopy, memccpy, memecpy, strcpy, strncpy
     #inclue <string.h>
定义函数    char * strncat(char *dest, const char *src, size t n);
函数说明 strncat()会将参数 src 字符串拷贝 n 个字符到参数 dest 所指的字符串尾. 第一个参数 dest 要有足
够的空间来容纳要拷贝的字符串.
返回值 返回参数 dest 的字符串起始地址.
范例
  #include <string.h>
  main()
```

```
char a[30] = "string(1)";
      char b[] = "string(2)";
      printf("before strncat() :%s\n", a);
      printf("after strncat() :%s\n", strncat(a, b, 6));
执行
      before strncat(): string(1)
      after strncat() : string(1) string
strncpy (拷贝字符串)
相关函数 bcopy, memccpy, memcpy, memmove
头文件
     #include <string.h>
定义函数    char * strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);
函数说明 strncpy()会将参数 src 字符串拷贝前 n 个字符至参数 dest 所指的地址.
返回值
     返回参数 dest 的字符串起始地址.
范例
  #inclue <string.h>
  main()
      char a[30] = "string(1)";
      char b[] = "string(2)";
      printf("before strncpy() : %s\n", a);
      printf("after strncpy() : %s\n", strncpy(a, b, 6));
执行
      before strncpy() : string(1)
      after strncpy() : string(1)
strpbrk (查找字符串中第一个出现的指定字符)
相关函数 index, memchr, rindex, strpbrk, strsep, strspn, strstr, strtok
头文件
     #include <include.h>
定义函数    char *strpbrk(const char *s, const char *accept);
函数说明 strpbrk()用来找出参数 s 字符串中最先出现存在参数 accept 字符串中的任意字符.
     如果找到指定的字符则返回该字符所在地址,否则返回0.
返回值
范例
   #include <string.h>
  main()
   {
      char *s = "0123456789012345678901234567890";
      char *p; p = strpbrk(s, "a1 839"); //1 会最先在s字符串中找到
      printf("%s\n", p);
      p = strprk(s, "4398");
                                    //3 会最先在 s 字符串中找到
      printf("%s\n", p);
执行
      1.23E+29
strrchr (查找字符串中最后出现的指定字符)
相关函数 index, memchr, rindex, strpbrk, strsep, strspn, strstr, strtok
      #include <string.h>
定义函数 char * strrchr(const char *s, int c);
函数说明 strrchr()用来找出参数 s 字符串中最后一个出现的参数 c 地址,然后将该字符出现的地址返回.
返回值
     如果找到指定的字符则返回该字符所在地址,否则返回 0 .
范例
  #include <string.h>
  main()
      char *s = "0123456789012345678901234567890";
      char *p;
```

```
p = strrchr(s, '5');
     printf("%s\n", p);
执行
      567890
strspn ( 返回字符串中连续不含指定字符串内容的字符数)
相关函数 strcspn, strchr, strpbrk, strsep, strstr
     #include <string.h>
定义函数 size_t strspn(const char *s, const char * accept);
函数说明 strspn()从参数 s 字符串的开头计算连续的字符, 而这些字符都完全是 accept 所指字符串中的字符.
简单的说,若 strspn()返回的数值为 n,则代表字符串 s 开头连续有 n 个字符都是属于字符串 accept 内的字
符.
返回值
      返回字符串 s 开头连续包含字符串 accept 内的字符数目.
范例
  #include <string.h>
  main()
     char *str = "Linux was first developed for 386/486-based PCs. ";
     char *t1 = "abcdefqhijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
     printf("%d\n", strspn(str, t1));
执行
      5 //计算大小写字母. 不包含"", 所以返回 Linux 的长度.
strstr (在一字符串中查找指定的字符串)
相关函数 index, memchr, rindex, strchr, strpbrk, strsep, strspn, strtok
头文件
     #include <string.h>
定义函数    char *strstr(const char *haystack, const char * needle);
函数说明 strstr()会从字符串 haystack 中搜寻字符串 needle,并将第一次出现的地址返回.
     返回指定字符串第一次出现的地址,否则返回 0.
返回值
范例
  #include <string.h>
  main()
     char * s = "012345678901234567890123456789";
     char *p;
     p = strstr(s, "901");
     printf("%s\n", p);
执行
      9.01E+21
strtok (分割字符串)
相关函数 index, memchr, rindex, strpbrk, strsep, strspn, strstr
     #include <string.h>
定义函数 char * strtok(char *s, const char *delim);
函数说明 strtok()用来将字符串分割成一个个片段.参数 s 指向欲分割的字符串,参数 delim 则为分割字符串,
当 strtok()在参数 s 的字符串中发现到参数 delim 的分割字符时则会将该字符改为\0 字符. 在第一次调用时,
strtok()必需给予参数 s 字符串,往后的调用则将参数 s 设置成 NULL. 每次调用成功则返回下一个分割后的字
符串指针.
返回值
      返回下一个分割后的字符串指针,如果已无从分割则返回 NULL.
范例
  #include <string.h>
  main()
     char s[] = "ab-cd : ef;gh :i-jkl;mnop;qrs-tu: vwx-y;z";
     char *delim = "-: ";
     char *p;
     printf("%s ", strtok(s, delim));
```

```
while((p = strtok(NULL, delim)))
        printf("%s ", p);
     printf("\n");
执行
      ab cd ef;gh i jkl;mnop;qrs tu vwx y;z //-与:字符已经被\0 字符取代
                                常用数学函数篇
abs (计算整型数的绝对值)
相关函数 labs, fabs
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数 int abs (int j);
函数说明 abs()用来计算参数 j 的绝对值, 然后将结果返回.
返回值 返回参数 j 的绝对值结果.
范例
  #ingclude <stdlib.h>
  main()
     int ansert;
     answer = abs(-12);
     printf("|-12| = %d\n", answer);
执行
      |-12| = 12
acos (取反余弦函数数值)
相关函数 asin, atan, atan2, cos, sin, tan
头文件
     #include <math.h>
定义函数 double acos (double x);
函数说明 acos()用来计算参数 x 的反余弦值, 然后将结果返回. 参数 x 范围为 - 1 至 1 之间, 超过此范围则会失
返回值
      返回 0 至 PI 之间的计算结果,单位为弧度,在函数库中角度均以弧度来表示.
错误代码 EDOM 参数 x 超出范围.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入 - 1m.
范例
  #include <math.h>
  main()
     double angle;
     angle = acos(0.5);
     printf("angle = %f\n", angle);
执行
      angle = 1.047198
asin (取反正弦函数值)
相关函数 acos, atan, atan2, cos, sin, tan
头文件 #include <math.h>
定义函数 double asin (double x)
函数说明 asin()用来计算参数 x 的反正弦值, 然后将结果返回. 参数 x 范围为 - 1 至 1 之间, 超过此范围则会失
败.
返回值
      返回 - PI/2 之 PI/2 之间的计算结果.
错误代码 EDOM 参数 x 超出范围
附加说明 使用 GCC 编译时请加入 - 1m
范例
  #include <math.h>
  main()
     double angle;
     angle = asin (0.5);
```

```
printf("angle = %f\n", angle);
执行
      angle = 0.523599
atan (取反正切函数值)
相关函数 acos, asin, atan2, cos, sin, tan
头文件
     #include <math.h>
定义函数 double atan(double x);
函数说明 atan()用来计算参数 x 的反正切值,然后将结果返回.
     返回-PI/2至PI/2之间的计算结果.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm
范例
   #include <math.h>
  main()
     double angle;
     angle = atan(1);
     printf("angle = %f\n", angle);
执行
      angle = 1.570796
atan2 (取得反正切函数值)
相关函数 acos, asin, atan, cos, sin, tan
头文件
     #include <math.h>
定义函数 double atan2(double y, double x);
函数说明 atan2()用来计算参数 y/x 的反正切值,然后将结果返回.
     返回-PI/2 至 PI/2 之间的计算结果.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
  #include <math.h>
  main()
     double angle;
     angle = atan2(1, 2);
     printf("angle = %f\n", angle);
执行
      angle = 0.463648
ceil (取不小于参数的最小整型数)
相关函数 fabs
头文件
     #include <math.h>
定义函数 double ceil (double x);
函数说明 ceil()会返回不小于参数 x 的最小整数值,结果以 double 形态返回.
      返回不小于参数 x 的最小整数值.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
  #include <math.h>
  main()
     double value[] = \{4.8, 1.12, -2.2, 0\};
     int i;
     for (i = 0; value[i] != 0; i++)
         printf("%f=>%f\n", value[i], ceil(value[i]));
执行
      4.800000=>5.000000
      1.120000=>2.000000
      -2.200000=>-2.000000
```

```
cos (取余玄函数值)
相关函数 acos, asin, atan, atan2, sin, tan
     #include <math.h>
定义函数 double cos(double x);
函数说明 cos()用来计算参数 x 的余玄值, 然后将结果返回.
返回值 返回-1至1之间的计算结果.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
  #include <math.h>
  main()
     double answer = cos(0.5);
     printf("cos(0.5) = %f\n", answer);
执行
      cos(0.5) = 0.877583
cosh ( 取双曲线余玄函数值)
相关函数 sinh, tanh
头文件
     #include <math.h>
定义函数 double cosh(double x);
函数说明 cosh()用来计算参数 x 的双曲线余玄值, 然后将结果返回. 数学定义式为:(exp(x)+exp(x))/2.
返回值 返回参数 x 的双曲线余玄值.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
  #include <math.h>
  main()
   {
     double answer = cosh(0.5);
     printf("cosh(0.5) = %f\n", answer);
执行
      cosh(0.5) = 1.127626
exp ( 计算指数)
相关函数 log, log10, pow
头文件
     #include <math.h>
定义函数 double exp(double x);
函数说明 exp()用来计算以 e 为底的 x 次方值,即 ex 值,然后将结果返回.
      返回 e 的 x 次方计算结果.
返回值
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
  #include <math.h>
  main()
   {
     double answer;
     answer = exp(10);
     printf("e^10 = f\n", answer);
执行
      e^10 = 22026.465795
frexp (将浮点型数分为底数与指数)
相关函数 ldexp, modf
头文件 #include <math.h>
定义函数 double frexp(double x, int *exp);
函数说明 frexp()用来将参数 x 的浮点型数切割成底数和指数. 底数部分直接返回, 指数部分则借参数 exp 指针
返回,将返回值乘以 2 的 exp 次方即为 x 的值.
返回值 返回参数 x 的底数部分,指数部分则存于 exp 指针所指的地址.
```

```
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
  #include <math.h>
  main()
     int exp;
     double fraction;
     fraction = frexp(1024, &exp);
     printf("exp = %d\n", exp);
     printf("fraction = %f\n", fraction);
执行
      exp = 11 fraction = 0.500000 // 0.5*(2^11)=1024
1dexp (计算 2 的次方值)
相关函数 frexp
头文件 #include <math.h>
定义函数 double ldexp(double x, int exp);
函数说明 ldexp()用来将参数 x 乘上 2 的 exp 次方值,即 x*2exp.
返回值 返回计算结果.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
      /* 计算 3*(2^2)=12 */
   #include <math.h>
  main()
     int exp;
     double x, answer;
     answer = ldexp(3, 2);
     printf("3*2^(2) = %f\n", answer);
执行
      3*2^(2) = 12.000000
log ( 计算以 e 为底的对数值)
相关函数 exp, log10, pow
头文件
     #include <math.h>
定义函数 double log (double x);
函数说明 log()用来计算以 e 为底的 x 对数值,然后将结果返回.
返回值
      返回参数 x 的自然对数值.
错误代码 EDOM
               参数 x 为负数,
      ERANGE
               参数 x 为零值,零的对数值无定义.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
  #include <math.h>
  main()
     double answer;
     answer = log(100);
     printf("log(100) = %f\n", answer);
执行
      log(100) = 4.605170
相关函数 exp, log, pow
头文件
     #include <math.h>
定义函数 double log10(double x);
函数说明 log10()用来计算以 10 为底的 x 对数值, 然后将结果返回.
     返回参数 x 以 10 为底的对数值.
返回值
错误代码 EDOM 参数 x 为负数.
```

```
RANGE 参数 x 为零值,零的对数值无定义.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
  #include <math.h>
  main()
     double answer;
     answer = log10(100);
     printf("log10(100) = %f\n", answer);
执行
      log10(100) = 2.000000
pow ( 计算次方值)
相关函数 exp, log, log10
头文件
     #include <math.h>
定义函数 double pow(double x, double y);
函数说明 pow()用来计算以 x 为底的 y 次方值,即 xy 值,然后将结果返回.
      返回x的y次方计算结果.
错误代码 EDOM 参数 x 为负数且参数 y 不是整数.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
  #include <math.h>
  main()
     double answer;
     answer = pow(2, 10);
     printf("2^10 = fn", answer);
执行
      2^10 = 1024.000000
sin(取正玄函数值)
相关函数 acos, asin, atan, atan2, cos, tan
头文件
      #include <math.h>
定义函数 double sin(double x);
函数说明 sin()用来计算参数 x 的正玄值, 然后将结果返回.
     返回-1 至 1 之间的计算结果.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
  #include <math.h>
  main()
     double answer = sin(0.5);
     printf("sin(0.5) = %f\n", answer);
执行
      sin(0.5) = 0.479426
sinh (取双曲线正玄函数值)
相关函数 cosh, tanh
头文件
     #include <math.h>
定义函数 double sinh(double x);
函数说明 sinh()用来计算参数 x 的双曲线正玄值,然后将结果返回.数学定义式为:(exp(x)-exp(-x))/2.
返回值 返回参数 x 的双曲线正玄值.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
  #include <math.h>
  main()
   {
```

```
double answer = sinh(0.5);
     printf("sinh(0.5) = %f\n", answer);
执行
      sinh(0.5) = 0.521095
sqrt (计算平方根值)
相关函数 hypota
头文件
     #include <math.h>
定义函数 double sgrt(double x);
函数说明 sqrt()用来计算参数×的平方根,然后将结果返回.参数×必须为正数.
      返回参数 x 的平方根值.
错误代码 EDOM 参数 x 为负数.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
      /* 计算 200 的平方根值 */
  #include <math.h>
  main()
     double root;
     root = sqrt(200);
     printf("answer is %f\n", root);
执行
      answer is 14.142136
tan (取正切函数值)
相关函数 atan, atan2, cos, sin
头文件
     #include <math.h>
定义函数 double tan(double x);
函数说明 tan()用来计算参数 x 的正切值, 然后将结果返回.
     返回参数 x 的正切值.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
  #include <math.h>
  main()
     double answer = tan(0.5);
     printf("tan(0.5) = %f\n", answer);
执行
      tan(0.5) = 0.546302
tanh (取双曲线正切函数值)
相关函数 cosh, sinh
头文件
     #include <math.h>
定义函数 double tanh(double x);
函数说明 tanh()用来计算参数 x 的双曲线正切值, 然后将结果返回. 数学定义式为:sinh(x)/cosh(x).
返回值
     返回参数 x 的双曲线正切值.
附加说明 使用 GCC 编译时请加入-lm.
范例
  #include <math.h>
  main()
     double answer = tanh(0.5);
     printf("tanh(0.5) = fn", answer);
执行
      tanh(0.5) = 0.462117
```

用户组篇

```
相关函数 getgrent, setgrent
头文件
      #include <qrp.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 void endgrent(void);
函数说明 endgrent()用来关闭由 getgrent()所打开的密码文件.
返回值
附加说明
范例
      请参考 getgrent()与 setgrent().
endpwent (关闭密码文件)
相关函数 getpwent, setpwent
头文件
     #include <pwd.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 void endpwent(void);
函数说明 endpwent()用来关闭由 getpwent()所打开的密码文件.
返回值
附加说明
范例
      请参考 getpwent()与 setpwent().
endutent (关闭utmp 文件)
相关函数 getutent, setutent
头文件
     #include <utmp.h>
定义函数 void endutent(void);
函数说明 endutent()用来关闭由 getutent 所打开的 utmp 文件.
返回值
附加说明
范例
      请参考 getutent().
fgetgrent (从指定的文件来读取组格式)
相关函数 fgetpwent
头文件
      #include <qrp.h>
      #include <stdio.h>
       #include <sys/types.h>
定义函数    struct group * getgrent(FILE * stream);
函数说明 fgetgrent()会从参数 stream 指定的文件读取一行数据,然后以 group 结构将该数据返回.参数
stream 所指定的文件必须和、etc/group 相同的格式. group 结构定义请参考 getgrent().
      返回 group 结构数据,如果返回 NULL 则表示已无数据,或有错误发生.
范例
  #include <grp.h>
   #include <sys/types.h>
   #include <stdio.h>
  main()
      struct group *data;
      FILE *stream;
      int i;
      stream = fopen("/etc/group", "r");
      while((data = fgetgrent(stream)) != 0)
         printf("%s :%s:%d :", data->qr name, data->qr passwd, data->qr qid);
         while(data->gr_mem[i])
            printf("%s, ", data->gr_mem[i++]);
         printf("\n");
      fclose(stream);
```

```
执行
       root:x:0:root,
       bin:x:1:root, bin, daemon
       daemon:x:2:root, bin, daemon
       sys:x:3:root, bin, adm
       adm:x:4:root, adm, daemon
       tty:x:5
       disk:x:6:root
       lp:x:7:daemon, lp
       mem:x:8
       kmem:x:9
       wheel:x:10:root
       mail:x:12:mail
       news:x:13:news
       uucp:x:14:uucp
       man:x:15
       games:x:20
       gopher:x:30
       dip:x:40:
       ftp:x:50
       nobody:x:99:
fgetpwent (从指定的文件来读取密码格式)
相关函数 fgetgrent
       #include <pwd.h>
头文件
       #include <stdio.h>
       #include <sys/types.h>
定义函数    struct passwd * fgetpwent(FILE * stream);
函数说明 fgetpwent()会从参数 stream 指定的文件读取一行数据,然后以 passwd 结构将该数据返回. 参数
stream所指定的文件必须和/etc/passwd相同的格式. passwd结构定义请参考getpwent().
      返回 passwd 结构数据,如果返回 NULL 则表示已无数据,或有错误发生.
返回值
范例
   #include <pwd.h>
   #include <sys/types.h>
   main()
   {
      struct passwd *user;
      FILE *stream;
      stream = fopen("/etc/passwd", "r");
      while((user = fgetpwent(stream)) != 0)
         printf("%s:%d:%d:%s:%s\n", user->pw_name, user->pw_uid, user->pw_gid,
user->pw_gecos, user->pw_dir, user->pw_shell);
执行
       root:0:0:root:/root:/bin/bash
       bin:1:1:bin:/bin:
       daemon:2:2:daemon:/sbin:
       adm:3:4:adm:/var/adm:
       lp:4:7:lp:/var/spool/lpd:
       sync:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
       shutdown:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
       halt:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
       mail:8:12:mail:/var/spool/mail:
       news:9:13:news:var/spool/news
       uucp:10:14:uucp:/var/spool/uucp:
       operator:11:0:operator:/root:
       games:12:100:games:/usr/games:
```

```
gopher:13:30:gopher:/usr/lib/gopher-data:
      ftp:14:50:FTP User:/home/ftp:
      nobody:99:99:Nobody:/:
      xfs:100:101:X Font Server: /etc/Xll/fs:/bin/false
      qdm:42:42:/home/qdm:/bin/bash
      kids:500:500: : /home/kids:/bin/bash
getegid (取得有效的组识别码)
相关函数 getgid, setgid, setregid
头文件
      #include <unistd.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 gid t getegid(void);
函数说明 getegid()用来取得执行目前进程有效组识别码,有效的组识别码用来决定进程执行时组的权限,
      返回有效的组识别码.
返回值
范例
  #include <unistd.h>
  #include <sys/types.h>
     printf("egid is %d\n", getegid());
执行
      egid is 0 //当使用 root 身份执行范例程序时
geteuid (取得有效的用户识别码)
相关函数 getuid, setreuid, setuid
头文件
      #include <unistd.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 uid t geteuid(void);
函数说明 geteuid()用来取得执行目前进程有效的用户识别码。有效的用户识别码用来决定进程执行的权限,借
由此改变此值,进程可以获得额外的权限.倘若执行文件的 setID 位已被设置,该文件执行时,其进程的 euid
值便会设成该文件所有者的 uid. 例如,执行文件/usr/bin/passwd 的权限为-r-s--x--x,其 s 位即为
setID(SUID)位,而当任何用户在执行 passwd 时其有效的用户识别码会被设成 passwd 所有者的 uid 值,即
root的uid值(0).
返回值
      返回有效的用户识别码.
范例
  #include <unistd.h>
  #include <sys/types.h>
  main()
     printf("euid is %d \n", geteuid());
执行
      euid is 0 //当使用 root 身份执行范例程序时
getgid (取得真实的组识别码)
相关函数 getegid, setregid, setgid
头文件
      #include <unistd.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 gid_t getgid(void);
函数说明 getgid()用来取得执行目前进程的组识别码.
返回值
      返回组识别码
范例
  #include <unistd.h>
  #include <sys/types.h>
  main()
     printf("gid is %d\n", getgid());
```

执行 gid is 0 // 当使用 root 身份执行范例程序时

```
getgrent (从组文件中取得账号的数据)
相关函数 setgrent, endgrent
头文件
      #include <grp.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 struct group * getgrent(void);
函数说明 getgrent()用来从组文件(/etc/group)中读取一项组数据,该数据以 group 结构返回.第一次调用
时会取得第一项组数据,之后每调用一次就会返回下一项数据,直到已无任何数据时返回 NULL.
      struct group
                        //组名称
         char *gr name;
         char *gr_passwd; //组密码
                        //组识别码
         gid_t gr_gid;
         char **gr_mem;
                        //组成员账号
      返回 group 结构数据,如果返回 NULL 则表示已无数据,或有错误发生.
返回值
附加说明 getgrent()在第一次调用时会打开组文件,读取数据完毕后可使用 endgrent()来关闭该组文件.
错误代码 ENOMEM 内存不足,无法配置 group 结构.
范例
  #include <grp.h>
   #include <sys/types.h>
  main()
      struct group *data;
      int i;
      while((data = getgrent()) != 0)
         printf("%s:%s:%d:", data->gr_name, data->gr_passwd, data->gr_gid);
         while(data->gr_mem[i])
            printf("%s, ", data->gr_mem[i++]);
         printf("\n");
      endgrent();
执行
      root:x:0:root,
      bin:x:1:root, bin, daemon,
      daemon:x:2:root, bin, daemon,
      sys:x:3:root, bin, adm,
      adm:x:4:root, adm, daemon
      tty:x:5
      disk:x:6:root
      lp:x:7:daemon, lp
      mem:x:8
      kmem:x:9:
      wheel:x:10:root
      mail:x:12:mail
      news:x:13:news
      uucp:x:14:uucp
      man:x:15:
      games:x:20
      gopher:x:30
      dip:x:40
      ftp:x:50
```

nobody:x:99

```
getgrgid (从组文件中取得指定gid 的数据)
相关函数 fgetgrent, getgrent, getgrnam
头文件
      #include <qrp.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 strcut group * getgrgid(gid_t gid);
函数说明 getgrgid()用来依参数 gid 指定的组识别码逐一搜索组文件,找到时便将该组的数据以 group 结构返
回. group 结构请参考 getgrent().
返回值
      返回 group 结构数据,如果返回 NULL 则表示已无数据,或有错误发生.
范例
      /* 取得 gid = 3 的组数据 */
   #include <grp.h>
   #include <sys/types.h>
  main()
     strcut group *data;
     int i = 0;
     data = getgrgid(3);
     printf("%s:%s:%d:", data->gr_name, data->gr_passwd, data->gr_gid);
     while(data->qr mem[i])
        printf("%s, ", data->mem[i++]);
     printf("\n");
      sys:x:3:root, bin, adm
getgrnam (从组文件中取得指定组的数据)
相关函数 fgetgrent, getrent, getgruid
头文件
      #include <qrp.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 strcut group * getgrnam(const char * name);
函数说明 getgrnam()用来逐一搜索参数那么指定的组名称,找到时便将该组的数据以 group 结构返回. group
结构请参考 getgrent().
返回值 返回 group 结构数据,如果返回 NULL 则表示已无数据,或有错误发生.
范例
      /* 取得 adm 的组数据 */
   #include <qrp.h>
   #include <sys/types.h>
  main()
   {
     strcut group * data;
     int i = 0;
     data = getgrnam("adm");
     printf("%s:%s:%d:", data->qr name, data->qr passwd, data->qr qid);
     while(data->gr_mem[i])
        printf("%s, ", data->gr_mem[i++]);
     printf("\n");
执行
      adm:x:4:root, adm, daemon
getgroups (取得组代码)
相关函数 initgroups, setgroup, getgid, setgid
头文件
      #include <unistd.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数    int getgroups(int size, gid_t list[]);
函数说明 getgroup() 用来取得目前用户所属的组代码. 参数 size 为 list() 所能容纳的 gid_t 数目. 如果
参数 size 值为零,此函数仅会返回用户所属的组数.
返回值
     返回组识别码,如有错误则返回-1.
错误代码 EFAULT 参数 list 数组地址不合法.
      EINVAL 参数 size 值不足以容纳所有的组.
范例
```

```
#include <unistd.h>
  #include <sys/types.h>
  main()
     gid_t list[500];
     int x, i;
     x = qetqroups(0, list);
     getgroups(x, list);
     for(i = 0; i < x; i++)
        printf("%d:%d\n", i, list[i]);
执行
      0:00
      1:01
      2:02
      3:03
      4:04
      5:06
      6:10
getpw (取得指定用户的密码文件数据)
相关函数 getpwent
头文件
     #include <pwd.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 int getpw(uid_t uid, char *buf);
函数说明 getpw()会从/etc/passwd中查找符合参数uid所指定的用户账号数据,找不到相关数据就返回-1.所
返回的 buf 字符串格式如下:账号:密码:用户识别码(uid):组识别码(gid):全名:根目录:shell
      返回 0 表示成功,有错误发生时返回-1.
附加说明 1. getpw()会有潜在的安全性问题,请尽量使用别的函数取代.
      2. 使用 shadow 的系统已把用户密码抽出/etc/passwd,因此使用 getpw()取得的密码将为"x".
范例
  #include <pwd.h>
  #include <sys/types.h>
  main()
     char buffer[80];
     getpw(0, buffer);
     printf("%s\n", buffer);
      root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
getpwent (从密码文件中取得账号的数据)
相关函数 getpw, fgetpwent, getpwnam, getpwuid, setpwent, endpwent
头文件
     #include <pwd.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 strcut passwd * getpwent(void);
函数说明 getpwent()用来从密码文件(/etc/passwd)中读取一项用户数据,该用户的数据以 passwd 结构返
回.第一次调用时会取得第一位用户数据,之后每调用一次就会返回下一项数据,直到已无任何数据时返回 NULL.
      passwd 结构定义如下
      struct passwd
                          //用户账号
        char * pw name;
        char * pw_passwd;
                          //用户密码
        uid_t pw_uid;
                          //用户识别码
                          //组识别码
        gid_t pw_gid;
                          //用户全名
        char * pw_gecos;
        char * pw dir;
                          //家目录
                          //所使用的 shell 路径
        char * pw_shell;
                               第 44 页 共 115 页
```

```
返回 passwd 结构数据,如果返回 NULL 则表示已无数据,或有错误发生.
返回值
附加说明 getpwent()在第一次调用时会打开密码文件,读取数据完毕后可使用 endpwent()来关闭该密码文件.
错误代码 ENOMEM 内存不足,无法配置 passwd 结构.
范例
   #include <pwd.h>
   #include <sys/types.h>
   main()
      struct passwd *user;
      while((user = getpwent()) != 0)
         printf("%s:%d:%d:%s:%s\n", user->pw_name, user->pw_uid, user->pw_gid,
user->pw_gecos, user->pw_dir, user->pw_shell);
      endpwent();
执行
      root:0:0:root:/root:/bin/bash
      bin:1:1:bin:/bin:
      daemon:2:2:daemon:/sbin:
      adm:3:4:adm:/var/adm:
       lp:4:7:lp:/var/spool/lpd:
       sync:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
       shutdown:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
      halt:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
      mail:8:12:mail:/var/spool/mail:
      news:9:13:news:var/spool/news
      uucp:10:14:uucp:/var/spool/uucp:
       operator:11:0:operator:/root:
       games:12:100:games:/usr/games:
       gopher:13:30:gopher:/usr/lib/gopher-data:
       ftp:14:50:FTP User:/home/ftp:
      nobody:99:99:Nobody:/:
       xfs:100:101:X Font Server: /etc/Xll/fs:/bin/false
       qdm:42:42:/home/qdm:/bin/bash
      kids:500:500: : /home/kids:/bin/bash
getpwnam ( 从密码文件中取得指定账号的数据)
相关函数 getpw, fgetpwent, getpwent, getpwuid
头文件
      #include <pwd.h>
       #include <sys/types.h>
定义函数 struct passwd * getpwnam(const char * name);
函数说明 getpwnam()用来逐一搜索参数 name 指定的账号名称,找到时便将该用户的数据以 passwd 结构返回.
passwd 结构请参考 getpwent().
      返回 passwd 结构数据,如果返回 NULL 则表示已无数据,或有错误发生.
返回值
范例
      /*取得 root 账号的识别码和根目录 */
   #include <pwd.h>
   #include <sys/types.h>
   main()
   {
      struct passwd *user;
      user = getpwnam("root");
      printf("name:%s\n", user->pw name);
      printf("uid:%d\n", user->pw_uid);
      printf("home:%s\n", user->pw_dir);
执行
      name:root
```

```
uid:0
      home:/root
getpwuid (从密码文件中取得指定uid 的数据)
相关函数 getpw, fgetpwent, getpwent, getpwnam
      #include <pwd.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 struct passwd * getpwuid(uid_t uid);
函数说明 getpwuid()用来逐一搜索参数 uid 指定的用户识别码,找到时便将该用户的数据以结构返回结构请参
考将该用户的数据以 passwd 结构返回. passwd 结构请参考 getpwent().
     返回 passwd 结构数据,如果返回 NULL 则表示已无数据,或者有错误发生.
范例
  #include <pwd.h>
  #include <sys/types.h>
  main()
     struct passwd *user;
     user= getpwuid(6);
     printf("name:%s\n", user->pw_name);
     printf("uid:%d\n", user->pw_uid);
     printf("home:%s\n", user->pw_dir);
执行
      name:shutdown
      uid:6
      home:/sbin
getuid (取得真实的用户识别码)
相关函数 geteuid, setreuid, setuid
头文件
     #include <unistd.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 uid t getuid(void);
函数说明 getuid()用来取得执行目前进程的用户识别码.
返回值
     用户识别码
范例
  #include <unistd.h>
  #include <sys/types.h>
  main()
     printf("uid is %d\n", getuid());
执行
      uid is 0
                //当使用 root 身份执行范例程序时
getutent (从utmp 文件中取得账号登录数据)
相关函数 getutent, getutid, getutline, setutent, endutent, pututline, utmpname
头文件 #include <utmp.h>
定义函数 struct utmp *getutent(void);
函数说明 getutent()用来从 utmp 文件(/var/run/utmp)中读取一项登录数据,该数据以 utmp 结构返回. 第
一次调用时会取得第一位用户数据,之后每调用一次就会返回下一项数据,直到已无任何数据时返回 NULL.
      utmp 结构定义如下
        struct utmp
         {
                                      //登录类型
           short int ut_type;
           pid t ut pid;
                                      //login 进程的 pid
           char ut_line[UT_LINESIZE];
                                      //登录装置名,省略了"/dev/"
           char ut id[4];
                                      //Inittab ID
           char ut user[UT NAMESIZE];
                                      //登录账号
                                      //登录账号的远程主机名称
           char ut host[UT HOSTSIZE];
```

```
struxt exit status ut exit; // 当类型为 DEAD PROCESS 时进程的结束状态
                                     //Sessioc ID
           long int ut session;
           struct timeval ut tv;
                                     //时间记录
                                     //远程主机的网络地址
           int32_t ut_addr_v6[4];
                                      //保留未使用
           char __unused[20];
        };
      ut type 有以下几种类型:
        EMPTY
                       此为空的记录.
                       记录系统 run - level 的改变
        RUN LVL
        BOOT_TIME
                       记录系统开机时间
                       记录系统时间改变后的时间
        NEW TIME
        OLD TINE
                       记录当改变系统时间时的时间。
                       记录一个由 init 衍生出来的进程.
        INIT PROCESS
                       记录 login 进程.
        LOGIN PROCESS
                       记录一般进程.
        USER PROCESS
                       记录一结束的进程.
        DEAD PROCESS
                       目前尚未使用.
        ACCOUNTING
     exit_status 结构定义
        struct exit_status
           short int e_termination; //进程结束状态
           short int e exit;
                                   //进程退出状态
        };
      timeval 的结构定义请参考 gettimeofday().
      相关常数定义如下:
        UT_LINESIZE 32
        UT NAMESIZE 32
        UT HOSTSIZE 256
      返回 utmp 结构数据,如果返回 NULL 则表示已无数据,或有错误发生.
附加说明 getutent()在第一次调用时会打开 utmp 文件,读取数据完毕后可使用 endutent()来关闭该 utmp
文件.
范例
  #include <utmp.h>
  main()
     struct utmp *u;
     while((u = getutent()))
        if(u->ut type == USER PROCESS)
           printf("%d %s %s %s \n", u->ut type, u->ut user, u->ut line, u->ut host);
     endutent();
执行
      //表示有三个 root 账号分别登录/dev/pts/0, /dev/pts/1, /dev/pts/2
      7 root pts/0
      7 root pts/1
      7 root pts/2
getutid (从utmp 文件中查找特定的记录)
相关函数 getutent, getutline
头文件
     #include <utmp.h>
定义函数 strcut utmp *getutid(strcut utmp *ut);
函数说明 getutid()用来从目前 utmp 文件的读写位置逐一往后搜索参数 ut 指定的记录, 如果 ut->ut_type 为
RUN_LVL, BOOT_TIME, NEW_TIME, OLD_TIME其中之一则查找与ut->ut_type相符的记录;若ut->ut_type
为 INIT_PROCESS, LOGIN_PROCESS, USER_PROCESS 或 DEAD_PROCESS 其中之一,则查找与 ut->ut_id
相符的记录. 找到相符的记录便将该数据以 utmp 结构返回. utmp 结构请参考 getutent().
返回值 返回 utmp 结构数据,如果返回 NULL 则表示已无数据,或有错误发生.
```

```
范例
   #include <utmp.h>
   main()
      struct utmp ut, *u;
      ut.ut_type=RUN_LVL;
      while((u = getutid(&ut)))
         printf("%d %s %s %s\n", u->ut_type, u->ut_user, u->ut_line, u->ut_host);
      1 runlevel -
getutline (从utmp 文件中查找特定的记录)
相关函数 getutent, getutid, pututline
头文件
     #include <utmp.h>
定义函数 struct utmp * getutline(struct utmp *ut);
函数说明 getutline()用来从目前 utmp 文件的读写位置逐一往后搜索 ut_type 为 USER_PROCESS 或
LOGIN_PROCESS 的记录,而且 ut_line 和 ut->ut_line 相符. 找到相符的记录便将该数据以 utmp 结构返
回, utmp 结构请参考 getutent().
      返回 utmp 结构数据,如果返回 NULL 则表示已无数据,或有错误发生.
返回值
范例
   #include <utmp.h>
   main()
      struct utmp ut, *u;
      strcpy(ut.ut_line, "pts/1");
      while((u = getutline(&ut)))
         printf("%d %s %s %s \n", u->ut_type, u->ut_user, u->ut_line, u->ut_host);
      7 root pts/1
initgroups (初始化组清单)
相关函数 setgrent, endgrent
头文件
      #include <grp.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数    int initgroups(const char *user, gid_t group);
函数说明 initgroups()用来从组文件(/etc/group)中读取一项组数据,若该组数据的成员中有参数 user 时,
便将参数 group 组识别码加入到此数据中.
返回值
      执行成功则返回 0,失败则返回-1,错误码存于 errno.
pututline (将utmp 记录写入文件)
相关函数 getutent, getutid, getutline
头文件
      #include <utmp.h>
定义函数 void pututline(struct utmp *ut);
函数说明 pututline()用来将参数 ut 的 utmp 结构记录到 utmp 文件中. 此函数会先用 getutid()来取得正确
的写入位置,如果没有找到相符的记录则会加入到 utmp 文件尾, utmp 结构请参考 getutent().
附加说明 需要有写入/var/run/utmp 的权限
范例
   #include <utmp.h>
   main()
      struct utmp ut;
      ut.ut type = USER PROCESS;
```

```
ut.ut pid = getpid();
     strcpy(ut.ut_user, "kids");
     strcpy(ut.ut_line, "pts/1");
     strcpy(ut.ut_host, "www.gnu.org");
     pututline(&ut);
执行
      //执行范例后用指令 who -1 观察
      root pts/0 dec9 19:20
      kids pts/1 dec12 10:31(www.gnu.org)
      root pts/2 dec12 13:33
seteuid (设置有效的用户识别码)
相关函数 setuid, setreuid, setfsuid
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数 int seteuid(uid t euid);
函数说明 seteuid()用来重新设置执行目前进程的有效用户识别码. 在 Linux 下, seteuid(euid)相当于
setreuid(-1, euid).
     执行成功则返回 0,失败则返回-1,错误代码存于 errno
附加说明 请参考 setuid
setfsgid (设置文件系统的组识别码)
相关函数 setuid, setreuid, seteuid, setfsuid
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数 int setfsgid(uid_t fsgid);
函数说明 setfsgid()用来重新设置目前进程的文件系统的组识别码.一般情况下,文件系统的组识别码(fsgid)
与有效的组识别码(egid)是相同的. 如果是超级用户调用此函数,参数 fsgid 可以为任何值,否则参数 fsgid
必须为 real/effective/saved 的组识别码之一.
      执行成功则返回 0,失败则返回-1,错误代码存于 errno.
返回值
附加说明 此函数为 Linux 特有. 错误代码 EPERM 权限不够,无法完成设置.
setfsuid (设置文件系统的用户识别码)
相关函数 setuid, setreuid, seteuid, setfsgid
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数    int setfsuid(uid t fsuid);
函数说明 setfsuid()用来重新设置目前进程的文件系统的用户识别码.一般情况下,文件系统的用户识别码
(fsuid)与有效的用户识别码(euid)是相同的. 如果是超级用户调用此函数,参数 fsuid 可以为任何值,否则参
数 fsuid 必须为 real/effective/saved 的用户识别码之一.
返回值 执行成功则返回 0,失败则返回-1,错误代码存于 errno 附加说明 此函数为 Linux 特有
错误代码 EPERM 权限不够,无法完成设置.
setgid (设置真实的组识别码)
相关函数 getgid, setregid, getegid, setegid
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数 int setgid(gid t gid);
函数说明 setgid()用来将目前进程的真实组识别码(real gid)设成参数 gid 值. 如果是以超级用户身份执行
此调用,则 real、effective 与 savedgid 都会设成参数 gid.
返回值 设置成功则返回 0,失败则返回-1,错误代码存于 errno 中.
错误代码 EPERM 并非以超级用户身份调用,而且参数 gid 并非进程的 effective gid 或 saved gid 值之一.
setgrent (从头读取组文件中的组数据)
相关函数 getgrent, endgrent
头文件
     #include <qrp.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 void setgrent(void);
函数说明 setgrent()用来将 getgrent()的读写地址指回组文件开头.
返回值
附加说明 请参考 setpwent().
```

```
setgroups (设置组代码)
相关函数 initgroups, getgroup, getgid, setgid
     #include <qrp.h>
定义函数    int setgroups(size_t size, const gid_t * list);
函数说明 setgroups()用来将 list 数组中所标明的组加入到目前进程的组设置中. 参数 size 为 list()的
qid t数目,最大值为NGROUP(32).
     设置成功则返回 0 , 如有错误则返回-1 .
错误代码 EFAULT 参数 list 数组地址不合法.
      EPERM
              权限不足,必须是 root 权限
              参数 size 值大于 NGROUP(32).
      EINVAL
setpwent (从头读取密码文件中的账号数据)
相关函数 getpwent, endpwent
头文件
     #include <pwd.h>
      #include <sys/types.h>
定义函数 void setpwent(void);
函数说明 setpwent()用来将 getpwent()的读写地址指回密码文件开头.
返回值
范例
   #include <pwd.h>
   #include <sys/types.h>
  main()
     struct passwd *user;
     int i;
     for(i = 0; i < 4; i++)
        user = getpwent();
        printf("%s :%d :%d :%s:%s:%s\n", user->pw_name, user->pw_uid, user->pw_gid,
user->pw gecos, user->pw dir, user->pw shell);
     setpwent();
     user = getpwent();
     printf("%s :%d :%s:%s:%s\n", user->pw_name, user->pw_uid, user->pw_gid,
user->pw_gecos, user->pw_dir, user->pw_shell);
     endpwent();
执行
      root:0:0:root:/root:/bin/bash
      bin:1:1:bin:/bin
      daemon:2:2:daemon:/sbin
      adm:3:4:adm:/var/adm
      root:0:0:root:/root:/bin/bash
setregid (设置真实及有效的组识别码)
相关函数 setgid, setegid, setfsgid
头文件
      #include <unistd.h>
定义函数 int setregid(gid_t rgid, gid_t egid);
函数说明 setregid()用来将参数 rgid 设为目前进程的真实组识别码, 将参数 egid 设置为目前进程的有效组识
别码.如果参数 rgid 或 egid 值为-1,则对应的识别码不会改变.
      执行成功则返回 0,失败则返回-1,错误代码存于 errno.
setreuid (设置真实及有效的用户识别码)
相关函数 setuid, seteuid, setfsuid
     #include <unistd.h>
定义函数 int setreuid(uid t ruid, uid t euid);
函数说明 setreuid()用来将参数 ruid 设为目前进程的真实用户识别码,将参数 euid 设置为目前进程的有效
```

第 50 页 共 115 页

```
用户识别码. 如果参数 ruid 或 euid 值为-1,则对应的识别码不会改变.
返回值 执行成功则返回 0,失败则返回-1,错误代码存于 errno.
附加说明 请参考 setuid().
setuid (设置真实的用户识别码)
相关函数 getuid, setreuid, seteuid, setfsuid
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数    int setuid(uid t uid);
函数说明 setuid()用来重新设置执行目前进程的用户识别码. 不过, 要让此函数有作用, 其有效的用户识别码必
须为 O(root). 在 Linux 下,当 root 使用 setuid()来变换成其他用户识别码时,root 权限会被抛弃,完全
转换成该用户身份,也就是说,该进程往后将不再具有可 setuid()的权利,如果只是向暂时抛弃 root 权限,稍
后想重新取回权限,则必须使用 seteuid().
      执行成功则返回 0,失败则返回-1,错误代码存于 errno.
附加说明 一般在编写具 setuid root 的程序时,为减少此类程序带来的系统安全风险,在使用完 root 权限后
建议马上执行 setuid(getuid());来抛弃 root 权限.此外,进程 uid 和 euid 不一致时 Linux 系统将不会产
生 core dump.
setutent (从头读取utmp 文件中的登录数据)
相关函数 getutent, endutent
头文件
     #include <utmp.h>
定义函数 void setutent(void);
函数说明 setutent()用来将 getutent()的读写地址指回 utmp 文件开头.
附加说明 请参考 setpwent()或 setgrent().
utmpname (设置utmp 文件路径)
相关函数 getutent, getutid, getutline, setutent, endutent, pututline
头文件
     #include <utmp.h>
定义函数 void utmpname(const char * file);
函数说明 utmpname()用来设置 utmp 文件的路径,以提供 utmp 相关函数的存取路径.如果没有使用 utmpname()
则默认 utmp 文件路径为/var/run/utmp.
返回值
                             数据结构及算法篇
crypt (将密码或数据编码)
相关函数 getpass
头文件
     #define _XOPEN_SOURCE
      #include <unistd.h>
定义函数 char * crypt(const char *key, const char * salt);
函数说明 crypt()将使用 Data Encryption Standard(DES)演算法将参数 key 所指的字符串加以编码,key
字符串长度仅取前 8 个字符,超过此长度的字符没有意义. 参数 salt 为两个字符组成的字符串,由 a-z、A-Z、
0-9, "."和"/"所组成,用来决定使用 4096 种不同内建表格的哪一个. 函数执行成功后会返回指向编码过的字
符串指针,参数 key 所指的字符串不会有所更动. 编码过的字符串长度为 13 个字符,前两个字符为参数 salt
代表的字符串.
     返回一个指向以 NULL 结尾的密码字符串.
附加说明 使用 GCC 编译时需加-lcrypt.
范例
  #define _XOPEN_SOURCE
  #include <unistd.h>
  main()
     char passwd[13];
     char *kev;
     char slat[2];
     key = getpass("Input First Password:");
     slat[0] = key[0];
     slat[1] = key[1];
```

strcpy(passwd, crypt(key slat));

```
key = getpass("Input Second Password:");
      slat[0] = passwd[0];
      slat[1] = passwd[1];
      printf("After crypt(), 1st passwd :%s\n", passwd);
      printf("After crypt(), 2nd passwd:%s \n", crypt(key slat));
执行
       Input First Password:
                                           //輸入 test, 编码后存于 passwd[]
       Input Second Password
                                           //输入 test,密码相同编码后也会相同
      After crypt() 1st Passwd : teH0wLIpW0qyQ
      After crypt() 2nd Passwd : teH0wLIpW0gyQ
bsearch (二元搜索)
相关函数 gsort
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数 void *bsearch(const void *key, const void *base, size_t nmemb, size_tsize, int
(*compar) (const void*, const void*));
函数说明 bsearch()利用二元搜索从排序好的数组中查找数据. 参数 key 指向欲查找的关键数据,参数 base 指
向要被搜索的数组开头地址,参数 nmemb 代表数组中的元素数量,每一元素的大小则由参数 size 决定,最后一
项参数 compar 为一函数指针,这个函数用来判断两个元素之间的大小关系,若传给 compar 的第一个参数所指
的元素数据大于第二个参数所指的元素数据则必须回传大于 0 的值,两个元素数据相等则回传 0.
附加说明  找到关键数据则返回找到的地址 ,  如果在数组中找不到关键数据则返回 NULL .
范例
   #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
   #define NMEMB 5
   #define SIZE 10
   int compar(const void *a, const void *b)
      return (strcmp((char *)a, (char *)b));
   }
   main()
      char data[50][size] = {"linux", "freebsd", "solaris", "sunos", "windows"};
      char key[80], *base, *offset;
      int i, nmemb = NMEMB, size=SIZE;
      while(1)
         printf(">");
         fgets(key, sizeof(key), stdin);
         key[strlen(key)-1] = '\0';
         if(!strcmp(key, "exit"))
            break;
         if(!strcmp(key, "list"))
               for(i = 0; i < nmemb; i++)
                  printf("%s\n", data[i]);
               continue;
         base = data[0];
         qsort(base, nmemb, size, compar);
         offset = (char *) bsearch(key, base, nmemb, size, compar);
         if(offset == NULL)
            printf("%s not found!\n", key);
            strcpy(data[nmemb++], key);
            printf("Add %s to data array\n", key);
```

```
else
        {
          printf("found: %s \n", offset);
     }
      >hello /*输入hello字符串 */
      hello not found! /*找不到hello 字符串 */
      add hello to data array /*将hello字符串加入 */
      >. list /*列出所有数据 */
      freebsd
      linux
      solaris
      sunos
      windows
      hello
      >hello
      found: hello
lfind (线性搜索)
相关函数 lsearch
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数 void *lfind (const void *key, const void *base, size t *nmemb, size t size, int
(* compar) (const void *, const void *));
函数说明 lfind()利用线性搜索在数组中从头至尾一项项查找数据.参数 key 指向欲查找的关键数据,参数 base
指向要被搜索的数组开头地址,参数 nmemb 代表数组中的元素数量,每一元素的大小则由参数 size 决定,最后
一项参数 compar 为一函数指针,这个函数用来判断两个元素是否相同,若传给 compar 的异地个参数所指的元素
数据和第二个参数所指的元素数据相同时则返回 0,两个元素数据不相同则返回非 0 值. Lfind()与 lsearch()
不同点在于,当找不到关键数据时 lfind()仅会返回 NULL,而不会主动把该笔数据加入数组尾端.
返回值 找到关键数据则返回找到的该笔元素的地址,如果在数组中找不到关键数据则返回空指针(NULL).
范例
      参考 lsearch().
lsearch (线性搜索)
相关函数 lfind
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数    void *lsearch(const void * key, const void * base, size_t * nmemb, size_t size,
int (* compar) (const void *, const void *));
函数说明 lsearch()利用线性搜索在数组中从头至尾一项项查找数据.参数 key 指向欲查找的关键数据,参数
base 指向要被搜索的数组开头地址,参数 nmemb 代表数组中的元素数量,每一元素的大小则由参数 size 决定,
最后一项参数 compar 为一函数指针,这个函数用来判断两个元素是否相同,若传给 compar 的第一个参数所指
的元素数据和第二个参数所指的元素数据相同时则返回 0 ,两个元素数据不相同则返回非 0 值 . 如果 lsearch()
找不到关键数据时会主动把该项数据加入数组里.
返回值
     找到关键数据则返回找到的该笔元素的四肢,如果在数组中找不到关键数据则将此关键数据加入数组,再
把加入数组后的地址返回.
范例
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #define NMEMB 50
  #define SIZE 10
  int compar(comst void *a, const void *b)
     return(strcmp((char *) a, (char *) b));
  main()
     char data[NMEMB][SIZE] = {"Linux", "freebsd", "solzris", "sunos", "windows"};
     char key[80], *base, *offset;
                             第 53 页 共 115 页
```

```
int i, nmemb = NMEMB, size = SIZE;
      for(i = 1; i < 5; i++)
         fgets(key, sizeof9key), stdin);
         key[strlen(key)-1] = '\0';
         base = data[0];
         offset = (char *)lfind(key, base, &nmemb, size, compar);
         if(offset == NULL)
            printf("%s not found!\n", key);
            offset = (char *) lsearch(key, base, &nmemb, size, compar);
            printf("Add %s to data array\n", offset);
         else
            printf("found : %s \n", offset);
      }
      linux
      found:linux
      os/2
       os/2 not found!
      add os/2 to data array
      os/2
       found:os/2
gsort (利用快速排序法排列数组)
相关函数 bsearch
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数    void qsort(void * base, size_t nmemb, size_t size, int (* compar) (const void
*, const void *));
函数说明 参数 base 指向欲排序的数组开头地址,参数 nmemb 代表数组中的元素数量,每一元素的大小则由参数
size 决定,最后一项参数 compar 为一函数指针,这个函数用来判断两个元素间的大小关系,若传给 compar 的
第一个参数所指的元素数据大于第二个参数所指的元素数据则必须回传大于零的值,两个元素数据相等则回传 0.
返回值
附加说明
范例
   #define nmemb 7
   #include <stdlib.h>
   int compar(const void *a, const void *b)
      int *aa = (int *)a, *bb = (int *)b;
      if(*aa > *bb)
         return 1;
      if(*aa == *bb)
         return 0;
      if(*aa < *bb)
         return -1;
   }
   main()
      int base[nmemb] = \{3, 102, 5, -2, 98, 52, 18\};
      int i;
      for(i = 0; i < nmemb; i++)
         printf("%d ", base[i]);
      printf("\n");
```

```
gsort(base, nmemb, sizeof(int), compar);
     for(i = 0; i < nmemb; i++)
        printf("%d", base[i]);
     printf("\n");
执行
      3 102 5 -2 98 52 18
      -2 3 5 18 52 98 102
rand (产生随机数)
相关函数 srand, random, srandom
     #include <stdlib.h>
定义函数 int rand(void);
函数说明 rand()会返回一随机数值,范围在0至RAND_MAX间.在调用此函数产生随机数前,必须先利用srand()
设好随机数种子,如果未设随机数种子, rand() 在调用时会自动设随机数种子为 1.关于随机数种子请参考
srand().
     返回 0 至 RAND_MAX 之间的随机数值, RAND_MAX 定义在 stdlib.h, 其值为 2147483647.
返回值
范例
      /* 产生介于 1 到 10 间的随机数值,此范例未设随机数种子,完整的随机数产生请参考 srand() */
  #include <stdlib.h>
  main()
      int i, j;
     for(i = 0; i < 10; i++)
         j = 1 + (int) (10.0 * rand() / (RAND_MAX + 1.0));
        printf("%d ", j);
      }
执行
      9 4 8 8 10 2 4 8 3 6
      9 4 8 8 10 2 4 8 3 6
srand (设置随机数种子)
相关函数 rand, random srandom
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数 void srand (unsigned int seed);
函数说明 srand()用来设置 rand()产生随机数时的随机数种子.参数 seed 必须是个整数,通常可以利用
geypid()或 time(0)的返回值来当做 seed. 如果每次 seed 都设相同值, rand()所产生的随机数值每次就会
一样.
返回值
范例
      /* 产生介于 1 到 10 间的随机数值,此范例与执行结果可与 rand()参照 */
   #include <time.h>
   #include <stdlib.h>
  main()
     int i, j;
     srand((int)time(0));
     for(i = 0; i < 10; i++)
         j = 1 + (int) (10.0 * rand() / (RAND_MAX + 1.0));
        printf(" %d ", j);
执行
      5 8 8 8 10 2 10 8 9 9
      2 9 7 4 10 3 2 10 8 7
                                 文件操作篇
```

close (关闭文件)

相关函数 open, fcntl, shutdown, unlink, fclose

第 55 页 共 115 页

头文件 #include <unistd.h> 定义函数 int close(int fd); 函数说明 当使用完文件后若已不再需要则可使用 close()关闭该文件,二 close()会让数据写回磁盘,并释放该 文件所占用的资源. 参数 fd 为先前由 open()或 creat()所返回的文件描述词. 返回值 若文件顺利关闭则返回 0, 发生错误时返回-1. 错误代码 EBADF 参数 fd 非有效的文件描述词或该文件已关闭. 附加说明 虽然在进程结束时,系统会自动关闭已打开的文件,但仍建议自行关闭文件,并确实检查返回值. 范例 参考 open() creat (建立文件) 相关函数 read, write, fcntl, close, link, stat, umask, unlink, fopen 头文件 #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <fcntl.h> 定义函数 int creat(const char * pathname, mode_tmode); 函数说明 参数 pathname 指向欲建立的文件路径字符串. Creat()相当于使用下列的调用方式调用 open() open(const char * pathname, (O CREAT O WRONLY O TRUNC)); 错误代码 关于参数 mode 请参考 open()函数. creat()会返回新的文件描述词,若有错误发生则会返回-1,并把错误代码设给 errno. 返回值 参数 pathname 所指的文件已存在. EEXIST EACCESS 参数 pathname 所指定的文件不符合所要求测试的权限 欲打开写入权限的文件存在于只读文件系统内 EROFS 参数 pathname 指针超出可存取的内存空间 EFAULT 参数 mode 不正确. EINVAL ENAMETOOLONG 参数 pathname 太长. ENOTDIR 参数 pathname 为一目录 核心内存不足 ENOMEM 参数 pathname 有过多符号连接问题. ELOOP EMFILE 已达到进程可同时打开的文件数上限 已达到系统可同时打开的文件数上限 ENFILE 附加说明 creat()无法建立特别的装置文件,如果需要请使用 mknod(). 范例 请参考 open(). dup (复制文件描述词) 相关函数 open, close, fcntl, dup2 头文件 #include <unistd.h> 定义函数 int dup (int oldfd); 函数说明 dup()用来复制参数 oldfd 所指的文件描述词,并将它返回.此新的文件描述词和参数 oldfd 指的是 同一个文件,共享所有的锁定、读写位置和各项权限或旗标.例如,当利用 lseek()对某个文件描述词作用时,另 -个文件描述词的读写位置也会随着改变.不过,文件描述词之间并不共享 close-on-exec 旗标. 当复制成功时,则返回最小及尚未使用的文件描述词.若有错误则返回-1,errno会存放错误代码. 错误代码 EBADF 参数 fd 非有效的文件描述词,或该文件已关闭. dup2 (复制文件描述词) 相关函数 open, close, fcntl, dup #include <unistd.h> 定义函数 int dup2(int odlfd, int newfd); 函数说明 dup2()用来复制参数 oldfd 所指的文件描述词,并将它拷贝至参数 newfd 后一块返回.若参数 newfd 为一已打开的文件描述词,则 newfd 所指的文件会先被关闭. dup2()所复制的文件描述词,与原来的文件描述词 共享各种文件状态,详情可参考 dup(). 当复制成功时,则返回最小及尚未使用的文件描述词.若有错误则返回-1, errno 会存放错误代码. 附加说明 dup2()相当于调用 fcntl(oldfd, F_DUPFD, newfd); 请参考 fcntl().

fcntl (文件描述词操作)

相关函数 open, flock

头文件 #include <unistd.h>

错误代码 EBADF 参数 fd 非有效的文件描述词,或该文件已关闭

```
#include <fcntl.h>
定义函数 int fcntl(int fd, int cmd);
      int fcntl(int fd, int cmd, long arg);
      int fcntl(int fd, int cmd, struct flock * lock);
函数说明 fcntl()用来操作文件描述词的一些特性. 参数 fd 代表欲设置的文件描述词,参数 cmd 代表欲操作的
指令.
      有以下几种情况:
     F_DUPFD 用来查找大于或等于参数 arg 的最小且仍未使用的文件描述词,并且复制参数 fd 的文件
描述词.执行成功则返回新复制的文件描述词.请参考 dup2(). F_GETFD 取得 close-on-exec 旗标.若此旗
标的 FD_CLOEXEC 位为 0,代表在调用 exec()相关函数时文件将不会关闭.
     F SETFD 设置 close-on-exec 旗标. 该旗标以参数 arg 的 FD CLOEXEC 位决定.
      F_GETFL 取得文件描述词状态旗标,此旗标为 open()的参数 flags.
F_SETFL 设置文件描述词状态旗标,参数 arg 为新旗标,但只允许 O_APPEND、O_NONBLOCK 和 O_ASYNC 位的改变,其他位的改变将不受影响。
     F GETLK 取得文件锁定的状态.
      F_SETLK 设置文件锁定的状态. 此时 flcok 结构的 l_type 值必须是 F_RDLCK、F_WRLCK 或
F_UNLCK. 如果无法建立锁定,则返回-1,错误代码为 EACCES 或 EAGAIN.
      F SETLKW 同 F SETLK 作用相同,但是无法建立锁定时,此调用会一直等到锁定动作成功为止. 若在
等待锁定的过程中被信号中断时,会立即返回-1,错误代码为 EINTR. 参数 lock 指针为 flock 结构指针,定义
如下
        struct flcok
          short int l type; //锁定的状态
          short int 1 whence; //决定1 start 位置
          off_t l_start; //锁定区域的开头位置
          off t l len;
                         //锁定区域的大小
          pid_t l_pid;
                         //锁定动作的进程
        };
      l type 有三种状态:
        F_RDLCK 建立一个供读取用的锁定
F_WRLCK 建立一个供写入用的锁定
        F_UNLCK 删除之前建立的锁定
      1 whence 也有三种方式:
        SEEK SET 以文件开头为锁定的起始位置.
        SEEK CUR 以目前文件读写位置为锁定的起始位置
        SEEK_END 以文件结尾为锁定的起始位置.
返回值
     成功则返回 0 , 若有错误则返回-1 , 错误原因存于 errno.
flock (锁定文件或解除锁定)
相关函数 open, fcntl
     #include <sys/file.h>
定义函数 int flock(int fd, int operation);
函数说明 flock()会依参数 operation 所指定的方式对参数 fd 所指的文件做各种锁定或解除锁定的动作. 此函
数只能锁定整个文件,无法锁定文件的某一区域.
     operation 有下列四种情况:
参数
        LOCK_SH 建立共享锁定. 多个进程可同时对同一个文件作共享锁定.
        LOCK_EX 建立互斥锁定. 一个文件同时只有一个互斥锁定.
        LOCK UN 解除文件锁定状态.
        LOCK_NB 无法建立锁定时,此操作可不被阻断,马上返回进程.通常与 LOCK_SH 或 LOCK_EX 做
OR(|)组合.
        单一文件无法同时建立共享锁定和互斥锁定,而当使用 dup()或 fork()时文件描述词不会继承此种
锁定.
     返回 0 表示成功,若有错误则返回-1,错误代码存于 errno.
返回值
```

fsync (将缓冲区数据写回磁盘)

相关函数 sync

头文件 #include <unistd.h>

```
定义函数 int fsync(int fd);
函数说明 fsync()负责将参数 fd 所指的文件数据,由系统缓冲区写回磁盘,以确保数据同步.
返回值
     成功则返回 0,失败返回-1, errno 为错误代码.
lseek (移动文件的读写位置)
相关函数 dup, open, fseek
     #include <sys/types.h>
      #include <unistd.h>
定义函数 off_t lseek(int fildes, off_t offset, int whence);
函数说明 每一个已打开的文件都有一个读写位置,当打开文件时通常其读写位置是指向文件开头,若是以附加的
方式打开文件(如 O_APPEND),则读写位置会指向文件尾.当 read()或 write()时,读写位置会随之增加,
lseek()便是用来控制该文件的读写位置.参数fildes为已打开的文件描述词,参数offset为根据参数whence
来移动读写位置的位移数.
参数
      whence 为下列其中一种:
        SEEK_SET 参数 offset 即为新的读写位置.
        SEEK_CUR 以目前的读写位置往后增加 offset 个位移量.
        SEEK_END 将读写位置指向文件尾后再增加 offset 个位移量. 当 whence 值为 SEEK_CUR 或
SEEK END 时,参数 offet 允许负值的出现.
      下列是教特别的使用方式:
        1) 欲将读写位置移到文件开头时:lseek(int fildes, 0, SEEK SET);
        2) 欲将读写位置移到文件尾时:lseek(int fildes, 0, SEEK_END);
        3) 想要取得目前文件位置时:lseek(int fildes, 0, SEEK CUR);
      当调用成功时则返回目前的读写位置,也就是距离文件开头多少个字节.若有错误则返回-1,errno 会
返回值
存放错误代码.
附加说明 Linux 系统不允许 lseek()对 tty 装置作用,此项动作会令 lseek()返回 ESPIPE.
范例
      参考本函数说明
mkstemp (建立唯一的临时文件)
相关函数 mktemp
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数 int mkstemp(char * template);
函数说明 mkstemp()用来建立唯一的临时文件.参数 template 所指的文件名称字符串中最后六个字符必须是
XXXXXX. Mkstemp()会以可读写模式和 0600 权限来打开该文件,如果该文件不存在则会建立该文件.打开该文
件后其文件描述词会返回.文件顺利打开后返回可读写的文件描述词.若果文件打开失败则返回 NULL,并把错误
代码存在 errno 中.
错误代码 EINVAL 参数 template 字符串最后六个字符非 XXXXXX. EEXIST 无法建立临时文件.
附加说明 参数 template 所指的文件名称字符串必须声明为数组,如:
        char template[] = "template-XXXXXX";
     千万不可以使用下列的表达方式
        char *template = "template-XXXXXX";
范例
  #include <stdlib.h>
  main()
     int fd;
     char template[] = "template-XXXXXX";
     fd = mkstemp(template);
     printf("template = %s\n", template);
     close(fd);
      template = template-lqZcbo
open (打开文件)
相关函数 read, write, fcntl, close, link, stat, umask, unlink, fopen
头文件
      #include <sys/types.h>
      #include <sys/stat.h>
```

#include <fcntl.h>

```
定义函数 int open(const char * pathname, int flags);
     int open(const char * pathname, int flags, mode_t mode);
函数说明 参数 pathname 指向欲打开的文件路径字符串. 下列是参数 flags 所能使用的旗标:
       O RDONLY
                  以只读方式打开文件
       O WRONLY
                  以只写方式打开文件
                  以可读写方式打开文件、上述三种旗标是互斥的,也就是不可同时使用,但可与下
       O RDWR
列的旗标利用 OR(|)运算符组合.
       O CREAT
                  若欲打开的文件不存在则自动建立该文件.
                  如果 O_CREAT 也被设置,此指令会去检查文件是否存在. 文件若不存在则建立该
       O EXCL
文件,否则将导致打开文件错误.此外,若 O_CREAT 与 O_EXCL 同时设置,并且欲打开的文件为符号连接,则会
打开文件失败.
                  如果欲打开的文件为终端机设备时,则不会将该终端机当成进程控制终端机。
       O NOCTTY
                  若文件存在并且以可写的方式打开时,此旗标会令文件长度清为 0,而原来存于该
       O TRUNC
文件的资料也会消失.
       O APPEND
                  当读写文件时会从文件尾开始移动,也就是所写入的数据会以附加的方式加入到文
件后面.
                 以不可阻断的方式打开文件,也就是无论有无数据读取或等待,都会立即返回进程
       O NONBLOCK
之中.
       O NDELAY
                  同 O NONBLOCK.
                  以同步的方式打开文件.
       O SYNC
       O NOFOLLOW
                  如果参数 pathname 所指的文件为一符号连接,则会令打开文件失败.
                  如果参数 pathname 所指的文件并非为一目录,则会令打开文件失败.
       O DIRECTORY
     此为 Linux2. 2 以后特有的旗标,以避免一些系统安全问题.参数 mode 则有下列数种组合,只有在建
立新文件时才会生效,此外真正建文件时的权限会受到 umask 值所影响,因此该文件权限应该为 (mode-umaks).
       S_IRWXU00700 权限,代表该文件所有者具有可读、可写及可执行的权限.
       S_IRUSR 或 S_IREAD, 00400 权限,代表该文件所有者具有可读取的权限.
       S_IWUSR 或 S_IWRITE, 00200 权限, 代表该文件所有者具有可写入的权限.
       S_IXUSR 或 S_IEXEC, 00100 权限, 代表该文件所有者具有可执行的权限.
       S IRWXG 00070 权限, 代表该文件用户组具有可读、可写及可执行的权限.
       S_IRGRP 00040 权限,代表该文件用户组具有可读的权限.
       S_IWGRP 00020 权限,代表该文件用户组具有可写入的权限.
       S_IXGRP 00010 权限,代表该文件用户组具有可执行的权限.
       S_IRWXO 00007 权限,代表其他用户具有可读、可写及可执行的权限.
       S_IROTH 00004 权限,代表其他用户具有可读的权限
       S_IWOTH 00002 权限,代表其他用户具有可写入的权限.
       S_IXOTH 00001 权限,代表其他用户具有可执行的权限.
返回值
     若所有欲核查的权限都通过了检查则返回 0 值,表示成功,只要有一个权限被禁止则返回-1.
错误代码 EEXIST
                  参数 pathname 所指的文件已存在,却使用了 O_CREAT 和 O_EXCL 旗标.
     EACCESS
                  参数 pathname 所指的文件不符合所要求测试的权限.
                  欲测试写入权限的文件存在于只读文件系统内.
     EROFS
                  参数 pathname 指针超出可存取内存空间.
     FFAULT
                  参数 mode 不正确.
     EINVAL
     ENAMETOOLONG
                  参数 pathname 太长.
                  参数 pathname 不是目录.
     ENOTDIR
                  核心内存不足.
     ENOMEM
                  参数 pathname 有过多符号连接问题.
     ELOOP
                  Ⅰ/○ 存取错误.
附加说明 使用 access()作用户认证方面的判断要特别小心,例如在 access()后再作 open()空文件可能会造成
系统安全上的问题.
范例
  #include <unistd.h>
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/stat.h>
  #include <fcntl.h>
  main()
```

int fd, size;

```
char s[] = "Linux Programmer!\n", buffer[80];
     fd = open("/tmp/temp", O_WRONLY|O_CREAT);
     write(fd, s, sizeof(s));
     close(fd);
     fd = open("/tmp/temp", O_RDONLY);
     size = read(fd, buffer, sizeof(buffer));
     close(fd);
     printf("%s", buffer); }
执行
      Linux Programmer!
read (由已打开的文件读取数据)
相关函数 readdir, write, fcntl, close, lseek, readlink, fread
     #include <unistd.h>
定义函数    ssize_t read(int fd, void * buf, size_t count);
函数说明 read()会把参数 fd 所指的文件传送 count 个字节到 buf 指针所指的内存中. 若参数 count 为 0 , 则
read()不会有作用并返回 0.返回值为实际读取到的字节数,如果返回 0,表示已到达文件尾或是无可读取的数据,
此外文件读写位置会随读取到的字节移动.
附加说明 如果顺利 read()会返回实际读到的字节数,最好能将返回值与参数 count 作比较,若返回的字节数比
要求读取的字节数少,则有可能读到了文件尾、从管道(pipe)或终端机读? 蛘呤莚 ead()被信号中断了读取动
作. 当有错误发生时则返回-1, 错误代码存入 errno 中, 而文件读写位置则无法预期.
错误代码 EINTR
             此调用被信号所中断.
             当使用不可阻断 I/O 时(O_NONBLOCK), 若无数据可读取则返回此值.
      EAGAIN
             参数 fd 非有效的文件描述词,或该文件已关闭.
      EBADE
范例
      参考 open().
sync (将缓冲区数据写回磁盘)
相关函数 fsync
     #include <unistd.h>
头文件
定义函数 int sync(void);
函数说明 sync()负责将系统缓冲区数据写回磁盘,以确保数据同步.
返回值 返回 0.
write (将数据写入已打开的文件内)
相关函数 open, read, fcntl, close, lseek, sync, fsync, fwrite
头文件 #include <unistd.h>
定义函数 ssize_t write (int fd, const void * buf, size_t count);
函数说明 write()会把参数 buf 所指的内存写入 count 个字节到参数 fd 所指的文件内. 当然,文件读写位置也
会随之移动.
返回值
     如果顺利 write()会返回实际写入的字节数. 当有错误发生时则返回-1, 错误代码存入 errno 中.
错误代码 EINTR
             此调用被信号所中断.
             当使用不可阻断 I/O 时 (O_NONBLOCK), 若无数据可读取则返回此值.
      EAGATN
             参数 fd 非有效的文件描述词,或该文件已关闭.
      EADF
范例
     请参考 open().
                             文件内容操作篇
clearerr (清除文件流的错误旗标)
相关函数 feof
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数 void clearerr(FILE * stream);
函数说明 clearerr()清除参数 stream 指定的文件流所使用的错误旗标.
返回值
fclose (关闭文件)
相关函数 close, fflush, fopen, setbuf
     #include <stdio.h>
```

函数说明 fclose()用来关闭先前 fopen()打开的文件.此动作会让缓冲区内的数据写入文件中,并释放系统所 第 60 页 共 115 页

定义函数 int fclose(FILE * stream);

```
提供的文件资源.
返回值 若关文件动作成功则返回 0,有错误发生时则返回 EOF 并把错误代码存到 errno.
错误代码 EBADF 表示参数 stream 非已打开的文件.
范例
      请参考 fopen().
fdopen (将文件描述词转为文件指针)
相关函数 fopen, open, fclose
     #include <stdio.h>
头文件
定义函数 FILE * fdopen(int fildes, const char * mode);
函数说明 fdopen()会将参数 fildes 的文件描述词,转换为对应的文件指针后返回. 参数 mode 字符串则代表
着文件指针的流形态,此形态必须和原先文件描述词读写模式相同. 关于 mode 字符串格式请参考 fopen().
     转换成功时返回指向该流的文件指针. 失败则返回 NULL, 并把错误代码存在 errno 中.
返回值
范例
  #include <stdio.h>
  main()
     FILE * fp = fdopen(0, "w+");
     fprintf(fp, "%s\n", "hello!");
     fclose(fp);
执行
      hello!
feof (检查文件流是否读到了文件尾)
相关函数 fopen, fgetc, fgets, fread
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数    int feof(FILE * stream);
函数说明 feof()用来侦测是否读取到了文件尾, 尾数 stream 为 fopen()所返回之文件指针. 如果已到文件尾
则返回非零值,其他情况返回 0.
返回值 返回非零值代表已到达文件尾.
fflush (更新缓冲区)
相关函数 write, fopen, fclose, setbuf
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数 int fflush(FILE* stream);
函数说明 fflush()会强迫将缓冲区内的数据写回参数 stream 指定的文件中. 如果参数 stream 为 NULL,
fflush()会将所有打开的文件数据更新.
     成功返回 O,失败返回 EOF,错误代码存于 errno 中.
错误代码 EBADF 参数 stream 指定的文件未被打开,或打开状态为只读. 其它错误代码参考 write().
fgetc (由文件中读取一个字符)
相关函数 open, fread, fscanf, getc
头文件 include<stdio.h>
定义函数 nt fgetc(FILE * stream);
函数说明 fgetc()从参数 stream 所指的文件中读取一个字符. 若读到文件尾而无数据时便返回 EOF.
返回值
     getc()会返回读取到的字符,若返回 EOF 则表示到了文件尾.
范例
  #include <stdio.h>
  main()
     FILE *fp;
     int c;
     fp = fopen("exist", "r");
     while((c = fgetc(fp)) != EOF)
        printf("%c", c);
     fclose(fp);
  }
```

```
fgets (由文件中读取一字符串)
相关函数 open, fread, fscanf, getc
     include<stdio.h>
定义函数    har * fgets(char * s, int size, FILE * stream);
函数说明 fgets()用来从参数 stream 所指的文件内读入字符并存到参数 s 所指的内存空间,直到出现换行字符、
读到文件尾或是已读了 size-1 个字符为止,最后会加上 NULL 作为字符串结束.
返回值 gets()若成功则返回 s 指针,返回 NULL 则表示有错误发生.
范例
  #include <stdio.h>
  main()
     char s[80];
     fputs(fgets(s, 80, stdin), stdout);
执行
      this is a test
                     //输入
                     //输出
      this is a test
fileno (返回文件流所使用的文件描述词)
相关函数 open, fopen
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数 int fileno(FILE * stream);
函数说明 fileno()用来取得参数 stream 指定的文件流所使用的文件描述词.
返回值 返回文件描述词.
范例
  #include <stdio.h>
  main()
     FILE * fp;
     int fd;
     fp = fopen("/etc/passwd", "r");
     fd = fileno(fp);
     printf("fd=%d\n", fd);
     fclose(fp);
执行
      fd=3
fopen (打开文件)
相关函数 open, fclose
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数    FILE * fopen(const char * path, const char * mode);
函数说明 参数 path 字符串包含欲打开的文件路径及文件名,参数 mode 字符串则代表着流形态.
      mode 有下列几种形态字符串:
          打开只读文件,该文件必须存在.
        r+ 打开可读写的文件, 该文件必须存在.
         打开只写文件,若文件存在则文件长度清为 0 ,即该文件内容会消失.若文件不存在则建立该文
件.
        w+ 打开可读写文件,若文件存在则文件长度清为零,即该文件内容会消失. 若文件不存在则建立该
文件.
           以附加的方式打开只写文件.若文件不存在,则会建立该文件,如果文件存在,写入的数据会被
加到文件尾,即文件原先的内容会被保留.
```

a+ 以附加方式打开可读写的文件. 若文件不存在,则会建立该文件,如果文件存在,写入的数据会

会参考 umask 值.

被加到文件尾后,即文件原先的内容会被保留.

返回值 文件顺利打开后,指向该流的文件指针就会被返回. 若果文件打开失败则返回 NULL, 并把错误代码存在

```
errno 中. 附加说明 一般而言,开文件后会作一些文件读取或写入的动作,若开文件失败,接下来的读写动作也
无法顺利讲行,所以在 fopen()后请作错误判断及处理.
范例
  #include <stdio.h>
  main()
     FILE * fp;
     fp = fopen("noexist", "a+");
     if(fp == NULL)
        return;
     fclose(fp);
  }
fputc (将一指定字符写入文件流中)
相关函数 fopen, fwrite, fscanf, putc
     #include <stdio.h>
头文件
定义函数 int fputc(int c, FILE * stream);
函数说明 fputc 会将参数 c 转为 unsigned char 后写入参数 stream 指定的文件中.
     fputc()会返回写入成功的字符,即参数 c. 若返回 EOF 则代表写入失败.
返回值
范例
  #include <stdio.h>
  main()
     FILE * fp;
     char a[26] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
     fp = fopen("noexist", "w");
     for(i = 0; i < 26; i++)
        fputc(a[i], fp);
     fclose(fp);
  }
fputs (将一指定的字符串写入文件内)
相关函数 fopen, fwrite, fscanf, fputc, putc
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数    int fputs(const char * s, FILE * stream);
函数说明 fputs()用来将参数 s 所指的字符串写入到参数 stream 所指的文件内.
      若成功则返回写出的字符个数,返回 EOF 则表示有错误发生.
返回值
范例
      请参考 fgets().
fread (从文件流读取数据)
相关函数 fopen, fwrite, fseek, fscanf
     #include <stdio.h>
定义函数 size_t fread(void * ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE * stream);
函数说明 fread()用来从文件流中读取数据.参数 stream 为已打开的文件指针,参数 ptr 指向欲存放读取进来
的数据空间,读取的字符数以参数 size*nmemb 来决定. Fread()会返回实际读取到的 nmemb 数目,如果此值比
参数 nmemb 来得小,则代表可能读到了文件的尾或有错误发生,这时必须用 feof()或 ferror()来决定发生什
么情况.
返回值
      返回实际读取到的 nmemb 数目.
附加说明
范例
  #include <stdio.h>
  #define nmemb 3
  struct test
     char name[20];
```

int size;

```
}s[nmemb];
  main()
     FILE * stream;
     int i;
     stream = fopen("/tmp/fwrite", "r");
     fread(s, sizeof(struct test), nmemb, stream);
     fclose(stream);
     for(i = 0; i < nmemb; i++)
        printf("name[%d]=%-20s:size[%d]=%d\n", i, s[i].name, i, s[i].size);
执行
      name[0]=Linux! size[0]=6
      name[1]=FreeBSD! size[1]=8
      name[2]=Windows2000 size[2]=11
freopen (打开文件)
相关函数 fopen, fclose
     #include <stdio.h>
定义函数    FILE * freopen(const char * path, const char * mode, FILE * stream);
函数说明 参数 path 字符串包含欲打开的文件路径及文件名,参数 mode 请参考 fopen()说明.参数 stream 为
已打开的文件指针. Freopen()会将原 stream 所打开的文件流关闭,然后打开参数 path 的文件.
返回值 文件顺利打开后,指向该流的文件指针就会被返回. 如果文件打开失败则返回 NULL,并把错误代码存在
errno 中.
范例
  #include <stdio.h>
  main()
     FILE * fp;
     fp = fopen("/etc/passwd", "r");
     fp = freopen("/etc/group", "r", fp);
     fclose(fp);
   }
fseek (移动文件流的读写位置)
相关函数 rewind, ftell, fgetpos, fsetpos, lseek
     #include <stdio.h>
定义函数    int fseek(FILE * stream, long offset, int whence);
函数说明 fseek()用来移动文件流的读写位置. 参数 stream 为已打开的文件指针, 参数 offset 为根据参数
whence 来移动读写位置的位移数.
      参数 whence 为下列其中一种:
        SEEK_SET 从距文件开头 offset 位移量为新的读写位置. SEEK_CUR 以目前的读写位置往后增加
offset 个位移量.
        SEEK_END 将读写位置指向文件尾后再增加 offset 个位移量. 当 whence 值为 SEEK_CUR 或
SEEK END 时,参数 offset 允许负值的出现.
      下列是较特别的使用方式:
         1) 欲将读写位置移动到文件开头时:fseek(FILE *stream, 0, SEEK_SET);
         2) 欲将读写位置移动到文件尾时:fseek(FILE *stream, 0, OSEEK END);
      当调用成功时则返回 0,若有错误则返回-1, errno 会存放错误代码.
附加说明 fseek()不像 lseek()会返回读写位置,因此必须使用 ftell()来取得目前读写的位置.
范例
  #include <stdio.h>
  main()
     FILE * stream;
     long offset;
     fpos t pos;
     stream = fopen("/etc/passwd", "r");
```

```
fseek(stream, 5, SEEK SET);
     printf("offset = %d\n", ftell(stream));
     rewind(stream);
      fgetpos(stream, &pos);
     printf("offset = %d\n", pos);
     pos = 10;
     fsetpos(stream, &pos);
     printf("offset = %d\n", ftell(stream));
     fclose(stream);
执行
      offset = 5
      offset = 0
      offset = 10
ftell (取得文件流的读取位置)
相关函数 fseek, rewind, fgetpos, fsetpos
      #include <stdio.h>
头文件
定义函数 long ftell(FILE * stream);
函数说明 ftell()用来取得文件流目前的读写位置. 参数 stream 为已打开的文件指针.
      当调用成功时则返回目前的读写位置,若有错误则返回-1, errno 会存放错误代码.
错误代码 EBADF 参数 stream 无效或可移动读写位置的文件流.
      参考 fseek().
范例
fwrite (将数据写至文件流)
相关函数 fopen, fread, fseek, fscanf
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数    size_t fwrite(const void * ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE * stream);
函数说明 fwrite()用来将数据写入文件流中. 参数 stream 为已打开的文件指针, 参数 ptr 指向欲写入的数据
地址,总共写入的字符数以参数 size*nmemb 来决定. Fwrite()会返回实际写入的 nmemb 数目.
返回值
      返回实际写入的 nmemb 数目.
范例
  #include <stdio.h>
   \#define set_s(x, y) \{strcoy(s[x].name, y); s[x].size = strlen(y); \}
   #define nmemb 3
   struct test
     char name[20];
     int size;
   }s[nmemb];
  main()
     FILE * stream;
     set_s(0, "Linux!");
     set_s(1, "FreeBSD!");
     set s(2, "Windows2000.");
     stream=fopen("/tmp/fwrite", "w");
     fwrite(s, sizeof(struct test), nmemb, stream);
     fclose(stream);
执行
      参考 fread ().
getc ( 由文件中读取一个字符)
相关函数 read, fopen, fread, fgetc
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数 int getc(FILE * stream);
函数说明 getc()用来从参数 stream 所指的文件中读取一个字符. 若读到文件尾而无数据时便返回 EOF. 虽然
getc()与fgetc()作用相同,但getc()为宏定义,非真正的函数调用.
```

```
返回值
      getc()会返回读取到的字符,若返回 EOF 则表示到了文件尾.
范例
      参考 faetc().
getchar ( 由标准输入设备内读进一字符)
相关函数 fopen, fread, fscanf, getc
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数    int getchar(void);
函数说明 getchar()用来从标准输入设备中读取一个字符.然后将该字符从unsigned char 转换成 int 后返回.
返回值 getchar()会返回读取到的字符,若返回 EOF 则表示有错误发生.
附加说明 getchar()非真正函数,而是getc(stdin)宏定义.
范例
  #include <stdio.h>
  main()
  {
     FILE * fp;
     int c, i;
     for(i = 0; i < 5; i++)
        c = getchar();
        putchar(c);
执行
      1234
           //输入
           //输出
      1234
gets (由标准输入设备内读进一字符串)
相关函数 fopen, fread, fscanf, fgets
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数 char * gets(char *s);
函数说明 gets()用来从标准设备读入字符并存到参数 s 所指的内存空间, 直到出现换行字符或读到文件尾为止,
最后加上 NULL 作为字符串结束.
     gets()若成功则返回 s 指针,返回 NULL 则表示有错误发生.
附加说明 由于 gets()无法知道字符串 s 的大小,必须遇到换行字符或文件结尾才会结束输入,因此容易造成缓冲
溢出的安全性问题. 建议使用 fgets()取代.
范例
      参考 fgets()
mktemp (产生唯一的临时文件名)
相关函数 tmpfile
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数 char * mktemp(char * template);
函数说明 mktemp()用来产生唯一的临时文件名.参数 template 所指的文件名称字符串中最后六个字符必须是
XXXXXX. 产生后的文件名会借字符串指针返回.
     文件顺利打开后,指向该流的文件指针就会被返回. 如果文件打开失败则返回 NULL,并把错误代码存在
返回值
errno中.
附加说明 参数 template 所指的文件名称字符串必须声明为数组,
         char template[] = "template-XXXXXX";
      不可用    char * template = "template-XXXXXX";
范例
  #include <stdlib.h>
  main()
  {
     char template[] = "template-XXXXXX";
     mktemp(template);
     printf("template=%s\n", template);
```

putc (将一指定字符写入文件中)

```
相关函数 fopen, fwrite, fscanf, fputc
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数    int putc(int c, FILE * stream);
函数说明 putc()会将参数 c 转为 unsigned char 后写入参数 stream 指定的文件中. 虽然 putc()与 fputc()
作用相同,但 putc()为宏定义,非真正的函数调用.
返回值 putc()会返回写入成功的字符,即参数 c. 若返回 EOF 则代表写入失败.
范例
      参考 fputc().
putchar (将指定的字符写到标准输出设备)
相关函数 fopen, fwrite, fscanf, fputc
     #include <stdio.h>
定义函数 int putchar (int c);
函数说明 putchar()用来将参数 c 字符写到标准输出设备.
返回值 putchar()会返回输出成功的字符,即参数 c. 若返回 EOF 则代表输出失败.
附加说明 putchar()非真正函数,而是 putc(c, stdout)宏定义.
范例 参考 getchar().
rewind (重设文件流的读写位置为文件开头)
相关函数 fseek, ftell, fgetpos, fsetpos
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数 void rewind(FILE * stream);
函数说明 rewind()用来把文件流的读写位置移至文件开头.参数 stream 为已打开的文件指针.此函数相当于调
用fseek(stream, 0, SEEK SET).
返回值
范例
      参考 fseek()
setbuf (设置文件流的缓冲区)
相关函数 setbuffer, setlinebuf, setvbuf
     #include <stdio.h>
定义函数 void setbuf(FILE * stream, char * buf);
函数说明 在打开文件流后,读取内容之前,调用 setbuf()可以用来设置文件流的缓冲区. 参数 stream 为指定
的文件流,参数 buf 指向自定的缓冲区起始地址. 如果参数 buf 为 NULL 指针,则为无缓冲 IO. Setbuf()相当
于调用:setvbuf(stream, buf, buf? IOFBF: IONBF, BUFSIZ)
返回值
setbuffer (设置文件流的缓冲区)
相关函数 setlinebuf, setbuf, setvbuf
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数 void setbuffer(FILE * stream, char * buf, size_t size);
函数说明 在打开文件流后,读取内容之前,调用 setbuffer()可用来设置文件流的缓冲区. 参数 stream 为指
定的文件流,参数 buf 指向自定的缓冲区起始地址,参数 size 为缓冲区大小.
返回值
setlinebuf (设置文件流为线性缓冲区)
相关函数 setbuffer, setbuf, setvbuf
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数 void setlinebuf(FILE * stream);
函数说明 setlinebuf()用来设置文件流以换行为依据的无缓冲 IO. 相当于调用:setvbuf(stream, (char
*)NULL, _IOLBF, 0);请参考setvbuf().
返回值
setvbuf (设置文件流的缓冲区)
相关函数 setbuffer, setlinebuf, setbuf
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数    int setvbuf(FILE * stream, char * buf, int mode, size_t size);
函数说明 在打开文件流后,读取内容之前,调用 setvbuf()可以用来设置文件流的缓冲区.
      参数 stream 为指定的文件流,
```

```
参数
                 指向自定的缓冲区起始地址,
           buf
      参数
                 为缓冲区大小,
          size
      参数
                 有下列几种
          mode
        _IONBF 无缓冲 IO
               以换行为依据的无缓冲 IO
        _IOLBF
        IOFBF 完全无缓冲 IO. 如果参数 buf 为 NULL 指针,则为无缓冲 IO.
返回值
ungetc (将指定字符写回文件流中)
相关函数 fputc, getchar, getc
     #include <stdio.h>
定义函数    int ungetc(int c, FILE * stream);
函数说明 ungetc()将参数 c 字符写回参数 stream 所指定的文件流.这个写回的字符会由下一个读取文件流的函
数取得.
返回值
     成功则返回 c 字符,若有错误则返回 EOF.
                                进程操作篇
atexit (设置程序正常结束前调用的函数)
相关函数 _exit, exit, on_exit
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数 int atexit (void (*function) (void));
函数说明 atexit()用来设置一个程序正常结束前调用的函数. 当程序通过调用 exit()或从 main 中返回时,参
数 function 所指定的函数会先被调用,然后才真正由 exit()结束程序.
      如果执行成功则返回 0, 否则返回-1, 失败原因存于 errno 中.
返回值
范例
  #include <stdlib.h>
  void my_exit(void)
     printf("before exit () !\n");
  main()
     atexit (my_exit);
     exit(0);
执行
      before exit()!
execl (执行文件)
相关函数 fork, execle, execlp, execv, execve, execvp
     #include <unistd.h>
定义函数    int execl(const char * path, const char * arg, ...);
函数说明 execl()用来执行参数 path 字符串所代表的文件路径,接下来的参数代表执行该文件时传递过去的
argv(0), argv[1], ..., 最后一个参数必须用空指针(NULL)作结束.
     如果执行成功则函数不会返回,执行失败则直接返回-1,失败原因存于 errno 中.
范例
  #include <unistd.h>
  main()
     execl("/bin/ls", "ls", "-al", "/etc/passwd", (char *)0);
执行
      /*执行/bin/ls -al /etc/passwd */
      -rw-r--r-- 1 root root 705 Sep 3 13 :52 /etc/passwd
execlp (从PATH 环境变量中查找文件并执行)
相关函数 fork, execl, execle, execv, execve, execvp
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数    int execlp(const char * file, const char * arg, ...);
```

第 68 页 共 115 页

```
函数说明 execlp()会从 PATH 环境变量所指的目录中查找符合参数 file 的文件名,找到后便执行该文件,然后
将第二个以后的参数当做该文件的 argv[0], argv[1], ...,最后一个参数必须用空指针(NULL)作结束.
     如果执行成功则函数不会返回,执行失败则直接返回-1,失败原因存于 errno 中.
错误代码 参考 execve().
     /* 执行ls -al /etc/passwd execlp()会依 PATH 变量中的/bin 找到/bin/ls */
范例
  #include <unistd.h>
  main()
     execlp("ls", "ls", "-al", "/etc/passwd", (char *)0);
执行
      -rw-r--r-- 1 root root 705 Sep 3 13 :52 /etc/passwd
execv (执行文件)
相关函数 fork, execl, execle, execlp, execve, execvp
     #include <unistd.h>
定义函数 int execv (const char * path, char * const argv[]);
函数说明 execv()用来执行参数 path 字符串所代表的文件路径,与 execl()不同的地方在于 execve()只需两
个参数, 第二个参数利用数组指针来传递给执行文件.
     如果执行成功则函数不会返回,执行失败则直接返回-1,失败原因存于 errno 中.
返回值
错误代码 请参考 execve ().
     /* 执行/bin/ls -al /etc/passwd */
  #include <unistd.h>
  main()
     char * argv[] = {"ls", "-al", "/etc/passwd", (char*)};
     execv("/bin/ls", argv);
执行
      -rw-r--r-- 1 root root 705 Sep 3 13 :52 /etc/passwd
execve (执行文件)
相关函数 fork, execl, execle, execlp, execv, execvp
     #include <unistd.h>
定义函数    int execve(const char * filename, char * const argv[], char * const envp[]);
函数说明 execve()用来执行参数 filename 字符串所代表的文件路径, 第二个参数系利用数组指针来传递给执
行文件, 最后一个参数则为传递给执行文件的新环境变量数组.
返回值  如果执行成功则函数不会返回,执行失败则直接返回-1,失败原因存于 errno 中.
错误代码 EACCES
        1. 欲执行的文件不具有用户可执行的权限.
        2. 欲执行的文件所属的文件系统是以 noexec 方式挂上.
        3. 欲执行的文件或 script 翻译器非一般文件.
        1. 进程处于被追送模式,执行者并不具备 root 权限,欲执行的文件具有 SUID 或 SGID 位.
        2. 欲执行的文件所属的文件系统是以 nosuid 方式挂上,欲执行的文件具有 SUID 或 SGID 位元,但
执行者并不具有 root 权限.
                参数数组过大
      E2BIG
                无法判断欲执行文件的执行文件格式,有可能是格式错误或无法在此平台执行.
      ENOEXEC
                参数 filename 所指的字符串地址超出可存取空间范围.
      ENAMETOOLONG 参数 filename 所指的字符串太长.
                参数 filename 字符串所指定的文件不存在.
      ENOENT
                核心内存不足
      ENOMEM
                参数 filename 字符串所包含的目录路径并非有效目录
      ENOTDIR
                参数 filename 字符串所包含的目录路径无法存取,权限不足.
      EACCES
      ELOOP
                过多的符号连接
                欲执行的文件已被其他进程打开而且正把数据写入该文件中
      ETXTBUSY
                Ⅰ/○存取错误
                已达到系统所允许的打开文件总数.
      ENFILE
```

已达到系统所允许单一进程所能打开的文件总数.

EMFILE

```
欲执行文件的 ELF 执行格式不只一个 PT_INTERP 节区
      EINVAL
                ELF 翻译器为一目录
      EISDIR
      ELIBBAD
                ELF 翻译器有问题.
范例
  #include <unistd.h>
  main()
  {
     char * argv[] = {"ls", "-al", "/etc/passwd", (char *)0};
     char * envp[] = {"PATH=/bin", 0};
     execve("/bin/ls", argv, envp);
执行
      -rw-r--r-- 1 root root 705 Sep 3 13 :52 /etc/passwd
execvp (执行文件)
相关函数 fork, execl, execle, execlp, execv, execve
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数    int execvp(const char *file, char * const argv []);
函数说明 execvp()会从 PATH 环境变量所指的目录中查找符合参数 file 的文件名,找到后便执行该文件,然
后将第二个参数 argv 传给该欲执行的文件.
     如果执行成功则函数不会返回,执行失败则直接返回-1,失败原因存于 errno 中.
错误代码 请参考 execve ().
     /*请与 execlp ()范例对照 */
  #include <unistd.h>
  main()
     char * argv[] = {"ls", "-al", "/etc/passwd", 0};
     execvp("ls", argv);
执行
      -rw-r--r-- 1 root root 705 Sep 3 13 :52 /etc/passwd
exit (正常结束进程)
相关函数 _exit, atexit, on_exit
头文件
     #include <stdlib.h>
定义函数 void exit(int status);
函数说明 exit()用来正常终结目前进程的执行,并把参数 status 返回给父进程,而进程所有的缓冲区数据会自
动写回并关闭未关闭的文件.
返回值
范例
     参考 wait ()
exit (结束进程执行)
相关函数 exit, wait, abort
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数 void _exit(int status);
函数说明 exit()用来立刻结束目前进程的执行,并把参数 status 返回给父进程,并关闭未关闭的文件。此函
数调用后不会返回,并且会传递 SIGCHLD 信号给父进程,父进程可以由 wait 函数取得子进程结束状态.
返回值
附加说明 exit ()不会处理标准 I/O 缓冲区,如要更新缓冲区请使用 exit ().
vfork (建立一个新的进程)
相关函数 wait, execve
     #include <unistd.h>
定义函数 pid_t vfork(void);
函数说明 vfork()会产生一个新的子进程,其子进程会复制父进程的数据与堆栈空间,并继承父进程的用户代码,
组代码,环境变量、已打开的文件代码、工作目录和资源限制等. Linux 使用 copy-on-write(COW)技术,只
有当其中一进程试图修改欲复制的空间时才会做真正的复制动作,由于这些继承的信息是复制而来,并非指相同的
内存空间,因此子进程对这些变量的修改和父进程并不会同步.此外,子进程不会继承父进程的文件锁定和未处理
的信号.注意,Linux不保证子进程会比处进程先执行或晚执行,因此编写程序时要留意 死锁或竞争条件的发生.
```

```
如果 vfork()成功则在父进程会返回新建立的子进程代码(PID), 而在新建立的子进程中则返回 0.
果 vfork 失败则直接返回-1,失败原因存于 errno 中.
错误代码 EAGAIN 内存不足.
      ENOMEM 内存不足,无法配置核心所需的数据结构空间.
范例
  #include <unistd.h>
  main()
     if(vfork() == 0)
        printf("This is the child process\n");
     }
     else
     {
        printf("This is the parent process\n");
执行
      this is the parent process this is the child process
getpgid (取得进程组识别码)
相关函数 setpgid, setpgrp, getpgrp
     #include <unistd.h>
定义函数 pid t getpgid(pid t pid);
函数说明 getpgid()用来取得参数 pid 指定进程所属的组识别码. 如果参数 pid 为 0,则会取得目前进程的组
      执行成功则返回组识别码,如果有错误则返回-1,错误原因存于 errno 中.
返回值
错误代码 ESRCH 找不到符合参数 pid 指定的进程.
      /*取得 init 进程 (pid=1)的组识别码 */
  #include <unistd.h>
  main()
     printf("init gid = %d\n", getpgid(1));
执行
     init gid = 0
getpgrp (取得进程组识别码)
相关函数 setpgid, getpgid, getpgrp
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数 pid_t getpgrp(void);
函数说明 getpgrp()用来取得目前进程所属的组识别码. 此函数相当于调用 getpgid(0);
     返回目前进程所属的组识别码.
返回值
范例
  #include <unistd.h>
  main()
     printf("my gid =%d\n", getpgrp());
执行
      my gid = 29546
getpid (取得进程识别码)
相关函数 fork, kill, getpid
头文件   #include <unistd.h>
定义函数 pid t getpid(void);
函数说明 getpid ()用来取得目前进程的进程识别码,许多程序利用取到的此值来建立临时文件,以避免临时文
件相同带来的问题.
      目前进程的进程识别码
返回值
范例
```

```
#include <unistd.h>
  main()
     printf("pid=%d\n", getpid());
执行
      pid=1494 /*每次执行结果都不一定相同 */
getppid (取得父进程的进程识别码)
相关函数 fork, kill, getpid
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数 pid_t getppid(void);
函数说明 getppid()用来取得目前进程的父进程识别码.
返回值 目前讲程的父讲程识别码.
范例
  #include <unistd.h>
  main()
     printf("My parent 'pid =%d\n", getppid());
执行
      My parent pid =463
getpriority (取得程序进程执行优先权)
相关函数 setpriority, nice
头文件
     #include <sys/time.h>
      #include <sys/resource.h>
定义函数    int getpriority(int which, int who);
函数说明 getpriority()可用来取得进程、进程组和用户的进程执行优先权.
参数
      which 有三种数值,参数 who 则依 which 值有不同定义
                who 代表的意义
      PRIO PROCESS who 为进程识别码
                who 为进程的组识别码
      PRIO PGRP
      PRIO USER
                who 为用户识别码 此函数返回的数值介于-20 至 20 之间,代表进程执行优先权,数
值越低代表有较高的优先次序, 执行会较频繁.
      返回进程执行优先权,如有错误发生返回值则为-1 且错误原因存于 errno.
返回值
附加说明 由于返回值有可能是-1,因此要同时检查 errno 是否存有错误原因. 最好在调用次函数前先清除 errno
错误代码 ESRCH 参数 which 或 who 可能有错,而找不到符合的进程.
      EINVAL 参数 which 值错误.
nice (改变进程优先顺序)
相关函数 setpriority, getpriority
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数 int nice(int inc);
函数说明 nice()用来改变进程的进程执行优先顺序.参数 inc 数值越大则优先顺序排在越后面,即表示进程执行
会越慢. 只有超级用户才能使用负的 inc 值, 代表优先顺序排在前面, 进程执行会较快.
返回值 如果执行成功则返回 O,否则返回-1,失败原因存于 errno 中.
错误代码 EPERM 一般用户企图转用负的参数 inc 值改变进程优先顺序.
on_exit (设置程序正常结束前调用的函数)
相关函数 _exit, atexit, exit
头文件 #include <stdlib.h>
定义函数    int on_exit(void (* function) (int void*), void *arg);
函数说明 on_exit()用来设置一个程序正常结束前调用的函数. 当程序通过调用 exit()或从 main 中返回时,参
数 function 所指定的函数会先被调用,然后才真正由 exit()结束程序.参数 arg 指针会传给参数 function
函数,详细情况请见范例.
      如果执行成功则返回 0, 否则返回-1, 失败原因存于 errno 中.
返回值
附加说明
```

```
范例
  #include <stdlib.h>
  void my_exit(int status, void *arg)
     printf("before exit()!\n");
     printf("exit (%d)\n", status);
     printf("arg = %s\n", (char*)arg);
  }
  main()
     char * str = "test";
     on exit(my exit, (void *)str);
     exit(1234);
执行
      before exit()! exit (1234) arg = test
setpgid (设置进程组识别码)
相关函数 getpgid, setpgrp, getpgrp
     #include <unistd.h>
头文件
定义函数 int setpgid(pid_t pid, pid_t pgid);
函数说明 setpgid()将参数 pid 指定进程所属的组识别码设为参数 pgid 指定的组识别码. 如果参数 pid 为 0,
则会用来设置目前进程的组识别码,如果参数 pgid 为 0,则会以目前进程的进程识别码来取代.
      执行成功则返回组识别码,如果有错误则返回-1,错误原因存于 errno 中.
返回值
              参数 pgid 小于 0.
错误代码 EINVAL
              进程权限不足,无法完成调用.
      EPERM
      ESRCH
              找不到符合参数 pid 指定的进程.
setpgrp (设置进程组识别码)
相关函数 getpgid, setpgid, getpgrp
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数 int setpgrp(void);
函数说明 setpgrp()将目前进程所属的组识别码设为目前进程的进程识别码. 此函数相当于调用 setpgid(0,
0).
返回值
      执行成功则返回组识别码,如果有错误则返回-1,错误原因存于 errno 中.
setpriority (设置程序进程执行优先权)
相关函数 getpriority, nice
头文件
      #include <sys/time.h>
      #include <sys/resource.h>
定义函数    int setpriority(int which, int who, int prio);
函数说明 setpriority()可用来设置进程、进程组和用户的进程执行优先权.
      参数 which 有三种数值,参数 who 则依 which 值有不同定义
        which
                   who 代表的意义
        PRIO PROCESS who 为进程识别码
                   who 为进程的组识别码
        PRIO PGRP
                   who 为用户识别码
        PRIO USER
      参数 prio 介于-20 至 20 之间.代表进程执行优先权,数值越低代表有较高的优先次序,执行会较频
繁. 此优先权默认是 O,而只有超级用户 (root)允许降低此值.
返回值
      执行成功则返回 0,如果有错误发生返回值则为-1,错误原因存于 errno.
              参数 which 或 who 可能有错,而找不到符合的进程
      ESRCH
              参数 which 值错误.
      EINVAL
              权限不够,无法完成设置
      EPERM
             一般用户无法降低优先权
      EACCES
system (执行shell 命令)
相关函数 fork, execve, waitpid, popen
头文件  #include <stdlib.h>
```

```
定义函数 int system(const char * string);
函数说明 system()会调用 fork()产生子进程,由子进程来调用/bin/sh-c string 来执行参数 string 字符
串所代表的命令,此命令执行完后随即返回原调用的进程.在调用 system()期间 SIGCHLD 信号会被暂时搁置,
SIGINT 和 SIGQUIT 信号则会被忽略.
      如果 system()在调用/bin/sh 时失败则返回 127, 其他失败原因返回-1. 若参数 string 为空指针
(NULL),则返回非零值.如果 system()调用成功则最后会返回执行 shell 命令后的返回值,但是此返回值也有
可能为 system()调用/bin/sh 失败所返回的 127,因此最好能再检查 errno 来确认执行成功.
附加说明 在编写具有 SUID/SGID 权限的程序时请勿使用 system(), system()会继承环境变量,通过环境变量
可能会造成系统安全的问题.
范例
  #include <stdlib.h>
  main()
     system("ls -al /etc/passwd /etc/shadow");
执行
      -rw-r--r-- 1 root root 705 Sep 3 13 :52 /etc/passwd
      -r---- 1 root root 572 Sep 2 15 :34 /etc/shadow
wait (等待子进程中断或结束)
相关函数 waitpid, fork
头文件
     #include <sys/types.h>
      #include <sys/wait.h>
定义函数 pid t wait (int * status);
函数说明 wait()会暂时停止目前进程的执行,直到有信号来到或子进程结束. 如果在调用 wait()时子进程已经
结束,则 wait()会立即返回子进程结束状态值.子进程的结束状态值会由参数 status 返回,而子进程的进程识
别码也会一快返回. 如果不在意结束状态值,则 参数 status 可以设成 NULL. 子进程的结束状态值请参考
waitpid().
返回值
      如果执行成功则返回子进程识别码(PID),如果有错误发生则返回-1.失败原因存于 errno 中.
附加说明
范例
  #include <stdlib.h>
  #include <unistd.h>
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/wait.h>
  main()
     pid_t pid;
     int status, i;
     if(fork() == 0)
        printf("This is the child process. pid =%d\n", getpid());
        exit(5);
     }
     else
        sleep(1);
        printf("This is the parent process, wait for child...\n";
        pid = wait(&status);
        i = WEXITSTATUS(status);
        printf("child's pid =%d . exit status=^d\n", pid, i);
     }
执行
      This is the child process. pid=1501
      This is the parent process, wait for child...
      child's pid =1501, exit status =5
```

```
相关函数 wait, fork
头文件
     #include <sys/types.h>
      #include <sys/wait.h>
定义函数    pid_t waitpid(pid_t pid, int * status, int options);
函数说明 waitpid()会暂时停止目前进程的执行,直到有信号来到或子进程结束. 如果在调用 wait()时子进程
已经结束,则 wait()会立即返回子进程结束状态值. 子进程的结束状态值会由参数 status 返回,而子进程的进
程识别码也会一快返回.如果不在意结束状态值,则参数 status 可以设成 NULL.参数 pid 为欲等待的子进程识
别码,其他数值意义如下:
       pid<-1 等待进程组识别码为 pid 绝对值的任何子进程.
pid=-1 等待任何子进程,相当于 wait().
              等待进程组识别码与目前进程相同的任何子进程.
        pid>0 等待任何子进程识别码为 pid 的子进程.
      参数 option 可以为 0 或下面的 OR 组合
        WNOHANG
                        如果没有任何已经结束的子进程则马上返回, 不予以等待.
        WUNTRACED
                        如果子进程进入暂停执行情况则马上返回,但结束状态不予以理会.子进
程的结束状态返回后存于 status, 底下有几个宏可判别结束情况
                        如果子进程正常结束则为非0值.
        WIFEXITED(status)
        WEXITSTATUS(status) 取得子进程 exit()返回的结束代码,一般会先用 WIFEXITED 来判断是
否正常结束才能使用此宏.
        WIFSIGNALED(status) 如果子进程是因为信号而结束则此宏值为真
        WTERMSIG(status)
                        取得子进程因信号而中止的信号代码,一般会先用 WIFSIGNALED 来判断
后才使用此宏.
        WIFSTOPPED(status) 如果子进程处于暂停执行情况则此宏值为真. 一般只有使用 WUNTRACED
时才会有此情况.
                        取得引发子进程暂停的信号代码,一般会先用 WIFSTOPPED 来判断后才
        WSTOPSIG(status)
使用此宏.
返回值
      如果执行成功则返回子进程识别码(PID),如果有错误发生则返回-1.失败原因存于 errno 中.
范例
      参考 wait().
fprintf (格式化输出数据至文件)
相关函数 printf, fscanf, vfprintf
     #include <stdio.h>
定义函数    int fprintf(FILE * stream, const char * format, ...);
函数说明 fprintf()会根据参数 format 字符串来转换并格式化数据,然后将结果输出到参数 stream 指定的文
件中,直到出现字符串结束('\0')为止.
     关于参数 format 字符串的格式请参考 printf(). 成功则返回实际输出的字符数,失败则返回-1,错
误原因存于 errno 中.
范例
  #include <stdio.h>
  main()
     int i = 150;
     int j = -100;
     double k = 3.14159;
     fprintf(stdout, "%d %f %x \n", j, k, i);
     fprintf(stdout, "%2d %*d\n", i, 2, i);
执行
     -100 3.141590 96
      150 150
fscanf (格式化字符串输入)
相关函数 scanf, sscanf
头文件 #include <stdio.h>
定义函数    int fscanf(FILE * stream, const char *format, ...);
函数说明 fscanf()会自参数 stream 的文件流中读取字符串,再根据参数 format 字符串来转换并格式化数据.
格式转换形式请参考 scanf(). 转换后的结构存于对应的参数内.
```

返回值 成功则返回参数数目,失败则返回-1,错误原因存于 errno 中.

```
附加说明
范例
  #include <stdio.h>
  main()
    int i;
    unsigned int j;
    char s[5];
    fscanf(stdin, "%d %x %5[a-z] %*s %f", &i, &j, s, s);
    printf("%d %d %s \n", i, j, s);
执行
     10 27 aaaaa
printf (格式化输出数据)
相关函数 scanf, snprintf
    #include <stdio.h>
头文件
定义函数    int printf(const char * format, ...);
函数说明 printf()会根据参数 format 字符串来转换并格式化数据, 然后将结果写出到标准输出设备, 直到出现
字符串结束('\0')为止. 参数 format 字符串可包含下列三种字符类型
       1. 一般文本,伴随直接输出.
       2. ASCII 控制字符,如\t、\n等.
       3. 格式转换字符.
     格式转换为一个百分比符号(%)及其后的格式字符所组成.一般而言,每个%符号在其后都必需有
printf()的参数与之相呼应 (只有当%%转换字符出现时会直接输出%字符),而欲输出的数据类型必须与其相对应
的转换字符类型相同.
     Printf()格式转换的一般形式如下
       %(flags)(width)(. prec)type
     以中括号括起来的参数为选择性参数,而&与 type 则是必要的.底下先介绍 type 的几种形式
       整数
         %d 整数的参数会被转成--有符号的十进制数字
         %u 整数的参数会被转成--无符号的十进制数字
         % 整数的参数会被转成--无符号的八进制数字
         %x 整数的参数会被转成--无符号的十六进制数字,并以小写 abcdef 表示
         %X 整数的参数会被转成--无符号的十六进制数字,并以大写 ABCDEF 表示浮点型数
         %f double 型的参数会被转成十进制数字,并取到小数点以下六位,四舍五入.
         %e double 型的参数以指数形式打印,有一个数字会在小数点钱,六位数字在小数点后,而在
指数部分会以小写的 e 来表示.
         %E 与%e 作用相同, 唯一区别是指数部分将以大写的 E 来表示.
         %g double 型的参数会自动选择以%f 或%e 的格式来打印,其标准是根据打印的数值及所设置
的有效位数来决定.
         %G 与%g 作用相同,唯一区别在以指数形态打印时会选择%E 格式.
       字符及字符串
         %c 整型数的参数会被转成 unsigned char 型打印出.
         %s 指向字符串的参数会被逐字输出,直到出现 NULL 字符为止
         %p 如果是参数是"void *"型指针则使用十六进制格式显示.
     prec 有几种情况
       1. 正整数的最小位数.
       2. 在浮点型数中代表小数位数
       3. 格式代表有效位数的最大值.
       4. 在%s 格式代表字符串的最大长度。
       5. 若为×符号则代表下个参数值为最大长度.
     width 为参数的最小长度,若此栏并非数值,而是*符号,则表示以下一个参数当做参数长度。
```

第 76 页 共 115 页

+ 一般在打印负数时, printf ()会加印一个负号, 整数则不加任何负号. 此旗标会使得在打印正

flags 有下列几种情况

#NAME?

数前多一个正号(+)..

```
# 此旗标会根据其后转换字符的不同而有不同含义. 当在类型为 o 之前 (如8#o),则会在打印八进
制数值前多印一个 o.
     而在类型为x 之前 (%#x)则会在打印十六进制数前多印'0x', 在型态为e、E、f、g或G之前则会强
迫数值打印小数点. 在类型为 g 或 g 之前时则同时保留小数点及小数位数末尾的零.
      0 当有指定参数时,无数字的参数将补上 0.默认是关闭此旗标,所以一般会打印出空白字符.
     成功则返回实际输出的字符数,失败则返回-1,错误原因存于 errno 中.
返回值
范例
  #include <stdio.h>
  main()
     int i = 150;
     int j = -100;
     double k = 3.14159;
     printf("%d %f x\n", j, k, i);
     printf("%2d %*d\n", i, 2, i); //参数 2 会代入格式*中, 而与%2d 同意义
执行
     -100 3.14159 96
     150 150
sacnf (格式化字符串输入)
相关函数 fscanf, snprintf
     #include <stdio.h>
定义函数 int scanf(const char * format, ...);
函数说明 scanf()会将输入的数据根据参数 format 字符串来转换并格式化数据. Scanf()格式转换的一般形式
如下
        %[*][size][1][h]type
       以中括号括起来的参数为选择性参数,而%与 type 则是必要的.
             代表该对应的参数数据忽略不保存.
             为允许参数输入的数据长度.
             输入的数据数值以 long int 或 double 型保存.
             输入的数据数值以 short int 型保存.
     底下介绍 type 的几种形式
        %d 输入的数据会被转成一有符号的十进制数字 (int).
        %i 输入的数据会被转成一有符号的十进制数字,若输入数据以"ox"或"OX"开头代表转换十六进制
数字,若以"○"开头则转换八进制数字,其他情况代表十进制.
        %o 输入的数据会被转换成一无符号的八进制数字.
        %u 输入的数据会被转换成一无符号的正整数.
        %x 输入的数据为无符号的十六进制数字,转换后存于 unsigned int 型变量.
        %X 同%x
        %f 输入的数据为有符号的浮点型数,转换后存于 float 型变量.
        %e 同%f
        %E 同%f
       %g 同%f
        %s 输入数据为以空格字符为终止的字符串.
        %c 输入数据为单一字符.
        [] 读取数据但只允许括号内的字符.如[a-z].
        [^] 读取数据但不允许中括号的^符号后的字符出现,如[^0-9].
返回值
     成功则返回参数数目,失败则返回-1,错误原因存于 errno 中.
范例
  #include <stdio.h>
  main()
  {
     int i;
     unsigned int j;
     char s[5];
     scanf("%d %x %5[a-z] %*s %f", &i, &j, s, s);
     printf("%d %d %s\n", i, j, s);
```

第 77 页 共 115 页

```
执行
      10 0x1b aaaaaaaaa bbbbbbbbbb 10 27 aaaaa
sprintf (格式化字符串复制)
相关函数 printf, sprintf
     #include <stdio.h>
头文件
定义函数    int sprintf(char *str, const char * format, ...);
函数说明 sprintf()会根据参数 format 字符串来转换并格式化数据,然后将结果复制到参数 str 所指的字符串
数组,直到出现字符串结束('\0')为止.关于参数 format 字符串的格式请参考 printf().
     成功则返回参数 str 字符串长度,失败则返回-1,错误原因存于 errno 中.
附加说明 使用此函数得留意堆栈溢出,或改用 snprintf ().
范例
   #include <stdio.h>
  main()
     char * a = "This is string A!";
     char buf[80];
     sprintf(buf, ">>> %s<<<\n", a);</pre>
     printf("%s", buf);
执行
      >>>This is string A!<<<
sscanf (格式化字符串输入)
相关函数 scanf, fscanf
     #include <stdio.h>
定义函数    int sscanf (const char *str, const char * format, ...);
函数说明 sscanf()会将参数 str 的字符串根据参数 format 字符串来转换并格式化数据. 格式转换形式请参考
scanf(). 转换后的结果存于对应的参数内.
返回值
     成功则返回参数数目,失败则返回-1,错误原因存于 errno 中.
范例
  #include <stdio.h>
  main()
     int i;
     unsigned int j;
     char input[] = "10 0x1b aaaaaaaa bbbbbbbb";
     char s[5];
     sscanf(input, "%d %x %5[a-z] %*s %f", &i, &j, s, s);
     printf("%d %d %s\n", i, j, s);
     10 27 aaaaa
vfprintf (格式化输出数据至文件)
相关函数 printf, fscanf, fprintf
头文件
     #include <stdio.h>
      #include <stdarq.h>
定义函数    int vfprintf(FILE *stream, const char * format, va_list ap);
函数说明 vfprintf()会根据参数 format 字符串来转换并格式化数据,然后将结果输出到参数 stream 指定的
文件中,直到出现字符串结束('\0')为止.关于参数 format 字符串的格式请参考 printf(). va_list 用法请
参考附录 C 或 vprintf()范例.
返回值 成功则返回实际输出的字符数,失败则返回-1,错误原因存于 errno 中.
范例
      参考 fprintf()及 vprintf().
vfscanf (格式化字符串输入)
相关函数 scanf, sscanf, fscanf
头文件 #include <stdio.h>
定义函数    int vfscanf(FILE * stream, const char * format, va_list ap);
                               第 78 页 共 115 页
```

```
函数说明 vfscanf()会自参数 stream的文件流中读取字符串,再根据参数 format 字符串来转换并格式化数据.
格式转换形式请参考 scanf(). 转换后的结果存于对应的参数内. va_list 用法请参考附录 C 或 vprintf().
返回值 成功则返回参数数目,失败则返回-1,错误原因存于 errno 中.
范例
      参考 fscanf()及 vprintf().
vprintf (格式化输出数据)
相关函数 printf, vfprintf, vsprintf
头文件
     #include <stdio.h>
      #include <stdarq.h>
定义函数 int vprintf(const char * format, va_list ap);
函数说明 vprintf()作用和 printf()相同,参数 format 格式也相同. va_list 为不定个数的参数列,用法
及范例请参考附录 C.
     成功则返回实际输出的字符数,失败则返回-1,错误原因存于 errno 中.
返回值
范例
  #include <stdio.h>
  #include <stdarq.h>
  int my printf(const char *format, ...)
     va_list ap;
     int retval;
     va_start(ap, format);
     printf("my printf():");
     retval = vprintf(format, ap);
     va end(ap);
     return retval;
  }
  main()
     int i = 150, j = -100;
     double k = 3.14159;
     my_printf("%d %f %x\n", j, k, i);
     my_printf("%2d %*d\n", i, 2, i);
执行
      my printf(): -100 3.14159 96
      my printf(): 150 150
vscanf (格式化字符串输入)
相关函数 vsscanf, vfscanf
头文件
     #include <stdio.h>
      #include <stdarq.h>
定义函数    int vscanf(const char * format, va list ap);
函数说明 vscanf()会将输入的数据根据参数 format 字符串来转换并格式化数据.格式转换形式请参考
scanf(). 转换后的结果存于对应的参数内. va_list 用法请参考附录 C 或 vprintf()范例.
     成功则返回参数数目,失败则返回-1,错误原因存于 errno 中.
范例
      请参考 scanf()及 vprintf().
vsprintf (格式化字符串复制)
相关函数 vnsprintf, vprintf, snprintf
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数    int vsprintf(char * str, const char * format, va_list ap);
函数说明 vsprintf()会根据参数 format 字符串来转换并格式化数据,然后将结果复制到参数 str 所指的字符
串数组,直到出现字符串结束('\0')为止.关于参数 format 字符串的格式请参考 printf(). va_list 用法请
参考附录 C 或 vprintf()范例.
返回值 成功则返回参数 str 字符串长度,失败则返回-1,错误原因存于 errno 中.
范例
      请参考 vprintf()及 vsprintf().
```

```
相关函数 vscanf, vfscanf
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数 int vsscanf(const char * str, const char * format, va_list ap);
函数说明 vsscanf()会将参数 str 的字符串根据参数 format 字符串来转换并格式化数据. 格式转换形式请参考
附录 C 或 vprintf()范例.
      成功则返回参数数目,失败则返回-1,错误原因存于 errno 中.
返回值
      请参考 sscanf()及 vprintf().
范例
                              文件权限控制篇
access (判断是否具有存取文件的权限)
相关函数 stat, open, chmod, chown, setuid, setgid
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数    int access(const char * pathname, int mode);
函数说明 access()会检查是否可以读/写某一已存在的文件. 参数 mode 有几种情况组合,R_OK,W_OK,X_OK
和 F_OK. R_OK, W_OK 与 X_OK 用来检查文件是否具有读娶写入和执行的权限. F_OK 则是用来判断该文件是否
存在. 由于 access()只作权限的核查,并不理会文件形态或文件内容,因此,如果一目录表示为"可写入",表
示可以在该目录中建立新文件等操作,而非意味此目录可以被当做文件处理。例如,你会发现 DOS 的文件都具有"
可执行"权限,但用 execve()执行时则会失败.
      若所有欲查核的权限都通过了检查则返回 0 值,表示成功,只要有一权限被禁止则返回-1.
返回值
错误代码 EACCESS
                参数 pathname 所指定的文件不符合所要求测试的权限.
      EROFS
                欲测试写入权限的文件存在于只读文件系统内.
                参数 pathname 指针超出可存取内存空间.
      EFAULT
      EINVAL
                参数 mode 不正确.
      ENAMETOOLONG 参数 pathname 太长.
                参数 pathname 为一目录.
      ENOTDIR
                核心内存不足
      ENOMEM
                参数 pathname 有过多符号连接问题.
      ELOOP
                Ⅰ/○存取错误.
      EIO
附加说明 使用 access()作用户认证方面的判断要特别小心,例如在 access()后再做 open()的空文件可能会造
成系统安全上的问题.
      /* 判断是否允许读取/etc/passwd */
  #include <unistd.h>
  int main()
     if(access("/etc/passwd", R OK) == 0)
        printf("/etc/passwd can be read\n");
执行
      /etc/passwd can be read
alphasort (依字母顺序排序目录结构)
相关函数 scandir, qsort
头文件
     #include <dirent.h>
定义函数    int alphasort(const struct dirent **a, const struct dirent **b);
函数说明 alphasort()为 scandir()最后调用 qsort()函数时传给 qsort()作为判断的函数,详细说明请参
考 scandir()及 qsort().
返回值   参考 gsort().
      /* 读取/目录下所有的目录结构,并依字母顺序排列 */
范例
  #include <dirent.h>
  main()
     struct dirent **namelist;
     int i, total;
     total = scandir("/", &namelist, 0, alphasort);
     if(total < 0)</pre>
        perror("scandir");
     else
```

```
for(i = 0; i < total; i++)
         printf("%s\n", namelist[i]->d_name);
         printf("total = %d\n", total);
      }
       .qnome
       .gnome_private
      ErrorLog
      Weblog
      bin
      boot
       dev
       dosc
      dosd
       et.c
      home
      lib
      lost+found
      misc
      mnt
      opt
      proc
      root
      sbin
      tmp
      usr
      var
      total = 24
chdir (改变当前的工作目录)
相关函数 getcwd, chroot
头文件
      #include <unistd.h>
定义函数    int chdir(const char * path);
函数说明 chdir()用来将当前的工作目录改变成以参数 path 所指的目录.
     执行成功则返回 0,失败返回-1,errno 为错误代码.
返回值
范例
   #include <unistd.h>
   main()
      chdir("/tmp");
      printf("current working directory: %s\n", getcwd(NULL, NULL));
执行
      current working directory :/tmp
chmod (改变文件的权限)
相关函数 fchmod, stat, open, chown
头文件
      #include <sys/types.h>
       #include <sys/stat.h>
定义函数 int chmod(const char * path, mode_t mode);
函数说明 chmod()会依参数 mode 权限来更改参数 path 指定文件的权限.
参数
      mode 有下列数种组合
         S_ISUID 04000 文件的 (set user-id on execution)位
         S_ISGID 02000 文件的 (set group-id on execution)位
         S_ISVTX 01000 文件的 sticky 位
         S_IRUSR (S_IREAD) 00400 文件所有者具可读取权限
         S_IWUSR (S_IWRITE)00200 文件所有者具可写入权限
                                 第 81 页 共 115 页
```

```
S IXUSR (S IEXEC) 00100 文件所有者具可执行权限
        S IRGRP 00040 用户组具可读取权限
        S IWGRP 00020 用户组具可写入权限
        S IXGRP 00010 用户组具可执行权限
        S_IROTH 00004 其他用户具可读取权限
        S IWOTH 00002 其他用户具可写入权限
        S IXOTH 00001 其他用户具可执行权限
      只有该文件的所有者或有效用户识别码为 0 , 才可以修改该文件权限 . 基于系统安全 , 如果欲将数据写入
 -执行文件,而该执行文件具有 S_ISUID 或 S_ISGID 权限,则这两个位会被清除.如果一目录具有 S_ISUID 位
权限,表示在此目录下只有该文件的所有者或 root 可以删除该文件.
     权限改变成功返回 0,失败返回-1,错误原因存于 errno.
错误代码 EPERM 进程的有效用户识别码与欲修改权限的文件拥有者不同,而且也不具 root 权限.
                参数 path 所指定的文件无法存取.
      EACCESS
                欲写入权限的文件存在于只读文件系统内.
      EROFS
      EFAULT
                参数 path 指针超出可存取内存空间.
                参数 mode 不正确
      EINVAL
     ENAMETOOLONG 参数 path 太长
                指定的文件不存在
     ENOENT
     ENOTDIR
                参数 path 路径并非一目录
                核心内存不足
      ENOMEM
     ELOOP
                参数 path 有过多符号连接问题.
                Ⅰ/0 存取错误
范例
      /* 将/etc/passwd 文件权限设成 S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IROTH */
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/stat.h>
  main()
     chmod("/etc/passwd", S IRUSR|S IWUSR|S IRGRP|S IROTH);
chown (改变文件的所有者)
相关函数 fchown, lchown, chmod
头文件
     #include <sys/types.h>
      #include <unistd.h>
定义函数 int chown(const char * path, uid_t owner, gid_t group);
函数说明 chown()会将参数 path 指定文件的所有者变更为参数 owner 代表的用户,而将该文件的组变更为参数
group 组. 如果参数 owner 或 group 为-1,对应的所有者或组不会有所改变.root 与文件所有者皆可改变文件
组,但所有者必须是参数 group 组的成员. 当 root 用 chown()改变文件所有者或组时,该文件若具有 S_ISUID
或 S_ISGID 权限,则会清除此权限位,此外如果具有 S_ISGID 权限但不具 S_IXGRP 位,则该文件会被强制锁定,
文件模式会保留.
     成功则返回 0,失败返回-1,错误原因存于 errno.
返回值
错误代码 参考 chmod().
     /* 将/etc/passwd 的所有者和组都设为 root */
  #include <sys/types.h>
  #include <unistd.h>
  main()
     chown("/etc/passwd", 0, 0);
chroot (改变根目录)
相关函数 chdir
头文件 #include <unistd.h>
定义函数    int chroot(const char * path);
函数说明 chroot()用来改变根目录为参数 path 所指定的目录. 只有超级用户才允许改变根目录, 子进程将继承
新的根目录.
     调用成功则返回 0,失败则返-1,错误代码存于 errno.
返回值
```

```
错误代码 EPERM
                 权限不足,无法改变根目录.
                 参数 path 指针超出可存取内存空间.
      EFAULT
      ENAMETOOLONG 参数 path 太长.
                 路径中的目录存在但却非真正的目录.
      ENOTDIR
                 存取目录时被拒绝
      EACCESS
                 核心内存不足.
      ENOMEM
                 参数 path 有过多符号连接问题.
      ELOOP
      ETO
                 Ⅰ/○存取错误.
范例
      /* 将根目录改为/tmp,并将工作目录切换至/tmp */
  #include <unistd.h>
  main()
     chroot("/tmp");
     chdir("/");
closedir (关闭目录)
相关函数 opendir
头文件
     #include <sys/types.h>
      #include <dirent.h>
定义函数    int closedir(DIR *dir);
函数说明 closedir()关闭参数 dir 所指的目录流.
返回值 关闭成功则返回 0, 失败返回-1, 错误原因存于 errno 中.
错误代码 EBADF 参数 dir 为无效的目录流
范例
     参考 readir().
fchdir (改变当前的工作目录)
相关函数 getcwd, chroot
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数 int fchdir(int fd);
函数说明 fchdir()用来将当前的工作目录改变成以参数 fd 所指的文件描述词.
返回值执 行成功则返回 O,失败返回-1, errno 为错误代码.
附加说明
范例
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/stat.h>
  #include <fcntl.h>
  #include <unistd.h>
  main()
     int fd;
     fd = open("/tmp", O RDONLY);
     fchdir(fd);
     printf("current working directory : %s \n", getcwd(NULL, NULL));
     close(fd);
执行
      current working directory : /tmp
fchmod (改变文件的权限)
相关函数 chmod, stat, open, chown
     #include <sys/types.h>
      #include <sys/stat.h>
定义函数    int fchmod(int fildes, mode_t mode);
函数说明 fchmod()会依参数 mode 权限来更改参数 fildes 所指文件的权限. 参数 fildes 为已打开文件的文件
描述词. 参数 mode 请参考 chmod ().
      权限改变成功则返回 0,失败返回-1,错误原因存于 errno.
返回值
错误原因 EBADF 参数 fildes 为无效的文件描述词.
```

```
进程的有效用户识别码与欲修改权限的文件所有者不同,而且也不具 root 权限.
      EROFS 欲写入权限的文件存在于只读文件系统内.
      EIO
           Ⅰ/○存取错误.
范例
  #include <sys/stat.h>
  #include <fcntl.h>
  main()
     int fd;
     fd = open("/etc/passwd", O_RDONLY);
     fchmod(fd, S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IROTH);
     close(fd);
fchown (改变文件的所有者)
相关函数 chown, lchown, chmod
     #include <sys/types.h>
头文件
      #include <unistd.h>
定义函数    int fchown(int fd, uid_t owner, gid_t group);
函数说明 fchown()会将参数 fd 指定文件的所有者变更为参数 owner 代表的用户,而将该文件的组变更为参数
group 组. 如果参数 owner 或 group 为-1,对应的所有者或组有所改变. 参数 fd 为已打开的文件描述词. 当
root 用 fchown()改变文件所有者或组时,该文件若具 S_ISUID 或 S_ISGID 权限,则会清除此权限位.
     成功则返回 0,失败则返回-1,错误原因存于 errno.
返回值
错误代码 EBADF 参数 fd 文件描述词为无效的或该文件已关闭.
      EPERM 进程的有效用户识别码与欲修改权限的文件所有者不同,而且也不具 root 权限,或是参数
owner、group 不正确.
      EROFS 欲写入的文件存在于只读文件系统内.
      ENOENT 指定的文件不存在
      EIO I/O 存取错误
范例
  #include <sys/types.h>
  #include <unistd.h>
  #include <fcntl.h>
  main()
  {
     int fd;
     fd = open("/etc/passwd", O_RDONLY);
     chown(fd, 0, 0);
     close(fd);
  }
fstat ( 由文件描述词取得文件状态)
相关函数 stat, lstat, chmod, chown, readlink, utime
     #include <sys/stat.h>
      #include <unistd.h>
定义函数 int fstat(int fildes, struct stat *buf);
函数说明 fstat()用来将参数 fildes 所指的文件状态,复制到参数 buf 所指的结构中(struct stat). Fstat()
与 stat()作用完全相同,不同处在于传入的参数为已打开的文件描述词.详细内容请参考 stat().
返回值
      执行成功则返回 0,失败返回-1,错误代码存于 errno.
范例
  #include <sys/stat.h>
  #include <unistd.h>
  #include <fcntk.h>
  main()
     struct stat buf;
     int fd;
```

```
fd = open("/etc/passwd", O RDONLY);
     fstat(fd, &buf);
     printf("/etc/passwd file size +%d\n ", buf.st_size);
执行
      /etc/passwd file size = 705
ftruncate (改变文件大小)
相关函数 open, truncate
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数    int ftruncate(int fd, off_t length);
函数说明 ftruncate()会将参数 fd 指定的文件大小改为参数 length 指定的大小. 参数 fd 为已打开的文件描
述词,而且必须是以写入模式打开的文件.如果原来的文件大小比参数 length 大,则超过的部分会被删去.
     执行成功则返回 0 , 失败返回-1 , 错误原因存于 errno.
返回值
错误代码 EBADF 参数 fd 文件描述词为无效的或该文件已关闭.
      EINVAL 参数 fd 为一 socket 并非文件,或是该文件并非以写入模式打开.
getcwd (取得当前的工作目录)
相关函数 get_current_dir_name, getwd, chdir
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数 char * getcwd(char * buf, size_t size);
函数说明 getcwd()会将当前的工作目录绝对路径复制到参数 buf 所指的内存空间,参数 size 为 buf 的空间大
小.在调用此函数时,buf 所指的内存空间要足够大,若工作目录绝对路径的字符串长度超过参数 size 大小,则
返回 NULL, errno 的值则为 ERANGE.倘若参数 buf 为 NULL, getcwd()会依参数 size 的大小自动配置内存(使
用 malloc()), 如果参数 size 也为 0, 则 getcwd()会依工作目录绝对路径的字符串程度来决定所配置的内存大
小,进程可以在使用完次字符串后利用 free()来释放此空间.
      执行成功则将结果复制到参数 buf 所指的内存空间,或是返回自动配置的字符串指针、失败返回 NULL,
返回值
错误代码存于 errno.
范例
  #include <unistd.h>
  main()
     char buf[80];
     getcwd(buf, sizeof(buf));
     printf("current working directory : %s\n", buf);
执行
      current working directory :/tmp
link (建立文件连接)
相关函数 symlink, unlink
     #include <unistd.h>
定义函数    int link (const char * oldpath, const char * newpath);
函数说明 link()以参数 newpath 指定的名称来建立一个新的连接(硬连接)到参数 oldpath 所指定的已存在文
件. 如果参数 newpath 指定的名称为一已存在的文件则不会建立连接.
     成功则返回 0,失败返回-1,错误原因存于 errno.
返回值
附加说明 link()所建立的硬连接无法跨越不同文件系统,如果需要请改用 symlink().
错误代码 EXDEV
                参数 oldpath 与 newpath 不是建立在同一文件系统.
      EPERM
                参数 oldpath 与 newpath 所指的文件系统不支持硬连接
      EROFS
                文件存在于只读文件系统内
                参数 oldpath 或 newpath 指针超出可存取内存空间.
      EFAULT
      ENAMETOLLONG 参数 oldpath 或 newpath 太长
      ENOMEM
                核心内存不足
      EEXIST
                参数 newpath 所指的文件名已存在.
                参数 oldpath 所指的文件已达最大连接数目.
      EMLINK
      ELOOP
                参数 pathname 有过多符号连接问题
                文件系统的剩余空间不足.
      ENOSPC
      EIO
                Ⅰ/0 存取错误.
```

```
/* 建立/etc/passwd 的硬连接为 pass */
  #include <unistd.h>
  main()
     link("/etc/passwd", "pass");
1stat (由文件描述词取得文件状态)
相关函数 stat, fstat, chmod, chown, readlink, utime
头文件
     #include <sys/stat.h>
      #include <unistd.h>
定义函数    int lstat (const char * file_name, struct stat * buf);
函数说明 lstat()与 stat()作用完全相同,都是取得参数 file_name 所指的文件状态,其差别在于,当文件
为符号连接时, lstat()会返回该 link 本身的状态.详细内容请参考 stat().
返回值 执行成功则返回 O,失败返回-1,错误代码存于 errno.
范例
      参考 stat().
opendir (打开目录)
相关函数 open, readdir, closedir, rewinddir, seekdir, telldir, scandir
     #include <sys/types.h>
      #include <dirent.h>
定义函数 DIR * opendir(const char * name);
函数说明 opendir()用来打开参数 name 指定的目录,并返回 DIR*形态的目录流,和 open()类似,接下来对目
录的读取和搜索都要使用此返回值.
     成功则返回 DIR* 型态的目录流,打开失败则返回 NULL.
返回值
错误代码 EACCESS 权限不足
              已达到进程可同时打开的文件数上限.
      EMFILE
      ENFILE
              已达到系统可同时打开的文件数上限.
      ENOTDIR 参数 name 非真正的目录
              参数 name 指定的目录不存在,或是参数 name 为一空字符串.
      ENOENT
      ENOMEM 核心内存不足.
readdir (读取目录)
相关函数 open, opendir, closedir, rewinddir, seekdir, telldir, scandir
     #include <sys/types.h>
      #include <dirent.h>
定义函数    struct dirent * readdir(DIR * dir);
函数说明 readdir()返回参数 dir 目录流的下个目录进入点.
      结构 dirent 定义如下
        struct dirent
                                           此目录进入点的 inode
           ino t d ino;
                                 //d ino
           ff_t d_off;
                                //d_off 目录文件开头至此目录进入点的位移
           signed short int d_reclen; //d_reclen _name 的长度, 不包含 NULL 字符
           unsigned char d type; //d type d name 所指的文件类型 d name 文件名
           har d name[256];
        };
      成功则返回下个目录进入点,有错误发生或读取到目录文件尾则返回 NULL.
附加说明 EBADF 参数 dir 为无效的目录流.
范例
  #include <sys/types.h>
  #include <dirent.h>
  #include <unistd.h>
  main()
     DIR * dir;
     struct dirent * ptr;
```

```
int i;
     dir = opendir("/etc/rc.d");
     while((ptr = readdir(dir)) != NULL)
        printf("d_name : %s\n", ptr->d_name);
     closedir(dir);
执行
      d name : .
      d_name : ..
      d name : init.d
      d name : rc0.d
      d name : rc1.d
      d name : rc2.d
      d name : rc3.d
      d name : rc4.d
      d name : rc5.d
      d name : rc6.d
      d name : rc
      d name : rc.local
      d_name : rc.sysinit
readlink (取得符号连接所指的文件)
相关函数 stat, lstat, symlink
     #include <unistd.h>
定义函数    int readlink(const char * path, char * buf, size_t bufsiz);
函数说明 readlink()会将参数 path 的符号连接内容存到参数 buf 所指的内存空间,返回的内容不是以 NULL
作字符串结尾,但会将字符串的字符数返回.若参数 bufsiz 小于符号连接的内容长度,过长的内容会被截断.
      执行成功则传符号连接所指的文件路径字符串,失败则返回-1,错误代码存于 errno.
错误代码 EACCESS
                 取文件时被拒绝,权限不够
      EINVAL
                 参数 bufsiz 为负数
      ETO
                 Ⅰ/○存取错误.
                 欲打开的文件有过多符号连接问题.
      ENAMETOOLONG 参数 path 的路径名称太长
                 参数 path 所指定的文件不存在
      ENOENT
                 核心内存不足
      ENOMEM
                 参数 path 路径中的目录存在但却非真正的目录.
      ENOTDIR
remove (删除文件)
相关函数 link, rename, unlink
     #include <stdio.h>
定义函数 int remove(const char * pathname);
函数说明 remove()会删除参数 pathname 指定的文件. 如果参数 pathname 为一文件, 则调用 unlink()处理,
若参数 pathname 为一目录,则调用 rmdir()来处理.请参考 unlink()与 rmdir().
返回值
      成功则返回 0 , 失败则返回-1 , 错误原因存于 errno.
错误代码 EROFS
                 欲写入的文件存在于只读文件系统内
                 参数 pathname 指针超出可存取内存空间
      EFAULT
      ENAMETOOLONG 参数 pathname 太长
                 核心内存不足
      ENOMEM
                 参数 pathname 有过多符号连接问题
      ELOOP
                 Ⅰ/○存取错误.
      EIO
rename (更改文件名称或位置)
相关函数 link, unlink, symlink
     #include <stdio.h>
定义函数    int rename(const char * oldpath, const char * newpath);
函数说明 rename()会将参数 oldpath 所指定的文件名称改为参数 newpath 所指的文件名称. 若 newpath 所
```

```
指定的文件已存在,则会被删除.
      执行成功则返回 0,失败返回-1,错误原因存于 errno
返回值
范例
       /* 设计一个 DOS 下的 rename 指令 rename 旧文件名新文件名 */
   #include <stdio.h>
   void main(int argc, char **argv)
      if(argc < 3)
         printf("Usage: %s old_name new_name\n", argv[0]);
         return;
      printf("%s=>%s", argc[1], argv[2]);
      if(rename(argv[1], argv[2]) < 0)
         printf("error!\n");
      else
         printf("ok!\n");
   }
rewinddir (重设读取目录的位置为开头位置)
相关函数 open, opendir, closedir, telldir, seekdir, readdir, scandir
头文件
     #include <sys/types.h>
      #include <dirent.h>
定义函数 void rewinddir(DIR *dir);
函数说明 rewinddir()用来设置参数 dir 目录流目前的读取位置为原来开头的读取位置.
返回值
错误代码 EBADF dir 为无效的目录流
范例
   #include <sys/types.h>
   #include <dirent.h>
   #include <unistd.h>
   main()
      DIR * dir;
      struct dirent *ptr;
      dir = opendir("/etc/rc.d");
      while((ptr = readdir(dir)) != NULL)
         printf("d_name : %s\n", ptr->d_name);
      rewinddir(dir);
      printf("readdir again!\n");
      while((ptr = readdir(dir)) != NULL)
      {
         printf("d_name : %s\n", ptr->d_name);
      closedir(dir);
执行
      d_name : .
      d_name : ..
       d_name : init.d
       d name : rc0.d
       d_name : rc1.d
       d name : rc2.d
       d_name : rc3.d
       d name : rc4.d
       d name : rc5.d
       d_name : rc6.d
```

```
d name : rc
       d_name : rc.local
       d_name : rc.sysinit
       readdir again!
       d_name : .
       d_name : ..
       d name : init.d
       d_name : rc0.d
       d_name : rc1.d
       d_name : rc2.d
       d name : rc3.d
       d name : rc4.d
       d_name : rc5.d
       d_name : rc6.d
       d_name : rc
       d_name : rc.local
       d_name : rc.sysinit
seekdir (设置下回读取目录的位置)
相关函数 open, opendir, closedir, rewinddir, telldir, readdir, scandir
头文件
      #include <dirent.h>
定义函数 void seekdir(DIR * dir, off_t offset);
函数说明 seekdir()用来设置参数 dir 目录流目前的读取位置,在调用 readdir()时便从此新位置开始读取.参
数 offset 代表距离目录文件开头的偏移量.
返回值
错误代码 EBADF 参数 dir 为无效的目录流
范例
   #include <sys/types.h>
   #include <dirent.h>
   #include <unistd.h>
   main()
      DIR * dir;
      struct dirent * ptr;
      int offset, offset_5, i = 0;
      dir = opendir("/etc/rc.d");
      while((ptr = readdir(dir)) != NULL)
         offset = telldir(dir);
         if(++i == 5)
             offset 5 = offset;
         printf("d_name : %s offset :%d \n", ptr->d_name, offset);
      }
      seekdir(dir offset_5);
      printf("Readdir again!\n");
      while((ptr = readdir(dir)) != NULL)
      {
         offset = telldir(dir);
         printf("d_name : %s offset :%d\n", ptr->d_name, offset);
      closedir(dir);
执行
       d_name : . offset :12
       d_name : .. offset :24
       d name : init.d offset 40
       d name : rc0.d offset :56
       d_name : rc1.d offset :72
```

```
d name : rc2.d offset :88
      d name : rc3.d offset :104
      d name : rc4.d offset :120
      d name : rc5.d offset :136
      d_name : rc6.d offset :152
      d name : rc offset :164
      d name : rc.local offset :180
      d_name : rc.sysinit offset :4096 readdir again!
      d name : rc2.d offset :88
      d_name : rc3.d offset :104
      d name : rc4.d offset :120
      d name : rc5.d offset :136
      d_name : rc6.d offset :152
      d_name : rc offset :164
      d_name : rc.local offset :180
      d_name : rc.sysinit offset :4096
stat (取得文件状态)
相关函数 fstat, lstat, chmod, chown, readlink, utime
     #include <sys/stat.h>
      #include <unistd.h>
定义函数 int stat(const char * file_name, struct stat *buf);
函数说明 stat()用来将参数 file_name 所指的文件状态,复制到参数 buf 所指的结构中.
      下面是 struct stat 内各参数的说明
         struct stat
         {
                                       文件的设备编号
            dev_t st_dev;
                          //device
            ino t st ino;
                           //inode
                                      文件的 i-node
           mode t st mode; //protection 文件的类型和存取的权限
           nlink_t st_nlink; //number of hard links 连到该文件的硬连接数目, 刚建立的
文件值为 1.
           uid_t st_uid; //user ID of owner 文件所有者的用户识别码
           gid_t st_gid; //group ID of owner 文件所有者的组识别码
           dev t st rdev; //device type
                                         若此文件为装置设备文件,则为其设备编号
           off_t st_size; //total size, in bytes 文件大小,以字节计算
           unsigned long st_blksize; //blocksize for filesystem I/O
                                                                  文件系统的
Ⅰ/0缓冲区大小.
            unsigned long st_blocks; //number of blocks allocated 占用文件区块的个
数,每一区块大小为 512 个字节.
                                                文件最近一次被存取或被执行的时间,一
            time t st atime; //time of lastaccess
般只有在用 mknod、utime、read、write 与 tructate 时改变.
            time_t st_mtime; //time of last modification
                                                     文件最后一次被修改的时间,一
般只有在用 mknod、utime 和 write 时才会改变
            time_t st_ctime; //time of last change i-node 最近一次被更改的时间,此参数
会在文件所有者、组、权限被更改时更新
      先前所描述的 st_mode 则定义了下列数种情况
         S IFMT 0170000
                           文件类型的位遮罩
         S IFSOCK 0140000
                           scoket
                           符号连接
        S IFLNK 0120000
         S IFREG 0100000
                           一般文件
                           区块装置
        S IFBLK 0060000
        S IFDIR 0040000
                           目录
        S_IFCHR 0020000
                           字符装置
        S IFIFO 0010000
                           先进先出
        S ISUID 04000
                           文件的 (set user-id on execution)位
                           文件的 (set group-id on execution)位
        S ISGID 02000
                               第 90 页 共 115 页
```

```
文件的 sticky 位
        S ISVTX 01000
        S IRUSR (S IREAD) 00400 文件所有者具可读取权限
        S IWUSR (S IWRITE)00200 文件所有者具可写入权限
        S_IXUSR (S_IEXEC) 00100 文件所有者具可执行权限
                        用户组具可读取权限
        S IRGRP 00040
                        用户组具可写入权限
        S IWGRP 00020
                        用户组具可执行权限
        S IXGRP 00010
        S IROTH 00004
                        其他用户具可读取权限
                        其他用户具可写入权限
        S IWOTH 00002
                        其他用户具可执行权限 上述的文件类型在 POSIX 中定义了检查这些类型
        S IXOTH 00001
的宏定义
                        判断是否为符号连接
        S ISLNK (st mode)
        S_ISREG (st_mode)
                        是否为一般文件
                        是否为目录
        S ISDIR (st mode)
                        是否为字符装置文件
        S_ISCHR (st_mode)
                         是否为先进先出
        S ISBLK (s3e)
        S_ISSOCK (st_mode)
                        是否为 socket 若一目录具有 sticky 位 (S_ISVTX),则表示在此目
录下的文件只能被该文件所有者、此目录所有者或 root 来删除或改名.
      执行成功则返回 0,失败返回-1,错误代码存于 errno
返回值
             参数 file name 指定的文件不存在
错误代码 ENOENT
      ENOTDIR 路径中的目录存在但却非真正的目录
             欲打开的文件有过多符号连接问题,上限为16符号连接
      ELOOP
             参数 buf 为无效指针,指向无法存在的内存空间
      EFAULT
      EACCESS 存取文件时被拒绝
             核心内存不足
      ENOMEM
      ENAMETOOLONG 参数 file name 的路径名称太长
范例
  #include <sys/stat.h>
  #include <unistd.h>
  main()
     struct stat buf;
     stat("/etc/passwd", &buf);
     printf("/etc/passwd file size = %d \n", buf.st size);
执行
      /etc/passwd file size = 705
symlink (建立文件符号连接)
相关函数 link, unlink
     #include <unistd.h>
定义函数    int symlink(const char * oldpath, const char * newpath);
函数说明 symlink()以参数 newpath 指定的名称来建立一个新的连接(符号连接)到参数 oldpath 所指定的已存
在文件. 参数 oldpath 指定的文件不一定要存在 , 如果参数 newpath 指定的名称为一已存在的文件则不会建立连
      成功则返回 0,失败返回-1,错误原因存于 errno.
返回值
错误代码 EPERM
                参数 oldpath 与 newpath 所指的文件系统不支持符号连接
                欲测试写入权限的文件存在于只读文件系统内
      EROFS
                参数 oldpath 或 newpath 指针超出可存取内存空间.
      ENAMETOOLONG 参数 oldpath 或 newpath 太长
                核心内存不足
      ENOMEM
                参数 newpath 所指的文件名已存在.
      EEXIST
      EMLINK
                参数 oldpath 所指的文件已达到最大连接数目
      ELOOP
                参数 pathname 有过多符号连接问题
      ENOSPC
                文件系统的剩余空间不足
      EIO
                エ/Ο 存取错误
范例
  #include <unistd.h>
```

```
main()
   {
      symlink("/etc/passwd", "pass");
telldir (取得目录流的读取位置)
相关函数 open, opendir, closedir, rewinddir, seekdir, readdir, scandir
     #include <dirent.h>
定义函数 off t telldir(DIR *dir);
函数说明 telldir()返回参数 dir 目录流目前的读取位置. 此返回值代表距离目录文件开头的偏移量返回值返回
下个读取位置,有错误发生时返回-1.
错误代码 EBADF 参数 dir 为无效的目录流.
范例
  #include <sys/types.h>
   #include <dirent.h>
   #include <unistd.h>
  main()
      DIR *dir;
      struct dirent *ptr;
      int offset;
      dir = opendir("/etc/rc.d");
      while((ptr = readdir(dir)) != NULL)
         offset = telldir (dir);
         printf("d_name : %s offset :%d\n", ptr->d_name, offset);
      closedir(dir);
执行
      d_name : . offset :12
      d name : .. offset :24
      d_name : init.d offset 40
      d name : rc0.d offset :56
      d name : rc1.d offset :72
      d name : rc2.d offset :88
      d name : rc3.d offset :104
      d name : rc4.d offset :120
      d name : rc5.d offset :136
      d name : rc6.d offset :152
      d name : rc offset :164
      d name : rc.local offset :180
      d name : rc.sysinit offset :4096
truncate (改变文件大小)
相关函数 open, ftruncate
头文件
      #include <unistd.h>
定义函数    int truncate(const char * path, off_t length);
函数说明 truncate()会将参数 path 指定的文件大小改为参数 length 指定的大小. 如果原来的文件大小比参
数 length 大,则超过的部分会被删去。
      执行成功则返回 0,失败返回-1,错误原因存于 errno.
返回值
错误代码 EACCESS
                  参数 path 所指定的文件无法存取.
                  欲写入的文件存在于只读文件系统内
      EROFS
      EFAULT
                  参数 path 指针超出可存取内存空间
                  参数 path 包含不合法字符
      EINVAL
      ENAMETOOLONG 参数 path 太长
                  参数 path 路径并非一目录
      ENOTDIR
      EISDIR
                  参数 path 指向一目录
```

```
参数 path 所指的文件为共享程序,而且正被执行中
      ETXTBUSY
                参数 path 有过多符号连接问题
      ELOOP
      ETO
                Ⅰ/○存取错误.
umask (设置建立新文件时的权限遮罩)
相关函数 creat, open
头文件
     #include <sys/types.h>
      #include <sys/stat.h>
定义函数 mode t umask(mode t mask);
函数说明 umask()会将系统umask值设成参数mask&0777后的值,然后将先前的umask值返回.在使用open()
建立新文件时,该参数 mode 并非真正建立文件的权限,而是(mode&~umask)的权限值.例如,在建立文件时指
定文件权限为 0666, 通常 umask 值默认为 022, 则该文件的真正权限则为 0666&~022 = 0644, 也就是
rw-r--r--返回值此调用不会有错误值返回. 返回值为原先系统的 umask 值.
unlink (删除文件)
相关函数 link, rename, remove
     #include <unistd.h>
头文件
定义函数    int unlink(const char * pathname);
函数说明 unlink()会删除参数 pathname 指定的文件. 如果该文件名为最后连接点,但有其他进程打开了此文
件,则在所有关于此文件的文件描述词皆关闭后才会删除.如果参数 pathname 为一符号连接,则此连接会被删除.
返回值
     成功则返回 0,失败返回-1,错误原因存于 errno
                文件存在于只读文件系统内
错误代码 EROFS
      EFAULT
                参数 pathname 指针超出可存取内存空间
      ENAMETOOLONG 参数 pathname 太长
               核心内存不足
      ENOMEM
      ELOOP
                参数 pathname 有过多符号连接问题
                Ⅰ/○存取错误
      EIO
utime (修改文件的存取时间和更改时间)
相关函数 utimes, stat
     #include <sys/types.h>
头文件
      #include <utime.h>
定义函数    int utime(const char * filename, struct utimbuf * buf);
函数说明 utime()用来修改参数 filename 文件所属的 inode 存取时间.
      结构 utimbuf 定义如下
        struct utimbuf
           time_t actime;
           time t modtime;
返回值
      如果参数 buf 为空指针(NULL),则该文件的存取时间和更改时间全部会设为目前时间. 执行成功则返回
0,失败返回-1,错误代码存于 errno.
错误代码 EACCESS 存取文件时被拒绝,权限不足
      ENOENT
             指定的文件不存在.
utimes (修改文件的存取时间和更改时间)
相关函数 utime, stat
     #include <sys/types.h>
头文件
      #include <utime.h>
定义函数    int utimes(char * filename, struct timeval *tvp);
函数说明 utimes()用来修改参数 filename 文件所属的 inode 存取时间和修改时间.
      结构 timeval 定义如下
        struct timeval
           long tv_sec;
           long tv usec; //微妙
```

};

Linux 常用 C 函数 参数 tvp 指向两个 timeval 结构空间,和 utime ()使用的 utimebuf 结构比较,tvp[0].tc sec 则为 utimbuf.actime, tvp[1].tv sec 为 utimbuf.modtime. 执行成功则返回 0. 失败返回-1, 错误代 码存于 errno. 错误代码 EACCESS 存取文件时被拒绝,权限不足 指定的文件不存在 ENOENT 信号处理篇 alarm (**设置信号传送闹钟**) 相关函数 signal, sleep 头文件 #include <unistd.h> 定义函数 unsigned int alarm(unsigned int seconds); 函数说明 alarm()用来设置信号 SIGALRM 在经过参数 seconds 指定的秒数后传送给目前的进程. 如果参数 seconds 为 0,则之前设置的闹钟会被取消,并将剩下的时间返回. 返回之前闹钟的剩余秒数,如果之前未设闹钟则返回 0. 范例 #include <unistd.h> #include <siqnal.h> void handler() printf("hello\n"); main() signal(SIGALRM, handler); alarm(5); for(i = 1; i < 7; i++)printf("sleep %d ...\n", i); sleep(1);} 执行 sleep 1 ... sleep 2 ... sleep 3 ... sleep 4 ... sleep 5 ...hello sleep 6 ... kill (传送信号给指定的进程) 相关函数 raise, signal 头文件 #include <sys/types.h> #include <signal.h> 定义函数 int kill(pid_t pid, int sig); 函数说明 kill()可以用来送参数 sig 指定的信号给参数 pid 指定的进程. 参数 pid 有几种情况: pid>0 将信号传给进程识别码为 pid 的进程.

将信号传给和目前进程相同进程组的所有进程

第 94 页 共 115 页

将信号传给进程组识别码为pid绝对值的所有进程参数sig代表的信号编号可参考附录D

pid=-1 将信号广播传送给系统内所有的进程

执行成功则返回 0, 如果有错误则返回-1.

ESRCH 参数 pid 所指定的进程或进程组不存在 EPERM 权限不够无法传送信号给指定进程

pid<0

错误代码 EINVAL 参数 sig 不合法

#include <unistd.h>
#include <signal.h>

返回值

范例

```
#include <sys/types.h>
   #include <sys/wait.h>
  main()
     pid_t pid;
     int status;
     if(!(pid= fork()))
         printf("Hi I am child process!\n");
         sleep(10);
         return;
      }
     else
         printf("send signal to child process (%d) \n", pid);
         sleep(1);
         kill(pid, SIGABRT);
         wait(&status);
         if(WIFSIGNALED(status))
            printf("chile process receive signal %d\n", WTERMSIG(status));
      }
执行
      sen signal to child process(3170) Hi I am child process! child process receive
signal 6
pause (让进程暂停直到信号出现)
相关函数 kill, signal, sleep
     #include <unistd.h>
头文件
定义函数    int pause(void);
函数说明 pause()会令目前的进程暂停(进入睡眠状态), 直到被信号(signal)所中断.
返回值
     只返回-1.
错误代码 EINTR 有信号到达中断了此函数.
sigaction (查询或设置信号处理方式)
相关函数 signal, sigprocmask, sigpending, sigsuspend
      #include <siqnal.h>
定义函数 int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction *oldact);
函数说明 sigaction()会依参数 signum 指定的信号编号来设置该信号的处理函数. 参数 signum 可以指定
SIGKILL 和 SIGSTOP 以外的所有信号.
      如参数结构 sigaction 定义如下
         struct sigaction
         {
           void (*sa_handler) (int);
           sigset t sa mask;
            int sa flags;
           void (*sa restorer) (void);
         sa_handler 此参数和 signal()的参数 handler 相同,代表新的信号处理函数,其他意义请参考
signal().
         sa mask 用来设置在处理该信号时暂时将 sa mask 指定的信号搁置.
         sa restorer 此参数没有使用.
         sa_flags 用来设置信号处理的其他相关操作,下列的数值可用.
            OR 运算 (|)组合
                                    如果参数 signum 为 SIGCHLD,则当子进程暂停时并不会通
           A_NOCLDSTOP:
知父进程
                                    当调用新的信号处理函数前,将此信号处理方式改为系统预
            SA ONESHOT/SA RESETHAND:
设的方式.
```

```
被信号中断的系统调用会自行重启
            SA RESTART:
            SA NOMASK/SA NODEFER:
                                     在处理此信号未结束前不理会此信号的再次到来,如果参数
oldact 不是 NULL 指针,则原来的信号处理方式会由此结构 sigaction 返回.
      执行成功则返回 0,如果有错误则返回-1.
错误代码 EINVAL 参数 signum 不合法,或是企图拦截 SIGKILL/SIGSTOPSIGKILL 信号
      EFAULT 参数 act, oldact 指针地址无法存取.
      EINTR 此调用被中断
范例
   #include <unistd.h>
   #include <signal.h>
   void show_handler(struct sigaction * act)
      switch(act->sa flags)
      {
         case SIG DFL:
            printf("Default action\n");
            break;
         case SIG IGN:
            printf("Ignore the signal\n");
         default:
            printf("0x%x\n", act->sa_handler);
      }
   }
   main()
      int i;
      struct sigaction act, oldact;
      act.sa handler = show handler;
      act.sa_flags = SA_ONESHOT|SA_NOMASK;
      sigaction(SIGUSR1, &act, &oldact);
      for(i = 5; i < 15; i++)
         printf("sa handler of signal %2d =", i);
         sigaction(i, NULL, &oldact);
       sa_handler of signal 5 = Default action
       sa handler of signal 6 = Default action
       sa handler of signal 7 = Default action
       sa_handler of signal 8 = Default action
       sa_handler of signal 9 = Default action
       sa_handler of signal 10 = 0x8048400
       sa_handler of signal 11 = Default
      action sa handler of signal 12 = Default action
       sa_handler of signal 13 = Default action
       sa_handler of signal 14 = Default action
sigaddset (增加一个信号至信号集)
相关函数 sigemptyset, sigfillset, sigdelset, sigismember
头文件
      #include <signal.h>
定义函数    int sigaddset(sigset_t *set, int signum);
函数说明 sigaddset()用来将参数 signum 代表的信号加入至参数 set 信号集里.
      执行成功则返回 0,如果有错误则返回-1.
返回值
错误代码 EFAULT 参数 set 指针地址无法存取
      EINVAL 参数 signum 非合法的信号编号
```

sigdelset (从信号集里删除一个信号)

相关函数 sigemptyset, sigfillset, sigaddset, sigismember

头文件 #include <signal.h>

定义函数 int sigdelset(sigset_t * set, int signum);

函数说明 sigdelset()用来将参数 signum 代表的信号从参数 set 信号集里删除.

返回值 执行成功则返回 0,如果有错误则返回-1.

错误代码 EFAULT 参数 set 指针地址无法存取

EINVAL 参数 signum 非合法的信号编号

sigemptyset (初始化信号集)

相关函数 sigaddset, sigfillset, sigdelset, sigismember

头文件 #include <signal.h>

定义函数 int sigemptyset(sigset_t *set);

函数说明 sigemptyset()用来将参数 set 信号集初始化并清空.

返回值 执行成功则返回 0,如果有错误则返回-1.

错误代码 EFAULT 参数 set 指针地址无法存取

sigfillset (将所有信号加入至信号集)

相关函数 sigempty, sigaddset, sigdelset, sigismember

头文件 #include <signal.h>

定义函数 int sigfillset(sigset_t * set);

函数说明 sigfillset()用来将参数 set 信号集初始化,然后把所有的信号加入到此信号集里.

返回值 执行成功则返回 0,如果有错误则返回-1.

附加说明 EFAULT 参数 set 指针地址无法存取

sigismember (测试某个信号是否已加入至信号集里)

相关函数 sigemptyset, sigfillset, sigaddset, sigdelset

头文件 #include <signal.h>

定义函数 int sigismember(const sigset_t *set, int signum);

函数说明 sigismember()用来测试参数 signum 代表的信号是否已加入至参数 set 信号集里. 如果信号集里已有该信号则返回 1, 否则返回 0.

返回值 信号集已有该信号则返回 1,没有则返回 0.如果有错误则返回-1.

错误代码 EFAULT 参数 set 指针地址无法存取

EINVAL 参数 signum 非合法的信号编号

signal (设置信号处理方式)

相关函数 sigaction, kill, raise

头文件 #include <signal.h>

定义函数 void (*signal(int signum, void(* handler)(int)))(int);

函数说明 signal()会依参数 signum 指定的信号编号来设置该信号的处理函数. 当指定的信号到达时就会跳转 到参数 handler 指定的函数执行. 如果参数 handler 不是函数指针,则必须是下列两个常数之一:

SIG IGN 忽略参数 signum 指定的信号.

SIG_DFL 将参数 signum 指定的信号重设为核心预设的信号处理方式.

关于信号的编号和说明,请参考附录 D

返回值 返回先前的信号处理函数指针,如果有错误则返回 SIG_ERR(-1).

附加说明在信号发生跳转到自定的 handler 处理函数执行后,系统会自动将此处理函数换回原来系统预设的处理方式,如果要改变此操作请改用 sigaction().

范例 参考 alarm()或 raise().

sigpending (查询被搁置的信号)

相关函数 signal, sigaction, sigprocmask, sigsuspend

头文件 #include <signal.h>

定义函数 int sigpending(sigset_t *set);

函数说明 sigpending()会将被搁置的信号集合由参数 set 指针返回.返回值执 行成功则返回 0,如果有错误则 返回-1.

错误代码 EFAULT 参数 set 指针地址无法存取

EINTR 此调用被中断.

```
sigprocmask (查询或设置信号遮罩)
相关函数 signal, sigaction, sigpending, sigsuspend
     #include <signal.h>
定义函数    int sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t * oldset);
函数说明 sigprocmask()可以用来改变目前的信号遮罩, 其操作依参数 how 来决定
                   新的信号遮罩由目前的信号遮罩和参数 set 指定的信号遮罩作联集
        SIG BLOCK
        SIG UNBLOCK
                   将目前的信号遮罩删除掉参数 set 指定的信号遮罩
        SIG SETMASK
                   将目前的信号遮罩设成参数 set 指定的信号遮罩. 如果参数 oldset 不是 NULL 指
针,那么目前的信号遮罩会由此指针返回.
      执行成功则返回 0, 如果有错误则返回-1.
错误代码 EFAULT 参数 set, oldset 指针地址无法存取.
      EINTR 此调用被中断
sleep (让进程暂停执行一段时间)
相关函数 signal, alarm
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数 unsigned int sleep(unsigned int seconds);
函数说明 sleep()会令目前的进程暂停,直到达到参数 seconds 所指定的时间,或是被信号所中断.
     若进程暂停到参数 seconds 所指定的时间则返回 0 , 若有信号中断则返回剩余秒数 .
ferror (检查文件流是否有错误发生)
相关函数 clearerr, perror
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数    int ferror(FILE *stream);
函数说明 ferror()用来检查参数 stream 所指定的文件流是否发生了错误情况,如有错误发生则返回非 0 值.
返回值 如果文件流有错误发生则返回非0值.
perror (打印出错误原因信息字符串)
相关函数 strerror
头文件 #include <stdio.h>
定义函数 void perror(const char *s);
函数说明 perror()用来将上一个函数发生错误的原因输出到标准错误(stderr).参数 s 所指的字符串会先打印
出,后面再加上错误原因字符串. 此错误原因依照全局变量 errno 的值来决定要输出的字符串.
返回值
范例
  #include <stdio.h>
  main()
     FILE *fp;
     fp = fopen("/tmp/noexist", "r+");
     if(fp == NULL)
        perror("fopen");
执行
      $ . /perror fopen : No such file or diretory
strerror (返回错误原因的描述字符串)
相关函数 perror
头文件
     #include <string.h>
定义函数 char * strerror(int errnum);
函数说明 strerror()用来依参数 errnum 的错误代码来查询其错误原因的描述字符串,然后将该字符串指针返
冋.
      返回描述错误原因的字符串指针.
返回值
范例
      /* 显示错误代码 0 至 9 的错误原因描述 */
  #include <string.h>
  main()
  {
```

```
int i;
     for(i = 0; i < 10; i++)
        printf("%d : %s\n", i, strerror(i));
执行
      0 : Success
      1 : Operation not permitted
      2 : No such file or directory
      3 : No such process
      4 : Interrupted system call
      5 : Input/output error
      6 : Device not configured
      7 : Argument list too long
      8 : Exec format error
      9 : Bad file descriptor
mkfifo (建立具名管道)
相关函数 pipe, popen, open, umask
     #include <sys/types.h>
      #include <sys/stat.h>
定义函数 int mkfifo(const char * pathname, mode_t mode);
函数说明 mkfifo()会依参数 pathname 建立特殊的 FIFO 文件,该文件必须不存在,而参数 mode 为该文件的权
限 (mode%~umask), 因此 umask 值也会影响到 FIFO 文件的权限. Mkfifo()建立的 FIFO 文件其他进程都可
以用读写一般文件的方式存取. 当使用 open()来打开 FIFO 文件时, O_NONBLOCK 旗标会有影响
         1. 当使用 O_NONBLOCK 旗标时,打开 FIFO 文件来读取的操作会立刻返回,但是若还没有其他进
程打开 FIFO 文件来读取,则写入的操作会返回 ENXIO 错误代码.
         2. 没有使用 O_NONBLOCK 旗标时,打开 FIFO 来读取的操作会等到其他进程打开 FIFO 文件来写入
才正常返回. 同样地,打开 FIFO 文件来写入的操作会等到其他进程打开 FIFO 文件来读取后才正常返回.
返回值
      若成功则返回 0, 否则返回-1, 错误原因存于 errno 中.
错误代码 EACCESS
                 参数 pathname 所指定的目录路径无可执行的权限
                 参数 pathname 所指定的文件已存在.
      EEXIST
      ENAMETOOLONG 参数 pathname 的路径名称太长.
                 参数 pathname 包含的目录不存在
      ENOENT
      ENOSPC
                 文件系统的剩余空间不足
                 参数 pathname 路径中的目录存在但却非真正的目录.
      ENOTDIR
                 参数 pathname 指定的文件存在于只读文件系统内.
      EROFS
范例
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/stat.h>
  #include <fcntl.h>
  main()
     char buffer[80];
     int fd;
     unlink(FIFO);
     mkfifo(FIFO, 0666);
     if(fork() > 0)
        char s[] = "hello! \n";
        fd = open(FIFO, O_WRONLY);
        write(fd, s, sizeof(s));
        close(fd);
      }
     else
        fd = open(FIFO, O_RDONLY);
        read(fd, buffer, 80);
```

printf("%s", buffer);

```
close(fd);
     }
      hello!
pclose (关闭管道I/0)
相关函数 popen
头文件
     #include <stdio.h>
定义函数    int pclose(FILE * stream);
函数说明 pclose()用来关闭由 popen 所建立的管道及文件指针.参数 stream 为先前由 popen()所返回的文件
返回值
      返回子进程的结束状态. 如果有错误则返回-1, 错误原因存于 errno 中.
错误代码 ECHILD pclose()无法取得子进程的结束状态.
范例
      参考 popen().
pipe (建立管道)
相关函数 mkfifo, popen, read, write, fork
     #include <unistd.h>
定义函数 int pipe(int filedes[2]);
函数说明 pipe()会建立管道,并将文件描述词由参数 filedes 数组返回. filedes[0]为管道里的读取端,
filedes[1]则为管道的写入端.
      若成功则返回零,否则返回-1,错误原因存于 errno 中.
错误代码 EMFILE 进程已用完文件描述词最大量.
      ENFILE 系统已无文件描述词可用.
      EFAULT 参数 filedes 数组地址不合法.
范例
      /* 父进程借管道将字符串"hello!\n"传给子进程并显示 */
  #include <unistd.h>
  main()
     int filedes[2];
     char buffer[80];
     pipe(filedes);
     if(fork() > 0)
        //父讲程
        char s[] = "hello! \n";
        write(filedes[1], s, sizeof(s));
     }
     else
     {
        //子讲程
        read(filedes[0], buffer, 80);
        printf("%s", buffer);
     }
执行
      hello!
popen (建立管道 I/O)
相关函数 pipe, mkfifo, pclose, fork, system, fopen
     #include <stdio.h>
定义函数 FILE * popen(const char * command, const char * type);
函数说明 popen()会调用 fork()产生子进程,然后从子进程中调用/bin/sh -c 来执行参数 command 的指令.
参数 type 可使用 "r"代表读取,"w"代表写入. 依照此 type 值, popen()会建立管道连到子进程的标准输出设
备或标准输入设备,然后返回一个文件指针.随后进程便可利用此文件指针来读取子进程的输出设备或是写入到子
进程的标准输入设备中.此外,所有使用文件指针(FILE*)操作的函数也都可以使用,除了fclose()以外.
      若成功则返回文件指针,否则返回 NULL,错误原因存于 errno 中.
返回值
错误代码 EINVAL 参数 type 不合法. 注意事项 在编写具 SUID/SGID 权限的程序时请尽量避免使用 popen(),
```

```
popen()会继承环境变量,通过环境变量可能会造成系统安全的问题.
范例
  #include <stdio.h>
  main()
     FILE * fp;
     char buffer[80];
     fp = popen("cat /etc/passwd", "r");
     fgets(buffer, sizeof(buffer), fp);
     printf("%s", buffer);
     pclose(fp);
执行
      root :x:0 0: root: /root: /bin/bash
                                  接口处理篇
accept (接受socket连线)
相关函数 socket, bind, listen, connect
      #include <sys/types.h>
      #include <sys/socket.h>
定义函数    int accept(int s, struct sockaddr * addr, int * addrlen);
函数说明 accept()用来接受参数 s 的 socket 连线. 参数 s 的 socket 必需先经 bind()、listen()函数处理
过,当有连线进来时 accept ( ) 会返回一个新的 socket 处理代码,往后的数据传送与读取就是经由新的 socket
处理,而原来参数 s 的 socket 能继续使用 accept () 来接受新的连线要求. 连线成功时,参数 addr 所指的结构
会被系统填入远程主机的地址数据,参数 addrlen 为 scokaddr 的结构长度.关于结构 sockaddr 的定义请参考
bind().
返回值
      成功则返回新的 socket 处理代码,失败返回-1,错误原因存于 errno 中.
错误代码 EBADF
                  参数 s 非合法 socket 处理代码.
                  参数 addr 指针指向无法存取的内存空间.
      EFAULT
                  参数 s 为一文件描述词,非 socket.
      ENOTSOCK
                  指定的 socket 并非 SOCK_STREAM.
      EOPNOTSUPP
                  防火墙拒绝此连线.
      EPERM
      ENOBUFS
                  系统的缓冲内存不足.
      ENOMEM
                  核心内存不足.
范例
      参考 listen().
bind (对socket定位)
相关函数 socket, accept, connect, listen
头文件
      #include <sys/types.h>
      #include <sys/socket.h>
定义函数    int bind(int sockfd, struct sockaddr * my addr, int addrlen);
函数说明 bind()用来设置给参数 sockfd的 socket 一个名称.此名称由参数 my_addr 指向一 sockaddr 结构,
对于不同的 socket domain 定义了一个通用的数据结构
         struct sockaddr
         {
            unsigned short int sa_family;
            char sa data[14];
         };
         sa_family 为调用 socket()时的 domain 参数,即 AF_xxxx 值.
         sa_data 最多使用 14 个字符长度.
      此 sockaddr 结构会因使用不同的 socket domain 而有不同结构定义,例如使用 AF_INET domain,
其 socketaddr 结构定义便为
        struct socketaddr_in
           unsigned short int sin_family;
           uint16 t sin port;
            struct in addr sin addr;
            unsigned char sin zero[8];
```

第 101 页 共 115 页

```
struct in_addr
            uint32_t s_addr;
         };
         sin_family 即为 sa_family
         sin port 为使用的 port 编号
         sin_addr. s_addr 为 IP 地址 sin_zero 未使用.
参数
       addrlen为 sockaddr 的结构长度.
返回值
       成功则返回 0, 失败返回-1, 错误原因存于 errno 中.
错误代码 EBADF
               参数 sockfd 非合法 socket 处理代码.
       EACCESS 权限不足
       ENOTSOCK 参数 sockfd 为一文件描述词,非 socket.
范例
       参考 listen()
connect (建立socket 连线)
相关函数 socket, bind, listen
      #include <sys/types.h>
       #include <sys/socket.h>
定义函数    int connect(int sockfd, struct sockaddr * serv_addr, int addrlen);
函数说明 connect()用来将参数 sockfd 的 socket 连至参数 serv_addr 指定的网络地址. 结构 sockaddr
请参考 bind(). 参数 addrlen 为 sockaddr 的结构长度.
返回值
      成功则返回 0, 失败返回-1, 错误原因存于 errno 中.
错误代码 EBADF
                  参数 sockfd 非合法 socket 处理代码
                  参数 serv_addr 指针指向无法存取的内存空间
      EFAULT
                  参数 sockfd 为一文件描述词,非 socket.
       ENOTSOCK
                  参数 sockfd 的 socket 已是连线状态
       EISCONN
      ECONNREFUSED 连线要求被 server 端拒绝.
                  企图连线的操作超过限定时间仍未有响应.
      ETIMEDOUT
      ENETUNREACH 无法传送数据包至指定的主机.
      EAFNOSUPPORT sockaddr 结构的 sa_family 不正确.
                  socket 为不可阻断且先前的连线操作还未完成.
      EALREADY
范例
       /* 利用 socket 的 TCP client
      此程序会连线 TCP server, 并将键盘输入的字符串传送给 server.
       TCP server 范例请参考 listen (). */
   #include <sys/stat.h>
   #include <fcntl.h>
   #include <unistd.h>
   #include <sys/types.h>
   #include <sys/socket.h>
   #include <netinet/in.h>
   #include <arpa/inet.h>
   #define PORT 1234
   #define SERVER IP "127.0.0.1"
   main()
      int s;
      struct sockaddr in addr;
      char buffer[256];
      if((s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)</pre>
         perror("socket");
         exit(1);
      }
      //填写 sockaddr in 结构
      bzero(&addr, sizeof(addr));
      addr.sin family = AF INET;
```

```
addr.sin port = htons(PORT);
      addr.sin addr.s addr = inet addr(SERVER IP);
      //尝试连线
      if(connect(s, &addr, sizeof(addr)) < 0)</pre>
         perror("connect");
         exit(1);
      //接收由 server 端传来的信息
      recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
      printf("%s\n", buffer);
      while(1)
         bzero(buffer, sizeof(buffer));
         //从标准输入设备取得字符串
         read(STDIN_FILENO, buffer, sizeof(buffer));
         //将字符串传给 server 端
         if(send(s, buffer, sizeof(buffer), 0) < 0)</pre>
            perror("send");
            exit(1);
      }
执行
       $ . /connect
      Welcome to server!
                        //键盘输入
      hi I am client!
       //<Ctrl+C>中断程序
endprotoent (结束网络协议数据的读取)
相关函数 getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent
头文件
      #include <netdb.h>
定义函数 void endprotoent(void);
函数说明 endprotoent()用来关闭由 getprotoent()打开的文件.
返回值
范例
      参考 getprotoent()
endservent (结束网络服务数据的读取)
相关函数 getservent, getservbyname, getservbyport, setservent
头文件
      #include <netdb.h>
定义函数 void endservent(void);
函数说明 endservent()用来关闭由 getservent()所打开的文件.
返回值
范例
      参考 getservent().
getsockopt (取得socket 状态)
相关函数 setsockopt
头文件
      #include <sys/types.h>
       #include <sys/socket.h>
定义函数    int getsockopt(int s, int level, int optname, void* optval, socklen_t* optlen);
函数说明 getsockopt()会将参数 s 所指定的 socket 状态返回.参数 optname 代表欲取得何种选项状态,而
参数 optval 则指向欲保存结果的内存地址,参数 optlen 则为该空间的大小. 参数 level、optname 请参考
setsockopt().
返回值
      成功则返回 0,若有错误则返回-1,错误原因存于 errno
错误代码 EBADF
                  参数 s 并非合法的 socket 处理代码
                  参数 s 为一文件描述词, 非 socket
      ENOTSOCK
      ENOPROTOOPT 参数 optname 指定的选项不正确
                                第 103 页 共 115 页
```

```
参数 optval 指针指向无法存取的内存空间
      EFAULT
范例
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/socket.h>
  main()
     int s;
     int optval;
     int optlen = sizeof(int);
     if((s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0)</pre>
        perror("socket");
     getsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_TYPE, &optval, &optlen);
     printf("optval = %d\n", optval);
     close(s);
执行
                   //SOCK_STREAM 的定义正是此值
      optval = 1
hton1 (将32 位主机字符顺序转换成网络字符顺序)
相关函数 htons, ntohl, ntohs
头文件
     #include <netinet/in.h>
定义函数 unsigned long int htonl(unsigned long int hostlong);
函数说明 htonl ()用来将参数指定的 32 位 hostlong 转换成网络字符顺序.
返回值 返回对应的网络字符顺序.
范例
      参考 getservbyport()或 connect().
htons (将16 位主机字符顺序转换成网络字符顺序)
相关函数 htonl, ntohl, ntohs
头文件
     #include <netinet/in.h>
定义函数    unsigned short int htons(unsigned short int hostshort);
函数说明 htons()用来将参数指定的 16 位 hostshort 转换成网络字符顺序.
返回值 返回对应的网络字符顺序.
范例
      参考 connect().
inet addr (将网络地址转成二进制的数字)
相关函数 inet aton, inet ntoa
头文件
     #include <sys/socket.h>
      #include <netinet/in.h>
      #include <arpa/inet.h>
定义函数 unsigned long int inet_addr(const char *cp);
函数说明 inet addr()用来将参数 cp 所指的网络地址字符串转换成网络所使用的二进制数字. 网络地址字符串
是以数字和点组成的字符串,例如:"163. 13. 132. 68".
      成功则返回对应的网络二进制的数字,失败返回-1.
返回值
inet aton (将网络地址转成网络二进制的数字)
相关函数 inet addr, inet ntoa
头文件
     #include <sys/scoket.h>
      #include <netinet/in.h>
      #include <arpa/inet.h>
定义函数    int inet_aton(const char * cp, struct in_addr *inp);
函数说明 inet_aton()用来将参数 cp 所指的网络地址字符串转换成网络使用的二进制的数字,然后存于参数
inp 所指的 in addr 结构中.
      结构 in_addr 定义如下
        struct in addr
           unsigned long int s_addr;
      成功则返回非0值,失败则返回0.
返回值
```

```
inet_ntoa (将网络二进制的数字转换成网络地址)
相关函数 inet_addr, inet_aton
头文件
      #include <sys/socket.h>
       #include <netinet/in.h>
       #include <arpa/inet.h>
定义函数 char * inet ntoa(struct in addr in);
函数说明 inet_ntoa()用来将参数 in 所指的网络二进制的数字转换成网络地址,然后将指向此网络地址字符串
的指针返回.
返回值
      成功则返回字符串指针,失败则返回 NULL.
listen (等待连接)
相关函数 socket, bind, accept, connect
头文件
     #include <sys/socket.h>
定义函数    int listen(int s, int backlog);
函数说明 listen()用来等待参数 s 的 socket 连线. 参数 backlog 指定同时能处理的最大连接要求, 如果连接
数目达此上限则 client 端将收到 ECONNREFUSED 的错误.Listen()并未开始接收连线,只是设置 socket 为
listen 模式,真正接收 client 端连线的是 accept(). 通常 listen()会在 socket(), bind()之后调用,接
着才调用 accept().
返回值
     成功则返回 0,失败返回-1,错误原因存于 errno
附加说明 listen()只适用 SOCK_STREAM 或 SOCK_SEQPACKET 的 socket 类型. 如果 socket 为 AF_INET 则
参数 backlog 最大值可设至 128.
错误代码 EBADF
                  参数 sockfd 非合法 socket 处理代码
                  权限不足
       EACCESS
       EOPNOTSUPP 指定的 socket 并未支援 listen 模式.
范例
   #include <sys/types.h>
   #include <sys/socket.h>
   #include <netinet/in.h>
   #include <arpa/inet.h>
   #include <unistd.h>
   #define PORT 1234
   #define MAXSOCKFD 10
   main()
   {
      int sockfd, newsockfd, is_connected[MAXSOCKFD], fd;
      struct sockaddr_in addr;
      int addr_len = sizeof(struct sockaddr_in);
      fd set readfds;
      char buffer[256];
      char msq[] = "Welcome to server!";
      if((sockfd = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0)) < 0)</pre>
         perror("socket");
         exit(1);
      bzero(&addr, sizeof(addr));
      addr.sin_family = AF_INET;
      addr.sin_port = htons(PORT);
      addr.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
      if(bind(sockfd, &addr, sizeof(addr)) < 0)</pre>
      {
         perror("connect");
         exit(1);
      if(listen(sockfd, 3) < 0)</pre>
```

perror("listen");

```
exit(1);
      for(fd = 0; fd < MAXSOCKFD; fd++)</pre>
          is connected[fd] = 0;
      while(1)
      {
         FD_ZERO(&readfds);
         FD SET(sockfd, &readfds);
         for(fd = 0; fd < MAXSOCKFD; fd++)</pre>
             if(is connected[fd])
                FD_SET(fd, &readfds);
          if(!select(MAXSOCKFD, &readfds, NULL, NULL, NULL))
             continue;
         for(fd = 0; fd < MAXSOCKFD; fd++)</pre>
             if(FD_ISSET(fd, &readfds))
                if(sockfd == fd)
                   if((newsockfd = accept(sockfd, &addr, &addr_len)) < 0)</pre>
                       perror("accept");
                   write(newsockfd, msg, sizeof(msg));
                   is connected[newsockfd] = 1;
                   printf("cnnect from %s\n", inet_ntoa(addr.sin_addr));
                }
                else
                   bzero(buffer, sizeof(buffer));
                   if(read(fd, buffer, sizeof(buffer)) <= 0)</pre>
                       printf("connect closed. \n");
                       is_connected[fd] = 0;
                       close(fd);
                   }
                   else
                       printf("%s", buffer);
                }
             }
      }
       $ . /listen connect from 127.0.0.1 hi I am client connected closed.
ntohl (将32 位网络字符顺序转换成主机字符顺序)
相关函数 htonl, htons, ntohs
头文件
      #include <netinet/in.h>
定义函数    unsigned long int ntohl(unsigned long int netlong);
函数说明 ntohl()用来将参数指定的 32 位 netlong 转换成主机字符顺序.
返回值
       返回对应的主机字符顺序.
范例
       参考 getservent().
ntohs (将16 位网络字符顺序转换成主机字符顺序)
相关函数 htonl, htons, ntohl
头文件
      #include <netinet/in.h>
定义函数 unsigned short int ntohs(unsigned short int netshort);
函数说明 ntohs()用来将参数指定的 16 位 netshort 转换成主机字符顺序.
返回值
       返回对应的主机顺序.
范例
       参考 getservent().
```

```
recv (经socket 接收数据)
相关函数 recvfrom, recvmsg, send, sendto, socket
      #include <sys/types.h>
      #include <sys/socket.h>
定义函数    int recv(int s, void *buf, int len, unsigned int flags);
函数说明 recv()用来接收远端主机经指定的 socket 传来的数据,并把数据存到由参数 buf 指向的内存空间,参
数 len 为可接收数据的最大长度.
      flags 一般设 0. 其他数值定义如下:
参数
        MSG OOB
                   接收以 out-of-band 送出的数据.
                   返回来的数据并不会在系统内删除,如果再调用 recv()会返回相同的数据内容.
        MSG PEEK
                   强迫接收到 len 大小的数据后才能返回,除非有错误或信号产生.
        MSG WAITALL
        MSG_NOSIGNAL 此操作不愿被 SIGPIPE 信号中断返回值成功则返回接收到的字符数,失败返回-1,
错误原因存于 errno 中.
错误代码 EBADF
              参数 s 非合法的 socket 处理代码
              参数中有一指针指向无法存取的内存空间
      EFAULT
      ENOTSOCK 参数s为一文件描述词,非socket.
              被信号所中断
      EINTR
              此动作会令进程阻断,但参数 s 的 socket 为不可阻断
      EAGATN
              系统的缓冲内存不足.
      ENOBUFS
              核心内存不足
      ENOMEM
              传给系统调用的参数不正确.
      EINVAL
范例
      参考 listen().
recvfrom (经socket 接收数据)
相关函数 recv, recvmsg, send, sendto, socket
头文件
     #include <sys/types.h>
      #include <sys/socket.h>
定义函数 int recvfrom(int s, void *buf, int len, unsigned int flags, struct sockaddr *from,
int *fromlen);
函数说明 recv()用来接收远程主机经指定的 socket 传来的数据,并把数据存到由参数 buf 指向的内存空间,参
数 len 为可接收数据的最大长度. 参数 flags 一般设 O,其他数值定义请参考 recv(). 参数 from 用来指定欲
传送的网络地址,结构 sockaddr 请参考 bind().参数 fromlen 为 sockaddr 的结构长度.
      成功则返回接收到的字符数,失败则返回-1,错误原因存于 errno 中.
返回值
错误代码 EBADF
              参数 s 非合法的 socket 处理代码
              参数中有一指针指向无法存取的内存空间.
      EFAULT
      ENOTSOCK 参数 s 为一文件描述词,非 socket.
              被信号所中断.
      EINTR
              此动作会令进程阻断,但参数 s 的 socket 为不可阻断.
      EAGAIN
      ENOBUFS 系统的缓冲内存不足
              核心内存不足
      ENOMEM
              传给系统调用的参数不正确.
      EINVAL
范例
      /*利用 socket 的 UDP client
      此程序会连线 UDP server, 并将键盘输入的字符串传给 server.
      UDP server 范例请参考 sendto (). */
  #include <svs/stat.h>
  #include <fcntl.h>
  #include <unistd.h>
  #include <sys/typs.h>
  #include <sys/socket.h>
  #include <netinet/in.h>
  #include <arpa/inet.h>
  #define PORT 2345
  #define SERVER_IP "127.0.0.1"
  main()
```

int s, len;

```
struct sockaddr in addr;
      int addr len = sizeof(struct sockaddr in);
     char buffer[256];
      //建立 socket
      if((s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0)</pre>
        perror("socket");
        exit(1);
      //填写 sockaddr in
     bzero(&addr, sizeof(addr));
     addr.sin family = AF INET;
     addr.sin port = htons(PORT);
     addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SERVER_IP);
     while(1)
        bzero(buffer, sizeof(buffer));
         //从标准输入设备取得字符串
         len = read(STDIN_FILENO, buffer, sizeof(buffer));
         //将字符串传送给 server 端
         sendto(s, buffer, len, 0, &addr, addr_len);
         //接收 server 端返回的字符串
        len = recvfrom(s, buffer, sizeof(buffer), 0, &addr, &addr len);
        printf("receive: %s", buffer);
      }
执行
      (先执行 udp server 再执行 udp client)
      hello
                     //从键盘输入字符串
                      //server 端返回来的字符串
      receive: hello
recvmsg (经socket 接收数据)
相关函数 recv, recvfrom, send, sendto, sendmsg, socket
头文件
      #include <sys/types.h>
      #include <sys/socktet.h>
定义函数 int recvmsg(int s, struct msghdr *msg, unsigned int flags);
函数说明 recvmsg()用来接收远程主机经指定的 socket 传来的数据. 参数 s 为已建立好连线的 socket,如果
利用 UDP 协议则不需经过连线操作. 参数 msg 指向欲连线的数据结构内容,参数 flags 一般设 0,详细描述请参
考 send(). 关于结构 msghdr 的定义请参考 sendmsg().
返回值
      成功则返回接收到的字符数,失败则返回-1,错误原因存于 errno 中.
错误代码 EBADF
              参数 s 非合法的 socket 处理代码.
               参数中有一指针指向无法存取的内存空间
      EFAULT
      ENOTSOCK 参数s为一文件描述词,非socket.
      EINTR
               被信号所中断.
              此操作会令进程阻断,但参数 s 的 socket 为不可阻断.
      EAGAIN
              系统的缓冲内存不足
      ENOBUFS
              核心内存不足
      ENOMEM
              传给系统调用的参数不正确.
      EINVAL
范例
      参考 recvfrom().
send (经socket 传送数据)
相关函数 sendto, sendmsq, recv, recvfrom, socket
头文件
     #include <sys/types.h>
      #include <sys/socket.h>
定义函数 int send(int s, const void * msg, int len, unsigned int falgs);
函数说明 send()用来将数据由指定的 socket 传给对方主机. 参数 s 为已建立好连接的 socket . 参数 msg 指
向欲连线的数据内容,参数 len 则为数据长度.参数 flags 一般设 0,其他数值定义如下
                       传送的数据以 out-of-band 送出.
        MSG OOB
```

```
MSG_DONTROUTE
                      取消路由表查询
                      设置为不可阻断运作
        MSG DONTWAIT
        MSG NOSIGNAL
                      此动作不愿被 SIGPIPE 信号中断.
返回值
      成功则返回实际传送出去的字符数,失败返回-1. 错误原因存于 errno
错误代码 EBADF
              参数 s 非合法的 socket 处理代码.
              参数中有一指针指向无法存取的内存空间
      EFAULT
      ENOTSOCK 参数 s 为一文件描述词, 非 socket.
      EINTR
              被信号所中断.
              此操作会令进程阻断,但参数 s 的 socket 为不可阻断.
      EAGAIN
      ENOBUFS
              系统的缓冲内存不足
              核心内存不足
      ENOMEM
      EINVAL
              传给系统调用的参数不正确.
范例
      参考 connect()
sendmsg (经socket 传送数据)
相关函数 send, sendto, recv, recvfrom, recvmsg, socket
     #include <sys/types.h>
头文件
      #include <sys/socket.h>
定义函数    int sendmsg(int s, const strcut msghdr *msg, unsigned int flags);
函数说明 sendmsq()用来将数据由指定的 socket 传给对方主机.参数 s 为已建立好连线的 socket,如果利用
UDP 协议则不需经过连线操作. 参数 msg 指向欲连线的数据结构内容,参数 flags 一般默认为 0,详细描述请参
考 send().
      结构 msghdr 定义如下
        struct msqhdr
                               //Address to send to /receive from .
           void *msq name;
           socklen_t msg_namelen; //Length of addres data
           strcut iovec * msq iov; //Vector of data to send/receive into
           size t msg iovlen;
                              //Number of elements in the vector
           void * msq control;
                               //Ancillary dat
           size_t msg_controllen; //Ancillary data buffer length
           int msq flaqs;
                               //Flags on received message
返回值
      成功则返回实际传送出去的字符数,失败返回-1,错误原因存于 errno
错误代码 EBADF
              参数 s 非合法的 socket 处理代码.
              参数中有一指针指向无法存取的内存空间
      EFAULT
      ENOTSOCK 参数 s 为一文件描述词, 非 socket.
              被信号所中断.
      EINTR
              此操作会令进程阻断,但参数 s 的 socket 为不可阻断.
      EAGAIN
      ENOBUFS 系统的缓冲内存不足
              核心内存不足 EINVAL 传给系统调用的参数不正确.
      ENOMEM
范例
      参考 sendto().
sendto (经socket 传送数据)
相关函数 send, sendmsg, recv, recvfrom, socket
     #include <sys/types.h>
      #include <sys/socket.h>
定义函数    int sendto(int s, const void * msg, int len, unsigned int flags, const struct
sockaddr * to, int tolen);
函数说明 sendto() 用来将数据由指定的 socket 传给对方主机. 参数 s 为已建好连线的 socket , 如果利用 UDP
协议则不需经过连线操作.参数 msg 指向欲连线的数据内容,参数 flags 一般设 0,详细描述请参考 send().参
数 to 用来指定欲传送的网络地址,结构 sockaddr 请参考 bind().参数 tolen 为 sockaddr 的结果长度.
     成功则返回实际传送出去的字符数,失败返回-1,错误原因存于 errno 中.
返回值
错误代码 EBADF
              参数 s 非法的 socket 处理代码.
              参数中有一指针指向无法存取的内存空间.
      WNOTSOCK canshu s为一文件描述词,非 socket.
              被信号所中断.
      EINTR
```

```
此动作会令进程阻断,但参数 s 的 soket 为补课阻断的.
       EAGAIN
               系统的缓冲内存不足.
       ENOBUFS
               传给系统调用的参数不正确.
       EINVAL
范例
   #include <sys/types.h>
   #include <sys/socket.h>
   #include <netinet.in.h>
   #include <arpa.inet.h>
   #define PORT 2345 /*使用的 port */
   main()
      int sockfd, len;
      struct sockaddr in addr;
      char buffer[256];
      //建立 socket
      if(sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0)</pre>
         perror ("socket");
         exit(1);
      //填写 sockaddr_in 结构
      bzero(&addr, sizeof(addr));
      addr.sin_family = AF_INET;
      addr.sin_port = htons(PORT);
      addr.sin_addr = hton1(INADDR_ANY);
      if(bind(sockfd, &addr, sizeof(addr)) < 0)</pre>
         perror("connect");
         exit(1);
      }
      while(1)
         bezro(buffer, sizeof(buffer));
         len = recvfrom(socket, buffer, sizeof(buffer), 0, &addr &addr len);
         //显示 client 端的网络地址
         printf("receive from %s\n ", inet_ntoa(addr.sin_addr));
         //将字串返回给 client 端
         sendto(sockfd, buffer, len, 0, &addr, addr_len);
      }
      请参考 recvfrom()
setprotoent (打开网络协议的数据文件)
相关函数 getprotobyname, getprotobynumber, endprotoent
头文件
     #include <netdb.h>
定义函数 void setprotoent (int stayopen);
函数说明 setprotoent()用来打开/etc/protocols,如果参数 stayopen 值为 1,则接下来的
getprotobyname()或getprotobynumber()将不会自动关闭此文件.
setservent (打开主机网络服务的数据文件)
相关函数 getservent, getservbyname, getservbyport, endservent
头文件
     #include <netdb.h>
定义函数 void setservent (int stayopen);
函数说明 setservent()用来打开/etc/services,如果参数 stayopen 值为 1,则接下来的
getservbyname()或getservbyport()将补回自动关闭文件.
```

```
相关函数 getsockopt
头文件
     #include <sys/types.h>
      #include <sys/socket.h>
定义函数 int setsockopt(int s, int level, int optname, const void * optval, ,
socklen toptlen);
函数说明 setsockopt()用来设置参数 s 所指定的 socket 状态. 参数 level 代表欲设置的网络层,一般设成
SOL SOCKET 以存取 socket 层. 参数 optname 代表欲设置的选项,有下列几种数值:
        SO DEBUG
                   打开或关闭排错模式
        SO_REUSEADDR 允许在 bind ()过程中本地地址可重复使用
        SO TYPE
                   返回 socket 形态.
                   返回 socket 已发生的错误原因
        SO ERROR
        SO DONTROUTE 送出的数据包不要利用路由设备来传输.
        SO_BROADCAST 使用广播方式传送
        SO_SNDBUF 设置送出的暂存区大小
        SO RCVBUF
                   设置接收的暂存区大小
        SO_KEEPALIVE 定期确定连线是否已终止.
        SO_OOBINLINE 当接收到 OOB 数据时会马上送至标准输入设备
                    确保数据安全且可靠的传送出去.
        SO LINGER
      optval 代表欲设置的值,参数 optlen 则为 optval 的长度.
参数
      成功则返回 0, 若有错误则返回-1, 错误原因存于 errno.
返回值
附加说明 EBADF
                 参数 s 并非合法的 socket 处理代码
                 参数 s 为一文件描述词, 非 socket
      ENOPROTOOPT 参数 optname 指定的选项不正确.
                 参数 optval 指针指向无法存取的内存空间.
范例
      参考 getsockopt().
shutdown (终止socket 通信)
相关函数 socket, connect
     #include <sys/socket.h>
定义函数    int shutdown(int s, int how);
函数说明 shutdown()用来终止参数 s 所指定的 socket 连线. 参数 s 是连线中的 socket 处理代码,参数 how
有下列几种情况:
              终止读取操作.
        how=0
        how=1
              终止传送操作
              终止读取及传送操作
        how=2
      成功则返回 0,失败返回-1,错误原因存于 errno.
返回值
错误代码 EBADF
             参数 s 不是有效的 socket 处理代码
      ENOTSOCK 参数 s 为一文件描述词, 非 socket
      ENOTCONN 参数 s 指定的 socket 并未连线
socket (建立一个socket 通信)
相关函数 accept, bind, connect, listen
头文件
     #include <sys/types.h>
      #include <sys/socket.h>
定义函数 int socket(int domain, int type, int protocol);
函数说明 socket()用来建立一个新的 socket, 也就是向系统注册, 通知系统建立一通信端口. 参数 domain 指
定使用何种的地址类型,完整的定义在/usr/include/bits/socket.h 内,底下是常见的协议:
        PF_UNIX/PF_LOCAL/AF_UNIX/AF_LOCAL
                                       UNIX 进程通信协议
        PF_INET?AF_INET
                                        Ipv4 网络协议
                                        Ipv6 网络协议
        PF INET6/AF INET6
        PF_IPX/AF_IPX
                                        IPX-Novell 协议
                                        核心用户接口装置
        PF_NETLINK/AF_NETLINK
                                        ITU-T X. 25/ISO-8208 协议
        PF X25/AF X25
                                        业余无线 AX. 25 协议
        PF_AX25/AF_AX25
                                        存取原始 ATM PVCs
        PF ATMPVC/AF ATMPVC
                                        appletalk (DDP)协议
        PF APPLETALK/AF APPLETALK
```

第 111 页 共 115 页

PF PACKET/AF PACKET

初级封包接口

```
type 有下列几种数值:
参数
                      提供双向连续且可信赖的数据流,即 TCP. 支持 OOB 机制, 在所有数据传送
        SOCK STREAM
前必须使用 connect()来建立连线状态.
        SOCK DGRAM
                      使用不连续不可信赖的数据包连接
        SOCK SEQPACKET
                      提供连续可信赖的数据包连接
                      提供原始网络协议存取
        SOCK RAW
                      提供可信赖的数据包连接
        SOCK RDM
        SOCK PACKET
                      提供和网络驱动程序直接通信. protocol 用来指定 socket 所使用的传输协
议编号,通常此参考不用管它,设为0即可.
      成功则返回 socket 处理代码,失败返回-1.
返回值
错误代码 EPROTONOSUPPORT 参数 domain 指定的类型不支持参数 type 或 protocol 指定的协议
                   核心内存不足,无法建立新的 socket 结构
      ENFILE
                   进程文件表溢出,无法再建立新的 socket
      EMFILE
                   权限不足,无法建立 type 或 protocol 指定的协议
      EACCESS
      ENOBUFS/ENOMEM 内存不足
                   参数 domain/type/protocol 不合法
      EINVAL
范例
      参考 connect().
                               环境变量篇
getenv (取得环境变量内容)
相关函数 putenv, setenv, unsetenv
     #include <stdlib.h>
定义函数 char * getenv(const char *name);
函数说明 getenv()用来取得参数 name 环境变量的内容.参数 name 为环境变量的名称,如果该变量存在则会返
回指向该内容的指针.环境变量的格式为 name = value.
      执行成功则返回指向该内容的指针,找不到符合的环境变量名称则返回 NULL.
返回值
范例
  #include <stdlib.h>
  main()
     char *p;
     if((p = getenv("USER")))
        printf("USER = %s\n", p);
执行
      USER = root
putenv (改变或增加环境变量)
相关函数 getenv, setenv, unsetenv
     #include4<stdlib.h>
头文件
定义函数    int putenv(const char * string);
函数说明 putenv()用来改变或增加环境变量的内容.参数 string 的格式为 name = value, 如果该环境变量原
先存在,则变量内容会依参数 string 改变,否则此参数内容会成为新的环境变量.
     执行成功则返回 0 ,有错误发生则返回-1 .
错误代码 ENOMEM 内存不足,无法配置新的环境变量空间.
范例
  #include <stdlib.h>
  main()
     char *p;
     if((p = getenv("USER")))
        printf("USER =%s\n", p);
     putenv("USER=test");
     printf("USER+5s\n", getenv("USER"));
执行
      USER=root
```

USER=root

```
setenv (改变或增加环境变量)
相关函数 getenv, putenv, unsetenv
     #include <stdlib.h>
定义函数    int setenv(const char *name, const char * value, int overwrite);
函数说明 setenv()用来改变或增加环境变量的内容.参数 name 为环境变量名称字符串.参数 value 则为变量
内容,参数 overwrite 用来决定是否要改变已存在的环境变量. 如果 overwrite 不为 0,而该环境变量原已有
内容,则原内容会被改为参数 value 所指的变量内容. 如果 overwrite 为 0,且该环境变量已有内容,则参数
value 会被忽略.
返回值 执行成功则返回 0,有错误发生时返回-1.
错误代码 ENOMEM 内存不足,无法配置新的环境变量空间
范例
  #include <stdlib.h>
  main()
  {
     char * p;
     if((p = getenv("USER")))
        printf("USER =%s\n", p);
     setenv("USER", "test", 1);
     printf("USER=%s\n", getenv("USEr"));
     unsetenv("USER");
     printf("USER=%s\n", getenv("USER"));
执行
      USER=root
      USER=test
      USER=(null)
                                终端控制篇
getopt (分析命令行参数)
相关函数
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数    int getopt(int argc, char * const argv[], const char * optstring);
函数说明 getopt()用来分析命令行参数. 参数 argc 和 argv 是由 main()传递的参数个数和内容. 参数
optstring 则代表欲处理的选项字符串.此函数会返回在 argv 中下一个的选项字母,此字母会对应参数
optstring 中的字母. 如果选项字符串里的字母后接着冒号":",则表示还有相关的参数,全域变量 optarg 即
会指向此额外参数,如果 getopt()找不到符合的参数则会印出错信息,并将全域变量 optopt 设为 "?"字符,如
果不希望 getopt()印出错信息,则只要将全域变量 opterr 设为 0 即可.
      如果找到符合的参数则返回此参数字母,如果参数不包含在参数 optstring 的选项字母则返回"?"字符,
分析结束则返回-1.
范例
  #include <stdio.h>
  #include <unistd.h>
  int main(int argc, char **argv)
     int ch;
     opterr = 0;
     while((ch = getopt(argc, argv, "a:bcde")) != -1)
        switch(ch)
           case 'a':
              printf("option a:'%s'\n", optarg);
              break;
           case 'b':
              printf("option b :b\n");
              break;
           default:
```

printf("other option :%c\n", ch);

}

```
printf("optopt +%c\n", optopt);
执行
      $. /getopt -b
      option b:b
      $. /getopt -c
      other option:c
      $. /getopt -a
      other option :?
      $. /getopt -a12345
      option a: '12345'
相关函数 ttyname
头文件
     #include <unistd.h>
定义函数 int isatty(int desc);
函数说明 如果参数 desc 所代表的文件描述词为一终端机则返回 1, 否则返回 0.
返回值 如果文件为终端机则返回 1, 否则返回 0.
范例
      参考 ttyname().
select (I/O 多工机制)
头文件
     #include <sys/time.h>
      #include <sys/types.h>
      #include <unistd.h>
定义函数    int select(int n, fd_set * readfds, fd_set * writefds, fd_set * exceptfds, struct
timeval * timeout);
函数说明 select()用来等待文件描述词状态的改变. 参数 n 代表最大的文件描述词加 1,参数 readfds、
writefds 和 exceptfds 称为描述词组,是用来回传该描述词的读,写或例外的状况. 底下的宏提供了处理这
三种描述词组的方式:
                                    用来清除描述词组 set 中相关 fd 的位
        FD CLR(inr fd, fd set* set);
                                     用来测试描述词组 set 中相关 fd 的位是否为真
        FD_ISSET(int fd, fd_set *set);
                                     用来设置描述词组 set 中相关 fd 的位
        FD_SET(int fd, fd_set*set);
        FD_ZERO(fd_set *set);
                                    用来清除描述词组 set 的全部位
参数
      timeout 为结构 timeval,用来设置 select()的等待时间,其结构定义如下
        struct timeval
        {
           time_t tv_sec;
           time_t tv_usec;
返回值
      如果参数 timeout 设为 NULL 则表示 select ()没有 timeout.
错误代码 执行成功则返回文件描述词状态已改变的个数 , 如果返回 0 代表在描述词状态改变前已超过 timeout 时
间,当有错误发生时则返回-1,错误原因存于 errno,此时参数 readfds, writefds, exceptfds 和 timeout
的值变成不可预测.
      EBADF 文件描述词为无效的或该文件已关闭
      EINTR 此调用被信号所中断
      EINVAL 参数 n 为负值.
      ENOMEM 核心内存不足
范例
      常见的程序片段:fs_set readset;
      FD ZERO(&readset);
      FD_SET(fd, &readset);
      select(fd+1, &readset, NULL, NULL, NULL);
        if(FD ISSET(fd, readset){...}
ttyname (返回一终端机名称)
相关函数 Isatty
     #include <unistd.h>
定义函数 char * ttyname(int desc);
函数说明 如果参数 desc 所代表的文件描述词为一终端机,则会将此终端机名称由一字符串指针返回,否则返回
```

如果成功则返回指向终端机名称的字符串指针,有错误情况发生时则返回 NULL. 返回值 范例 #include <unistd.h> #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <fcntl.h> main() int fd; char * file = "/dev/tty"; fd = open (fiel, O_RDONLY); printf("%s", file); if(isatty(fd)) printf("is a tty. \n"); printf("ttyname = %s \n", ttyname(fd)); } else printf(" is not a tty\n"); close(fd); /dev/tty is a tty ttyname = /dev/tty

NULL.