GUA – Global Unicast Address

SLAAC – Stateless Address Autoconfiguration

IPv6 Címzési "fajták"

Dinamikus GUA címhozzárendelés

<u>Állapotmentes</u> Állapottartó

Csak SLAAC SLAAC+DHCP -Függ a default-gateway-tól

-RA üzenet fogadás -DHCP-től kapja a címet

-csak IPv6 címet kap

SLAAC Engedélyezése

R1(config)# ipv6 unicast-routing



ICMPv6 üzenetek

RA – Router Advertisement

Tarmalmazza a network konfigurációs információit. Helyi hálózat előtag (fe80::1) és az előtag hossza (/64)

RS – Router Solicitation (kérelem)

Kérelmi üzenet, kell hozzá IPv6

Kliens RS-t küld, Router/Kiszolgáló RA-t válaszol, és így csinál egy v6 címet 😊



Duplikált cím felderítés

NS - Neighbor Solicitation (szomszéd keresés)

NA - Neighbor Advertisement

DAD – Duplicate Address Detection

Az állomás küld egy NS üzenetet speckó multicast címre és a kliensek pedig NA-val válaszolhatnak, ha nem kap NA választ akkor egyedi

Pl.: Állomás(PC-1) kiabál egyet multicast-be, egy NS-et ami jelen esetbe (Itt van x.y.z???????), erre ha nem kap választ (NA-t) akkor kiderül, hogy nincsen x.y.z és egyedi címként használhatja ezt, viszont ha jön válasz akkor a cím nem egyedi és nem használhatja, AKI KAPJA MARJA!!

DHCPv6



Állapottartó

- -Címet nem ad, SLAAC fog
- Nem tárol címeket
- -Lakásokba max

- -Ad címet
- El is menti a címeket
- Nagy irodákba is banger

Config

Állapotmentes:

(egy megadott interfacen)! R1 (config-if) # ipv6 nd other-config-flag

Állapottartó:

(egy megadott interfacen)! R1 (config-if) # ipv6 nd managed-config-flag

R1(config-if)# ipv6 nd prefix default no-autoconfig

DHCPv6-Szerver Config

Állapotmentes:

-Engedélyezzük szokásos mód a unicast-routingot

R1(config)# ipv6 unicast-routing

-Csinálunk egy poolt

R1(config)# ipv6 dhcp pool POOL-NEVE

-Azután ha van DNS szerver akkor azt adjuk meg, ha nincs akkor Google

R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:db8:acad:1::254


R1(config-dhcpv6)# domain-name example.com

-Azután kirakjuk a megfelelő interfacera

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if)# ipv6 dhcp server IPV6-STATELESS
R1(config-if)# no shut



Kliens

-Engedélyezzük szokásos mód a unicast-routingot, itt is

R3(config)# ipv6 unicast-routing

-Belépünk a megfelelő interfaceba és engedélyezzük

R3 (config) # interface g0/0/1


R3 (config) # ipv6 enable

-Majd SLAAC-ot engedélyezünk

R3(config-if)# ipv6 address autoconfig







Állapottartó

-Kb ugyan az mint a állapotmentes csak adunk hozzá prefix-t

R1(config)# ipv6 unicast-routing

R1(config)# ipv6 dhcp pool POOL-NEVE

-Hozzáadjuk a prefixet

R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:db8:acad:1::/64

R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:4860:4860::8888

R1(config-dhcpv6)# domain-name example.com

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag

R1(config-if)# ipv6 nd prefix default no-autoconfig

R1(config-if)# ipv6 dhcp server POOL-NEVE

R1(config-if)# no shut

Kliens

-Engedélyezzük szokásos mód a unicast-routingot, itt is

R3(config)# ipv6 unicast-routing

-Belépünk a megfelelő interfaceba és engedélyezzük

R3 (config) # interface g0/0/1

R3 (config) # ipv6 enable

-Itt a SLAAC helyett a DHCP fogja osztani a címet 😂

R3(config-if)# ipv6 address dhcp

Közvetítő

Ennek az a lényege, hogy ez a Relay Agent tudjon úgy címet kiosztani, hogy eltérő hálózatok között van

-Vér egyszerű, megadjuk a DHCP kiszolgáló IP címét meg az interface-t

R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1

R1(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:acad:1::2 G0/0/0

