



01

各平台使用比較

行動版 GoogleMap 圖台

分類	圖台套件	繼承類別	説明	圖台金錀
iOS	MapKit.fr MKMapViewDeleg amework ate			不需要金錀
Android maps.jar (選擇各 sdk版本 下,引用 Google APIs)	v1: MapActivity	2012.12.3 起聲明 不支援 Map API v1, 到 2013.3.3 前仍接受申請 Map API v1 key	1. 開發期金鑰 2. 上架金鑰 https://code.goo gle.com/apis/c onsole	
	v2: Activity (MapFragment)	需申請 Map API V2 key	1. 開發期金鑰2. 上架金鑰	
		v3: Activity	使用 WebView 來 操作 Map 網頁	js 金鑰可有可無
Web 或 Phone	tinyMap	jquery.tinyMap- 3.2.0.min.js	tinyMap 的 API	
Gap	googlem ap	http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=true http://maps.googleapis.com/maps/api/jsv=3&key=API_K EY&sensor=false		

基本上, API 不能共用, 但各自的 API, 有各自好用的地方,以及需要自行調整的地方

02

IOS 圖台使用 API 分享

iOS圖台基本使用介紹

圖台初始化

	使用步驟	程式片段
1	引用 mapKit.framework	在 Build Phases 功能設定
2	建立程式檔案 MyMapController.h	<pre>#import <uikit uikit.h=""> #import <mapkit mapkit.h=""> @interface MyMapController : UIViewController <mkmapviewdelegate>{ MKMapView *map; } @end</mkmapviewdelegate></mapkit></uikit></pre>
3	初始化圖台 MyMapController.m 在 viewDidLoad 裡初始 化	// 建立 MapView map = [[MKMapView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0.0f, 40.0f, 320.0f, 400.0f)]; // 顯示使用者目前位置(藍色圓點) map.showsUserLocation = YES; //MapView 的環境設置 map.mapType = MKMapTypeStandard; map.scrollEnabled = YES; map.zoomEnabled = YES; // 將 MapView 顯示於畫面 [self.view addSubview:map];

圖台使用者定位開發技巧

	使用步驟	程式片段
1	引用 CoreLocation.framework	在 Build Phases 功能設定
2	繼承 CLLocationManagerDelegate	#import <corelocation corelocation.h=""> #import <mapkit mapkit.h=""> @interface MyMapController : UIViewController <mkmapviewdelegate, cllocationmanagerdelegate="">{ } @property CLLocationManager *iCLLocationManager ; @end</mkmapviewdelegate,></mapkit></corelocation>
3	因應 iOS8, 取得使用者變動的經緯度座標或參考網址: http://dev.00don.com/?p=103	// Create location manager with filters set for battery efficiency. self.iCLLocationManager = [[CLLocationManager alloc] init]; // check if the app can respond to the new selector found in iOS8 if([self.iCLLocationManager respondsToSelector:@selector(requestAlwaysAuthorization)]) { [self.iCLLocationManager requestAlwaysAuthorization]; // 永久授权 [self.iCLLocationManager requestWhenInUseAuthorization]; // 使用中授权 } self.iCLLocationManager.distanceFilter = kCLLocationAccuracyHundredMeters; self.iCLLocationManager.desiredAccuracy = kCLLocationAccuracyBest; // Start updating location changes. [self.iCLLocationManager startUpdatingLocation];
4	因應 iOS8, 專案 Resource 裡, plist 加入 2 個參數設定	NSLocationWhenInUseUsageDescription -> 只有打開 APP 的時候 NSLocationAlwaysUsageDescription -> 任何時間
5	取得新座標的函式,可取得: coordinate.latitude, coordinate.longitude, horizontalAccuracy, verticalAccuracy, timestamp, Speed, course	-(void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didUpdateLocations:(NSArray *)locations { self.location = locations.lastObject; //self.location.coordinate.latitude]; }

圖台自製縮放 index 函式

	説明	程式片段
1	自製在圖台移動的函式: 傳入座標及縮放 index(3~21) (由於 iOS 圖台平移位置,只能傳縮放 比例,在用習慣要 zoom 到第幾 層,index(3~21) 比比例實用許多)	<pre>- (void) moveMapCenterTo : (CLLocationCoordinate2D) aCoordinate withZoomLevel : (int) aLevel { float regionDelta = 0; if(aLevel == 0){ regionDelta = [self getRegionDelta : [self getZoomLevel : self.mapView]]; } else regionDelta = [self getRegionDelta : aLevel]; MKCoordinateSpan span = MKCoordinateSpanMake(regionDelta,regionDelta); MKCoordinateRegion userPos = MKCoordinateRegionMake(aCoordinate, span); [map setRegion : userPos animated:YES]; }</pre>
2	轉換要 zoom 的 index 數	- (int) getZoomLevel : (MKMapView *) aMapView { return 21 - round(log2(aMapView.region.span.longitudeDelta * MERCATOR_RADIUS * M_PI / (180.0 * aMapView.bounds.size.width))); }
3	將 index 轉換為縮放比例	- (float) getRegionDelta : (int) aLevel { float regionDelta = 0; switch (aLevel) { case 0:regionDelta = 0;break; case 1:regionDelta = 225.0;break; case 2:regionDelta = 112.5;break; case 3:regionDelta = 56.25;break; case 4:regionDelta = 28.125;break; case 5:regionDelta = 14.0625;break; case 5:regionDelta = 7.031250;break; case 6:regionDelta = 7.031250;break; case 7:regionDelta = 3.515625;break; case 8:regionDelta = 1.757812;break; case 9:regionDelta = 0.878906;break; case 10:regionDelta = 0.439453;break; case 11:regionDelta = 0.219727;break; case 12:regionDelta = 0.109863;break; case 13:regionDelta = 0.054932;break; case 14:regionDelta = 0.007466;break; case 15:regionDelta = 0.003433;break;

圖台套疊功能

	函式	使用説明
1	addAnnotations	圖台加入點位陣列,產生多點位在圖台上
2	addOverlays	圖台加入點位陣列,套疊在線或面在圖台上
3	viewforAnnotation	圖台顯示各種類別下的點位 marker 技巧:利用自製多組 MKAnnotation 子類別來區分多種類別,不同類別中,可自訂自己的圖示.
4	viewForOverlay	圖台顯示各種類別下的線或面的圖層 技巧:利用自製多組 MKPolyline 子類別, MKPolygon 子類別來區 分多種類別,不同類別中,可自訂自己的線或面的顏色,線的粗細
5	didSelectAnnotationView	點擊點位 marker 時的觸發事件
6	regionDidChangeAnimated	圖台四周範圍移動時,觸發的事件
7	didAddAnnotationViews	圖台套疊多個點位下,可以讓特定種類點位顯示在最上面
8	清除特定類別下的點位	<pre>for (id<mkannotation> annotation in self.mapView.annotations) { if([annotation isKindOfClass : [WeatherMarker class]]){ [self.mapView removeAnnotation : annotation]; } }</mkannotation></pre>
9	清除特定類別下的圖層	<pre>for (id<mkoverlay> overlay in self.mapView.overlays) { if(![overlay isKindOfClass:[MKUserLocation class]]){ [self.mapView removeOverlay : overlay]; } }</mkoverlay></pre>

圖台套疊_效能調校

調校項目 使用説明 一次套疊太多點位在圖台上,如果只套疊目前手機畫面4角 MKMapRect rect = map.visibleMapRect; 1 // ne: 北東, se: 南東, nw: 北西, sw: 南西 MKMapPoint nePoint = MKMapPointMake(rect.origin.x + rect.size.width, 範圍下的點位或圖層,可透由取得四邊的最小最大經度、最小最大緯度,來套疊點位 rect.origin.y); MKMapPoint swPoint = MKMapPointMake(rect.origin.x, rect.origin.y + rect.size.height); CLLocationCoordinate2D neCoord = MKCoordinateForMapPoint(nePoint); CLLocationCoordinate2D swCoord = MKCoordinateForMapPoint(swPoint); #利用上下左右4角範圍,只套疊範圍下的點位或圖層 TopX: neCoord.latitude TopY: neCoord.longitude BottomX: swCoord.latitude BottomY: swCoord.longitude

03

ANDROID 圖台使用分享

Android 圖台基本使用介紹

開發者 apis console: https://code.google.com/apis/console

版本	版本差異説明	應用專案
v1	1. 開發者 console 已不能申請 Map API v1 key, 原來的專案還是可以使用 2. v1 和 v2 的 API 都是 java 原生, 但完全不同的 API	大甲媽祖遶境 進香
v2	1. 開發期, 需導入 Google Play Services 2.User 下載時, 手機內必需 SDK2.3 以上才有 Google Play Services 服務 3. 地圖是封裝在 MapFragment 類別中 4. 使用 Vector tiles 技術使地圖顯示得更快, 頻寬使用的更少。 5. Caching 比較少, 所以看到的地圖空白區域會更少。	1. 天眼衛星車 隊管理 2. 富民運輸 3. 司機派遣
v3	1. 使用 WebView 來操作 Map 網頁,而且是把網頁放在手機上,而不是去瀏覽 Server 上的網頁。	

03-1

ANDROID V1圖台使用分享

v1 圖台初始化

	使用步驟	程式片段
1	Google APIs Console 網頁開啓 v1 服務,及申請你的開發時期和上架時期的金錀	利用你開發電腦的 (SHA1 碼; 專案 package),在 google apis console 申請一組Android key,這一組就是你的開發時期的金鑰.而正式發佈的金鑰,是你用 eclipse 在Export Signed Application Package 所產生的 keystore 裡,就有一組正式憑證的SHA1 碼,就可以申請正式的金鑰,只有在上架時,才換這組金鑰,從 Google Play 下載下來時的 APP,才看的到圖台
2	定義 maplayout 裡,放 圖台的 tag	<pre><com.google.android.maps.mapview android:apikey="06CJMDB32xxxQKZxxx329Hhminxxxli5Rxxxxxxx" android:id="@+id/mapview" android:layout_height="fill_parent" android:layout_width="fill_parent"> (apiKey 要分開發時期和上架的金鑰,放錯會是沒有圖的圖台)</com.google.android.maps.mapview></pre>
3	定義使用 map 函式在 AndroidManifest.xml	<uses-library android:name="com.google.android.maps" android:required="true"></uses-library>
4	初始化圖台物件	<pre>private MapView map; @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.maplayout); map = (MapView) findViewById(R.id.mapview); map.setClickable(true);}</pre>

v1 圖台使用者定位開發技巧

	使用步驟	程式片段
1	全域變數:使用者位置圖層	private MyLocationOverlay m_MyLocationOverlay;
2	使用者圖層變數初始化	m_MyLocationOverlay = new MyLocationOverlay(MyMapActivity.this, map); m_MapView.getOverlays().add(m_MyLocationOverlay); 以下 2 行可放在 OnResume 去重新啓動 m_MyLocationOverlay.enableMyLocation(); m_MyLocationOverlay.enableCompass(); 以下 2 行可放在 OnPause() 去停止運作 m_MyLocationOverlay.disableMyLocation(); m_MyLocationOverlay.disableCompass();
3	取得新座標的函式	<pre>Public void getUserLoction(){ GeoPoint point = m_MyLocationOverlay .getMyLocation(); }</pre>

v1 圖台基本功能

	函式	使用説明
1	map.getZoomLevel()	取得目前 Zoom 到圖台第幾層
2	map.getController().setZoom(16)	縮放到圖台第幾層
3	map.getController().animateT o(geopoint)	平移到以 geopoint 為中心的圖台中心
4	map.getOverlays().add(MyOv erlay)	圖台加入套疊點位物件 (ItemizedOverlay <overlayitem>) (進階可以客製 1 個物件繼承抽象 ItemizedOverlay<overlayitem>,可以搜集同性質 marker,及客製點擊 marker 彈出視窗) (請注意:我們需要呼叫 populate 函式,通知 Map 來更新這個 Overlay。並且,最好是在呼叫 populate 之前,呼叫 setLastFocusedIndex(-1),清掉之前的 Focus Item)</overlayitem></overlayitem>
5	map.getOverlays().remove(M yOverlay)	圖台移除套疊物件 (可能是同性質的點位,線,或面)

調校項目

1

一次套疊太多點位在圖台上, 如果只套疊目前手機畫面4角 範圍下的點位或圖層,可透由 取得四邊的最小最大經度、最 小最大緯度,來套疊點位

使用説明

捉取裝置的寬高 int mWindowHeight = getWindowManager().getDefaultDisplay().getHeight(); int mWindowWidth = getWindowManager().getDefaultDisplay().getWidth(); #取得圖台的左上、右下兩個點 GeoPoint leftTop = mMViewMain.getProjection().fromPixels(-5, -5); GeoPoint rightButtom = mMViewMain.getProjection().fromPixels(mWindowWidth + 5, mWindowHeight + 5); reloadMapRegion(leftTop.getLongitudeE6(), rightButtom.getLongitudeE6(), leftTop.getLatitudeE6(), rightButtom.getLatitudeE6()); function reloadMapRegion(int aMinX, int aMaxX, int aMinY, int aMaxY) //(float) (aMinX / 1E6) 最小經度 //(float) (aMaxX / 1E6) 最大經度 //(float) (aMinY / 1E6) 最小緯度 //(float) (aMaxY / 1E6) 最大緯度 #即可對點位資料作螢幕範疇內,經緯度最小、最大區間的條件過濾

03-2

ANDROID V2圖台使用分享

v2 圖台初始化

	使用步驟	程式片段
1	Google APIs Console 網頁 開啓 Google Maps Android API v2 服務,及申請你的開 發時期和上架時期的金鑰	利用你開發電腦的 (SHA1 碼; 專案 package),在 google apis console 申請一組 Android key,這一組就是你的開發時期的金鑰.而正式發佈的金鑰,是你用 eclipse 在 Export Signed Application Package 所產生的 keystore 裡,就有一組正式遇證的 SHA1 碼,就可以申請正式的金鑰,只有在上架時,才換這組金鑰,從 Google Play 下載下來時的 APP,才看的到圖台
2	導入 google-play- services_lib	 利用 Android SDK Manager 查看你的 Google Play services,是否已安裝 導入一個 Google Play services 專案, Eclipse Import 你 sdk 目錄下的 google/google_play_services/libproject/google-play-services_lib 為一個專案 你需要 v2 圖台的專案,必須引入 google-play-services_lib 專案為函式庫
3	定義 map 需引用的資源在AndroidManifest.xml	<uses-feature <="" android:glesversion="0x00020000" th=""></uses-feature>
4	定義 maplayout 裡,放圖台的 tag	<fragment android:id="@+id/mapview" android:layout_height="match_parent" android:layout_width="match_parent" class="com.google.android.gms.maps.MapFragment"></fragment>

v2 圖台初始化

使用步驟 程式片段 private GoogleMap map; 初始化圖台物件 5 private UiSettings uiSettings; public class GoogleMapView extends FragmentActivity { if (map == null) { map = ((SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.mapview)).getMap(); if (map != null) setupMap(); private void setupMap() { map.setTrafficEnabled(true); map.setMyLocationEnabled(true); uiSettings = map.getUiSettings(); uiSettings.setZoomControlsEnabled(true); uiSettings.setCompassEnabled(true); uiSettings.setMyLocationButtonEnabled(false); uiSettings.setScrollGesturesEnabled(true); uiSettings.setZoomGesturesEnabled(true); uiSettings.setTiltGesturesEnabled(true); uiSettings.setRotateGesturesEnabled(true);

使用步驟

程式片段

1 定位使用者位置物件初始 化及取得新座標

```
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
public class GoogleMapView extends FragmentActivity implements LocationListener {
private GoogleMap map;
 private LocationManager locationManager:
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  LocationManager service = (LocationManager) getSystemService(LOCATION SERVICE);
  boolean enabledGPS = service.isProviderEnabled(LocationManager.GPS PROVIDER);
  boolean enabledWiFi = service.isProviderEnabled(LocationManager.NETWORK PROVIDER);
  if (!enabledGPS)
    Toast.makeText(this, "GPS signal not found", Toast.LENGTH LONG).show();
    Intent intent = new Intent(Settings.ACTION LOCATION SOURCE SETTINGS);
    startActivity(intent); }
   locationManager = (LocationManager) getSystemService(Context.LOCATION SERVICE);
  // Define the criteria how to select the locatioin provider -> use
  Criteria criteria = new Criteria();
  provider = locationManager.getBestProvider(criteria, false);
  Location location = locationManager.getLastKnownLocation(provider);
  if (location != null) onLocationChanged(location);
 @Override
 protected void onResume() {
  super.onResume();
  locationManager.requestLocationUpdates(provider, 400, 1, this); }
 @Override
 protected void onPause() {
  super.onPause():
  locationManager.removeUpdates(this); }
 @Override
 public void onLocationChanged(Location location) {
  double lat = location.getLatitude();
  double Ing = location.getLongitude();
```

v2 圖台基本功能


	医 式	使用説明
1	map.getCameraPosition().zoom)	取得目前 Zoom 到圖台第幾層
2	map.moveCamera(CameraUpdate Factory.zoomTo(14))	縮放到圖台第幾層
3	map.moveCamera(CameraUpdate Factory.newLatLngZoom(latlng, map.getCameraPosition().zoom))	平移到以 lating 為中心, 圖台層數不變的圖台中心
4	map.addMarker(new MarkerOptions() .position(coordinate).title("title") .snippet("snippet").icon(BitmapDes criptorFactory.fromResource(R.dra wable.ic_launcher)));	圖台加入點位物件
5	map.addCircle(CircleOptions)	圖台加入圓物件
6	map.addPolygon(PolygonOptions)	圖台加入多邊形物件
7	map.addPolyline(PolylineOptions)	圖台加入線物件
8	map.addTileOverlay(TileOverlayOp tions)	圖台加入圖層物件
9	map.clear()	清除圖台上所有物件
10	圖台物件.remove()	Marker 物件、 PolyIne 物件、 Polygon 物件從圖台上移除

04

專案經驗分享

大甲媽祖 APP 提供多圖層需求的呈現






Google 圖台的路線規劃

停轎點路線 規劃



停轎點路線 規劃説明



由於路線規劃是用 WebService 的方式,用的是 Server 端和 Google 要求服務,由於 Google 限制一個網路位置 1 天只能有 2500 次的要求,如果此 APP 服務路線規劃或座標轉住址的需求很大,會很快的喪失 APP 的功能。

原生圖台在 v2 有了很多便利的 API 和效能調整,如果要提供 路線規劃或座標轉住址服務可 以

用 v3 網頁的方式 (以手機為 Client 向 Google 提出要求),也 許就可以滿足每隻手機地址定 位的便利功能

值得努力的方向

離線版 GoogleMap

Google 圖台的合用

- 1. **V1** 和 **V3** 合用
- 2. V2 和 V3 合用

車機訊號

1. Node.js 測試是否可應 付上千 , 上萬條 clicent 的 接收

