# جزوہ خلاصه CCNA 200-301 First Edition

نویسنده: شاهین واثقی تایپ و ویراست: گروه علمی IT TRIBES تایپ و ویراست: گروه علمی ( علی کارگر اسماعیل خانی ) ( علیرضا کهن ترابی )

Chapter-1.	<u> 6</u>
Introduction to TCP/IP Networking	<u> 6</u>
TCP/IP	6
Chapter-2	9
Fundamentals of Ethernet LANs	9
Ethernet Cable	9
Fiber Optic	10
ETHERNET FRAME	10
ERROR DETECTION WITH FCS	10
Chapter-3	12
Fundamentals of WANs and IP Routing	12
<u>Wan</u>	12
Chapter-4.	14
Using the Command-Line Interface.	
IOS.	14
All Type Of Disk	15
Chapter-5.	
Analyzing Ethernet LAN Switching	16
Layer 2	16
Mac Table	17
Chapter-6.	19
Configuring Basic Switch Management	19
Console	19
Telnet	19
SSH	20
General Setting	21
Chapter-7	
Configuring and Verifying Switch Interfaces	
Interface Setting	
Interface Counter	
Chapter-8	
Implementing Ethernet Virtual LANs	
<u>Vlan</u>	
Chapter-9	
Spanning Tree Protocol Concepts.	
General	
BPDU	
Root Bridge Election.	
Root Port Election	
Root Port Cost	
STP Protocols	
STP 802 1D	<u> </u>

<u>Timers</u>	29
Port State	29
RSTP 802.1w	30
Port State , Timers	30
Port Role	
Port Type	31
Additional Feature	31
Chapter-10	33
RSTP and EtherChannel Configuration	<u> 33</u>
PVST+,RPVST+	33
PVST Config.	33
Ether-Channel	34
Chapter-11	36
Perspectives on IPv4 Subnetting.	<u>36</u>
IP Subnet.	36
Subnet Mask	37
Subnetting	38
Chapter-12	47
Operating Cisco Routers.	47
Routing	
Chapter-13.	
Configuring IPv4 Addresses and Static Routes	48
IPv4 Routing Concept.	
Connected Route	
Static Route	50
Chapter-14	<u> 51</u>
IP Routing in the LAN	51
Router On a Stick (RoaS)	
Switched Virtual Interface ( SVI )	52
Layer3 Ether-Channel	52
Chapter-15	<u>53</u>
Troubleshooting IPv4 Routing	5 <u>3</u>
Ping	<u> 53</u>
Trace Route	53
Chapter-16	<u> 54</u>
Understanding OSPF Concepts	54
Routing Protocol	54
OSPF	55
Neighboring	<u>56</u>
Exchanging Database	57
Maintaining Neighbour	
OSPF Network Type	58
Adding Best Route To Table	<u>58</u>

LSA	<u>59</u>
Chapter-17	60
Implementing OSPF	60
OSPF Config	60
Show OSPF	60
Passive Interface	
Default Route Advertise	61
Interface Cost	62
Load Balance	62
Chapter-18.	63
OSPF Network Types and Neighbors	63
OSPF Network Type	63
Chapter-19.	65
Basic IPv4 Access Control Lists	65
Access Control List	65
Standard ACL	
Chapter-20.	67
Advanced IPv4 Access Control Lists	67
Extended ACL	67
Chapter-21	68
Policy Base Routing (PBR)	
جیست؟ Route-Map	68
دستور Match : دستور	68
Set :	69
مثالهای عملی	69
Chapter-22	70
Implementing Switch Port Security	70
Port Security	71
Chapter-23.	<u></u>
Network Address Translation	73
Source Nat	<u> 73</u>
Chapter-24.	<u>75</u>
FHRP (First Hop Redundancy Protocol)	75
مقدمه:	<u>75</u>
:FHRP انواع پروتکلهای	<u></u>
:FHRP ویژگی های کلیدی	76
بیش دستی):) Preempt (ولویت) و Priority	
:FHRP نحوه کار	<u>77</u>
: FHRP بستههای تبادل اطلاعات در	77
عملکر د بستهها در FHRP:	<u></u>
مثالهای بیکربندی در سیسکو:	79
Chapter-25.	81
DHCP	81
مقدمه	81

DHCP: اجزاي	<u>81</u>
DHCP: فرآييد	81
در سیسکو: DHCP پیکر بندی	82
<u>1. پیکر بندی یک DHCP Server:</u>	82
در سیسکو: DHCP سایر دستورات	83
DHCP Server بررسي وضعيت	83
بررسى بيامهاي DHCP:	83
:P: پاکسازی اجار ههای	83
DHCP Relay Agent:	83
DHCP Relay Agent ؛	84
عملكر د DHCP Relay Agent:	84
استفاده کنیم؟ DHCP Relay Agent کجا از	
در سیسکو: DHCP Relay Agent پیکربندی	84
تنظیمات بیشر فته DHCP Relay Agent:	
بررسی و عیبیابی DHCP Relay Agent:	
ARP Poisoning مقدمه DHCP Snooping، DHCP Spoofing مقدمه	
DHCP Snooping.	
ر اهکار های مقابله:	
یپکربندی در سیسکو:	88
DHCP Spoofing.	
ر اهکار های مقابله:	
ARP Poisoning.	89
ر اهکار های مقابله:	90
بیکر بندی در سیسکو:	
Chapter-26.	
Gre Tunnel	91
مقدمه:	91
GRE و پژ گیهای	
ساختار بسته GRE:	91
:GRE در (Decapsulation) و دكيسولهسازی (Encapsulation) فرآيند كيسولهسازي	92
کار بر دهای GRE:	
در سیسکو : GRE Tunnel ییکریندی	
مثال پیکربندی:	94
Chapter-27	
QOS	
مقدمه:	
1. مقدمه ای بر QoS:	99
2. طبقهبندی و علامتگذاری (Classification and Marking):	
3. مدیریت ازدحام (Congestion Management) مدیریت ازدحام	
4. جلوگیری از از دحام (Congestion Avoidance) جلوگیری از از دحام	
<u>5. کنترل پهنای باند</u> (Policing and Shaping):	
در سیسکو: QoS پیکربندی	



## Introduction to TCP/IP Networking

#### TCP/IP

مدل و معماری شبکه به طور کلی به مجموعه ای از اسناد اشاره دارد که هر سند یک کارکرد در شبکه انجام میدهد و مجموعه ای از اسناد شبکه را تشکیل میدهند.

بعضى از این اسناد پروتكل را تعریف میكنند. كه مجموعه ایی از قوانین منطقی است كه باعث ارتباط اجزای شبكه میشوند و بعضی از این اسناد الزامات فیزیكی مانند شدت جریان بر روی یک كابل هنگام انتقال دیتا را مشخص میكند.

در ابتدا پروتکل های شبکه استاندارد نبودند و هر شرکت پروتکل های خود را داشت. ابتدا کمپانی IBM در سال 1974 معماری یا مدل شبکه خود را به نام SNA معرفی میکند.

در اواخر دهه 1970 سازمان iso تعریف یک مدل از استاندار د برای شبکه را شروع و آن را OSI نام گذاری کرد.

مدل بعدی مدل TCP/IP که تحت قرار دادی برای DOD تعریف شده است و در دهه 1990 مورد استفاده قرار گرفت.

لایه 1. اجزای فیزیکی را کنترل میکند. مانند ولتاژیک کابل هنگام انتقال داده.

لایه 2. لایه دیتا لینک انتقال دیتا از طریق یک لینک مشخص را کنترل میکند.

لایه 3. لایه نتورک انتقال داده ها از یک مبدا مشخص تا مقصد را در کل مسیر کنترل میکند.

دو لایه بالایی بر روی برنامه هایی که احتیاج به ارسال و دریافت دینا دارند تمرکز دارد.

مدل TCP/IP مجموعه ای از قوانین است. هر پروتکل با استفاده از سند RFC تعریف میشود. همچنین این مدل از پروتکل های گروه های دیگر مانند IEEE آن را استفاده میکند.

مثلا اترنت در TCP/IP از همان پروتکل IEEE802 استفاده میکند.

امروزه تولید کنندگان تجهیزات شبکه از مدل TCP/IP استفاده میکنند.

\*یک نسخه چهار لایه از مدل TCP/IP در RFC 1122 وجود دارد.

یکی از محبوب ترین پروتکل های لایه پنج HTTP است که به این صورت کار میکند که کاربر یک درخواست GET مثلا GEThome.htm به سرور ارسال می کند این درخواست GET از قالب یک header که در لایه پنج تشکیل میشود به سمت سرور ارسال می شود سپس سرور یک http header با مقدار ok با کد 200 به سمت کاربر ارسال میکند و سپس آن محتوا در خواستی home.htm را در home.htm ها ارسال میکند.

یکی از مهمترین اعمال پروتکل TCP در لایه 4 کنترل جریان ارسال داده ها و اطمینان از رسیدن بسته ها به مقصد است.

TCP برای این کار از مفهوم seq برای کنترل و شماره گذاری بسته های ارسال شده از سمت سرور استفاده میکند و از مفهوم ACK برای تایید دریافت یا در خواست ارسال مجدد از سمت کاربر استفاده میکند.

مثلا یک سرور به سمت کاربر یک بسته با seq=1 با payload برابر HTTP header=ok و HTTP فو data بخشی از در خواست کاربر را ارسال می کند سپس در دو بسته دیگر با seq 2 و seq 3 باقی محتوا را به سمت گاربر ارسال میکند.

فرض کنید که seq 2 به کاربر نرسد در این حالت کاربر یک بسته TCP با seq 2 به سرور ارسال می کند و در خواست ارسال دو باره بسته دوم را میکند.

لایه 3 یا نتورک یک پروتکل بسیار مهم به نام IP دارد که ارتباطات راه دور را از طریق این پروتکل به دست می آید.

آدرس Ip چیزی مانند کد پستی در فرایند پست است به دو بخش تقسیم میشود: بخش اول آدرس کلی منطقه را به ما نشان می دهد و بخش دوم آدرس دقیق و احد را مشخص میکند.

مسیریابی Ip در لایه 3 به صورت ارسال هر روتر به روی بعدی تا روتر مقصد به شبکه مورد نظر است.

فرايند Encapsulation در TCP/IP به اضافه كردن HEADER در هر لايه مي گويند.

اسم پیام در هر لایه TCP/IP بنابر جدول PDU مشخص میشود:

L5-6-7=data L4=segment L3=Packet L2=frame L1=Bit

#### **Fundamentals of Ethernet LANs**

#### **Ethernet Cable**

شبکه SOHO یک شبکه LAN ساده را که از یک روتر، یک سوئیچ LAN و تعدادی محدودی کاربر تشکیل شده است را مشخص میکند.

عموم شبکه های امروز دارای یک دستگاه مرکزی هستند که هم روتر است و هم دارای یک سوییچ 6 یا 8 یورت است و حتی عموما یروتکل IEEEE802:11 یا WLAN را پشتیبانی میکنند.

در این مودم ها WLAN به شکل یک سوئیچ اترنت عمل میکند.

در شبکه SOHO میتوانید 3 دستگاه شبکه متفاوت در نقش های مختلف داشته باشید که هر کدام مجزایا در ترکیب با هم به در ستی عمل کنند.

برای مثال شبکه SOHO می تواند دارای یک ROUTER برای ارتباط با اینترنت، یک سوئیچ اترنت و access point بی سیم برای اتصال بی سیم به یک شبکه باشد یا دستگاهی ترکیبی از اینها داشته باشد مانند مودم های امروزی.

شبکه های Enterprise شبکه هایی هستند که کاربر آن بیشتری نسبت به شبکه های soho دارند.

در شبکه های enterprise کاربر ها به سوییچ هایی محلی خود متصل می شوند و سوییچ ها به سوئیچ مرکزی متصل می شوند

IEEE	formal	type	length	speed
10BASE-T	802.3	COPPER	100M	10M/ETH
100BASE-T	802.3U	COPPER	100M	100M/FETH
1000BASE-LX	802.3Z	FIBER	5KM	1000M/GETH
1000BASE-T	802.3AB	COPPER	100M	1000M/GETH
10GBASE-T	802.3AH	COPPER	100M	10G/10GETH

کابل های 10base-t و 100base-t برای ارسال از 2 زوج یا 4 رشته استفاده می کنند که با بر قر اری یک مدار الکتریکی در هر 2 رشته یا یک زوج استفاده میکند.

کابل های 10base و 100base از 2 زوج و 2 مدار برای ارسال استفاده می کنند. کابل های 1000base از 6 زوج و 4 مدار استفاده میکنند.

#### Fiber Optic

فیبر نوری single mode داری core نازک تر است و از فرستنده به شکل لیزر استفاده می کند و در آن واحد یک پالس نوری ارسال میکند. sfp های single mode به علت لیزر بودن گران تر است اما فیبر single mode مساحت و پهنای باند بیشتری دارد.

• فیبر نوری multi mode دارای core ضخیم تری است پس در آن واحد چندین پالس نوری با استفاده از شکست نور ارسال میکند این فیبر دارای طول کمتر و پهنای باند کمتر نسبت به single mode است.

اما بورت فرستنده آن LED است و قیمت SFP آن کمتر است

STANDARD	TYPE	DISTANCE
10gbase-s	MM	400M
10gbase-lx4	MM	300M
10gbase-IR	SM	30KM

#### **ETHERNET FRAME**

Mac address یا آدرس فیزیکی از دو بخش 24 بیتی تشکیل شده است. 24 بیت اول که نام آن organizationally unique identity می باشد باید از osi خریده شود و 24 بیت دوم آن که نام آن vendor assigned است توسط vendor ساخته و روی دستگاه تنظیم می شود.

بخش type در هدر لایه 2 پروتکل لایه 3 بسته را نشان میدهد.

#### **ERROR DETECTION WITH FCS**

شبکه های امروزی از سوییچ هایی استفاده میکنند که به صورت Full duplex عمل میکنند: شبکه ها در گذشته با استفاده از hub و به صورت half duplex عمل میکردند دستگاه هایی که از half duplex طرک استفاده میکنند.

دستگاه هایی که از CSMA پشتیبانی میکنند برای ارسال فریم ها این مرحله را طی میکند.

- 1. به شبکه گوش میکند تا ببیند شبکه مشغول است یا نه
- 2. در صورتی که شبکه مشغول نباشد شروع به ارسال میکند
- 3. در صورتی که برخور د رخ داده باشد مراحل زیر را انجام میدهد.

در صورت رخ دادن برخورد تمام دستگاه های در حال ارسال مراحل زیر را انجام میدهند.

تمام NODE ها یک پیام JAMMING ارسال میکند تا تمام دستگاه ها از برخورد آگاه شوند.

- دستگاه ها یک RANDOM TIME برای ارسال انتخاب میکنند تا از برخور د مجدد جلوگیری کنند.
  - تلاش بعدی برای ارسال از مرحله شنیدن شروع میشود.



## Fundamentals of WANs and IP Routing

#### WAN

خطوط WAN از نوع leased-time خطوط اجاره ای هستند که بر روی بسته فیزیکی که بین کاربر و co قرار دارد ارائه میشود.

چون leased time فقط برای لایه یک خدمات می دهد header استاندار د منحصر به فرد را ندارند؛ 2 نوع header به نام های HDLC و PPP برای LEASED TIME استفاده میکنیم .

در هدر HDLC فیلد FLAG همان فیلد SFD و SFD در هدر اترنت است؛ فیلد HDLC همان ممان فیلد address همان type و type و type در دو هدر برابر است

خطوط اجاره ایی leased time به صورت ارتباط p2p برقرار میشوند.

در ارسال یک بسته از یک سیستم به سیستم دیگر روترهای در مسیر مراحل زیر را انجام میدهند.

- 1. fcs چک میشود و اگر مشکل نداشت بسته دریافت میشود.
- 2. هدر و تریلر data-link از بسته decap میشود و فقط ip packet می ماند
- 3. روتر مقصد بسته را با جدول مسیریابی چک میکند و مسیر خروجی را انتخاب میکند.
  - 4. بسته با هدر و تریلر data-link جدید encap میشود و ارسال میشود

تمام آدرس هایی که توسط روتر از هم جدا نشده باشند باید هم رنج یا same subnet باشند.

دو آدرس که توسط روتر از هم جدا شده باشند نباید هم رنج یا same subnet باشند.

عموم پروتکل های مسیریابی مراحل زیر را برای یادگیری مسیرها استفاده میکنند.

1. هر روتر به از ای تمام شبکه های متصل به خود یک مسیر در جدول مسیریابی اضافه میکند.

2. پروتکل مسیریابی هر روتر تمام مسیرهای متصل یاد گرفته شده را به همسایگان خود ارسال میکند.

یس از یاد گرفتن مسیر های جدید هر روتر جدول مسیریابی خود را به روز میکنند.

DNS و ICMP و ICMP

## Chapter-4 Using the Command-Line Interface

IOS

سیستم عامل سوئیچ های سیسکو IOS نام دارد که به معنی Interwork Operating System است. برای ارتباط cli با سوئیچ سیسکو 3 روش کنسول، تلنت و ssh وجود دارد.

كابل كنسول از pinout به نام rollover استفاده ميكند. Rollover سيم ها را به روش زير ميچيند 1 كابل كنسول از 3-4 - 3-4 و غير ه...

سطوح دسترسی در سیسکو به 4 سطح تقسیم میشود:

user mode.1 یا حالت کاربر: بیشتر دستورات نمایش را اجرا میکند و دستورات اجرایی را ندارد

ENABLE MODE.2: سطح Privilege Mode یا Privilege exec نیز میگویند. این سطح بعضی از دستورات اجرایی را نیز دارد مانند دستور مهم RELOAD . دستورات که بین سطح USER و ENABLE مشترک هستند مانند دستورات SHOW دستورات EXEC نام دارند.

3. Configure Terminal: تمام دستورات اجرایی دستگاه در این سطح و زیر دسته های آن است. دستوراتی که در این سطح اجرا میکنید در لحظه بر روی دستگاه اجرا میشوند. در صورتی که میخواهید دستورات سطح و ارد کنید ابتدای دستور باید عبارت do را اضافه کنید.

SUBCONFING.4: زیرسطح ها زمانی اجرا میشوند که یک کانفیگ با ساب کانفیگ زیاد مانند interface یا vlan یا... را اجرا کنید.

برای امن کردن سطح enable از دستور زیر در سطح conf t استفاده می کنیم:

enable password password

enable secret password

تفاوت password و secret در این است که password به صورت متن ساده یا plain text در حافظه ذخیره میشود عمیشود اما secret به صورت هش شده ذخیره میشود

دستور show running-config تمام تنظیمات در حال اجرا بر روی دستگاه را نمایش میدهد.

در خط فرمان با وارد کردن ؟ گزینه های بیشتر پیش رو را به شما نمایش میدهد. با نوشتن بخشی از دستور و زدن ؟ تمام دستورات با آن حرف مشترک نمایش داده میشود. با زدن tab در صورتی که حرف کافی از ابتدای یک دستور را نوشته باشید دستور تکمیل میشود.

چهار نوع حافظه در دستگاه های سیسکو وجود دارد.

RAM.1: حافظه اجرایی Running-config در این حافظه است.

FLASH.2: سيستم عامل در اين حافظه است.

ROM.3: حاوى BOOTSTRAP يا همان بوت لودر اين حافظه است.

NVRAM.3: فايل startup-config در اين حافظه ذخيره مي شود.

تنظیمات دستگاه های سیسکو در دو فایل running-config و startup-config ذخیره میشود

Running-config : تمام تنظیمات در حال اجرا دستگاه در این فایل ذخیره میشود؛ از طرفی دستوراتی که در سطح conft وارد میکنید مستقیما این فایل را ویرایش میکند

هنگام که دستگاه را روشن میکنیم تنظیمات اجرایی خود را از فایل startup-config میگیرد.

برای پاک کردن startup-config میتوانید از دستورات زیر استفاده کنید.

write erase erase startup-config • Erase nvram

دستور delete vlan.dat تنظیمات vlan را پاک میکند این دستور در سطح enable اجرا میشود.

## Chapter-5 Analyzing Ethernet LAN Switching

Layer 2

سوئیچ ها برای ارسال فریم این 3 مرحله را انجام میدهند.

1. تصمیم گیری برای ارسال کردن یا نکردن بسته بر اساس mac مقصد

2. یادگیری مک مبدا بسته

3. ارسال یک کپی از فریم در یک محیط loop free با استفاده از STP

سوییچ برای ارسال بسته های unicast مقصد بسته را در جدول مک خود دارد و از این طریق بسته ها را ارسال میکند.

سویچ ها هنگام دریافت یک فریم آدرس مک مبدا را چک میکنند و در صورتی که در جدول خود نداشته باشند آن را به جدول اضافه میکنند به این فرایند mac learning میگویند.

سوبيج براي ارسال بسته هاي broadcast و unknown unicast از عمل flood استفاده ميكند.

فریم های unknown unicast فریم های دریافتی توسط سوئیچ هستند که مک مقصد آنها در جدول مک سوئیچ وجود ندارد.

عملیات flood به این صورت انجام میشود که کپی هایی از فریم از تمامی پورت ها به جز پورت و رودی ارسال میشود.

STP با مسدود کردن پورت هایی که به مسیر های تکراری میروند جلوی LOOP در بسته های FLOOD شده را میگیرد.

تمام عملیاتی که سوئیچ بر روی یک فریم انجام میدهد به شرح زیر است:

1. سویچ ها بر اساس مک مقصد:

A. اگر مقصد فریم های BROADCAST یا UNKNOWN UNICAST یا MULTICAST باشد فریم FLOOD میشود.

B. اگر مک مقصد یک آدرس UNICAST باشد:

اگر پورت خروجی فریم با پورت ورودی برابر نباشد بسته ارسال می شود.

۱۱. در صورتی که پورت خروجی فریم با پورت ورودی یکسان باشد سوئیچ فریم را نادیده میگیرد.

- 2. سوئیچ برای mac-learning از بررسی src-mac فریم های دریافتی و پورت ورودی فریم سپس بررسی آنها با جدول مک استفاده میکند؛ در صورتی که این پورت در جدول نباشد آن را اضافه میکند
  - 3. سویچ به و اسطه STP از لوپ نشدن بسته مطمئن میشود.

سوئیچ های Cisco Catalyst به صورت پیش فرض تنظیماتی دارند که دستگاه آماده به کار سوئیچینگ است.

- 1. تمام پورت ها فعال هستند. همه پورت ها عضو vlan 1 هستند و پورت ها از auto ارای تعیین سرعت یورت استفاده میکنند.
- 2. Mac learning و forward و flood فعال است و STP به صورت پیشفرض فعال است.

برای بازگرداندن سوئیچ به حالت کارخانه مراحل زیر را انجام دهید

دستورات مربوط به سطح enable است.

1. با دستور write erase تنظیمات startup را پاک کنید.

2.با دستور delete vlan.dat تنظیمات vlan را پاک کنید.

3. با استفاده از دستور reload دستگاه را راه اندازی مجدد کنید تا بدون تنظیمات روشن شود.

#### Mac Table

با استفاده از دستور show mac address-table تمام جدول مک سوییچ قابل مشاهده است. در صورتی که میخواهید نوع خاصی از آدرس ها را ببینید در ادامه این دستور عبارت dynamic یا static را وارد کنید.

دستور show interface status وضعیت تمامی پورت های سوئیچ را نشان میدهد.

دستور show interface [num type] counters آمار یک پورت مشخص را نشان میدهد.

برای جستجوی هدف دار تر در جدول مک سوئیچ میتوانید در ادامه دستور show mac برای جستجوی هدف دار تر در جدول مک سوئیچ میتوانید در ادامه دستور interface [num type] و address [mac-add] و vlan [vlan-num] استفاده کنید.

دستور show address-table عمر ردیف های جدول مک را به شما نشان میدهد که این مقدار در سوئیچ های کاتالیست به صورت پیشفرض 300 ثانیه است .

دستور show mac address table count آمار جدول مک را به شما نشان میدهد.

برای ویرایش عمر ردیف های جدول مک میتوانید به صورت کلی یا تنها برای یک ویلن از دستور زیر استفاده کنید

Mac address-table aging-time (time = S) vlan [Vlan-num ] (انتخابی)

جدول مک سوئیچ ها در یک حافظه به نام cam ذخیره میشود نهایت ظرفیت جدول mac به اندازه cam و ابسته است. مثلا در بعضی سوئیچ ها 7299 است.

برای حذف مک های یاد گرفته شده به جای show در دستور دیدن جدول از clear استفاده کنید به همراه تمام کلید واژه های دستور show.

در صورتی که 2 سوئیچ از طریق یک لینک آپ لینک به هم متصل شده باشند تمامی مک آدرس های متصل به سوئیچ 2 مربوط به پورت آپ لینک سوئیچ 1 می شوند و بر عکس.

تمام سوئیچ های سیسکو این 5 تنظیم را به صورت پیشفرض دارند.

1. تمام پورت ها فعال و اماده به کار هستند

2. تمامی پورت ها متعلق به vlan 1 هستند

3. بر روى تمامى پورت ها 10/100 و 10/100/1000 فرايند auto negotiation فعال است.

mac learning.4 و forwarding و flooding بر روى تمام پورت ها فعال است.

STP.5 در حالت پیشفرض است.

### Configuring Basic Switch Management

#### Console

برای اتصال cli به دستگاه های سیسکو 3 روش console و ssh و جود دارد.

برای امن کردن console با یک رمز عمومی از دستور line console 0 برای ورود به زیر تنظیم line console با یک رمز تنظیم میکنیم. password [password]

برای امن کردن console با یک رمز user خصوصی ابتدا درسطح configure terminal با دستور

username [user] privilege [privilege-num] (password/secret) [password]

نام کاربری ایجاد کرده سپس با دستور line console 0 به زیر دستور line رفته و با دستور

login local برای console از user های محلی دستگاه استفاده کنید.

برای امن کردن سطح enable از دستور زیر استفاده می کنیم:

enable (password/secret) [password]

#### **Telnet**

برای راه اندازی telnet کافیست به پورت vlan 1 سوئیچ (یا هر interface vlan دیگری) آی پی بدهید و با دستور

line vty [num num]

وارد زیر دستور ترمینال از راه دور شوید و حالا با دستور

password [password]

یک رمز عمومی انتخاب کنید و با دستور login این رمز را به رابط مرتبط کنید.

با یوزر های خصوصی و دستور login local در محیط line vty می توانید با user و رمز خصوصی از telnet استفاده کنید.

SSH

برای راه اندازی ssh نمیتوانید از رمزهای عمومی استفاده کنید و باید حتما user و رمز خصوصی ایجاد کنید و سپس مانند telnet به یک پورت آدرس بدهید.

Ssh با کلیدهای خصوصی و عمومی کار میکند پس باید در دستگاه کلید را ایجاد کنیم. بر ای این کار از دستور crypto key generate rsa و سیس تعیین طول کلید استفاده میکنیم. توجه داشته باشید که این

دستور تنها زمانی کار میکند که مقادیر زیر را در سطح configuration terminal تنظیم کرده باشید .

hostname [hostname]

ip domain-name [name.name]

طول کلید به صورت پیشفرض 512 بیت است اما برای ssh.v2 کلیدی با حداقل طول 750 بیت احتیاج است.

به طور پیشفرض هر دو ورژن ssh بر روی دستگاه فعال است با دستور ip ssh version 2 ورژن 1 را غیر فعال کنید.

با استفاده از دستور زیر در زیر دستور line vty میتوانید ورودی های ریموت دستگاه را کنترل کنید.

telnet) transport input telnet = ( لهنة telnet)

ssh & telnet) هردو ) = llansport input

transport input ssh = ( تنها ssh )

transport input none = ( هیچکدام )

#### **General Setting**

برای اینکه بتوانید با چند آدرس vlan های مختلف به دستگاه وصل شوید لازم است برای سوئیچ با دستور

ip default gateway [gateway-ip-address]

یک gateway تعیین کنید.

با دستور ip add dhcp زیر میتوانید بر روی یک اینترفیس dhcp client راه اندازی کنید:

interface [type num]

ip address dhcp

با دستور show dhcp lease در سطح enable میتوانید آدرس دریافت شده بر روی اینترفیس را مشاهده کنید

برای فعال یا غیر فعال کردن نمایش لاگ ها در کنسول دستور logging console و no logging و no logging

برای اینکه لاگ های ما بین دستورات یا خروجی های شما نمایش داده نشوند از دستور logging برای اینکه لاگ های ما بین دستورات یا خروجی

زمان timeout پیشفرض برای ترمینال ۵ دقیقه است برای تغییر این مقدار از دستور زیر استفاده کنید .

exec timeout [minute seconds]

هنگامی که عبارت اشتباهی مانند یک دستور اشتباه و ارد کنید دستگاه تلاش به ارتباط telnet با DNS و ارد شده میکند برای غیر فعال کردن دستور زیر را و ارد کنید:

no ip domain-lookup

## Configuring and Verifying Switch Interfaces

#### **Interface Setting**

تمام پورت های سوئیچ سیسکو به صورت پیش فرض دارای سرعت و DUPLEX اتومات هستند برای تغییر این تنظیمات از زیر دستور اینترفیس زیر استفاده کنید:

duplex (auto/half/full)

speed (auto/10/100/1000)

با دستور description میتوانید برای یک پورت توضیحات ثبت کنید. دستور

show interface status جزئيات پورت ها را نشان ميدهد.

برای انتخاب گروهی از پورت ها از دستور زیر استفاده می کنیم:

interface range type num-num (from-to)

برای خاموش و روشن کردن پورت ها از زیر دستور اینترفیس no shutdown و shutdown استفاده میکنیم .

با استفاده از زیر دستورات اینترفیس زیر تمامی پورت های سوئیچ با استفاده از auto negotiation برای تعیین سرعت و duplex استفاده میکنند. این عمل با پروتکل IEEE802.3U انجام میشود.

no duplex

no speed

اگر یک طرف auto negotiation فعال باشد و یک طرف نباشد توافق شکست میخورد و بنا بر IEEE سرعت و duplex پورت تعیین می شود:

1. حداقل سرعت پورت تعیین میشود

2. برای لینک های 10 و 100 مگ از half duplex و برای باقی لینک ها از full duplex استفاده میکند.

سوئیچ های سیسکو در صورت شکستن auto negotiation روشی متفاوت دارند

به لینک گوش میدهد و سرعت پورت روبرو را تشخیص می دهد.

duplex.2 را بنابر IEEE انتخاب می کند

در صورتی که در روبه روی یک پورت با auto negotiation فعال یک هاب قرار داشته باشد قوانین IEEE با سرعت عموما 10 مگ انتخاب میشود.

وضعیت پورت یکی از 5 حالت زیر است که در دو شکل یک کلمه ای برای interface یا دو کلمه ای بر ای Line/status یا دو کلمه ای بر ای

interface	line/status	
disable	admin down/down	(پورت خاموش است)
not connect	down/down	(کابل یا دستگاه روبه رو قطع است)
not connect	up/down	( در سوئيچ اتفاق نمي افتد )
err-disable	down/down(err)	(پورت را غیرفعال کرده port security )
connected	up/up	( پورت فعال است )

#### **Interface Counter**

برای دیدن جزئیات یک پورت از دستور show interface [type num] استفاده کنید.

دستور بالا آمار لینک مانند فریم های عبوری و فریم های حذف شده را نشان میدهد. معنی کلید واژه های خروجی دستور بالا به شرح زیر است:

Runts فریم های حذف شده که الزامات حداقل اندازه فریم را رعایت نکرده اند.

Giants فریم هایی که حذف شده اند به دلیل بزرگتر بودن از حداکثر اندازه

Input error جمع آوری شمارنده های مختلف

CRC فریم هایی که مشکل FCS دار ند

Frame فریم هایی که فرمت غیر مجاز دارند

Collisions شمار نده تمام اتفاقاتی که هنگام ارسال فریم اتفاق می افتد.

Late collision شمارنده تصادفات تاخیری

## Implementing Ethernet Virtual LANs

Vlan

به صورت بیشفرض تمامی بورت های یک سوئیچ داخل یک Broadcast Domain عضو هستند و تمامی پورت ها با هم ارتباط لایه ۲ ای دارند در صورتی که بخواهیم پورت های سوئیچ در Broadcast Domain های مختلف فعالیت کنند باید جلوی ارسال و دریافت Arp بین این دو پورت گر فته شود تا ار تباط لایه ۲ ای شکل نگیر د و چون بسته های به شکل Broadcast لایه ۲ هستند و جز پورت ورودی از تمامی پورت های دیگر جدول مک ارسال می شوند برای جداسازی Broadcast Domain ها باید یورت ها را در جداول مک مجز ا قرار دهید.

این کار با استفاده از Vlan انجام میشود. سوئیچ ها به از ای هر Vlan یک جدول مک تشکیل میدهند و اعضا جداول مختلف در Broadcast Domain های مختلف قرار می گیرند.

Vlan trunking برای انتقال چندین vlan روی یک پورت استفاده میشود. این فرایند با اضافه کردن تگ dot 1g به هر فریم هر vlan استفاده میشود.

بخش dot 1g در هدر Ethernet لآيه 2 بين src-mac و type قرار دارد .

برای ایجاد یک vlan در سطح conf t از دستور زیر استفاده می کنیم:

vlan [vlan-id]

فناوری DTP با ایجاد ترانک پویا برای تعیین خودکار وضعیت پورت در حالت trunk استفاده میشود.

Dynamic auto منتظر طرف مقابل می ماند تا ترانک شود

ے عربت سود Dynamic desirable به سمت مقابل ترانک شدن را القا میکند

برای تخصیص یک پورت به یک vlan مشخص از دستور زیر استفاده می کنیم:

Switchport access vlan [vlan-id]

بر ای تعبین و ضعبت یک بورت از زیر دستور ابنتر فیس زیر استفاده میکنیم:

Switch port mode (access/trunk/dynamic)

بر ای تعیین نام بر ای یک و بلن از دستور زیر استفاده میکنیم:

vlan (vlan-id)

name [name]

بعضی از سوئیچ های جدید سیسکو علاوه بر dot1q از isl نیز یشتیبانی میکنند برای تعیین نوع تگ بورت ترانک از زبر دستور ابنتر فیس زبر استفاده کنید: Switchport trunk encapsulation (dot 1q/isl/negotiation)

خروجی دستور show interface type switch جزئیات دقیقی از وضعیت پورت های سوئیچ به شما میدهد

1. administrative mode حالتي است كه تنظيمات به پورت القا ميكند

2. operational mode حالتي كه كه واقعا پورت در آن كار ميكند.

مفهوم native vlan در ترانک به اضافه نکردن تگ Vlan به بسته های vlan مشخص شده اشاره دارد.

در منطق ترانک تمام vlan ها بجز native vlan به تگ احتیاج دارند پس بسته های مربوط native vlan تگ نمیخورند.

اگر native vlan در دو سر ترانک یکسان نباشند بسته های یک vlan به vlan دیگری تحویل داده میشود و اصطلاحا native vlan اتفاق می افتد و پورت up نمیشود.

با دستور show interface trunk تمام پورت های تر انک دستگاه را مشاهده میکند

با زير دستور اينترفيس switchport nonegotiate يروتكل DTP غير فعال ميشود.

برای تنظیم voice vlan بر روی یک پورت علاوه بر تنظیم یک ویلن با

switchport access vlan [vlan-id]

با دستو ر

switch port voice vlan [vlan-id]

یک ویلن دیگری روی پورت تنظیم میکنیم.

در صورتی که در دو سمت یک لینک dynamic auto ست شود لینک ترانک نمی شود و در و ضعیت access می ماند.

زیر دستور زیر ویلن های مجاز برای یک ترانک را مشخص میکند

switchport trunk allowed vlan [vlan-id, vlan-id, vlan-id,...]

## Chapter-9

**Spanning Tree Protocol Concepts** 

STP وظیفه جلوگیری از LOOP لایه 2 را دارد.

STP با قرار دادن پورت ها در 2 وضعیت FORWARDING و blocking شبکه را کنترل میکند

forwarding.1 : به صورت پیش فرض ترافیک کاربر را در vlan خودش ارسال میکند.

blocking.2 : هیچ ترافیک را ارسال نمیکند.

عدم وجود stp به سه مشکل زیر منجر میشود:

loop.1 لايه 2 اي

2. ارسال چندین نسخه از یک frame به یک کاربر

3. ناپایداری جدول mac

Stp با ترسیم درخت تمام ارتباطات اترنت یک نقشه جامع از شبکه رسم می کند سپس از هر سوئیچ تا ریشه یک مسیر ایجاد میکند.

Stp در سه حالت پورت ها را در حالت forwarding قرار میدهد:

1. تمام پورت های سوئیچ root

2. هر پورت سوئيچ غير root كه به سمت root كمترين فاصله را دارد

3. تمامی پورت هایی که BPDU به سمت سوئیچ های پایین دستی ارسال کنند Designated port تشخیص داده شده و در حالت forward قرار میگیرند ( مثلاً تمامی پورت های سوئیچ root در حالت dp قرار دارند .

فرايند stp با انتخاب يک سوئيچ root آغاز ميشود .

**BPDU** 

هر سوئیچ دار ای یک BID هشت بایتی است که از دو فیلد priority+lowest-mac تشکیل میشود.

هر سوئیچ بسته های تنظیمی به نام BPDU تشکیل میدهد که پیام های STP را با آن جابجا می کند.

متداول ترین BPDU به نام HELLO BPDU جزئیات زیادی از جمله BID سویچ را دارد.

HELLO BPDU بخش های زیر را لیست میکند :

ROOT BID.1: شناسه Root bridge سوئيج فرستنده اين ROOT BID.1

senders BID.2: فرستنده این BPDU

.senders root cost 3: هزينه بين سوئيچ فرستنده و senders root bridge

timers values on the root.4: شامل تايمر hello و Forward delay و Forward delay

#### **Root Bridge Election**

در انتخابات سوئیچ ROOT ابتدا هر سوئیچ یک HELLO BPDU با BID خود به عنوان ROOT BID و HELLO BPDU در نظر میگیرد تا وقتی سوئیچ یک HELLO BPDU با ROOT COST ایجاد میکند یعنی خود را ROOT در نظر میگیرد تا وقتی سوئیچ یک BID با BID کوچکتر دریافت نکند به ارسال HELLO به عنوان ROOT ادامه میدهد در صورت دریافت HELLO بهتر ارسال HELLO را متوقف میکند و شروع به عبور دادن HELLO بهتر میکند

#### **Root Port Election**

در مرحله بعد STP یعنی انتخاب Root Port هر سوئیچ بین BPDU های دریافتی از پورت های مختلف COST پورت دریافتی که HELLO را از همسایه دریافت کرده است را به cost دریافتی اضافه میکند و پایین ترین COST را به عنوان RP انتخاب میکند.

#### **Designated Port Election**

در مرحله بعد از STP یعنی انتخاب DP در هر LAN چه یک LAN مستقیم بین دو سوئیچ، چه یک سوئیچ متصل به چند سوئیچ، از طریق HUB پورتی که BPDU را به سوئیچ های دیگر ارسال کند PD می شود.

پورت های زیر Designated Port می شوند :

- 1. تمامی پورت های سوئیچ root
- 2. پورت های روبروی RP سوئیچ های دیگر (یعنی پورت هایی که به سوئیچ های دیگر BDPU ارسال می کنند )
  - 3. تمامی پورت هایی که به سمت کاربران می روند. چه پورت های Access ای که مستقیم به سمت کاربران رفته اند چه پورت هایی که ار طریق یک hub به کاربر متصل هستند ( در اینجا کاربر تمامی دستگاه های نهایی شبکه مانند : کامپیوتر های ثابت یا ثابت یا قابل حمل ، تجهیزات هوشمند و ... ) به عنوان DP انتخاب می شوند .

پس از آنکه تمامی سوئیچ ها hello خود را ارسال و تمام hello های دیگر را دریافت گردید سوئیچ با کوچکترین BID تبدیل به ROOT BRIDGE میشود.

در صورت تساوی اولویت در انتخابات ROOT دستگاهی با MAC کوچکتر بدون توجه به اولویت بر نده است.

#### **Root Port Cost**

مرحله دوم STP تعیین پورت به سمت سوئیچ روت با کمترین هزینه است.

هزینه هر لینک در STP یک مقدار مشخص است.

10MBPS	100	2 000 000
100MBPS	19	200 000
1000MBPS	4	20 000
10GBPS	2	200
100GBPS	N/A	20
1TPS	N/A	20

در صورتی که سوئیچ 2 یا چند لینک به سمت سوئیچ ROOT با COST برابر داشته باشد برای انتخاب از 3 مورد زیر استفاده میکند:

- 1.LOWEST NEIGHBOR BID
- 2.LOWEST NEIGHBOR PORT PRIORITY
- 3. LOWEST NEIGHBOR INTERNAL PORT-NUM

پورت های سوئیچ که به سمت LAN میروند و ممکن است در یک ارتباط لایه 1 ای با چند سوئیچ دیگر همسایه شوند مانند وقتی که یک پورت سوئیچ را به یک هاب متصل کرده و پورت های دیگر به سوئیچ های دیگر ؛ در این شرایط محیطی ایجاد شده است تا انگار این دستگاه ها در چند سمت یک سیم واحد قرار گرفته اند؛ به این پورت ها DESIGNATED گفته میشود.

یک سوئیچ ROOT در STP هر 2 ثانیه یک فریم HELLO ارسال میکند . سوئیچ های غیر root این HELLO ها را بعد از اضافه کردن مقادیر خودش به فریم از پورت های DP ارسال میکند. (یعنی تغییر sender bid

**STP Protocols** 

stp دارای انواع زیر است:

stp 802.1D IEEE standard

Rstp 802.1w IEEE standard

Mstp 802.1s (g) IEEE standard

Pvst+ property Cisco based on stp802.1D

RPvst+ property Cisco based on rstp802.1w

STP 802.1D

**Timers** 

#### تايمر هاي STP:

- 1. HELLO دو ثانیه: به مدت زمان بین ارسال HELLO توسط ROOT
- 2. MAX AGE مدت HELLO 10: مدت زمانی که اگر سویچ فریم HELLO دریافت نکند توپولوژی را تغییر میدهد.
- 3. FORWARD DELAY مدت 15 ثانیه: برای اینکه سوئیچ پورت را از حالت BLOCKING به FORWARD DELAY در حالت LISTENING سپس FORWARDING در حالت LEARNING سپس به FORWARDING برود.

در صورت 0 شدن زمان سنج max age سوئیچ برای تغییر توپولوژی تمام تصمیمات را دوباره میگیرد.

#### Port State

در stp 802.1D سوئیچ برای تغییر وضعیت یک پورت از BLOCKING به FORWARDING ابتدا پورت را به ترتیب به این وضعیت میبرد:

LISTENING.1: در این مرحله مانند BLOCKING پورت فریم ها را عبور نمیدهد و تمام ردیف های مربوط به این پورت در MAC TABLE را پاک میکند.

LEARNING.2: پورت ها همچنان فریم عبور نمی دهند اما شروع به MAC LEARNING از فریم های در یافتی میکند.

سوئیچ برای تغییر از BLOCKING به FORWARDING ابتدا پورت را برای 15 ثانیه به حالت LISTENING و سپس 15 ثانیه به وضعیت learning میبرد این مقادیر forward delay پیشفرض stp است. توجه داشته باشید که سوئیچ ممکن است قبل از آغاز فرایند تغییر وضعیت 20 ثانیه منتظر بماند یعنی کل فرایند تغییر از blocking به forwarding 50 ثانیه طول بکشد.

RSTP 802.1w

## مسائل مربوط به RSTP802.1w:

مراحل زیر در هر دو پروتکل stp و rstp یکسان است .

سوئیچ های غیر root قبل از ارسال HELLO از DP ها بخش SENDERS BID را تغییر میدهند و COST خودشان تا ROOT را به فریم اضافه میکنند.

سوئیچ تا زمانی که به طور مرتب فریم HELLO را از طریق RP خود دریافت کند معتقد است که شبکه به درستی کار میکند.

در صورتی که به مدت 10 بار HELLO فریم HELLO از RP دریافت نشود سوئیچ به این نتیجه میرسد که شبکه دچار اشکال شده است سوئیچ در این مرحله شروع به تغییر توپولوژی میکند.

### فرايند مخصوص به RSTP:

- 1. فرایند انتخاب ROOT با stp802.1D یکسان است.
- 2. فرایند انتخاب ROOT PORT با stp802.1D یکسان است.
- 3. فرایند انتخاب DESIGNATED PORT با stp802.1D یکسان است.
- 4. هر دو پورت را در دو وضعیت BLOCKING و forwarding قرار میدهند فقط RSTP به جای BLOCKING ارز DISCARDING استفاده میکند.

Port State, Timers

## تغییرات RSTP نسبت به STP به شرح زیر است:

RSTP.1 یک قابلیت جدید برای جایگزین کردن سریع RP دارد بدون اینکه منتظر انتخاب مجدد RP و عبور مراحل از Blocking به FORWARDING بماند.

RSTP.2 زمان انتظار برای عبور از مراحل پورت را کمتر کرده است.

3. RSTP از مرحله Listening استفاده نمی کند

RSTP برای کمتر کردن زمان CONVERGENCE دو تغییر ایجاد کرده است.

1.زمان MAX AGE را به HELLO 3 كاهش داده است.

2. برای اطلاع از خرابی بعد از گذر MAX AGE اگر HELLO دریافت نکند از NEIGHBOR خرابی شبکه را میپرسد.

Port Role

RSTP علاوه بر 3 نقش پورت STP دو نقش دیگر نیز دارد:

Alternate port.1: پورت جایگزین oot port

backup port.2: پورت جايگزين backup port.2

در rstp بر خلاف stp که سوئیچ های غیر root تنها hello سوئیچ root را update و ارسال می کردند سوئیچ های غیر روت hello خود را ارسال میکنند.

rstp در rstp یک جایگزین سریع برای root port است هنگامی که root port قطع شود یا hello دریافت نشود سوئیچ سریع root port را به disable port تغییر میدهد و وضعیت آن disable port سپس alternate port بدون انتظار به نقش root port در می آید و سریع به وضعیت forwarding می رود .

وضعیت یورت ها در rstp چند تفاوت با stp دارد:

1.وضعیت blocking و disable هر دو به blocking تغییر کرده اند.

2.وضعیت listening وجود ندارد.

Stp برای خالی کردن و یادگرفتن جدول mac نیاز به زمان forward delay داشت اما rstp با ارسال پیام به neighbor ها و اطلاع Topology change فرایند

Backup port در شبکه های امروزی بسیار غیرممکن است زیرا تنها در صورتی ایجاد می شود که ما hello خود را از پورت دیگری دریافت دریافت کنیم و این یعنی 2 پورت از یک سوئیچ به 2 پورت از یک سوئیچ او یک سوئیچ به 2 پورت از یک به 2 پورت از یک

Port Type

پورت ها در rstp سه نوع هستند:

point-to-point.1: پورت های مستقیم بین دو سوئیچ

point-to-point edge port.2: پورت های بین سوئیچ و یک point-to-point

shared port.3: پورت هایی که در آن یک collision domain گسترش پیدا میکند مانند پورت های متصل به hub .

#### Additional Feature

برای کاهش convergence time میتوانید از ether channel استفاده کنید. با این کار شما میتوانید تا 8 لینک را با هم ترکیب کنید و به عنوان یک interface ببینید این عمل باعث میشود تا در صورت بروز خطا بر روی یک لینک root port تغییر نکند.

Port fast به پورت اجازه میدهد که سریعا بدون عبور از listening و learning مستقیم از blocking مستقیم از blocking

Bpdu guard باعث میشود که پورت هیچ فریم bpdu دریافت نکند.



Chapter-10
RSTP and EtherChannel Configuration

PVST+,RPVST+

STP در سیسکو دو MODE انحصاری دیگر نیز دارد که IEEE آنها را نپذیرفته است

PVST.1 : همان STP پروتكل 802.1D اما با يك درخت به ازاى هر VLAN

RPVDTT.2 : همان RSTP پروتكل 802.1W اما با يك درخت به از ا هر VLAN

البته IEEE نيز يک پروتكل STP با چند درخت دارد به نام MSTP

برای ایجاد چند درخت STP بایستی PRIORITY در هر BIT نسبت به VLAN به مقدار یکتا تبدیل شود.

در STP با یک درخت برای انتخاب ROOT اولین گزینه برای بررسی PRIORITY است که یک مقدار 16 بیتی است که 6 بیت اول آن میتواند 0 یا 1 باشد اما 12 بیت یایانی همیشه 0 است مانند

1111 0000 0000 0000

VID یک مقدار 12 بیتی که برای ایجاد درخت به ازاء هر VLAN باید PRIORITY و VID ترکیب شوند و VID جای 12 بیت خالی پایانی PRIORITY را بگیرد برای مثال VLAN شماره 18 که مقدار باینری زیر را دارد

0000 0001 0010

هنگامی که با PRIORITY 32768 یعنی

1000 0000 0000 0000

1000 0000 0001 0010

تركيب شود مي شود 32786

**PVST Config** 

با دستورات زیر میتوانید هر سوئیچ را به ROOT اصلی و جایگزین در هر VLAN تبدیل کنید.

SPANNING-TREE VLAN [VID] ROOT PRIMARY

SPANNING-TREE VLAN [VID] ROOT SECONDARY

تفاوت های RSTP و RPVST :

RSTP.1 دارای یک درخت برای کل شبکه است اما RPVST+ دارای یک درخت به ازاء هر VLAN است.

RSTP.2 یک مسیج BPDU برای کل شبکه ارسال میکند اما RPVST+ یک مسیج به ازاء هر VLAN ارسال میکند

RSTP.3 از آدرس RSTP.3 ادرس C200:0000:BROADCAST:0180 که توسط IEEE تعیین شده استفاده میکند اما سیسکو از آدرس منتخب خودش 0100:0CCC:CCCD

RSTP.4 هنگام ارسال یک پیام از یک پورت ترانک آنرا از NATIVE VLAN ارسال میکند اما RPVST+ هر پیام را با تگ dot1q مربوط به vlan خودش ارسال میکند.

+rpvst.5 یک بخش TLV به hello اضافه کرده: Vlan-ID

6. RSTP دو از ده بیت های پایانی را در PRIORITY مقدار 0 میگذارد یعنی هیچ VLAN اما RPVST+ شمار ه VID را میگذار د.

با دستور زیر میتوانید به طور مستقیم برای هر VLAN یک PRIORITY تعیین کنید

spanning-tree vlan [VID] priority [num]

با دستور زیر میتوانید COST مسیر برای یک VLAN و یا برای همه تغییر دهید

spanning-tree vlan [VID] cost num

#### **Ether-Channel**

برای تنظیم دستی ether-channel بر روی پورت زیر دستور اینترفیس زیر را وارد کنید.

Port-group [pg-num] mode on

تنظیم خودکار ether-channel قبل از اضافه کردن هر لینک به port-group ابتدا با طرف مقابل مذاکره میکند و الزامات فیزیکی لینک را بررسی میکند. در صورتی که همه چیز درست بود لینک اضافه میشود در غیر این صورت به وضعیت down میرود.

برای ether-channel خودکار دو فناوری IEEE و cisco pagp و جود دارد که تنها تفاوت در آنها این است که pagp از 16 لینک در هر کانال پشتیبانی میکند. اما pagp از 8 لینک.

برای راه اندازی ether-channel خودکار در ادامه زیر دستور channel-gr روبروی mode برای lauto و auto و desirable و lacp

active های active و desirable مذاکره کننده هستند حداقل یک طرف باید در این و ضعیت ها باشد.

یک لینک برای اینکه در حالت های خودکار به گروه اضافه شود باید تمام تنظیماتی که شبیه لینک های دیگر باشد برای اضافه شدن تنظیمات زیر چک شود

- Speed •
- duplex ●
- وضعیت operational access یا ترانک؛ همه ی پورت ها باید یا access باشند یا
  - اگر ترانک هستند باید لیست allowed vlan یکسانی داشته باشند
    - اگر ترانک هستند native ویلن یکسانی داشته باشد
      - تنظیمات port در stp یکسان باشد

برای اینکه ether-channel به درستی کار کند باید تمام تر افیک های مربوط بر روی یک لینک ارسال شوند. فرض کنید کاربر در حال دانلود است سوئیچ باید تمام تر افیک های مربوط به این ارتباط را از یکی از لینک ها ارسال کند تا مشکلی پیش نیاید به این کار Load-balancing یا ether-channel load distribute on

سوئیچ با دستور زیر می تواند بنابر مدل با یکدیگر از متد های زیر load-balancing انجام دهد. بورت مبدا یا مقصد مک مبدا یا مقصد آی بی مبدا یا مقصد

Port-channel load-balancing [method]



Perspectives on IPv4 Subnetting

#### **IP Subnet**

آدرس های کلاس a b c شبکه هایی با طول مشخص می سازند؛ منظور از طول خط تعداد host های هر شبکه است.

هر شبکه یا رنج یا subnet به تمامی آدرس هایی گفته میشود که net id یکسان با host id متفاوت دارند.

بیشتر مهندسان it نیاز به کار با subnet ها را دارند، نه طراحی آن به خاطر انکه احتمال زیاد قبل از شما طراح شبکه را طراحی کرده است و شما تنها باید آن را به کار بگیرید.

برای طراحی سابنت ها در شبکه 3 مرحله زیر را طی کنید:

- 1. آناليز نيازها
- 2. طراحی سابنت

3. برنامه بیاده سازی

برای آنالیز نیاز ها باید به سوال های زیر پاسخ داده شود

1. كدام سيستم ها با هم گروه هستند و بايد در يک سابنت باشد؟

2. شبکه ها به طور کلی به چند سابنت نیاز دارد؟

3. هر شبکه به چند شناسه کاربر احتیاج دارد؟

4. برای تمام سابنت ها از یک سایز استفاده کنیم یا سایز های مختلف؟

به طور کلی علت نیاز به subnet های مختلف این است که در صورتی که کاربران در یک شبکه باشند یعنی همه ارتباط لایه 2 ایی داشته باشند و هم ادرس هم رنج داشته باشند بدون کنترل و نظارت باهم ارتباط بر قر ارمیکنند

جدا کردن subnet ها باعث میشوند سیستم های غیر هم رنج برای ارتباط از روتر عبور کنند و این کار باعث میشود بتوانیم روی ارتباط نظارت کنیم.

موضوعات بالا دو قانون كلى را تعريف ميكند:

1. تمام سیستم های هم رنج نباید توسط روتر جدا شوند.

2. تمام سیستم های غیر هم رنج باید توسط روتر جدا شوند.

به بیان دیگر هر پورت روتر یک رنج متفاوت دار دیا اصطلاحا هر پورت یک broadcast به بیان دیگر هر پورت یک domain

برای شمارش تعداد سابنت های لازم به ازاء هر یک از موارد زیر یک سابنت میخواهید.

1.هر vlan بک سابنت

2 لينک های سريال p2p

3. لینک های wan اترنت

#### Subnet Mask

Net id هر آدرس با subnet mask مشخص میشود سابنت ادرس 32 بیتی نظیر ip است. سابنت بیت های host id را 1 بیت های host id را 0 میدهد.

در سابنت مسک همیشه 1ها از سمت چپ شروع میشوند و هر جا یک ها تمام شود 0 ها شروع میشوند تا پایان آدرس.

تعداد آدرس های هر سابنت به تعداد bit های host id بستگی دارد اگر هر بیت host id را H در نظر بگیریم شبکه 2 به توان h منهای  $2 (2^h - 2)$ کاربر ظرفیت دارد.

اگر در شبکه چندین سایز سابنت استفاده کنیم vlsm کرده ایم در صورتی که میخواهید در شبکه vlsm استفاده کنید باید subnet را بر اساس بزرگترین شبکه در نظر بگیرید.

در ابتدای اینترنت شرکت ها با خرید یک رنج ip آدرس عمومی در یک کلاس ها به کل سیستم آدرس عمومی مستقیم می دادند اما در او اسط دهه 90 و با به وجود آمدن ip private این کار ساده تر شد.

با تمام شدن آدرس های عمومی سه راهکار معرفی شد.

ipv6.1

nat.2

3. classless یا CIDR شدن آدرس های پابلیک و خریدن بخشی از یک رنج به جای کل رنج با استفاده از یک رنج به جای کل رنج با استفاده از یک رنج ip استفاده میکنند.

تا اینجا فهمیدیم برای طراحی آدرس های یک شبکه:

\*تعداد شبكه ها لازم است.

\*تعداد کاربر ها در شبکه لازم است.

\*انتخاب برای استفاده از یک طول سابنت یا vism

\*cidr در آدرس های پابلیک.

## **Subnetting**

برای انجام عمل سابنتینگ باید چند بیت از HOST ID به NET ID قرض بدهیم که آن بیت ها subnet id میگوییم .

برای تعداد شبکه دلخواه تعداد بیت هایی که باید از host id به net id قرض دهید بر ابر با فرمول زیر است :

$$(x \leq 2^n)$$

x تعداد شبکه پس از سابنتینگ است و n بیت هایی که باید از host id به net id بدهیم. بر ای تعداد کار بر مشخص در هر شبکه از فر مول زبر استفاده میکنیم:

$$(x \le 2^n - 2)$$

x تعداد کاربر در هر شبکه پس از سابنتینگ است و n بیت هایی که باید برای host id باقی بماند و باقی بیت ها را به net id بدهیم. برای به دست آوردن سابنت ماسک شبکه های جدید سابنت شده به تعداد بیت های قرض داده شده از host id به سابنت ماسک قبلی 1 اضافه میکنیم.

ما می دانیم چیزی که شبکه ها را از هم جدا می کند Net ID است پس ما برای قطعه قطعه کردن باید کمی از Host ID که تعداد کاربران در این شبکه را مشخص میکند را به Net ID بدهیم . در عمل Subnetting ما با خود آدرس شبکه کاری نداریم و در ابتدا تغییراتمان را روی Subnet Mask اعمال می کنیم و از سابنت جدید آدرس شبکه ها را پیدا میکنیم

در لیست زیر نشان داده شده که هر کلاس ای یی چند کاربر را آدرس دهی میکند:

Address Class	Assignable IP Addresses
Class A	16,777,214 (2 <sup>24</sup> –2)
Class B	65,534 (2 <sup>16</sup> –2)
Class C	254 (2 <sup>8</sup> –2)

منفی 2 ای که در پایان همه ی شبکه ها است علت ساده ای دارد اولین ادرس شبکه که تمام بیت های Host ID آن 1 است المحد الله است آدرس شبکه است و آخرین آدرس که تمام بیت های Host ID آن 1 است آدرس Broadcast این شبکه است.

## برای تقسیم IP دو حالت وجود دارد:

- 1. تقسیم به تعداد شبکه مورد نظر ( مثلا به ما میگویند یک آدرس را طوری سابنت کنید که در آخر به 4 شبکه تقسیم شود )
- 2. تقسیم به تعداد Host ( در این حالت دیگر برای ما تعداد شبکه مهم نیست بلکه برای مهم است که مثلا هر شبکه 25 سیستم را حداقل آدرس دهی کند )
- 1. برای این کار ما از فرمول  $X = \frac{2^h 2}{2^h}$  استفاده می کنیم در اینجا X تعداد شبکه درخواستی از ما است و h تعداد بیت هایی است که باید از Host ID به Net ID اضافه کنیم .

این موضوع را با چند مثال توضیح میدهم:

فرض كنيد ميخواهيم شبكه 192.168.1.0 با سابنت 255.255.255.0 را به دو شبكه تقسيم كنيم .

خب ما میدانیم که فرم باینری سابنت این شبکه به شکل زیر است:

11111111.11111111.11111111.00000000

بخش هایی که شامل عدد 1 است Net ID است و بخش های Host ID 0 . پس ما میخواهیم از 0 ها بگیریم و به 1 ها اضافه کنیم .

از فرمول استفاده میکنیم:

2 بتوان x = h چون تعداد شبکه درخواستی 2 است پس x می شود 2 و x = h می شود 1 حالاً ما می دانیم برای اینکه شبکه بالا به 2 شبکه تقسیم شود باید 1 بیت از Net ID به Host ID اضافه کنیم آدرس شبکه را به شکل باینری مینویسیم و بیت را جدا میکنیم:

11000000.10101000.00000001.**0**0000000

این بیت به صورت کلی دو حالت بیشتر نمی تواند داشته باشد یا باید 1 باشد یا 0 پس ما هر دو حالت را در نظر میگیریم و آدرس شبکه های جدید را می نویسیم :

1. در حالتی که بیت 0 باشد:

192.168.1.0 = 11000000.10101000.00000001.**0**0000000

2. در حالتی که بیت 1 باشد:

192.168.1.128 = 11000000.10101000.00000001.**1**0000000

خب حالا دو آدرس شبکه ( Network Address ) داریم پس ابتدا و انتها هر شبکه را مینویسیم :

192.168.1.0 ادرس شبكه

192.168.1.126 – 192.168.1.126 ادرس هاى قابل ارائه به سيستم ها

Broadcast (یکی کمتر از 192.168.1.127 ادرس Broadcast شبکه بعدی)

192.168.1.128 ادرس شبکه

192.168.1.129 – 192.168.1.254 ادرس هاى قابل ارائه به سيستم ها

192.168.1.255 ادرس Broadcast شبكه

حالا باید Subnet Mask جدید شبکه را بنویسیم:

1111111.1111111.1111111.1111111 و به صورت دسيمال 255.255.255.255

مثال 2 :

فرض كنيد ميخواهيم شبكه

192.168.10.0/24

را به 4 شبكه تقسيم كنيم:

فرمول را مى نويسيم 2 بتوان h برابر 4 . مقدار h مى شود 2 پس 2 بيت را بايد به Host ID برمول را مى نويسيم : بدهيم . ابتدا آدرس شبكه را صورت باينرى مى نويسيم :

11000000.10101000.00001010.00000000

حالا 2 بیت را جدا میکنیم . چون ما تنها مقدار 0 و 1 را داریم و 2 جایگاه برای قرار گیری این اعداد میدانیم تعداد جایگشت این اعداد 4 می شود . پس با این 2 بیت 4 حالت مختلف را می نویسیم :

192.168.10.0 = 11000000.10101000.00001010.000000000.1

192.168.10.64 = 11000000.10101000.00001010.01000000.2

192.168.10.128 = 11000000.10101000.00001010.10000000 .3

192.168.10.192 = 11000000.10101000.00001010.11000000 .4

خب حالا که ما آدرس شبکه ( Network Address ) هر 4 شبکه را داریم میتوانیم از حد فاصل این آدرس ها هر شبکه را محاسبه کنیم

192.168.10.0 -1

192.168.10.0 ادرس شبکه

192.168.10.1 — 192.168.10.62 ادرس هاى قابل ارائه به سيستم ها

192.168.10.63 ادرس Broadcast شبكه

192.168.10.64 -2

192.168.10.64 ادرس شبکه

192.168.10.65 — 192.168.10.126 ادرس هاى قابل ارائه به سيستم ها

192.168.10.127 ادرس Broadcast شبكه

192.168.10.128 -3

192.168.10.128 ادرس شبکه

192.168.10.129 – 192.168.10.190 ادرس هاى قابل ارائه به سيستم ها

192.168.10.192 ادرس Broadcast شبكه

192.168.10.192 -4

192.168.10.192 ادرس شبكه

192.168.10.193 – 192.168.10.254 ادرس هاى قابل ارائه به سيستم ها

192.168.10.255 ادرس Broadcast شبكه

حالا سابنت جدید را می نویسیم:

1111111.1111111.11111111 و به صورت دسیمال 255.255.255.255

براى تمرين ادرس 192.168.2.0 / 24 را به 8 شبكه تقسيم كنيد

2. برای تقسیم شبکه بنا بر تعداد Host از فرمول  $2^{h}-2$  استفاده میکنیم ( منفی دو در اینجا نیز به علت آدرس شبکه و آدرس Broadcast است ) در اینجا X مقدار Host این و H تعداد بیت هایی است که برای Host ID نگه میداریم ( توجه کنید در روش بالا برای تقسیم بنا بر تعداد شبکه مشخص شده H تعداد بیتی بود که به Net ID میدادیم اما در اینجا H تعداد بیتی است که برای Host ID نگه میداریم و باقی را به Net ID می دهیم )

برای مثال فرض کنید به ما گفتن شبکه

192.168.1.0/24

را طوری سابنت کنید که هر شبکه شامل 62 سیستم باشد

فرمول را می نویسیم 62 = 2 بتوان h منهای 2 . میدانیم که 2 به عدد 62 اضافه میشود و 64 میشود 2 بتوان 2 پس حاصل 2 میشود 2 میشود 2 بتوان 2 پس حاصل 2 میشود 3

حالا ادرس شبکه را به صورت باینری می نویسم و این بار راست به چپ 6 بیت را جدا میکنیم:

## 11000000.10101000.00000001.00000000

همانطور که گفتیم در این روش بیت های جدا شده برای Host ID باقی میماند و 2 بیتی که باقی ماند را به Net ID اضافه میکنیم .

از اینجا طبق روش قبل عمل میکنیم و جایگشت های دو بیت را می نویسیم :

- 192.168.1.0 = 11000000.10101000.00000001.00000000 .1
- 192.168.1.64 = 11000000.10101000.00000001.01000000 .2
- 192.168.1.224 = 11000000.10101000.00000001.110000000.4

حالا كه آدرس شبكه ها به دست آمد ميتوانيم رنج شبكه ها را بنويسيم:

.1

Net Add 192.168.1.0

Net Range 192.168.1.62 – 192.168.1.1

Broadcast Add 192.168.1.63

Net Add 192.168.1.64

Net Range 192.168.1.126 – 192.168.1.65

Broadcast Add 192.168.10.127

.3

Net Add 192.168.1.128

Net Range 192.168.1.222 - 192.168.1.129

Broadcast Add 192.168.1.223

.4

Net Add 192.168.1.224

Net Range 192.168.1.254 – 192.168.1.225

Broadcast Add 192.168.1.255

سابنت جدید را نیز می نویسیم:

192.168.1.192

حالا كمى مثال را سخت مى كنيم:

فرض كنيد به ما ادرس شبكه 192.168.1.0 را با سابنت 255.255.255.0 را ميدهند و شبكه هاي زبر را ميخواهند :

1. یک شبکه با 126 آدرس

2. یک شبکه 62 آدرس

3. چهار شبکه با 14 آدرس

این نمونه مسئله هار ا باید مرحله به مرحله حل کرد یعنی ابتدا ما ملاک را 126 سیستم قرار میدهیم و مسئله را حل میکنیم:

نگه میداریم Host ID نگه میداریم H می شود 6 پس 6 بیت را برای Host ID نگه میداریم و باقی را که 1 بیت است به Net ID می دهیم :

192.168.1.00000000

این بیت دو آدرس شبکه زیر را به ما میدهد:

0 = 192.168.1.000000000.1

128 = 192.168.1.10000000 .2

که رنج های زیر را به ما دهد:

.1

Net Add 192.168.1.0

Net Rang 192.168.1.126 - 192.168.1.1

Broadcast Add 192.168.1.128

.2

Net Add 192.168.1.128

Net Range 192.168.1.254 – 192.168.1.129

Broadcast Add 192.168.1.255

سابنت جدید این شبکه 255.255.255.128

شبکه اولی که به دست آوردیم را برای شرط اول مساله حفظ میکنیم و با شبکه دوم به سراغ شرط دوم مساله میرویم:

آدرس شبکه دوم را می نویسیم و با استفاده از فرمول تعداد بیت ها را به دست می آوریم:

2=62 بتوان h نهای H ، 2 مقدار 6 است:

192.168.1.10000000

( توجه کنید که در ادرس جدید بیت 8ام Octet آخر 1 می شود زیرا ما یکبار سابنت کردیم و این شبکه را تقسیم کرده ایم )

این بیت دو آدرس شبکه به ما میدهد:

128 = 192.168.1.10000000 .1

192 = 192.168.1.11000000 .2

که رنج های زیر را به ما دهد:

.1

Net Add 192.168.1.128

Net Range 192.168.1.190 – 192.168.1.129

Broadcast Add 192.168.1.191

.2

Net Add 192.168.1.192

Net Range 192.168.1.254 – 192.168.1.193

Broadcast Add 192.168.1.255

سابنت جدید 255.255.255

دوباره شبکه اولی که به دست آوردیم را برای شرط دوم مساله حفظ میکنیم و با شبکه دوم به سراغ شرط سوم مساله میرویم:

آدرس شبکه دوم را می نویسیم و با استفاده از فرمول تعداد بیت ها را به دست می آوریم:

2=14 بتوان h منهاى H ، 2 مقدار 4 است:

192.168.1.11000000

این دو بیت چهار آدرس شبکه به ما می دهد:

192 = 192.168.1.11000000 .1

208 = 192.168.1.11010000 .2

224 = 192.168.1.11100000 .3

240 = 192.168.1.11110000 .4

که رنج های زیر را به ما دهد:

.1

Net Add 192.168.1.192

Net Rang 192.168.1.206 – 192.168.1.193

Broadcast Add 192.168.1.207

.2

Net Add 192.168.1.208

Net Range 192.168.1.222 – 192.168.1.209

Broadcast Add 192.168.1.223

که رنج های زیر را به ما دهد:

.3

Net Add 192.168.1.224

Net Range 192.168.1.238 – 192.168.1.225

Broadcast Add 192.168.1.239

.4

Net Add 192.168.1.240

Net Range 192.168.1.254 - 192.168.1.241

Broadcast Add 192.168.1.255

سابنت جدید 255.255.254

براي تمرين شبكه 192.168.10.0 با سابنت 255.255.255.0 را به شبكه هاي زير تقسيم كنيد:

1. چهار شبکه با 62 سیستم

2. دو شبکه با 30 سیستم

3. 4 شبکه با 6 سیستم

پیاده سازی آدرس بعد از انتخاب رنج کار ساده ای است کافیست که به هر سابنت یک رنج اختصاصی دهید.

سابنت مسک عبارتی نظیر آدرس آی ہی است که مشخص کننده net id است.

این آدرس به سه شکل prefix binary DDN نوشته میشود.

PREFIX به طور مشخص تعداد بیت های NET ID را مشخص میکند مثلا 172.16.1.1/16 از سمت PREFIX به طور مشخص میکند مثلا NET ID است یعنی 172.16

blnary و ddn از تبدیل prefix به راحتی به دست می آید برای مثال در مثال بالا مقدار باینری

1111111.111111111.00000000.00000000

و همانطور که مشخص است مقدار ddn

255.2555.0.0 است

# Chapter-12 Operating Cisco Routers

### Routing

روترها اصلی ترین قابلیت لایه network یعنی ارسال بسته ها به صورت نقطه به نقطه از طریق شبکه را ارائه میدهند.

به طور معمول یک شبکه enterprise دارای یک سایت مرکزی و چندین سایت کوچک دور است. برای اتصال در هر سایت معمولا یک سوئیچ Lan داریم که کاربر ها را به هم متصل میکنند از طرفی هر سایت حداقل یک روتر دارد که یک دست آن در شبکه lan و یک دست آن در wan است و ارتباط بین سایت ها را برقرار میکند.

روتر های ISR سیسکو تنها قابلیت مسریابی ندار ند بلکه چندین قابلیت را به طور همزمان دارند.

دو تفاوت مهم در روتر های soho و enterprise است:

1.روتر های soho عموما برای اتصال به wan از اینترنت و vpn استفاده میکنند

2.روترهای soho عموما روتر، سوئیچ، wlan ap و... به طور همزمان هستند.

سيستم عامل سوئيچ و روتر سه تفاوت دارند:

1.روترها دستور show mac... را ندارند

2.روتر ها دستور show ip route را دارند

show interface stat استفاده میکنند اما روتر از show interface stat

برای استفاده از روتر های enterprise سیسکو به سه نکته توجه داشته باشید:

1. اینترفیس های بیشتر روترهای سیسکو به طور پیش فرض Shutdown است.

2. روتر های سیسکو بسته های ip را تا زمانی که یک ip و ماسک مناسب روی یکی از interface ها تنظیم نکنید مسیر بایی نمیکنند

3. روتر های سیسکو بسته ها را از interface های up/up مسیریابی میکنند

دستور show protocols جزئيات لايه 2اي پورت را نمايش ميدهد به علاوه آدرس ip .

## Chapter-13

Configuring IPv4 Addresses and Static Routes

## **IPv4** Routing Concept

Ip routing همان فرایند ارسال و دریافت بسته های ip است؛ بسته های کاربران را از کاربری که بسته را ساخته تحویل میدهد.

کاربران فرستنده از مفاهیم لایه 3 برای تشکیل یک بسته ip استفاده میکنند و آن را به default کاربران فرستنده از مفاهیم لایه 3 برای تشکیل یک بسته gateway

روتر ها بنابر منطق لایه 3 برای ارسال بسته های ip آدرس مقصد بسته ها را با جدول مسیریابی خود تطبیق میدهند و تصمیم میگیرند بسته را از کدام پورت ارسال کنند.

فرایند مسیریابی به جزییات لایه data-link در هر لینک نیز وابسته است. مسیریابی به پروتکل های data-link و ارتباطات لایه physical وابسته است.

لایه data-link بسته های ip را در frame های لایه دویی قرار میدهند و در سراسر شبکه جابه جا میکنند.

فرایند مسیریابی زمانی شروع میشود که یک HOST یک بسته IP تشکیل میدهد. برای ارسال این بسته یک سوال اینجا می شود آیا بسته در سابنت خود HOST است یا خیر؟

1.اگر مقصد بسته در سابنت HOST است:

A. آدرس MAC مقصد را از طریق جدول ARP سیستم یا ارسال بسته ARP پیدا کند.

B. بسته IP را با اطلاعات صحیح Data-link در یک Pata-link کن.

2. اگر مقصد بسته در سابنت خود host نیست:

A: آدرس مک Default-gateway را از طریق جدول arp یا ارسال بسته arp پیدا کن.

B.بسته jp را با اطلاعات صحيح data-link گيت وي Encapsulate كن.

روتر در 5 مرحله یک بسته را دریافت و ارسال میکند.

1.برای هر فریم دریافت شده data-link تصمیم به دریافت کردن یا نکردن گرفته میشود.

A.فریم CRC-Error نداشته باشد.

B.ادرس مقصد Data-link بسته یکی از ادرس های روتر یا یکی از آدرس های multicast یا broadcast معقول باشد.

2. بسته از داخل فریم decapsulate شود

3. روتر یک تصمیم برای مسیریابی میگیرد. آدرس مقصد بسته را با جدول مسیریابی بررسی میکند. اینترفیس خروجی را انتخاب میکند.

4. بسته داخل یک فریم encapsulate ، data-link میشود. هنگام ارسال بسته در یک lan نیاز به arp برای اطلاعات مقصد data-link بسته است.

5 بسته از اینترفیس خروجی منطبق با مسیر ارسال میشود.

به صورت پیشفرض ipv4 routing globally بر روی روترهای سیسکو فعال است. برای اینکه روتر های سیسکو فعال است. برای اینکه روتر شروع به ارسال و دریافت بسته بکنند کافیست بر روی یک interface up/up ادرس ip تنظیم کنید.

روترها به سه روش مسيرها را به جدول خود اضافه ميكنند:

\*connected routes : مسیر هایی که در اثر زیر دستور ip add ایجاد میشود.

\*static routes : مسیر هایی که در اثر دستور ip route به وجود می آیند.

\*routing protocol : یک قابلیت که با تنظیم و فعال کردن بر روی همه روتر ها ایجاد میشود و مسیر ها به طور خودکار اضافه میشوند.

#### **Connected Route**

روتر سیسکو به طور پیش فرض یک مسیر برای هر سابنت متصل به هر اینترفیس در جدول ایجاد میکند.

وجود یک connected route در جدول مسیریابی 2 موضوع را راجع به اینتر فیس مشخص میکند:

1.اینترفیس در وضعیت up/up است.

2.اینترفیس دارای آدرس ip است.

روتر از طریق subnet mask هر اینترفیس آدرس subnet هر اینترفیس را به دست می آورد و یک مسیر برای آن مینویسد.

#### Static Route

Static route در صورتی که به مقصد یک شبکه باشد network route است ، هنگامی که به تمامی آدرس ها باشد host route است.

برای ایجاد یک static route دستور زیر را وارد کنید.

Iproute A B C

A: آدرس مقصد شامل یک آدرس یک شبکه یا default

B: سابنت ادرس مقصد

C: آدرس Gateway شامل آدرس next-hop یا اینترفیس های خود دستگاه

با administrative distance می توانید بین مسیرها اولویت بین 1 تا 255 با برتری کمترین انتخاب کنید.

برای عیب یابی static route ها با دستور زیر جدول مسیریابی را بررسی کنید سپس ریشه مشکل را در یکی از سه گزینه زیر پیدا کنید:

Show ip route

1.مسیر در جدول وجود دارد اما درست نیست

A. آدرس Subnet id به درستی انتخاب شده اند؟

B. ادرس Next-hop درست است؟ و آدرس یکی از روتر های همسایه است؟

C. آیا next-hop روتر مناسبی برای مسیر است؟

D. اینترفیس خروجی به درستی تنظیم شده است ؟

2 مسیر در جدول و جود ندارد:

A: وضعیت اینترفیس خروجی UP/UP است؟

B. یک مسیر برای رسیدن به NEXT-HOP وجود دارد؟

3.مسیر درست است اما به درستی کار نمیکند: در فصل 18 برسی میشود.

با دستور [show ip route [dst-add اطلاعات دقیق تری از یک مسیر به دست می آورید.

# Chapter-14 IP Routing in the LAN

### Router On a Stick (RoaS)

امروزه بیشتر روترهای ENTERPRISE از VLAN ها برای ارسال و دریافت بسته استفاده میکنند. برای این کار ناعث میشود این کار باعث میشود که سابنت مناسب تنظیم شود. این کار باعث میشود که سابنت مناسب با آن اینترفیس ایجاد شود .

هنگامی که یک سوئیچ از طریق یک لینک TRUNK به یک پورت روتر متصل باشد و روتر وظیفه مسیریابی بین VLAN های این TRUNK را داشته باشد ROAS نام دارد.

روتر برای خواندن تگ های DOT.1Q فریم های لینک TRUNK از Sub-interface استفاده میکند.

توجه داشته باشید که روتر ها از DTP پشتیبانی نمیکنند.

برای تنظیم یک ترانک بر روی روتر مراحل زیر را اجرا کنید:

1. با دستور زیر برای هر vlan یک sub-interface بسازید

Int [type][num.subnum]

2.سپس با زیر دستور زیر تگ dot1q را بخوانند

Encapsulation dot1q [vlan-id]

3.سپس به هر sub-interface ادرس مناسب با سابنت vlan مرتبط بدهید

در صورتی که در یک Sub-interface زیر دستور encapsulation را وارد نکنید vlan مرتبط را native vlan در نظر میگیرد.

زیر دستور ساب اینترفیس encapsulation dot1q vlan id native به روتر میگوید این اینترفیس به native-vlan متصل است

توجه داشته باشید در صورتی که اینترفیس اصلی down باشد Sub-interface ها هم down میشوند. دستور show vlan های روتر را نمایش میدهد.

### Switched Virtual Interface (SVI)

سوئیچ های لایه 3 برای مسیریابی بین vlan ها از svi استفاده میکنند که هر interface vlan را مانند یک پورت روتر در نظر میگیرد و مسیرهای متصل به این اینترفیس ها در جدول مسیریابی اضافه میکند.

برای فعال کردن svi مراحل زیر را انجام دهید:

1. با دستور زیر یا چیزی شبیه به این مسیریابی را در سوئیچ فعال کنید.

Sdm prefer lanbase-routing

2. با دستور reload سویچ را ریست کنید تا تنظیمات اعمال شوند.

3. با دستور ip routing مسيريابي را آغاز كنيد.

در SVI پورت های سوئیچ همچنان در واقع لایه 2 ایی عمل میکنند و فرایند مسیریابی بین 2 پورت مجازی VLAN انجام میشود اما پورت سوئیچ میتواند در وضعیت ROUTED قرار گیرد و مانند یک پورت روتر عمل کند.

برای فعال کردن ROUTED PORT کافی است زیر دستور no switchport را روی اینترفیس مورد نظر وارد کنید.

## Layer3 Ether-Channel

برای راه اندازی ether channel لایه 3 ای کافیست زیر دستور no switchport بر روی تمام اینترفیس های port-group و خود اینترفیس ادرس تنظیم شود.

# Chapter-15 Troubleshooting IPv4 Routing

Ping

برای عیب یابی IPV4 بسیاری از مواقع از PING استفاده میکنیم

PING پیامی شبیه به متن زیر به مقصد ارسال میکند:

\*در صورتی که این بسته را دریافت می کنید و آدرس مقصد این بسته آدرس تو است یک پاسخ برای فرستنده ارسال کن.

در واقع ping از پروتکل icmp استفاده میکند که این پروتکل با دو پیام echo request و echo و echo request و reply ارتباط بین دو دستگاه را چک میکند. icmp پیام های دیگر نیز دارد.

پروتکل icmp به هیچ یک از پروتکل های tcp یا udp یا پروتکل های لایه app و ابسته نیست و بخشی از لایه network است.

با وارد کردن دستور ping میتوانید پارامتر های دلخواه برای ping مانند آدرس فرستنده و حجم و ...انتخاب کنید.

### **Trace Route**

دستور traceroute یک بسته icmp ایجاد میکند که از تمام روتر های سر راه reply ارسال میکند. Trace route یا پیام icmp ttl exceeded کار میکند.

با وارد کردن دستور traceroute می توانید مانند ping پارامتر ها را شخصی سازی کنید. گاهی برای بررسی اتصال از ssh و telnet استفاده میکنیم.

# Chapter-16 Understanding OSPF Concepts

### **Routing Protocol**

تفاوت بین Routing Protocol و Routed Protocol :

routing protocol: به پروتکل های مسیریابی گفته میشود که به صورت خودکار با الگوریتم های خود مسیرها را شناسایی کرده و به جدول اضافه می کنند.

routed protocol: را به پروتکل هایی که ساختار آدرس در بسته ها را تشکیل می دهند و قابلیت مسیریابی شدن را دارند گفته میشود مانند ipv4 و ipv4

قابلیت های عمومی تمامی پروتکل های مسیریابی به شرح زیر است:

- Routing Information روترهای همسایه را یاد میگیرند.
  - شبکه های خود را تبلیغ میکنند.
- در صورتی تغییر توپولوژی یا قطع شدن یک لینک این مساله را تبلیغ میکند و در صورت نیاز مسیر های جدیدی انتخاب میکنند.

مساله دیگر در پروتکل های مسیریابی convergence است. این به معنای آن است که هنگامی که تغییری رخ دهد روتر ها چطور به این تغییر واکنش نشان داده و آن را برطرف میکنند.

پروتکل های مسیریابی به دو دسته خارجی EGP و داخلی IGP تقسیم میشوند.

پروتکل های داخلی یا IGP برای مسیریابی داخلی LAN یا درون یک AS استفاده میشوند اما پروتکل های EGP برای مسیریابی در WAN یا بین AS ها استفاده میشود.

isp به یک شبکه تحت کنترل یک سازمان خاص میگویند. مانند شبکه یک google یا شبکه یک سازمان خاص میگویند.

AS ها با یک شماره به نام AS NUMBER یا ASN شناخته میشوند. مانند ادرس های پابلیک ASN باید از IANA خریداری میشود.

پروتکل های مسیریابی داخلی از نظر الگوریتم انتخاب بهترین مسیر 3 دسته هستند.

- distance vector •
- advance distance vector
  - link state •

Metric هر مسیر به پروتکل در انتخاب بهترین مسیر کمک میکند. مثلاً در rip متر یک تعداد روتر سر راه است اما در ospf مقدار cost این عدد را تعیین میکند.

تمامی مسیر های که یک پروتکل ایجاد میکند مقدار AD یکسان دارند مثلا AD-OSPF 110 است و EIGRP 80

#### **OSPF**

روتر ها هنگام استفاده از پروتکل های link-state عملاً باید تمام جزییات مربوط به شبکه های خود را تبلیغ کنند.

بعد از انجام عملیات flooding اطلاعات تمامی روتر ها در شبکه اطلاعات یکسانی دارند.

Ospf با استفاده از LSA و LSDB عملیات های خود را انجام میدهد LSA ساختار داده ایی از اطلاعاتی از شبکه را دارند و LSDB مجموع تمامی LSA های دریافتی هر روتر است.

هنگامی که یک روتر LSA را flood میکند تمامی روتر های دیگر حاضر در پروتکل این LSA را دوباره ارسال میکند تا تمامی روتر ها یک نسخه از این LSA داشته باشند.

درواقع روتر ها قبل از ارسال این LSA از روتر های همسایه یک سوال میکنند ایا این LSA را دارد یا خیر؟ در صورتی که نداشت بر ایش ارسال میکنند.

در صورت ایجاد تغییر در شبکه روتر دوباره LSA ارسال می کنند همچنین هر روتر در پایان aging دوباره LSA ارسال میکند.

فرایند flooding در link-state باعث تکمیل LSDB جامع میشود این برای اضافه کردن مسیر به جدول کافی نیست.

Ospf از الگوریتم shortest path first برای انتخاب بهترین مسیر استفاده می کند.

Ospf با spf کل LSDB را بررسی کرده و مسیر هایی که باید به جدول اضافه شوند را انتخاب میکند. OSPF برای داد و ستد LSA ها و ایجاد مسیر ها 3 مرحله اصلی زیر را طی میکند:

- 1. همسایه شدن: ارتباط بین 2 روتر که بر روی یک DATA-LINK قرار دارند است تا روتر ها LSDB خودشان را مبادله کنند.
- 2. ارسال دیتابیس: مرحله ای که LSA ها ارسال می شوند تا روتر ها دیتابیس های یکسانی داشته باشند.
  - 3. اضافه کردن بهترین مسیر: مرحله ای که هر روتر جداگانه فرایند SPF را بر روی LSDB محلی خود انجام میدهد و بهترین مسیر را به جدول مسیریابی اضافه میکنند.

از بین چیز هایی که در این فصل می آموزید همسایگی OSPF بیشترین چیزی است که در خطا یابی OSPF به کار شما می آید.

### Neighboring

شما روتر ها را تنظیم می کنید تا OSPF را اجرا کنند و با روتر های دیگر همسایه شوند باقی کار را OSPF انجام میدهد.

روتر ها برای همسایه شدن علاوه بر بودن بر روی یک لینک باید پیام های OSPF ارسال کنند و همسایگی را قبول کنند.

روترها با ارسال OSPF HELLO MASSAGE خود را به عنوان همسایه بالقوه معرفی میکنند. بر ای دبدن و ضعیت همسایگی در OSPF دستور زیر را وارد کنید.

### show ip ospf neighbor

وضعیت همسایگی OSPF میتواند به روتر بگوید چه زمانی همسایه برای مسیریابی بسته ها مناسب نست

HELLO MASSAGE شامل RID هر روتر است. RIDیک مقدار 32 بیتی است که به شکل DDN نمایش داده میشود. به طور پیش فرض روتر از یکی از IP هایش برای RID استفاده میکند.

روترها HELLO MASSAGE را به هر اینترفیس MULTICAST میکنند و انتظار دارند روی آن لینک ها HELLO میکنند.

روترها به طور مداوم در بازه زمانی HELLO TIME بسته های HELLO ارسال میکنند.

مشخصات HELLO PACKET به شرح زیر است:

\*بسته های HELLO دار ای هدر IP است با پروتکل 89

\*بسته های HELLO به آدرس مالتی کست 224.0.0.5 برای دریافت HELLO گوش میدهند.

روتر هنگامی که یک HELLO دریافت کند وضعیت همسایگی با آن روتر را init در نظر میگیرد و هنگامی که Hello در با شناسه خودش از همان RID دریافت کند وضعیت همسایگی WAY-2 میشود.

هنگامی که یک روتر یک همسایه در وضعیت 2WAY دارد به این معنی است که:

- 1. روتر یک HELLO دریافت کرده با RID روتری که به عنوان همسایه INIT در نظر گرفته بود.
  - 2. روتر تمام پارامتر های HELLO را بررسی کرده و مشکلی وجود نداشته روتر در این مرحله مایل است که همسایه شود.
  - اگر 2 روتر روبه رو به وضعیت 2WAY در بیاید به این معناست که روتر ها تمام تنظیمات مربوط به همسایگی OSPF را بررسی کرده و مشکلی وجود نداشته: الان هر دو روتر آماده جابه جایی LSDB هستند.

### **Exchanging Database**

در مرحله مبادله دیتابیس روتر ها در ابتدا تمامی LSDB را ارسال نمیکنند بلکه تمامی LSA هایی که در LSDB دارند را لیست میکنند و به روتر روبرو ارسال میکنند: در این حالت هر روتر متوجه میشود کدام LSD ها را دارد و کدام ها را نیاز دارد.

بسته هایی که LSA ها را بین روتر ها جابجا میکنند با جزئیات هر LSU یا LSU نام دارند.

بسته هایی که بعد از 2WAY لیست کلی LSA ها را جابجا میکنند DBD یا DATABASE نام دارد.

به مرحله ایی که روتر ها DBD ارسال میکنند EXCHANGE ، مرحله که LSU ها را مبادله میکنند LOADING و مرحله ای که تمام دیتابیس ها تطابق داده میشود FULL گفته میشود.

### Maintaining Neighbour

بعد از انجام همسایگی روترها تلاش میکنند تا بر برقراری این همسایگی نظارت کنند برای این کار از دو زمان سنج HELLO INTERVAL و DEAD INTERVAL استفاده میکنند.

به طور معمول روترها در مدت HELLO خود یک بسته HELLO ارسال میکنند یک روتر در صورتی که در مدت DEAD INTERVAL که در مدت DEAD INTERVAL که برابر با 3 زمان HELLO است از یک همسایه HELLO دریافت نکنند آن همسایه را از بین رفته در نظر می گیرد.

مورد بعدی نگهداری همسایگی اطلاع تغییرات است هنگامی که تغییری در شبکه ایجاد شود یک یا چند LSA تغییر میکند و روتر ها باید این LSA جدید را FLOOD کنند.

مورد سوم نگهداری ارسال مجدد LSA ها است هر روتری که یک LSA تشکیل داده و آن را FLOOD کرده است موظف است که به طور پیشفرض هر 30 دقیقه مجدد آن LSA ارسال کند.

### **OSPF Network Type**

به طور پیشفرض نوع اینترفیس OSPF از نوع BROADCAST است و این باعث ایجاد DESIGNATED ROUTER میشود.

DR نقش کلیدی در تبادل دیتابیس بازی میکند.

با وجود DR دیگر هر روتر دیتابیس را با تمام روتر های دیگر تبادل نمیکند بلکه DR با همه ی روتر ها دیتابیس را تبادل می کند و مطمئن میشود هر روتر یک نسخه کامل از LSDB را دارد BDR در صورت شکست DR نقش DR را بر عهده میگیرد.

DR برای ارسال LSA ها به تمامی روتر ها آنها را به سادگی به آدرس مالتی کست 224.0.0.5 ارسال میکند و تمام روتر ها بر روی این آدرس LSA ها را دریافت میکنند.

226.0.0.5\* برای OSPF به معنای تمام روتر های OSPF ذخیره شده است.

روترهای غیر DR برای ارسال بسته به DR کافیست بسته را به آدرس 226.0.0.6 به معنی تمام DR های OSPF ارسال کنند تا DR و DBR در بافت کنند.

در شبکه های OSPF با نوع اینترفیس برادکست روترهای غیر DR یا DrOther نام دارند. وضعیت همسایگی هر روتر با dr ها بعد از مبادله که دیتابیس full میشود اما وضعیت همسایگی با روترهای drother چون تبادل دیتابیس انجام نمی شود در وضعیت 2way میماند و این درست است .

### Adding Best Route To Table

الگوریتم spf دیتابیس ospf را بررسی میکند ؛ برای هر سابنت مسیر مناسب و مسیر مناسب برای رسیدن به یک gateway را بررسی میکند در صورتی که بیشتر از یک مسیر برای رسیدن به یک شبکه مقصد داشته باشد با استفاده از کمترین متریک یک مسیر را انتخاب میکند.

Spf برای محاسبه متریک cost تمام اینترفیس های خروجی برای رسیدن به شبکه مقصد را باهم جمع میزند و کمترین متریک را انتخاب میکند.

#### Area

در شبکه های کوچک ospf در یک منطقه ( area backbone ) به خوبی کار میکند اما در شبکه های بزرگی مانند شبکه های ENTERPRISE باید شبکه دار ای مناطق مختلف باشد.

استفاده از OSPF تنها با یک منطقه در شبکه های ENTERPRISE با دیتابیس های خیلی بزرگ باعث مشکلات زیر میشود:

\*دیتابیس بزرگ نیاز به RAM بیشتر برای نگهداری در هر روتر دارد.

\*دیتابیس بزرگ فرایند SPF را بر روی دیتابیس کند میکند.

\*تغییر تنها یک اینترفیس در شبکه باعث برسی مجدد SPF در تمامی روتر ها میشود.

مدارک مرز استفاده از AREA های مختلف را نهایتا تا زمانی می دانند که شبکه 50 روتر دارد بعد از آن توصیه میشود حتما از AREA های مختلف استفاده کنید.

برای راه اندازی OSPF با AREA های مختلف به موارد زیر توجه کنید:

- 1. تمام اینتر فیس های مربوط به یک سابنت باید در یک AREA باشند.
  - 2. یک منطقه باید به هم پیوسته باشد.
- 3. بعضى روتر ها ممكن است داخلى باشند و تمامى اينترفيس هاى آن عضو يك AREA باشد
- 4. بعضی روتر ها ممکن است مرزی باشند یعنی ABR و یک پورت در AREA 0 و پورت های دیگر در AREA 0 دیگر باشند
- AREA های غیر BACKBONE باید یک مسیر مستقیم به AREA 0 با یک روتر ABR که از یک سمت در AREA 0 است داشته باشند.

LSA ها در OSPF انواع مختلفی دارند که الان به بررسی نوع 1 تا 3 می پردازیم

ROUTER LSA.1 : به از ا هر روتر یکی وجود دارد این LSA شامل RID 'INTERFACES ، IP ADD : ROUTER LSA.1 ، و وضعیت کنونی اینترفیس ها است.

NETWORK LSA.2: به از ا هر شبکه که DR دارد یکی وجود دارد که شامل آدرس DR و bdr سابنت id و ماسیک است.

summary LSA.3 به ازا هر سابنت در یک area دیگر به وجود می آید که شامل سابنت id، ماسک و تروتر BDR که این LSA را تبلیغ کرده است.

OSPF با استفاده از بررسی از LSA های تایپ 1و 2 نقشه توپولوژی شبکه را رسم میکند.

## Chapter-17 Implementing OSPF

**OSPF** Config

برای راه اندازی OSPF بر روی روتر مراحل زیر را دنبال کنید:

1. با دستور زیر فرایند OSPF را روی روتر فعال کنید:

route ospf [process-id]

\*توجه داشته باشید که این یک مقدار لوکال است نیازی نیست که در صورت یک همسایگی یکسان باشد یا با شماره AREA یکسان باشد.

2. در صورت تمایل به یکی از 3 روش زیر RID را تنظیم کنید:

A- با استفاده از زیر دستور [value] router-id

B- تنظیم آی پی آدرس بر روی یک اینترفیس LOOPBACK توجه داشته باشید بزرگترین آدرس میان LOOPBACK ها انتخاب میشود.

\*برای ایجاد یک اینترفیس LOOPBACK از دستور زیر استفاده کنید

interface loopback [num]

C- بر روی یک اینترفیس غیر LOOPBACK آدرس تنظیم کنید و باز توجه داشته باشید بزرگترین آدرس انتخاب میشود

3. با استفاده از زیر دستور زیر شبکه ها را به OSPF اضافه کنید

network [ip wide-mask] area [area-num]

Show OSPF

برای بررسی ospf در مراحل مختلف از دستورات زیر استفاده کنید:

برای بررسی تنظیمات ospf

Show running-config / show protocol

• برای دیدن اینترفیس های فعال در ospf:

Show ip ospf interface [brief/type]

• برای دیدن و ضعیت همسایگی:

Show ip ospf neighbor [type]

• برای دیدن دیتابیس:

Show ip ospf database

• برای دیدن تمام مسیر های آموخته شده بدون توجه به متریک:

Show ip ospf rib

• برای دیدن مسیر های اضافه شده به جدول مسیریابی

Show ip route [ospf/subnet-mask/section subnet]

### **Passive Interface**

ospf وضعیت پورتی که از طریق آن Hello ارسال و دریافت نکند را Passive در نظر میگیرد. شرایط Passive به شرح زیر است:

- ospf همچنان سابنت متصل به این اینترفیس ها را از طریق LSA ها تبلیغ می کند.
  - دیگر در این اینترفیس ها Hello ارسال نمی کند.
  - دیگر هیچ Hello دریافتی از این اینترفیس ها را بررسی نمیکند.

معمولا Passive Interface ها اینترفیس هایی هستند که به سمت Lan بدون هیچ روتری در آن می روند.

برای فعال سازی Passive Interface از دستور زیر استفاده کنید:

با زیر دستور ospf زیر تمام اینترفیس های روتر Active هستند و فقط اینترفیس های مشخص شده Passive می شوند:

passive-interface [type num]

با زیر دستور ospf زیر تمام اینترفیس های روتر Passive هستند و باید به صورت دستی با دستور no اینترفیس هایب مورد نظر را Active کنید:

passive-interface default

#### **Default Route Advertise**

برای اینکه DEFAULT-ROUTE را از طریق OSPF تبلیغ کنید مراحل زیر را انجام دهید:

- 1. ابتدا به صورت دستی بر روتر همه شبکه DEFAULT-ROUTE ایجاد کنید.
  - 2. با دستور زیر DEFAULT-ROUTE را در همان روتر تبلیغ کنید:

### default-information originated

### **Interface Cost**

برای تغییر COST یک مسیر در OSPF 3 روش وجود دارد با زیر دستور مستقیم بر روی اینتر فیس

### ip ospf cost [value]

OSPF از محاسبه COST, Reference Bandwidth / Interface Bandwidth هر مسیر را به دست می آورد.

برای تغییرات cost یک لینک اصلا توصیه نمیشود که BW یک اینترفیس را تغییر دهید این کار بر روی سرعت انتقال اطلاعات تاثیر دارد به جای آن RED-BW را تغییر دهید.

REF-BW پیشفرض 100 مگ است پس برای لینک های 100 مگ به بالا COST برابر با 1 است برای تغییر REF-BW از زیر دستور OSPF زیر استفاده کنید.

auto-cost reference bandwidth bw

### Load Balance

در صورتی که روتر به یک مقصد چندین مسیر با cost های برابر داشته باشد میتواند بین این مسیرها load balance انجام دهد تعداد مسیر همزمان را با زیر دستور تنظیم کنید

maximum-paths value

## Chapter-18 OSPF Network Types and Neighbors

### **OSPF Network Type**

در CCNA 200-301 در مورد دو نوع شبکه OSPF صحبت میکنیم

- POINT-TO-POINT
  - **BROADCAST** •

در شبکه های BroadCast روترهای DR و BDR انتخاب میشوند.

انتخاب DR و BDR به شما کمک میکند که در صورت خراب شدن DR روتر BDR به راحتی نقش DR را بر عهده بگیرید و اگر روتر بهتری به شبکه اضافه شد DR نشود.

OSPF برای انتخاب DR ابتدا PRIORITY پورت ها را بررسی میکند در صورتی که برابر بود بزرگترین RID به عنوان DR و دومین BRD میشود.

برای انتخاب دستی DR باید PRIORITY را از زیر دستور اینترفیس تغییر دهید

ip ospf priority value-0-to-255

POINT TO POINT : این شبکه برای زمانی است که بر روی یک لینک DATA-LINK تنها دو روتر داریم در این صورت نیاز به DR و BDR نیست.

شبکه P2P با زیر دستور اینترفیس زیر تنظیم میشود:

ip ospf network point-to-point

OSPF برای تشکیل همسایگی نیاز دارد که هر دو روتر مقادیر یکسانی NEIGHBOR اشته باشند.

- 1. اینترفیس ها باید در وضعیت UP/UP باشند.
- 2. ACL ها نباید به بسته های پروتکل مسیریابی را فیلتر کنند.
  - 3. اینترفیس ها باید در یک سابنت باشند.
  - 4. در صورت نیاز باید از احراز هویت پروتکل عبور کنند.
    - 5. زمان سنج ها HELLO و DEAD يكسان باشند.
      - 6. RID ها باید همسان باشند.
        - 7. در یک AREA باشند.
      - 8. فرايند OSPF نبايد غير فعال باشد.
    - 9. اینترفیس های همسایه باید MTU برابر داشته باشند.
  - 10.اینترفیس های همسایه باید نوع شبکه یکسانی داشته باشند

• ردیف های 9 و 10 جلو همسایگی را نمی گیرند.



## Chapter-19 Basic IPv4 Access Control Lists

### **Access Control List**

#### :IPV4 ACCESS CONTROL LIST

IP ACL از طریق فیلدهای داخل هدر ITCP ، IP و udp بسته ها را شناسایی میکند.

برای مثال برای اعمال QOS بر روی بسته ها از ACL استفاده میکنیم.

در ACL دو چیز خیلی مهم است : محل قرار گیری و جهت قرارگیری. این به این معناست که ACL ها برای اجرا شدن باید بر روی یکی از 2 ترافیک IN و OUT بر روی یکی از اینترفیس ها تنظیم شود.

برای فیلتر کردن بسته ها با استفاده از ACL دو اکشن وجود دارد permit و deny

### انواع ACL ها

- Standard numbered 99.1 •
- extended numbered 122.100 •
- additional acl numbered 1999.1300 standard
  - named acl •
  - improved editing with sequence num •

Acl استاندار د فقط نسبت به src-ip فیلتر می کند اما extended نسبت به پروتکل src و dst-ip و در tcp و dst-ip و در udp و tcp

هنگامی که یک بسته اولین ردیف همخوان ACL مطابق شود دیگر در جدول پیش نمی رود و متوقف میشود.

Standard ACL

برای تنظیم یک ACL استاندارد از نوع NUMBERED از دستور زیر استفاده کنید

access-list (1-99/1300-1999) (permit/deny) [target-ip wildmask]

در قسمت آدرس در ACL می توانید از یک آدرس استفاده کنید یا با استفاده از WILD MASK رنج تعیین کنید.

با استفاده از ANY در قسمت آدرس این ACL شامل تمام بسته ها میشود.

توجه کنید هنگام راه اندازی ACL بر روی یک اینترفیس به صورت پیش فرض تمامی ورودی هایی که شامل ACL نشود DENY برای باقی ترافیک فیلتر نشده بزارید.

برای فعال کردن ACL بر روی یک اینترفیس از زیر دستور اینترفیس زیر استفاده کنید: ip access-group [acl-num]

در صورتی که در پایان ACL از کلید واژه LOG استفاده کنید روتر آمار تمام بسته های همسان شده با این ACL را به شما نشان میدهد.

## Chapter-20

### Advanced IPv4 Access Control Lists

#### **Extended ACL**

در صورتی که میخواهید یک EXTENDED ACL بر روی تمامی بسته های IPV4 اعمال شود از پروتکل IP و TCP ،ICMP میشود.

در extended acl هایی با پروتکل های tcp و udp میتوانید بسته ها را نسبت به SRC و DST پورت نیز فیلتر کنید.

برای تعیین پورت ACL های EXTENDED از کلید و اژه های زیر استفاده کنید.

نابرابر با=RN کمتر از=IT برابر با = eq بین = IT بزرگتر از=gt

برای تنظیم یک extended acl از دستور زیر استفاده کنید.

access-list (199-100 1200-2699) (permit I deny) [Protocol] src-ip src-port dst-ip dst-port

هم src-ip و هم dst-ip ميتواند يک آدرس باشد يا با دادن wildmask يک رنج باشد.

Named acl هیچ تفاوتی در فیلتر کر دن بسته ایجاد نمیکند بلکه مدیریت acl را ساده تر میکند.

Named acl سه تفاوت اصلی با numbered acl دارد:

1. به خاطر سپر دن و نگهداری ACL را ساده تر میکند.

2. به جای دستور global از زیر دستور استفاده میکنید

3. یک قابلیت خاص ادیت کردن به کاربر CLI میدهد که به جای اصلاح کل ACL تنها یک خط آن را اصلاح کنید

در حالت پیشرفته ACL چه در حالت NUMBERED چه در حالت NAMED می توانید از ادیت خط ها توسط SEQ-NUMBER استفاده کنید.

هنگامی که دارید با استفاده از زیر دستور IP ACCESS LIST یک لیست ایجاد میکنید میتوانید با وارد کردن عدد در ابتدای خط شماره Seq را انتخاب کنید در صورت وارد نکردن عدد seq به صورت پیشفرض اعداد ضریب 10 وارد میشود.

Ip access -list (1-2147483674) acl

برای حذف یک ردیف کافی از دستور no seq در زیر دستور استفاده کنید.

## Chapter-21 Policy Based Routing (PBR)

در شبکههای سیسکو، route-map یک ابزار قدرتمند برای کنترل و تغییر مسیرهای شبکه است. با استفاده از route-map ، میتوانید سیاستهای مسیریابی پیچیدهای را تعریف کنید که بر اساس معیارهای مختلف، ترافیک شبکه را تغییر دهند یا هدایت کنند. این ابزار شامل دو دستور کلیدی match و set است که به شما اجازه میدهد تا معیارهای تطبیق و تغییرات مورد نظر را تعریف کنید.

### Route-Map چیست؟

route-map ابزاری است که به شما امکان میدهد مسیرها را بر اساس شرایط مختلف تغییر دهید یا کنترل کنید. این ابزار به ویژه در پروتکلهای مسیریابی دینامیک مانند BGP و OSPF استفاده می شود، اما می تواند در بسیاری از سناریوهای مسیریابی و کنترل ترافیک مورد استفاده قرار گیرد. هر route-map می تواند شامل یک یا چند بخش باشد که هر بخش شامل دستورات match و set است.

فرض کنید یک روتر 2 عدد Default route با Distance های مختلف دارد یکی 1 و یکی 100 . همانطور که میدانید مادامی که مسیر اول فعال باشد ترافیکی از مسیر با Distance مقدار 100 عبور نمیکند. حالا با استفاده از PBR میتوانید شرایطی را تعیین کنید که ترافیک هایی که مشخص میکنید بی توجه به Distance از مسیر دوم عبور کنند .

یا هنگامی که چند اینترنت متفاوت دارید و نیاز دارید چند Nat متفاوت داشته باشید با PBR می توانید این کار را انجام دهید .

### : Match دستور

دستور match برای تعیین معیارهای تطبیق استفاده می شود. این معیارها مشخص می کنند که کدام بسته های داده باید توسط route-map پر دازش شوند. معیارهای match می توانند شامل موارد زیر باشند:

### 1. تطبيق آدرس IP:

- تطبیق آدرسهای IP مبدا و مقصد با استفاده از access-list ها.

match ip address [access-list-number | access-list-name]

### 2. تطبیق prefix-list:

- تطبیق بر اساس لیستهای پیشوندی (prefix lists).

match ip address prefix-list [prefix-list-name]

### 4. تطبيق metric:

- تطبیق بر اساس متریکهای خاص.

match metric [metric-value]

### دستور Set

دستور set برای اعمال تغییرات و تنظیمات بر روی ترافیک تطبیق داده شده توسط دستورات match استفاده می شود. این تغییرات می توانند شامل موارد زیر باشند:

### 1. تغيير next-hop:

- تعیین آدرس IP جدید برای next-hop.

set ip next-hop [ip-address]

## 2. تغییر متریک:

- تنظیم متریک مسیر.

set metric [value]

### 3. تغییر interface:

- تعیین اینترفیس برای ارسال ترافیک.

set interface [interface-type]

### مثالهای عملی

مثال 1: هدایت ترافیک به Next-Hop خاص

این مثال نشان میدهد که چگونه میتوانید ترافیک یک شبکه خاص (192.168.1.0/24) را به یک next-hop

access-list 10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any

route-map EXAMPLE permit 10

match ip address 10

set ip next-hop 10.1.1.1

مثال 2: تغییر متریک برای یک مسیر

این مثال نشان میدهد که چگونه میتوانید متریک مسیر را برای ترافیک یک شبکه خاص تغییر دهید. access-list 20 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any

route-map EXAMPLE permit 10 match ip address 20 set metric 100

### نتيجەگيرى

با استفاده از route-map و دستورات match و set ، میتوانید سیاستهای مسیریابی پیچیده و دقیقی را در شبکههای خود پیادهسازی کنید. match به شما اجازه میدهد تا ترافیک خاصی را شناسایی کنید و set به شما امکان میدهد تغییرات دلخواه خود را بر روی آن ترافیک اعمال کنید. این ابزارها به شما کنترل کاملی بر جریان ترافیک شبکه میدهند و به بهینهسازی عملکرد شبکه کمک میکنند.

## Chapter-22

## Implementing Switch Port Security

### **Port Security**

پورت سکیوریتی می تواند از اتصال دستگاه های ناخواسته از طریق برسی src-mac فریم های ارسال شده از دستگاه ها جلوگیری کند.

تنظیمات port-security به طور مجزا با تنظیمات متفاوت به از ا هر پورت بر روی اینترفیس ها اجرا میشود.

هر پورت یک ماکزیمم تعداد mac متصل دارد که اگر از این تعداد بیشتر شود port-security تشخیص میدهد که تخلف اتفاق افتاده است.

فعال سازی پورت سکیوریتی بر روی پورت موارد زیر را فعال می کند:

- 1. فریم های دریافتی بر روی پورت بررسی میشوند تا وقوع تخلف را متوجه شود.
  - ماکزیمم تعداد mac مجاز بر روی هر پورت را تعریف میکند.
  - 3. آمار تمام mac های غیر تکراری بر روی پورت را نگه میدارد.
- 4. mac های جدید یاد گرفته شده را مانیتور می کند تا اگر یاد گرفتن mac جدید باعث تخلف در تعداد mac مجاز پورت شد متوجه شود.
  - 5. فریم های دریافتی از mac متخلف را بنابر تنظیمات نابود و... میکند.

علاوه بر موارد بالا پورت سكوريتي ميتواند:

- 1. حد مجاز mac عدد 3 تعریف شود و 3تا دستی تعریف شوند.
- حد مجاز mac عدد3 تعریف شود و 3تا اتومات تعریف شوند.
- 3. حد مجاز mac عدد 3 تعریف شود و یکدستی و 2 تا اتومات باشد.

port -security روی هر پورت trunk و یا access تعریف میشود اما این پورت ها باید دستی تر انک یا access شده باشند.

برای راه اندازی port-security مراحل زیر را انجام دهید:

1. با دستور زیر به صورت دستی پورت را ترانک یا access کنید.

Switch port (mode access/trunk)

2. با زیر دستور زیر port security را بر روی پورت فعال کنید.

Switchport port-security

3. با زیر دستور زیر حد مجاز mac را مشخص کنید.

switchport port-security maximum [num]

4. با دستور زیر برخورد در صورت اتفاق تخلف را تعین میکند

Switchport port-security violation(protect/restrict/shut down)

5 با دستور زیر تعیین کنید به صورت mac-sticky یاد گرفته شود

Switchport port-security mac-address sticky

6. با دستور زیر برای port، mac دستی تعیین کنید.

Switchport port-security mac-address [mac]

این موارد اختیاری بوده و با نادیده گرفتن آنها port-security با مقادیر پیش فرض خود کار میکند. با دستور [type num] show port-security وضعیت امنیت یک پورت را میتوانید بررسی کنید . رفتار های port security به شرح زیر است:

protect restrict shutdown عملیات Yes yes yes yes yes yes yes yes ارسال مسیج به Snmp سرور No yes yes err-dis قرار دادن پورت در وضعیت

به طور پیش فرض port-security حد مجاز mac را 1 و رفتار را shutdown قرار میدهد

در رفتار shut down وقتى تخلف رخ مى دهد سه اتفاق زير رخ ميدهد:

- 1. وضعیت پورت بنابر دستور show interface به err-disable تغییر میکند.
  - 2. وضعیت پورت در port-sec به secure-down تغییر میکند.
    - 3. سوئیچ ارسال و دریافت فریم از پورت را متوقف میکند.

در صورتی که پورت err-disable شود برای فعال شدن مجدد باید پورت را shutdown و سپس no shutdown

یا برای اجرای خودکار هنگامی که فقط توسط port sec غیر فعال شود.

errdisable recovery cause psecure-violation

برای فعال شدن مجدد پس از زمان مشخص:

errdisable recovery interval [sec]



## Chapter-23

### **Network Address Translation**

Source Nat

برای راه اندازی SRC NAT دستی از دستورات زیر استفاده کند.

1. برای تعیین INT ورودی بسته ها فرایند NAT زیر دستور اینترفیس زیر را وارد کنید:

ip nat inside

2. برای تعیین INT خروجی بسته فرایند NAT زیر دستور اینترفیس زیر را وارد کنید:

ip nat outside

1.3. برای تعیین آدرس هایی که باید به هم ترجمه شوند:

ip nat inside source static [local-ip public-ip]

3.2. با روش بالا تنها یک آدرس NAT میشود برای اینکه یک رنج را NAT کنید ابتدا باید یک ACL برای این رنج بسازید و به جای STATIC با گزینه LIST.ACL را معرفی کنید

- 3-2-1 access-list [num] permit [subnet-id wildmask]
- 3-2-2 ip nat inside source list [num] interface [out-interface]

3-3 برای اینکه از گروهی آدرس PUBLICE برای NAT استفاده کنیم لازم نیست تمام آنها را روی روتر ست کنیم کافی است تمام آنها به سمت ما ROUTE شوند سپس با تنظیم یک NAT POOL تمام آدرس ها را استفاده کنید.

- 3-3-1 SETUP ACL
- 3-3-2 ip nat pool [name] [start-ip] [end-ip] network [mask]
- 3-3-3 ip nat inside source list [num] pool [name]

در صورتی که چند اینترنت با Distance های مختلف داشته باشیم باید به ازاء هر اینترفیسی که از آن اینترنت دریافت میکنیم یک Nat ایجاد کنیم و سپس برای Route-map ها Nat ایجاد کنیم.



Chapter-24
FHRP (First Hop Redundancy Protocol)

#### مقدمه.

FHRP یا First Hop Redundancy Protocol مجموعه ای از پروتکل ها است که به منظور افز ایش دسترسی پذیری و پایداری شبکه های محلی (LAN) طراحی شده اند. این پروتکل ها تضمین میکنند که همیشه یک روتر فعال برای مدیریت ترافیک شبکه و جود دارد و در صورت خرابی روتر اصلی، روتر دیگری به سرعت جایگزین آن می شود. این امر باعث می شود که کاربران نهایی و دستگاه های شبکه بدون قطع شدن سرویس به شبکه متصل باقی بمانند.

## انواع پروتكلهاي FHRP:

### 1. HSRP يا (Hot Standby Router Protocol)

- توسعهدهنده: سیسکو
- عملکرد: در این پروتکل، یک روتر به عنوان روتر فعال و یک یا چند روتر به عنوان روتر آماده به کار تنظیم میشوند. پیامهای Hello به صورت دورهای برای نظارت بر وضعیت روتر ها ارسال میشود. اگر روتر فعال از کار بیفتد، روتر آماده به کار به سرعت جایگزین آن میشود.

### 2. VRRP يا (Virtual Router Redundancy Protocol)

- توسعهدهنده : IETF (استاندارد باز)
- عملکرد: VRRP مشابه HSRP عمل میکند اما به عنوان یک استاندار د باز ، سازگار با تجهیزات مختلف از تولیدکنندگان مختلف است. در این پروتکل، یک روتر به عنوان Backup عمل میکنند.

# 3. GLBP يا (Gateway Load Balancing Protocol) يا

- توسعهدهنده: سیسکو
- عملکرد: علاوه بر افزونگی، GLBP توانایی توزیع بار ترافیک شبکه بین چندین روتر را دارد. در این پروتکل، چندین روتر به عنوان دروازه فعال (Active Gateway) عمل میکنند و بار ترافیک را تقسیم میکنند.

## ویژگیهای کلیدی FHRP:

• افزونگی (Redundancy): اطمینان از اینکه همیشه یک روتر فعال برای مدیریت ترافیک وجود دارد.

- پایداری (Stability): کاهش زمان قطع سرویس در صورت خرابی روتر اصلی.
- آدرس IP مجازی: استفاده از یک آدرس IP مشترک که توسط چندین روتر پشتیبانی میشود،
   بنابر این کاربر آن و دستگاههای شبکه نیازی به تغییر تنظیمات خود ندارند.
- تشخیص و جایگزینی سریع: استفاده از پیامهای دورهای برای تشخیص خرابی و جایگزینی سریع روترها.

# Priority (اولویت) و Preempt (پیشدستی):

# Priority (اولویت):

- Priority یک عدد عددی است که به هر روتر در گروه FHRP اختصاص داده می شود و تعیین میکند که کدام روتر باید به عنوان روتر فعال (Active) انتخاب شود.
  - مقدار پیش فرض Priority معمولاً 100 است، اما میتوان آن را تغییر دادتا اولویت بندی روتر ها مشخص شود.
- هرچه مقدار Priority بالاتر باشد، احتمال انتخاب آن روتر به عنوان روتر فعال بیشتر است.

# Preempt (پیشدستی):

- Preempt یک ویژگی است که به روتر اجازه میدهد تا در صورتی که Priority بالاتری دارد، روتر فعال فعلی را جایگزین کند.
  - اگر ویژگی Preempt در روتر فعال باشد و روتر دیگری با Priority بالاتر وارد گروه شود،
     شود، روتر جدید میتواند جایگزین روتر فعال فعلی شود.
- این ویژگی تضمین میکند که همیشه روتر با بالاترین Priority به عنوان روتر فعال عمل کند.

### نحوه كار FHRP:

- در شبکههای LAN، دستگاهها برای دسترسی به شبکههای دیگر معمولاً به یک روتر به عنوان در وازه پیشفرض متکی هستند.
  - با استفاده از FHRP، چندین روتر میتوانند به عنوان یک روتر مجازی واحد عمل کنند.
  - یک روتر به عنوان روتر فعال انتخاب می شود و بقیه به عنوان روتر های آماده به کار در حالت آماده باش قرار می گیرند.
- در صورت خرابی روتر فعال، یکی از روتر های آماده به کار به سرعت جایگزین آن می شود.

## بسته های تبادل اطلاعات در FHRP:

در پروتکلهای FHRP (First Hop Redundancy Protocol)، روترها برای هماهنگی و تبادل اطلاعات از بستههای خاصی استفاده میکنند. این بستهها به منظور نظارت بر وضعیت روترها، انتخاب روتر فعال و آماده به کار، و مدیریت وضعیت پروتکل استفاده میشوند. هر پروتکل جالا بستههای خاص خود را دارد، اما اصول کلی تبادل اطلاعات مشابه هستند. در ادامه، بستههای تبادل اطلاعات در HSRP و VRRP را توضیح میدهیم.

بستههای HSRP یا (Hot Standby Router Protocol):

# 1. بستههای Hello: •

- هدف: ارسال بیامهای Hello به صورت دورهای برای اعلام وضعیت روترها.
- محتوا: شامل اطلاعاتی مانند شناسه گروه، اولویت (Priority)، و وضعیت فعلی روتر (Standby)، و Active).
  - پورت مقصد: 1985 P
  - آدرس چندپخشی: 224.0.0.2

### 2. بستههای Coup:

- هدف: این پیامها توسط یک روتر آماده به کار ارسال میشوند تا اعلام کنند که اکنون به عنوان روتر فعال عمل میکنند.
- زمان استفاده: هنگامی که روتر آماده به کار تشخیص میدهد که روتر فعال از کار افتاده و باید جایگزین آن شو د.

## 3. بستههای Resign:

- هدف: این پیامها توسط روتر فعال ارسال میشوند تا اعلام کنند که دیگر نمیخواهند روتر فعال باشند.
- زمان استفاده: هنگامی که روتر فعال تشخیص میدهد که دیگر نمی تواند به عنوان روتر فعال عمل کند و باید جایگزین شود.

بستههای VRRP یا (Virtual Router Redundancy Protocol):

### # 1. بستههای Advertisement:

- هدف : ارسال پیامهای Advertisement به صورت دورهای برای اعلام وضعیت روترها.
  - محتوا: شامل اطلاعاتی مانند شناسه گروه، اولویت (Priority)، و وضعیت فعلی روتر (Backup یا Master).
    - پورت مقصد: 112 UDP
    - آدرس چندپخشی: 224.0.0.18

### عملکرد بسته ها در FHRP:

# 1. نظارت بر وضعیت روترها:

- بسته های Hello (در HSRP) و Advertisement (در VRRP) به صورت دوره ای ارسال میشوند تا روتر ها از وضعیت یکدیگر مطلع باشند.
  - این بسته ها شامل اطلاعاتی نظیر شناسه گروه، اولویت و وضعیت فعلی روتر میباشند.

# 2. انتخاب و جایگزینی روترها:

- روترها با استفاده از این بسته ها اولویت های یکدیگر را مقایسه میکنند.
- روتر با بالاترین اولویت به عنوان روتر فعال (در HSRP) یا Waster (در VRRP) انتخاب میشود.
- در صورت خرابی روتر فعال، روتر آماده به کار یا Backup با ارسال بسته های Coup (در HSRP) یا ادامه ارسال بسته های Advertisement (در VRRP) به عنوان روتر فعال جدید عمل میکند.

## 3. اعلام تغيير وضعيت:

- بسته های Resign (در HSRP) برای اعلام اینکه یک روتر دیگر نمی خواهدیا نمی تواند به عنوان روتر فعال عمل کند، ارسال می شوند.
- این اعلام باعث می شود تا روتر های دیگر در گروه آماده شوند تا جایگزینی صورت گیرد.

## مثالهای پیکربندی در سیسکو:

مثال 1: پیکربندی HSRP در سیسکو

Router(config)# interface GigabitEthernet0/1

Router(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Router(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.1

Router(config-if)# standby 1 priority 110

Router(config-if)# standby 1 preempt

Router(config-if)# standby 1 authentication md5 key-string mykey

- standby 1 ip 192.168.1.1 : تنظيم آدرس IP مجازى براى گروه HSRP.
- standby 1 priority 110 : تنظیم Priority به 110، که این روتر را به عنوان روتر فعال انتخاب میکند اگر Priority بالاتری نسبت به سایر روتر ها داشته باشد.
  - standby 1 preempt : فعال کردن ویژگی Preempt برای اینکه این روتر بتواند
     جایگزین روتر فعال فعلی شود اگر Priority بالاتری داشته باشد.
  - standby 1 authentication md5 key-string mykey : تنظیم احراز هویت برای امنیت بیشتر

مثال 2: پیکربندی VRRP در سیسکو

Router(config)# interface GigabitEthernet0/1

Router(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Router(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.1.1

Router(config-if)# vrrp 1 priority 110

Router(config-if)# vrrp 1 preempt

VRRP : تنظیم آدرس IP مجازی برای گروه VRRP.

- vrrp 1 priority 110 : تنظیم Priority : تنظیم Priority به 110، که این روتر را به عنوان روتر Naster انتخاب میکند اگر Priority بالاتری نسبت به سایر روتر ها داشته باشد.
  - vrrp 1 preempt : فعال کردن ویژگی Preempt برای اینکه این روتر بتواند جایگزین روتر بتواند جایگزین روتر Priority بالاتری داشته باشد.

این مثالها نشان میدهند که چگونه میتوانید Priority و Preempt را در روترهای سیسکو برای پیکربندی پروتکلهای HSRP و VRRP تنظیم کنید تا از دسترسیپذیری و پایداری بالاتری در شبکههای خود برخوردار شوید.



Chapter-25
DHCP

#### مقدمه.

پروتکل DHCP یا (Dynamic Host Configuration Protocol) برای مدیریت و تخصیص خودکار آدرسهای IP و سایر اطلاعات پیکربندی شبکه به دستگاههای شبکه طراحی شده است. با استفاده از DHCP، مدیران شبکه میتوانند به صورت پویا و خودکار آدرسهای IP را به دستگاهها تخصیص دهند، بدون نیاز به پیکربندی دستی هر دستگاه.

### اجزای DHCP:

- 1. DHCP Server : سرور DHCP وظیفه دارد آدرسهای IP و سایر اطلاعات پیکربندی شبکه را به دستگاههای کلاینت اختصاص دهد.
  - 2. DHCP Client : دستگاه هایی که نیاز به دریافت آدرس ۱۶ و اطلاعات پیکربندی دارند.
  - 3. DHCP Relay Agent : اگر کلاینتها و سرور DHCP در شبکههای مختلف قرار داشته باشند، DHCP Relay Agent پیامهای DHCP را بین کلاینت و سرور ارسال میکند.

#### فرايند DHCP:

- 1. DHCP Discover : کلاینت DHCP یک پیام DHCP Discover به صورت پخش (broadcast) به صورت پخش (broadcast) به شبکه از سال میکند تا سر و رهای DHCP موجود را شناسایی کند.
- 2. DHCP Offer : سرور DHCP پس از دریافت پیام DHCP Discover، یک پیام DHCP Offer به کلاینت ارسال میکند که شامل یک آدرس IP پیشنهادی و سایر اطلاعات پیکربندی است.
- 3. DHCP Request : کلاینت پس از دریافت پیامهای DHCP Offer از سرورهای مختلف، یک پیام DHCP Nffer از سرورهای مختلف، یک پیام DHCP Request به سرور انتخابی ارسال میکند تا آدرس IP پیشنهادی را درخواست کند.
- 4. DHCP Acknowledgment : سرور DHCP : سرور DHCP بیک پیام OHCP Request : کلاینت اختصاص DHCP Acknowledgment به کلاینت اختصاص اداده شده است و شامل سایر اطلاعات بیکربندی می باشد.

## بیکر بندی DHCP در سیسکو:

### 1. پیکربندی یک DHCP Server

Router(config)# ip dhcp pool MYPOOL

Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1

Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4

Router(dhcp-config)# domain-name example.com

Router(dhcp-config)# lease 7

Router(dhcp-config)# exit

Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

- ip dhcp pool MYPOOL : ایجاد یک pool DHCP با نام MYPOOL.
- network 192.168.1.0 255.255.255.0 : مشخص کردن شبکه و ماسک زیر شبکه برای pool ...
  - default-router 192.168.1.1 : تنظیم آدرس IP روتر به عنوان دروازه پیشفرض.
    - dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4 : تنظیم سرور های DNS.
      - domain-name example.com : تنظیم نام دامنه.
      - ا تنظیم مدت زمان اجاره آدرس ۱۲ به 7 روز.
    - ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10 : آدرسهای IP از pool DHCP : آدرسهای IP از 192.168.1.10 تا 192.168.1.10 را از pool DHCP مستثنی میکند.

## سایر دستورات DHCP در سیسکو:

بررسی وضعیت DHCP Server:

براى مشاهده وضعيت فعلى DHCP Server و اطلاعات مربوط به اجارههاى IP:

Router# show ip dhcp binding

بررسی بیامهای DHCP:

بر ای مشاهده بیامهای DHCP که توسط روتر دریافت و ارسال شدهاند:

Router# debug ip dhcp server events

پاکسازی اجارههای IP:

برای پاک کردن همه اجارههای DHCP:

Router# clear ip dhcp binding

### :DHCP Relay Agent

#### مقدمه:

در یک شبکه کوچک، کلاینتها و سرور DHCP معمولاً در یک شبکه محلی (LAN) قرار دارند و پیامهای DHCP به صورت پخش (broadcast) در همان شبکه محلی ارسال می شوند. با این حال، در شبکههای بزرگتر و پیچیده تر، ممکن است کلاینتها و سرور DHCP در شبکههای مختلف (subnet) قرار داشته باشند. در چنین مواردی، پیامهای broadcast نمی توانند از یک شبکه به شبکه دیگر عبور کنند. برای حل این مشکل، از DHCP Relay Agent استفاده می شود.

### PHCP Relay Agent چیست؟

DHCP Relay Agent یک دستگاه شبکه (معمولاً روتر یا سوئیچ لایه 3) است که پیامهای DHCP را از کلاینتها دریافت کرده و به سرور DHCP در شبکه دیگری ارسال میکند. همچنین پاسخهای سرور DHCP را به کلاینتها برمیگرداند.

### عملكرد DHCP Relay Agent:

- 1. دریافت پیام DHCP Discover: کلاینت DHCP یک پیام DHCP Discover به صورت broadcast در شبکه محلی خود ارسال میکند.
- انتقال پیام به سرور DHCP :DHCP Relay Agent این پیام را دریافت کرده و آن را به صورت DHCP به سرور DHCP در شبکه دیگری ارسال میکند. برای این کار، آدرس IP سرور DHCP باید از قبل در DHCP Relay Agent تنظیم شده باشد.
- 3. دریافت پاسخ از سرور DHCP: سرور DHCP: سرور DHCP پس از دریافت پیام، یک پیام DHCP Offer به DHCP ارسال میکند.
- 4. بازگشت پیام به کلاینت: DHCP Relay Agent این پیام را به صورت broadcast به شبکه محلی کلاینت ارسال میکند تا کلاینت بتواند آن را دریافت کند.
  - 5. تکرار فرآیند برای پیامهای بعدی: این فرآیند برای پیامهای DHCP Request و DHCP.
    Acknowledgment نیز تکرار می شود.

### کجا از DHCP Relay Agent استفاده کنیم؟

- شبکههای بزرگ: در سازمانها و شرکتهای بزرگ که شبکههای مختلفی دارند و نیاز به مدیریت مرکزی DHCP دارند.
- شبکههای WAN : در شبکههای گسترده (Wide Area Networks) که کلاینتها و سرور
   DHCP در مکانهای جغرافیایی مختلف قرار دارند.
  - شبکههای جداگانه: در مواردی که شبکههای مختلف نیاز به ارتباط با یک سرور DHCP و احد دارند.

# پیکربندی DHCP Relay Agent در سیسکو:

1. پیکربندی DHCP Relay Agent در یک روتر سیسکو:

Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip helper-address 192.168.1.100

- ip helper-address 192.168.1.100 : این دستور آدرس IP سرور DHCP را مشخص میکند که بیامهای DHCP به آن ارسال میشوند.

2. پیکربندی DHCP Relay Agent در یک سوئیچ سیسکو:

Switch(config)# interface Vlan10
Switch(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip helper-address 192.168.1.100

سایر تنظیمات و ملاحظات:

### تنظیمات پیشرفته DHCP Relay Agent:

- پیکربندی چندین سرور DHCP : در صورتی که بیش از یک سرور DHCP وجود داشته باشد، می توانید چندین آدرس IP را با استفاده از چندین دستور ip helper-address مشخص کنید.

Router(config-if)# ip helper-address 192.168.1.100

Router(config-if)# ip helper-address 192.168.1.101

- تنظیمات تبدیل DHCP به BOOTP: برخی دستگاهها از پروتکل قدیمی BOOTP استفاده میکنند. با استفاده از دستورات زیر میتوانید تبدیل پیامهای DHCP به BOOTP را پیکربندی کنید:

Router(config-if)# ip forward-protocol udp bootps

- تنظیم فیلتر های امنیتی: برای افزایش امنیت، میتوانید دسترسی به DHCP Relay Agent را محدود کنید تا فقط بیامهای DHCP از شبکههای خاصی را قبول کند.

بررسی و عیبیابی DHCP Relay Agent:

بررسی وضعیت DHCP Relay Agent:

برای مشاهده وضعیت DHCP Relay Agent و آدرسهای سرور DHCP پیکربندی شده، از دستور زیر استفاده کنید:

Router# show ip interface GigabitEthernet0/1

بررسی پیامهای DHCP:

برای مشاهده پیامهای DHCP که توسط روتر دریافت و ارسال شدهاند، از دستور زیر استفاده کنید:

Router# debug ip dhcp server packet

#### نكات مهم

- ❖ زمان اجاره (Lease Time): مدت زمانی که یک آدرس IP به یک کلاینت اختصاص داده میشود. پس از پایان زمان اجاره، کلاینت باید آدرس IP خود را تمدید کند یا آدرس جدیدی در خواست کند.
- ❖ آدرسهای مستثنی شده (Excluded Addresses): آدرسهایی که نباید توسط DHCP
   که خاینتها اختصاص داده شوند. این آدرسها معمولاً برای دستگاههای شبکهای مهم مانند روترها، سوئیچها و سرورها رزرو میشوند.
  - ♦ پیکربندی صحیح آدرسهای سرور DHCP: اطمینان حاصل کنید که آدرسهای سرور
     DHCP Relay Agent: تنظیم شده باشند.
- ❖ محدودیتهای پخش (Broadcast): توجه داشته باشید که پیامهای DHCP به صورت broadcast ارسال میشوند و ممکن است در برخی از شبکهها محدودیتهایی برای ترافیک broadcast وجود داشته باشد.
- ♦ امنیت: از فیلترها و ACL ها برای محدود کردن دسترسی به DHCP Relay Agent استفاده
   کنید تا از سوءاستفاده و حملات احتمالی جلوگیری شود.

### مقدمه DHCP Snooping ، DHCP Spoofing و ARP Poisoning

امنیت شبکه یکی از مهمترین جنبههای مدیریت شبکه است. تهدیدهای مختلفی مانند DHCP Snooping نشت OHCP Spoofing، و ARP Poisoning میتوانند عملکرد شبکه را به خطر بیندازند و باعث نشت اطلاعات یا دسترسی غیرمجاز شوند. در این مقاله، به توضیح این تهدیدها و راهکارهای مقابله با آنها در سیسکو میپردازیم.

#### **DHCP Snooping**

تعریف:

DHCP Snooping یک ویژگی امنیتی لایه 2 است که برای جلوگیری از حملات مخرب DHCP مانند DHCP را نظارت و فیلتر میکند تا فقط ترافیک DHCP را نظارت و فیلتر میکند تا فقط ترافیک معتبر DHCP به کلاینتها برسد.

### عملکرد:

- تعیین پورتهای معتبر و نامعتبر: پورتهای سوئیچ به عنوان "معتبر" یا "نامعتبر" علامتگذاری می شوند. فقط تر افیک DHCP از پورتهای معتبر پذیرفته می شود.
- نگهداری پایگاه داده: سوئیچ پایگاه دادهای از آدرسهای MAC و IP کلاینتهای DHCP نگهداری میکند.

### ر اهكار هاي مقابله:

### 1. فعال سازى DHCP Snooping:

- DHCP Snooping را بر روی سوئیچهای خود فعال کنید تا ترافیک DHCP معتبر را از ترافیک مخرب جدا کند.

# 2. پیکربندی پورتهای معتبر و نامعتبر:

- پورتهای متصل به سرور DHCP را به عنوان پورت معتبر و پورتهای متصل به کلاینتها را به عنوان پورت نامعتبر پیکربندی کنید.

### بیکر بندی در سیسکو:

Switch(config)# ip dhcp snooping
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 10

Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1

Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface range GigabitEthernet0/2 - 24

Switch(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 10

Switch(config-if-range)# exit

- ip dhcp snooping: فعالسازى DHCP Snooping.
- العالم المحال ال
  - ip dhcp snooping trust: تنظیم پورت به عنوان پورت معتبر.
- ip dhcp snooping limit rate 10 بر روی پورتهای نامعتبر.

### **DHCP Spoofing**

تعريف:

DHCP Spoofing حمله ای است که در آن یک مهاجم خود را به عنوان سرور DHCP معرفی میکند و آدرسهای IP نادرست به کلاینتها ارائه میدهد. این حمله می تواند منجر به مسیریابی نادرست ترافیک شبکه و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شود.

### راهكارهاي مقابله:

- 1. استفاده از DHCP Snooping:
- DHCP Snooping را فعال كنيد تا فقط سرور هاي DHCP معتبر بتوانند به كلاينتها پاسخ دهند.
  - 2. پیکربندی ACLها (Access Control Lists):
  - از ACL ها بر ای محدو د کر دن دستر سی به سر و ر های DHCP معتبر استفاده کنید.

#### **ARP Poisoning**

#### تعریف:

ARP Poisoning حمله ای است که در آن یک مهاجم پیامهای ARP جعلی به شبکه ارسال میکند تا جداول ARP دستگاههای شبکه را تغییر دهد. این حمله میتواند منجر به حملات مرد میانی (Man-in-the-Middle) و دز دیدن اطلاعات حساس شود.

### راهكارهاي مقابله:

- 1. استفاده از Dynamic ARP Inspection یا (DAI):
- DAI پیامهای ARP را بررسی میکند و تنها پیامهای معتبر را میپذیرد.

## 2. بیادهسازی Static ARP Entries

- آدرسهای MAC و IP دستگاههای حیاتی را به صورت دستی در جداول ARP تنظیم کنید.

### پیکربندی در سیسکو

فعال سازی Dynamic ARP Inspection:

Switch(config)# ip arp inspection vlan 10
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# ip arp inspection trust
Switch(config-if)# exit
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 10
Switch(config)# ip dhcp snooping

- العالی اللہ اللہ vip arp inspection vlan 10 بر روی VLAN 10.
  - ip arp inspection trust: تنظیم پورت به عنوان پورت معتبر.

پیکربندی Static ARP Entries:

- arp 192.168.1.1 00a0.c9f0.1234 ARPA: اضافه کردن یک ورودی ثابت در جدول



#### مقدمه:

پروتکل GRE یا (Generic Routing Encapsulation) یک پروتکل تونلسازی است که توسط سیسکو توسعه یافته است. GRE برای ایجاد تونلهای مجازی بین دو نقطه در شبکه استفاده می شود و

این امکان را فراهم میکند که بستههای مختلف لایه 3 در یک بسته GRE کپسوله شوند و از طریق یک شبکه واسطه عبور کنند.

## ویژگیهای GRE:

- 1. تونلسازی (Tunneling): پروتکل GRE امکان ایجاد تونلهای مجازی را فراهم میکند که میتو انند ترافیک لایه 3 را از طریق یک شبکه IP منتقل کنند.
- 2. کپسولهسازی (Encapsulation): پروتکل GRE میتواند پروتکلهای مختلف لایه 3 را در یک بسته GRE کپسوله کند. این بسته ها سپس در بسته های IP قرار میگیرند تا از طریق شبکه واسطه منتقل شوند.
  - 3. پشتیبانی از پروتکلهای چندگانه (Multi-Protocol Support): پروتکل GRE میتواند ترافیک پروتکلهای مختلف مانند IPv4، IPv6، IPX و AppleTalk را کپسوله کند.
- 4. ساده و سبک (Simple and Lightweight): پروتکل GRE یک پروتکل سبک و ساده است که با کمترین سربار اضافی کار میکند.

### ساختار بسته GRE:

بسته GRE شامل بخشهای زیر است:

- IP Header خارجی (Outer IP Header): حاوی آدرسهای مبدا و مقصد IP شبکه و اسطه است.
  - GRE Header: حاوى اطلاعات كپسولمسازى و نوع پروتكل كپسوله شده است.
  - بسته اصلی (Payload): شامل بسته پروتکل لایه 3 اصلی است که باید از طریق تونل منتقل شود.

#### :GRE Header

GRE Header اطلاعات لازم برای کپسولهسازی و دکپسولهسازی بسته ها را فراهم میکند. GRE Header شامل فیلدهای زیر است:

- 1. Flags: شامل اطلاعاتی در مورد قابلیتهای اختیاری GRE مانند کلید گذاری و checksum.
  - 2. Version: نسخه بروتكل GRE.
  - 3. Protocol Type: نوع پروتکلی که در بسته اصلی کپسوله شده است (مثلاً ۱۲۷۵ یا ۱۲۷۵).

### فر آيند كيسولهسازي (Encapsulation) و دكيسولهسازي (Decapsulation) در GRE:

## كېسولەسازى (Encapsulation):

- 1. دریافت بسته اصلی: روتر مبدا یک بسته لایه 3 را که باید از طریق تونل GRE ارسال شود، دریافت میکند.
  - 2. اضافه کردن GRE Header: روتر GRE Header را به بسته اصلی اضافه میکند. این Header شامل اطلاعاتی مانند نوع پروتکل کپسوله شده و قابلیت های GRE است.
- 3. اضافه کردن IP Header خارجی: سپس IP Header خارجی به بسته اضافه می شود. این Header شامل آدر سهای IP مبدا و مقصد تونل (روتر های مبدا و مقصد تونل (GRE) است.
- 4. ارسال بسته: بسته کیسوله شده از طریق شبکه و اسطه به سمت روتر مقصد ارسال می شود.

## دكېسولەسازى (Decapsulation):

- 1. دریافت بسته کیسوله شده: روتر مقصد بسته کیسوله شده را دریافت میکند.
- 2. حذف IP Header خارجی: روتر IP Header خارجی را حذف میکند تا به GRE Header بر سد.
  - 3. حذف GRE Header: سیس GRE Header را حذف میکند تا به بسته اصلی دست یابد.
- 4. ارسال بسته اصلی: بسته اصلی (که اکنون بدون کیسولهسازی GRE است) به مقصد نهایی خود در شبکه محلی روتر مقصد ارسال میشود.

## کار بر دهای GRE:

- 1. اتصال شبکههای مختلف (Connecting Different Networks): GRE میتواند برای اتصال دو شبکه محلی (LAN) از طریق یک شبکه و اسطه مانند اینترنت استفاده شود.
  - پشتیبانی از پروتکلهای غیر-IP (Non-IP Protocol Support): GRE امکان انتقال ترافیک پروتکلهای غیر-IP را از طریق شبکههای IP فراهم میکند.
- 3. VPN: GRE به عنوان بخشی از راهکارهای VPN استفاده می شود، به خصوص در ترکیب با پروتکلهای امنیتی مانند IPsec.

## پیکربندی GRE Tunnel در سیسکو:

مراحل بيكربندى:

- 1. ايجاد اينترفيس تونل (Create Tunnel Interface):
- یک اینتر فیس تو نل جدید ایجاد کنید و آدر س ۱۶ را برای آن تنظیم کنید.
- 2. تنظیم مبدا و مقصد تونل (Set Tunnel Source and Destination):
  - آدرسهای ۱۲ مبدا و مقصد برای تونل را تنظیم کنید.
    - 3. فعالسازى تونل (Activate Tunnel):
- تنظیمات اضافی مانند ماسک زیر شبکه و پروتکلهای مسیریابی را انجام دهید.

### مثال بيكربندى:

در این مثال، یک تونل GRE بین دو روتر (Router1 و Router2) پیکربندی می شود. آدرسهای IP و اسطه 10.0.0.1 و 10.0.0.1 هستند.

پیکربندی در Router1:

Router1(config)# interface Tunnel0

Router1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

Router1(config-if)# tunnel source 192.0.2.1

Router1(config-if)# tunnel destination 192.0.2.2

Router1(config-if)# tunnel mode gre ip

# پیکربندی در Router2:

Router2(config)# interface Tunnel0

Router2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

Router2(config-if)# tunnel source 192.0.2.2

Router2(config-if)# tunnel destination 192.0.2.1

Router2(config-if)# tunnel mode gre ip

بررسی و عیبیابی GRE Tunnel:

بررسى وضعيت تونل (Check Tunnel Status):

برای مشاهده وضعیت تونل GRE و اطمینان از اینکه تونل فعال است، از دستور زیر استفاده کنید:

Router# show interfaces Tunnel0

بررسی مسیرها (Check Routes):

برای بررسی جدول مسیریابی و اطمینان از اینکه مسیرهای صحیح برای تونل پیکربندی شدهاند، از دستور زیر استفاده کنید:

Router# show ip route

بررسی بسته های GRE یا (Check GRE Packets):

برای مشاهده بستههای GRE که توسط روتر دریافت و ارسال شدهاند، از دستور زیر استفاده کنید:

#### Router# debug tunnel

#### نكات مهم:

- 1. پیکربندی صحیح آدرسهای IP یا (Correct IP Address Configuration): اطمینان حاصل کنید که آدرسهای IP مبدا و مقصد به درستی تنظیم شدهاند.
- 2. مسیرهای صحیح (Correct Routing Paths): بررسی کنید که مسیرهای مسیریابی به درستی پیکربندی شدهاند تا بسته ها بتوانند از طریق تونل عبور کنند.
- 3. امنیت (Security): پروتکل GRE به تنهایی رمزنگاری ندارد. برای افز ایش امنیت، میتوانید از IPsec در کنار GRE استفاده کنید تا داده ها رمزنگاری شوند.

تركيب GRE و IPsec:

برای افز ایش امنیت تونل GRE، میتوانید IPsec را برای رمزنگاری ترافیک استفاده کنید. در زیر یک مثال ترکیب GRE و IPsec آورده شده است:

پیکربندی IPsec برای GRE Tunnel:

# پیکربندی در Router1:

Router1(config)# crypto isakmp policy 1

Router1(config-isakmp)# encryption aes

Router1(config-isakmp)# hash sha256

Router1(config-isakmp)# authentication pre-share

Router1(config-isakmp)# group 2

Router1(config-isakmp)# lifetime 86400

Router1(config-isakmp)# exit

Router1(config)# crypto isakmp key MY\_SHARED\_KEY address 192.0.2.2

Router1(config)# crypto ipsec transform-set MY\_TRANSFORM\_SET esp-aes esp-sha-hmac

Router1(config)# crypto map MY CRYPTO MAP 10 ipsec-isakmp

Router1(config-crypto-map)# set peer 192.0.2.2

Router1(config-crypto-map)# set transform-set MY TRANSFORM SET

Router1(config-crypto-map)# match address 101

Router1(config-crypto-map)# exit

Router1(config)# access-list 101 permit gre host 192.0.2.1 host 192.0.2.2

Router1(config)# interface Tunnel0

Router1(config-if)# tunnel protection ipsec profile MY\_IPSEC\_PROFILE

پیکربندی در Router2:

Router2(config)# crypto isakmp policy 1

Router2(config-isakmp)# encryption aes

Router2(config-isakmp)# hash sha256

Router2(config-isakmp)# authentication pre-share

Router2(config-isakmp)# group 2

Router2(config-isakmp)# lifetime 86400

Router2(config-isakmp)# exit

Router2(config)# crypto isakmp key MY\_SHARED\_KEY address 192.0.2.1

shahinvaseghi.ir <a href="mailto:youtube.com/shahinvaseghi">youtube.com/shahinvaseghi</a> <a href="mailto:shahinvaseghi">shahinvaseghi.ir</a> telegram.org/shahinvaseghi

Router2(config)# crypto ipsec transform-set MY\_TRANSFORM\_SET esp-aes esp-sha-hmac

Router2(config)# crypto map MY\_CRYPTO\_MAP

10 ipsec-isakmp

Router2(config-crypto-map)# set peer 192.0.2.1

Router2(config-crypto-map)# set transform-set MY\_TRANSFORM\_SET

Router2(config-crypto-map)# match address 101

Router2(config-crypto-map)# exit

Router2(config)# access-list 101 permit gre host 192.0.2.2 host 192.0.2.1

Router2(config)# interface Tunnel0

Router2(config-if)# tunnel protection ipsec profile MY\_IPSEC\_PROFILE

Chapter-27

#### مقدمه:

Qos یا (Quality of Service) به مجموعهای از فناوریها و تکنیکها گفته می شود که برای مدیریت و بهینه سازی عملکرد شبکه در زمینه ترافیک شبکه استفاده می شوند. Qos تضمین می کند که ترافیک حیاتی و حساس به تأخیر مانند صدا (Volp) و ویدئو، یهنای باند و اولویت مناسب را دریافت کند.

### 1. طبقهبندی و علامتگذاری (Classification and Marking):

- طبقهبندی (Classification): فرآیند شناسایی و جداسازی انواع مختلف ترافیک شبکه.
- علامتگذاری (Marking): فرآیند اضافه کردن برچسبها به بستههای داده برای مشخص کردن اولویت و نوع ترافیک.
- DSCP یا (Differentiated Services Code Point) و CoS یا (Class of Service):
   استاندار دهای مور د استفاده بر ای علامتگذاری تر افیک.

### 2. مدیریت از دحام (Congestion Management):

- Queuing: فرآیند قرار دادن بستههای داده در صفها برای مدیریت ترافیک.
- FIFO یا (First In, First Out): سادهترین نوع صف بندی که بسته ها به ترتیب ورود
   پر دازش می شوند.
- PQ یا (Priority Queuing): صف بندی اولویتی که ترافیک با اولویت بالا ابتدا پردازش می شود.
- CQ یا (Custom Queuing): صف بندی سفار شی که تر افیک بر اساس تنظیمات سفار شی پر داز ش می شود.
- Weighted Fair Queuing): صفبندی عادلانه وزنی که پهنای باند به صورت نسبی بر اساس وزن ترافیک تخصیص می یابد.

## 3. جلوگیری از از دحام (Congestion Avoidance):

- RED یا (Random Early Detection): مکانیزمی که بسته ها را به صورت تصادفی حذف میکند تا از دحام کاهش یابد.
  - WRED یا (Weighted Random Early Detection): نسخه بهبود یافته RED که وزنهای متفاوتی برای انواع مختلف ترافیک اعمال میکند.

# 4. کنترل پهنای باند (Policing and Shaping):

- Policing: مکانیزمی که سرعت ترافیک ورودی را محدود میکند و بسته های اضافی را
   حذف یا تغییر میدهد.
- Shaping: مکانیز می که سرعت ترافیک خروجی را تنظیم میکند و بسته های اضافی را در صف قرار میدهد تا به تدریج ارسال شوند.

# پیکربندی Qos در سیسکو:

# 1. طبقهبندی و علامتگذاری با استفاده از ACL و MQC:

Router(config)# access-list 101 permit ip any any

Router(config)# class-map match-any MY\_CLASS\_MAP

Router(config-cmap)# match access-group 101

Router(config)# policy-map MY\_POLICY\_MAP

Router(config-pmap)# class MY\_CLASS\_MAP

Router(config-pmap-c)# set dscp af41

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0

Router(config-if)# service-policy output MY\_POLICY\_MAP

- access-list 101 permit ip any any: ایجاد یک ACL که تمامی تر افیک را شناسایی میکند.
- class-map match-any MY\_CLASS\_MAP: ایجاد یک class-map برای مطابقت با ترافیک مشخص شده.
- policy-map MY\_POLICY\_MAP: ایجاد یک policy-map و اعمال class-map به آن.
  - set dscp af41: تنظیم DSCP برای ترافیک مطابقت یافته.
  - service-policy output MY\_POLICY\_MAP: اعمال policy-map به اینترفیس خروجی.

### 2. مدیریت از دحام با استفاده از WFQ:

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0

Router(config-if)# fair-queue

- fair-queue: فعالسازي WFQ بر روى اينترفيس.

## 3. جلوگیری از ازدحام با استفاده از WRED:

Router(config)# policy-map MY\_POLICY\_MAP

Router(config-pmap)# class MY\_CLASS\_MAP

Router(config-pmap-c)# random-detect dscp-based

- random-detect dscp-based: فعالسازي WRED بر اساس DSCP.

4. کنترل یهنای باند با استفاده از Policing و Shaping:

Router(config)# policy-map MY\_POLICY\_MAP

Router(config-pmap)# class MY\_CLASS\_MAP

Router(config-pmap-c)# police 1000000 conform-action transmit exceed-action drop

- police 1000000 conform-action transmit exceed-action drop: تنظیم نرخ Policing: تنظیم نرخ policing: به 1 مگابیت بر ثانیه و حذف بسته های اضافی.

Router(config)# policy-map MY\_POLICY\_MAP

Router(config-pmap)# class MY\_CLASS\_MAP

Router(config-pmap-c)# shape average 1000000

- shape average 1000000: تنظيم نرخ Shaping به 1 مگابيت بر ثانيه.