

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского



Кафедра

управления организационно-техническими системами космического назначения

Доцент 23 кафедры кандидат технических наук, доцент

ДАНИЛОВ Анатолий Исаевич, полковник в отставке

Основы теории управления

Тема 2. «Основы теории эффективности» (16 часов – лекции, 10 часов – ПЗ)

Санкт-Петербург

Лекция 8. «Основные понятия и терминология теории эффективности»

Цель занятия: Уяснить терминологию теории эффективности, схему операционного комплекса и основные понятия квалиметрии (научная область об оценивании и анализе качества объектов).

Учебные вопросы:

- 1. Терминология теории эффективности.
- 2. Общая характеристика элементов операционного комплекса
- 3. Основные понятия квалиметрии.

Литература:

- 1. Петухов Г.Б., Якунин В.И. Методологические основы внешнего проектирования целенаправленных процессов и целеустремленных систем М.: АСТ. 2006 г.
- 2. Петухов Г.Б. Основы теории эффективности целенаправленных процессов, ч.1, МО РФ 1989г.

Ведение

В теме 2 речь будет идти о целеустремленных технических системах (ЦУТС) и эффективности процессов их целенаправленного функционирования (ЦПФС). При этом по определению, ЦПФС представляет собой *операцию*, т.е. упорядоченную совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение определённой цели. В связи с этим, может быть сформулировано следующее содержательное определение.

Теории эффективности целенаправленных процессов (ТЭЦП) - это прикладная дисциплина, в рамках которой разрабатываются и исследуются принципы и методы количественного оценивания и анализа результатов целевого функционирования ОТС и степени их соответствия целям операции, а также методы оптимального синтеза проектируемых систем и организуемых операций.

Объектом исследования ТЭ является ЦПФС или операция. При этом система является основным средством достижения цели т. к. качество системы (совокупность свойств системы) - это необходимое условие, а качество процесса её применения - достаточное условие получения целевого результата.

Предметом изучения ТЭЦНП является наиболее комплексное свойство операции эффективность. ТЭЦНП формирует и раскрывает содержательный смысл этого понятия, рассматривает факторы, обусловливающие эффективность ЦПФС, принципы и способы обоснования и определения количественной меры эффективности ЦНПФС показателя эффективности, принципы суждения об эффективности ЦНПФС - критерии эффективности, формулирует проблемы и задачи, требующие решения, и разрабатывает необходимые для этого методы.

Как научное направление ТЭ зародилась в теории стрельбы, предметом которой является оценивание действенности применения огнестрельного оружия. Развитие ТЭ происходит в годы Великой Отечественной войны и, особенно, в послевоенные годы в связи с необходимостью создания новых видов вооружения и разработки новых способов его боевого применения. В этот период ТЭ развивалась в рамках "Исследования операций", представляющего собой научное направление, предмет которого анализ и оптимальная организация операций на этапе принятия организационных и управленческих решений.

Наиболее выдающимся трудом того времени явилась статья академика А.Н. Колмогорова "Число попаданий при нескольких общие принципы оценивания эффективности выстрелах стрельбы", в которой А.Н. Колмогоров предложил оценивать эффективность стрельбы не на основе частных показателей, а по степени объективной возможности выполнения той основной задачи, ради которой эта стрельба производится. С этого времени в ТЭ прочно наиболее объективный вошел эффективности применения оружия - вероятность выполнения боевой задачи (т.е. вероятность достижения цели операции). Цель – это требуемый результат операции.

Вопрос 1. Терминология теории эффективности

(Самостоятельно – задание на сампо: [1], **п.1.2.2**, **стр. 30-33**)

1. Система - это совокупность взаимосвязанных объектов. Сложная система (СС) - это система, характеризующаяся множеством возможных состояний, сложным строением и поведением. Сложная система военного назначения - это человеко-

сложная система военного назначения - это человекомашинная (эргатическая) система, называемая военнотехнической системой (ВТС).

2. Целеустремлённая техническая система (ЦУТС или ОТС) - это множество взаимосвязанных материальных объектов (технических средств и обслуживающих их групп людей), непосредственно участвующих в проведении операции и объединённых общей целью.

- 3. Операция это упорядоченная совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение определённой цели. Применительно к СС операция это целенаправленный процесс функционирования системы (ЦПФС). Необходимо подчеркнуть, что нераздельным атрибутом операции является конечная её длительность, называемая операционным временем.
 - 4. Цель это желаемый *исход* операции.
- 5. Подсистема (субсистема) это сложная система меньшего масштаба, чем исходная, организационно входящая в последнюю, реализующая самостоятельную операцию, цель которой подчинена цели операции, исходной системой.

6. Элемент системы - это объект, входящий в состав системы, но не имеющий самостоятельной цели и не подлежащий расчленению на части. Понятия подсистемы и элемента сугубо условные. Так, одна и та же совокупность объектов может в рамках одной операции являться элементом, в рамках другой - подсистемой (субсистемой), в рамках третьей - системой или даже надсистемой (суперсистемой).

Свойства СС определяются не только свойствами ее элементов, но и характером взаимодействия между ними, т.е. новыми, так называемыми системными свойствами.

7. Комплекс - это совокупность объектов (систем, подсистем, элементов) различной физической природы, объединённых общей целью, но с менее жёсткими, чем в системе, организационными связями.


Военно-технический комплекс (ВТК) – это объединение военно-технических систем, каждая самостоятельную операцию. В рамках ТЭ проводит предполагается, что цель операции единственная. Операция, преследующая несколько целей - это совокупность одноцелевых операций. Цель считается достигнутой, если путём преобразования системой некоторых ресурсов (сырья, информации, времени т.д.) энергии, И получен соответствующий ей результат.

8. Задача системы – это достижение требуемого исхода операции в результате функционирования ЦУТС при заданном расходе ресурсов, за заданное время с заданным набором количественных данных. Другими словами, задача конкретизированная цель. Если операции цель сформулирована, то может быть разработка начата альтернативных способов (стратегий, планов) достижения Из набора альтернативных планов наилучший выбирается на основе тех или иных *критериев (правил* суждения).

- 9. Стратегия это определённая организация и способ проведения операции. Крупномасштабные операции всегда реализуются как совокупности более мелких частных операций.
- 10. Результаты операции это совокупность всех её эффектов.
- 11. Целевой эффект операции это результат, ради получения которого проводится операция.
- 12. Ресурсы это запасы материи (сырья), энергии, информации, времени, а также технические и людские ресурсы, необходимые для проведения операции и получения требуемого целевого эффекта.
- 13. Свойство это особенность объекта, зависящая от его строения и характеризующая отдельную его сторону.
- 14. Качество это совокупность свойств объекта, отличающих его от других объектов и характеризующих его соответствие назначению.

- 15. Операционная система (ОС) это совокупность материальных и нематериальных (информация, время) объектов, в результате взаимодействия которых реализуется операция.
- 16. Операционный комплекс (ОК) это совокупность объектов, включающая в себя в качестве элементов ОС, суперсистему и окружающую среду.
- 17. Окружающая среда это совокупность объектов, не входящих в ОС, непосредственного участия в операции не принимающих, но обусловливающих операционную ситуацию и оказывающих влияние на ЦПФС и его исход. Окружающая среда интерпретируется как условия проведения операции, представляющие собой совокупность условий функционирования (УФС) и условий применения (УПС) системы.
- 18. Операционная ситуация это состояние объектов окружающей среды, определяющих условия применения системы.

Вопрос 2. Общая характеристика элементов операционного комплекса (рис.1)



```
ОК – операционный комплекс (16);
ОС – операционная система (15);
ССС – суперсистема (5);
ОУП – орган управления;
ЦУТС – целеустремлённая техническая
       система (2);
ЦПФС – целенаправленный процесс
функционирования ЦУТС (3);
PC – ресурсы (12);
УФС – условия функционирования ЦУТС (17);
УПС – условия применения ЦУТС (17);
ПР – противник (природа, конкуренты и т.д.);
ИЭ – измеритель эффективности операции.
```

- ССС или лицо принимающее решение осуществляет выбор эффективных стратегий достижения поставленной цели, задает требования к результатам операции (ПЭ) и критерии их оценивания;
- органы управления операцией (ОУП) осуществляют текущее управление ходом операции в соответствии с выбранной стратегией достижения поставленной цели;
- активные средства операции или управляемые объекты (ЦУТС, ЦНПФС, РС), на которые воздействуют органы управления при выполнении операции (вещественные, энергетические, информационные и людские ресурсы);
- объекты, формирующие УФС (природно-климатические, географические и др.) и различного рода ограничения на используемые ресурсы;
- объекты, активно противодействующие достижению цели операции (УПС требования к результатам операции, противник, конкурирующие организации и др.).

Основные свойства и классификация элементов операционного комплекс

Таблица 1.2.1.

Элементы ОК	Основные свойства
цутс	Характеристики строения - состав; - структура (габариты, веса); - масштабы (сложность); - надежность;

Элементы ОК	Основные свойства
цнпФС	Общие - масштабность; - продолжительность; - устойчивость (помехоустойчивость); Операционные - результативность; - ресурсоемкость; - оперативность; - эффективность;
Результаты ЦНПФС	Прямые — целевые - объем (величина) целевого эффекта; - качество целевого эффекта: точность достоверность, информативность, содер жательность, полнота, своевременность и т.д. Косвенные — побочные - расход операционных ресурсов; - расход операционного времени; - потери и ущербы;
Ресурсы	- объем (количество); - состав (структура); - качество; - динамичность; - активность;

Элементы ОК могут быть классифицированы.

- 1. По назначению ЦУТС делятся на целевые и обеспечивающие.
- 2. По целям операции делятся на:
- операции преобразования ресурсов в целевой эффект (изготовление продукции, добывание данных и т.д.);
- *операции распределения* и *перемещения* (транспортные перевозки, передача информации и т.д.).
- По характеру протекания во времени операции делятся на непрерывные и дискретные (циклические).
- 3. По характеру повторяемости операции делятся на:
- массовые (решения задач управления, сбор информации);
- единичные уникальные (запуск КА; стыковка КА на орбите).
- На рис. 2. приведена классификация результатов операций:
- положительные и отрицательные;
- прямые и косвенные (побочные).

Результаты также могут быть однородными и неоднородными.




Рис. 1.2.2

По структуре ресурсы делятся на однородные и неоднородные.

По динамике превращения в целевой эффект различают ресурсы:

- активные и пассивные;
- динамические и статические.

Активными (A) называются ресурсы, непосредственно превращающиеся в целевой эффект.

Пассивными (П) называются ресурсы, участвующие в получении целевого эффекта, но непосредственно в него не превращающиеся.

Динамическими (Д) называются ресурсы, расходуемые на получение целевого эффекта в ходе операции.

Статическими (С) называются ресурсы, расходуемые при создании ЦУТС и организации ЦПФС и участвующие в нём в качестве технического ресурса средств, уровня технологии, параметров и ЭТХ ЦУТС и ЦПФС. Это капитальные затраты.

Типичными ресурсами являются:

- ресурс сырьевой (А, Д);
- ресурс энергетический (А, Д);
- ресурс структурный ЦУТС (П, Д);
- ресурс технический (П, С);
- ресурс технологический (П, С);
- ресурс информационный (П, Д);
- ресурс управленческий -

организационный (П, Д);

- ресурс временной (П, Д);
- ресурс трудовой людской (П, Д).

Вопрос 3. Основные понятия квалиметрии

Квалиметрия - это научная область, в которой разрабатываются методологические основы, методы и методики количественного оценивания и анализа качества объектов. Концепции квалиметрии находят своё выражение в следующих трёх постулатах. ПОСТУЛАТ 1. Каждый исследуемый объект обладает определёнными свойствами, обусловливающими его качество. Качество - это свойство или совокупность свойств объекта, обусловливающих его пригодность для использования по назначению.

ПОСТУЛАТ 2. Каждое из свойств объекта может быть описано количественно с помощью некоторой переменной, значение которой характеризует меру (интенсивность) его качества относительно этого свойства. Эту меру называют показателем свойства или частным показателем качества объекта.

Уровень качества *объекта* характеризуется значениями совокупности показателей его *существенных* свойств, т.е. свойств, необходимых для соответствия объекта его назначению. Эта совокупность называется показателем качества объекта.

Показатель качества объекта - это вектор, компоненты которого суть показатели его отдельных свойств, представляющие собой частные, единичные показатели качества объекта.

ПОСТУЛАТ 3. Требуемое качество объекта задаётся условиями, которым должны удовлетворять виртуальные (возможные) значения показателей его существенных свойств. Эти условия называются критериями оценивания качества объекта, а проверка их выполнения называется оцениванием качества объекта.

Поясним понятие "существенные свойства" на примерах.

Пример 1. Пусть объект исследования - радиоприёмник. Из его возможных свойств (полоса частот, чувствительность, вес, габариты, надёжность, ремонтопригодность, долговечность, эстетичность - внешнее оформление, стоимость и т.д.) совокупности существенных свойств будут определяться назначением и условиями целевого применения (условиями эксплуатации) этого приёмника. Так, для переносных вариантов важными свойствами будут вес и габариты, для стационарных - полоса частот и чувствительность, для бытовых - внешнее оформление, стоимость и т.д.

Пример 2. Пусть объектом исследования является трава на лугу. Её "качество" обусловливается множеством свойств (физических, химических, биологических и т.п.). Однако пока трава не используется, она не обладает качеством потребительским. Такое качество возникает при намерении использовать траву. При этом в зависимости от целей использования травы в число существенных будут входить различные её свойства (для выпаса стада - одни, для заготовки кормов - другие, для прогулки и отдыха - третьи, для игры в футбол - четвёртые и т.д.).

Критерий оценивания качества объекта - это руководящее правило (совокупность условий), реализуемое при принятии решения (проектного, организационного, управленческого и т.п.) о качестве исследуемого объекта.

Критерии оценивания качества объекта.

При оценивании качества любого объекта, описываемого n-мерным векторным показателем, реализуется совокупность критериев, каждый из которых в общем случае может принадлежать одному из трёх классов:

- классу {С} критериев пригодности;
- классу {О} критериев оптимальности;
- классу {S} критериев превосходства.

Приведём математические формулировки критериев пригодности и оптимальности.

Пусть y_i^j $\left[i = \overline{1,n}; j = \overline{1,m}\right]$ - показатель i - го свойства j - го объекта, то есть показатель качества j - го объекта есть вектор:

$$Y_{}^j = < y_1^j, y_2^j, ..., y_n^j > ; [j = 1(1), m]$$

 $\{Y_i^{\delta}\}$ - множество (область) допустимых значений показателя \mathcal{Y}_i^{j} или в векторной форме: $\left[\{Y_{< n>}^{\delta}\} = \{< y_1^{\delta}, y_2^{\delta}, ..., y_n^{\delta}>\}\right]$

Тогда критерии перечисленных выше классов имеют следующие определения. (в терминах теории множеств).

Критерий пригодности:

$$G: \bigcap_{i=1}^{n} (y_i^j \in \{y_i^{\delta}\}) \cong U, \quad j = \overline{1, m} , \qquad (2.2.1)$$

где U – достоверное событие (истинное высказывание);

∩ - символ булева пересечения событий (логическое «и»).

В векторной форме критерий (2.2.1) принимает вид:

$$G: \qquad (Y_{}^{j} \in \{Y_{}^{\delta}\}^{np}) \cong U, \quad j = \overline{1,m}, \qquad (2.2.1')$$

где $\{Y_{< n>}^{\delta}\}^{np}$ - область допустимых значений показателя качества пригодного объекта. Эти выражения имеет следующий смысл: j-я система является

пригодной по качеству, если значения всех показателей ее существенных свойств принадлежат допустимым

значениям.

Пример 2.2.3. Критерий (2.2.1') иллюстрируется рис. 2.2.1 для случая

$$n=2; m=5; {Y_{<2>}^{\delta}}^{np} = [y_1', y_1''] \times [y_2', y_2'']$$

Как видно из рис. 2.2.1, в приведённом примере объекты 1-й, 2-й, 3-й и 5-й пригодны, а 4-й не пригоден, т.е. $\{Y_{<2>}^{\delta}\}^{np}=\{Y_{<2>}^{1},Y_{<2>}^{2},Y_{<2>}^{3},Y_{<2>}^{5}\}$




Рис. 2.2.1

Критерий оптимальности:

$$O: \bigcap_{i=1}^{n} (y_i^j \in \{y_i^{\delta}\}) \cap \bigcap_{k \in \{k\}_{n_0}} (y_k^j = y_k^{onm}) \cong U, \quad j = \overline{1, m}, \quad n_0 = \overline{1, n}, \quad (2.2.2)$$

где k – номер оптимизируемого свойства;

 y_k^{onm} - оптимальное значение показателя k – го свойства;

 n_0 - объем множества $\{k\}_{n_0}$ номеров (число) оптимизируемых свойств объекта.

Выражение (2) имеет следующий смысл: j-я система является оптимальной по n_0 свойствам, если она пригодна по всем свойствам, а показатели n_0 свойств принимают оптимальные (как правило, максимальные или минимальные) значения;

Пример 4. Критерий (2) в векторной форме иллюстрируется рис. 2.2.2, построенным в условиях примера 3 для случая

$$n_0 = 1$$
; k=1; $\{Y_{<2>}^{\delta}\}^{onm} = \{y_1^{onm}\} \times [y_2', y_2''].$

Как видно из рис. 2.2.2, в приведенном примере 1-й и 3-й объекты оптимальны по первому свойству (по показателю \mathcal{Y}_1^j), т.е. $\{Y_{\mathcal{O}^*}^{\delta}\}^{onm}=\{Y_{\mathcal{O}^*}^1,Y_{\mathcal{O}^*}^3\}$.

$$y_2$$
 $\{Y_{<2>}^{\delta}\}^{onm} = \{Y_{<2>}^1, Y_{<2>}^3\}$ - 1-ый н по первому свойству (по показателю y_1^{δ}) y_2^{δ} $y_2^{$

Рис. 2.2.2

Заключение

- 2.2.4) Поскольку, по определению, качество объекта характеризуется совокупностью его свойств, то оно, в свою очередь, также представляет собой обобщённое (комплексное) свойство объекта, которое само по себе еще не характеризует степени его соответствия назначению. Этой цели служат показатели качества и критерии его оценивания. Таким образом, качество и его показатель различные понятия.
- 2.2.5) Не следует смешивать понятия "показатель качества" и "критерии оценивании качества", первое из которых означает числовую характеристику или функцию (меру качества), а второе совокупность высказываний и условия (2.2.1) (2.2.2).

Конец лекции!