C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

MÓDULO:

Sistemas Informáticos

Unidad 6

PRACTICA MONTAR Y DESMONTAR DISPOSITIVOS

1. Introducción

Vamos a ver como ver como Linux trata los dispositivos y las órdenes para montar y desmontar estos.

En primer lugar prepararemos Virtualbox creando un dispositivo externo USB con el que trabajaremos.

2. Preparación de Virtualbox


Seleccionamos la máquina virtual de Ubuntu y vamos a configuración.




A continuación vamos al bloque de Almacenamiento.




Y agregamos un nuevo controlador de almacenamiento USB.






Una vez agregado el controlador USB, sobre él agregamos un disco duro.



Crearemos uno nuevo de tipo de archivo VDI, de tamaño reservado dinámicamente, de nombre "DiscoExternoUSB" y de tamaño 15GB.



Ya tenemos nuestra máquina virtual de Linux con un dispositivo de almacenamiento USB de 15GB

3. Particionar y formatear dispositivo

Arrancamos la máquina virtual de Linux, y abrimos el Terminal buscándolo desde el Tablero o pulsando Crt+Alt+T.

Primero verificamos donde está montado el dispositivo externo (ejecutamos los comandos con sudo delante para así ejecutarlos como administrador):

sudo fdisk -l

Comprobará que tenemos permisos de sudo, para poder ejecutar comandos de administrador, y nos pedirá la contraseña.

```
alumno@Examen:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for alumno:
```

Entre los dispositivos que nos muestra buscamos el que creamos anteriormente para la máquina virtual, me puedo guiar para saber cuál es por el tamaño del disco 15GB.

```
Disk /dev/sdb: 15 GiB, 16106127360 bytes, 31457280 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Aclaración: saldrá primero el disco duro del ordenador como hda (si es IDE) o sda (si es SCSI o SATA), luego si tuviéramos otro disco duro, éste saldría como sdb.

Podemos ver que nuestro dispositivo está representado en el sistema de archivos por /dev/sdb .

1. Particionar el disco duro:

Para particionar el nuevo disco ejecutamos el siguiente comando especificando el nuevo disco duro añadido.

sudo fdisk /dev/sdb

Nos encontramos ante la ventana inicial de fdisk. Pulsamos m + Enter para ver la ayuda principal de este comando:

```
Orden (m para obtener ayuda): m
Help:
  DOS (MBR)
         toggle a bootable flag
         edit nested BSD disklabel
         toggle the dos compatibility flag
  Generic
         delete a partition
        list free unpartitioned space
list known partition types
         add a new partition print the partition table
         change a partition type
verify the partition table
print information about a partition
  Misc
         print this menu
         change display/entry units extra functionality (experts only)
  Script
         load disk layout from sfdisk script file
dump disk layout to sfdisk script file
  Save & Exit
       write table to disk and exit
         quit without saving changes
  Create a new label
         create a new empty GPT partition table create a new empty SGI (IRIX) partition table
```

Creamos una nueva partición. Pulsamos *n* + *Enter* y se nos pregunta si la partición va a ser extendida o primaria; pulsamos p para que sea primaria. ¿Qué número de partición va a ser? La número 1. ¿Y qué tamaño va a tener? Vamos a dejar los valores predeterminados, es decir, que la partición ocupe toda la capacidad del dispositivo.

```
Orden (m para obtener ayuda): n
Partition type
   p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Número de partición (1-4, default 1): 1
First sector (2048-31457279, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-31457279, default 31457279): 31457279
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 15 GiB.
```

Ya tenemos nuestra nueva partición (por defecto, tipo Linux). Pulsamos p + Enter para comprobar que así es:

```
Orden (m para obtener ayuda): p
Disk /dev/sdb: 15 GiB, 16106127360 bytes, 31457280 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x06960134

Disposit. Inicio Start Final Sectores Size Id Tipo
/dev/sdb1 2048 31457279 31455232 15G 83 Linux
```

Como se trata de un dispositivo USB, es probable que se vaya a utilizar en equipos con distintos sistemas operativos, así que es recomendable cambiar el tipo de partición. En este caso, vamos a transformar la partición Linux en partición NTFS. Para ello, pulsamos t + Enter; se nos pide un código hexadecimal que especifica el tipo de partición; pulsamos L y observamos que el código correspondiente a NTFS es el 7:

```
Orden (m para obtener ayuda): t

Selected partition 1

Partition type (type L to list all types): L

0 Vacía 24 DOS de NEC 81 Linux a bf Solaris

1 FAT12 27 WinRE NTFS ocul 82 Linux swap / So c1 DRDOS/sec (FAT-
2 XENIX root 39 Plan 9 83 Linux c4 DRDOS/sec (FAT-
2 XENIX usr 3c PartitionMagic 84 OS/2 hidden or c6 DRDOS/sec (FAT-
4 FAT16 <32M 40 Venix 80286 85 Linux extendida c7 Syrinx
5 Extendida 41 PPC PREP Boot 86 Conjunto de vol da Datos sin SF
6 FAT16 42 SFS 87 Conjunto de vol da Datos sin SF
7 HPFS/NTFS/exFAT 44 QNX4.x segunda 8 Linux plaintext de Utilidad Dell 8 AIX 4 QNX4.x segunda 8 Linux LVM df Bootlt
9 AIX arrancable 4 QNX4.x segunda 8 Linux LVM df Bootlt
9 AIX arrancable 4 QNX4.x segunda 8 Linux LVM df Bootlt
0 W95 FAT32 (LBA) 52 CP/M a0 Hibernación de ea Rufus alignment e W95 FAT32 (LBA) 52 CP/M a0 Hibernación de ea Rufus alignment e W95 FAT16 (LBA) 53 OnTrack DM6 Aux 95 BSD/OS e4 SpeedStor
10 OPUS 55 EZ-Drive a7 NeXTSTEP ef EFI (FAT-12/16/
11 FAT12 oculta < 361 OTTack DM6 Aux 45 FreeBSD eb BeOS fs
14 FAT16 oculta < 361 SpeedStor ab arranque de Dar f4 SpeedStor
15 FAT16 oculta < 361 NU HURD o SysV af HFS / HFS+ f SpeedStor
16 FAT16 oculta < 361 NU HURD o SysV af HFS / HFS+ f SpeedStor
17 HPFS/NTFS ocult 64 Novell Netware b7 RSDI fs fb VMFS de VMware
18 SmartSleep de A 65 Novell Netware b7 PC/IX bc Arranque de Sol ff BBT
18 SmartSleep de A 65 Novell Netware b7 PC/IX bc Arranque de Sol ff BBT
18 FAT16 de W95 (L 75 PC/IX bc Arranque de Sol ff BBT
```

Pulsamos 7 + Enter para realizar el cambio. Comprobamos con p + Enter que el tipo de partición es ahora NTFS:

```
Partition type (type L to list all types): 7
Changed type of partition 'Linux' to 'HPFS/NTFS/exFAT'.

Orden (m para obtener ayuda): p
Disk /dev/sdb: 15 GiB, 16106127360 bytes, 31457280 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x06960134

Disposit. Inicio Start Final Sectores Size Id Tipo
/dev/sdb1 2048 31457279 31455232 15G 7 HPFS/NTFS/exFAT
```

Sólo queda guardar los cambios realizados en el dispositivo pulsando w + Enter.

2. Formatear el disco duro:

En función del tipo de partición que hayamos creado, tendremos que utilizar la orden adecuada para formatearla (mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.ext4, mkfs.vfat, mkfs.ntfs). Por lo tanto, aquí debemos formatear la partición como NTFS:

mkfs.ntfs /dev/sdb1

```
alumno@Examen:/media$ sudo mkfs.ntfs /dev/sdb1
[sudo] password for alumno:
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Initializing device with zeroes: 3%
```


Automáticamente Ubuntu después de formatear monta el dispositivo, para ver los dispositivos montados ejecutamos el comando:

sudo df

```
alumno@Examen:/media$ sudo df
[sudo] password for alumno:
S.ficheros bloques de 1K Usados Disponibles Uso% Montado en
udev 1004684 0 1004684 0% /dev
tmpfs 204832 3744 201088 2% /run
/dev/sda1 49978068 4574472 42841756 10% /
tmpfs 1024156 216 1023940 1% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 1024156 0 1024156 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 204832 56 204776 1% /run/user/1000
/dev/sdb1 15727612 66464 15661148 1% /media/alumno/0809609842E5FEA2
```

Podemos ver también sobre que carpeta está montado "/media/alumno/...."

También lo podemos ver en nautilus:



Para continuar con la práctica vamos a desmontar el dispositivo y volver a montarlo sobre otra carpeta.

4. Montar y desmontar dispositivos en Linux

Para desmontar el dispositivo debemos ejecutar el comando:

sudo umount /dev/sdb1

alumno@Examen:/media\$ sudo umount /dev/sdb1

Para montar sistemas de archivos se utiliza el comando:

mount [dispositivo] [punto_de_montaje]

El parámetro [dispositivo] indica el dispositivo, que en nuestro caso sería /dev/sdb1.

Y el campo [punto_de_montaje] representa cuál será el directorio de acceso a ese dispositivo.

Los directorios en donde se montan las unidades extraíbles como los dispositivos USB, disqueteras, unidades de CD/DVD y en algunas distros, como Ubuntu, las particiones adicionales es:

/media

Debemos crear en /media una carpeta sobre la que montemos nuestro dispositivo, la llamaremos discoUsb.

Vamos /media y creamos la carpeta discoUsb, para crear una carpeta en /media debemos tener permisos de administrador, así que debemos poner sudo antes del comando de crear la carpeta.

```
alumno@Examen:~$ cd /media
alumno@Examen:/media$ mkdir discoUsb
mkdir: no se puede crear el directorio «discoUsb»: Permiso denegado
alumno@Examen:/media$ sudo mkdir discoUsb
alumno@Examen:/media$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 4 17:43 discoUsb
```

Para montar el dispositivo debemos ejecutar el comando:

sudo mount /dev/sdb1 /media/discoUsb

Ahora ya podemos ver en nautilus el dispositivo montado y acceder a él, también podemos ir a /media/discoUsb y en esta carpeta tenemos el contenido del disco duro.

Para ver los dispositivos montados ejecutamos el comando:

sudo df

```
alumno@Examen:/media$ sudo df
S.ficheros
               bloques de 1K
                               Usados Disponibles Uso% Montado en
                                                     0% /dev
udev
                      1004684
                                    0
                                           1004684
                       204832
                                                        /run
tmpfs
                                 3740
                                            201092
                                                     2%
/dev/sda1
                     49978068 4574468
                                         42841760
                                                    10% /
tmpfs
                                           1023940
                                                     1% /dev/shm
                      1024156
                                  216
                                              5116
tmpfs
                         5120
                                    4
                                                     1% /run/lock
                                                     0% /sys/fs/cgroup
                                    0
                                           1024156
tmpfs
                      1024156
tmpfs
                                                     1% /run/user/1000
                       204832
                                   56
                                            204776
/dev/sdb1
                     15727612
                                66464
                                          15661148
                                                     1% /media/discoUsb
```

Para desmontar el dispositivo debemos ejecutar el comando:

sudo umount /dev/sdb1

o podríamos poner también:

sudo umount /media/discoUsb