# 第29讲 | 容器网络:来去自由的日子,不买公寓去合租

2018-07-23 刘超




第29讲 | 容器网络: 来去自由的日子, 不买公寓去合租

朗读人: 刘超 16'27" | 7.54M


如果说虚拟机是买公寓,容器则相当于合租,有一定的隔离,但是隔离性没有那么好。云计算解决了基础资源层的弹性伸缩,却没有解决 PaaS 层应用随基础资源层弹性伸缩而带来的批量、快速部署问题。于是,容器应运而生。

容器就是 Container,而 Container 的另一个意思是集装箱。其实容器的思想就是要变成软件交付的集装箱。集装箱的特点,一是打包,二是标准。



在没有集装箱的时代,假设要将货物从 A 运到 B,中间要经过三个码头、换三次船。每次都要将货物卸下船来,弄的乱七八糟,然后还要再搬上船重新整齐摆好。因此在没有集装箱的时候,每次换船,船员们都要在岸上待几天才能干完活。

有了尺寸全部都一样的集装箱以后,可以把所有的货物都打包在一起,所以每次换船的时候,一个箱子整体搬过去就行了,小时级别就能完成,船员再也不用耗费很长时间了。这是集装箱的"打包""标准"两大特点在生活中的应用。



#### 那么容器如何对应用打包呢?

学习集装箱,首先要有个封闭的环境,将货物封装起来,让货物之间互不干扰,互相隔离,这样 装货卸货才方便。

封闭的环境主要使用了两种技术,一种是看起来是隔离的技术,称为namespace,也即每个 namespace 中的应用看到的是不同的 IP 地址、用户空间、程号等。另一种是用起来是隔离的 技术,称为cgroup,也即明明整台机器有很多的 CPU、内存,而一个应用只能用其中的一部分。

有了这两项技术,就相当于我们焊好了集装箱。接下来的问题就是如何"将这个集装箱标准化",并在哪艘船上都能运输。这里的标准首先就是镜像。

所谓镜像,就是将你焊好集装箱的那一刻,将集装箱的状态保存下来,就像孙悟空 说:"定!",集装箱里的状态就被定在了那一刻,然后将这一刻的状态保存成一系列文件。无 论从哪里运行这个镜像,都能完整地还原当时的情况。

接下来我们就具体来看看,这两种网络方面的打包技术。

## 命名空间 (namespace)


我们首先来看网络 namespace。

namespace 翻译过来就是命名空间。其实很多面向对象的程序设计语言里面,都有命名空间这个东西。大家一起写代码,难免类会起相同的名词,编译就会冲突。而每个功能都有自己的命名空间,在不同的空间里面,类名相同,不会冲突。

在 Linux 下也是这样的,很多的资源都是全局的。比如进程有全局的进程 ID,网络也有全局的路由表。但是,当一台 Linux 上跑多个进程的时候,如果我们觉得使用不同的路由策略,这些进程可能会冲突,那就需要将这个进程放在一个独立的 namespace 里面,这样就可以独立配置网络了。

网络的 namespace 由 ip netns 命令操作。它可以创建、删除、查询 namespace。

我们再来看将你们宿舍放进一台物理机的那个图。你们宿舍长的电脑是一台路由器,你现在应该知道怎么实现这个路由器吧?可以创建一个 Router 虚拟机来做这件事情,但是还有一个更加简单的办法,就是我在图里画的这条虚线,这个就是通过 namespace 实现的。



我们创建一个 routerns,于是一个独立的网络空间就产生了。你可以在里面尽情设置自己的规则。

```
ip netns add routerns
```

既然是路由器,肯定要能转发嘛,因而 forward 开关要打开。

```
ip netns exec routerns sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

exec 的意思就是进入这个网络空间做点事情。初始化一下 iptables,因为这里面要配置 NAT 规则。

```
ip netns exec routerns iptables-save -c
ip netns exec routerns iptables-restore -c
```

路由器需要有一张网卡连到 br0 上, 因而要创建一个网卡。

```
ovs-vsctl -- add-port br0 taprouter -- set Interface taprouter type=internal -- set Interface
```

这个网络创建完了,但是是在 namespace 外面的,如何进去呢?可以通过这个命令:

```
ip link set taprouter netns routerns
```

要给这个网卡配置一个 IP 地址, 当然应该是虚拟机网络的网关地址。例如虚拟机私网网段为192.168.1.0/24, 网关的地址往往为192.168.1.1。

```
ip netns exec routerns ip -4 addr add 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global dev tapro
```

为了访问外网,还需要另一个网卡连在外网网桥 br-ex 上,并且塞在 namespace 里面。

```
ovs-vsctl -- add-port br-ex taprouterex -- set Interface taprouterex type=internal -- set Int

◆
```

```
ip link set taprouterex netns routerns
```

我们还需要为这个网卡分配一个地址,这个地址应该和物理外网网络在一个网段。假设物理外网为 16.158.1.0/24,可以分配一个外网地址 16.158.1.100/24。

```
ip netns exec routerns ip -4 addr add 16.158.1.100/24 brd 16.158.1.255 scope global dev tapro

◆
```

#### 接下来, 既然是路由器, 就需要配置路由表, 路由表是这样的:

路由表中的默认路由是去物理外网的,去 192.168.1.0/24 也即虚拟机私网,走下面的网卡,去 16.158.1.0/24 也即物理外网,走上面的网卡。

我们在前面的章节讲过,如果要在虚拟机里面提供服务,提供给外网的客户端访问,客户端需要访问外网 IP3,会在外网网口 NAT 称为虚拟机私网 IP。这个 NAT 规则要在这个 namespace 里面配置。

```
ip netns exec routerns iptables -t nat -nvL
Chain PREROUTING
target prot opt in out source destination
DNAT all -- * * 0.0.0.0/0 16.158.1.103 to:192.168.1.3
Chain POSTROUTING
target prot opt in out source destination
SNAT all -- * * 192.168.1.3 0.0.0.0/0 to:16.158.1.103
```

这里面有两个规则,一个是 SNAT,将虚拟机的私网 IP 192.168.1.3 NAT 成物理外网 IP 16.158.1.103。一个是 DNAT,将物理外网 IP 16.158.1.103 NAT 成虚拟机私网 IP 192.168.1.3。

至此为止,基于网络 namespace 的路由器实现完毕。

### 机制网络 (cgroup)

我们再来看打包的另一个机制网络 cgroup。

cgroup 全称 control groups,是 Linux 内核提供的一种可以限制、隔离进程使用的资源机制。

cgroup 能控制哪些资源呢?它有很多子系统:

- CPU 子系统使用调度程序为进程控制 CPU 的访问;
- cpuset, 如果是多核心的 CPU, 这个子系统会为进程分配单独的 CPU 和内存;
- memory 子系统,设置进程的内存限制以及产生内存资源报告;
- blkio 子系统,设置限制每个块设备的输入输出控制;
- net\_cls,这个子系统使用等级识别符(classid)标记网络数据包,可允许 Linux 流量控制程序(tc)识别从具体 cgroup 中生成的数据包。


我们这里最关心的是 net cls, 它可以和前面讲过的 TC 关联起来。

cgroup 提供了一个虚拟文件系统,作为进行分组管理和各子系统设置的用户接口。要使用cgroup,必须挂载 cgroup 文件系统,一般情况下都是挂载到 /sys/fs/cgroup 目录下。

所以首先我们要挂载一个 net cls 的文件系统。

```
mkdir /sys/fs/cgroup/net_cls
mount -t cgroup -onet_cls net_cls /sys/fs/cgroup/net_cls
```

接下来我们要配置 TC 了。还记得咱们实验 TC 的时候那个树吗?



当时我们通过这个命令设定了规则:从 1.2.3.4 来的,发送给 port 80 的包,从 1:10 走;其他从 1.2.3.4 发送来的包从 1:11 走;其他的走默认。

```
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip src 1.2.3.4 match ip dport tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip src 1.2.3.4 flowid 1:11
```

这里是根据源 IP 来设定的,现在有了 cgroup,我们按照 cgroup 再来设定规则。

```
tc filter add dev eth0 protocol ip parent 1:0 prio 1 handle 1: cgroup
```

假设我们有两个用户 a 和 b, 要对它们进行带宽限制。

首先,我们要创建两个 net cls。

```
mkdir /sys/fs/cgroup/net_cls/a
mkdir /sys/fs/cgroup/net_cls/b
```

假设用户 a 启动的进程 ID 为 12345,把它放在 net\_cls/a/tasks 文件中。同样假设用户 b 启动的进程 ID 为 12346,把它放在 net\_cls/b/tasks 文件中。

net\_cls/a 目录下面,还有一个文件 net\_cls.classid, 我们放 flowid 1:10。net\_cls/b 目录下面,也创建一个文件 net\_cls.classid, 我们放 flowid 1:11。

这个数字怎么放呢?要转换成一个 0xAAAABBBB 的值, AAAA 对应 class 中冒号前面的数字, 而 BBBB 对应后面的数字。


```
echo 0x00010010 > /sys/fs/cgroup/net_cls/a/net_cls.classid
echo 0x00010011 > /sys/fs/cgroup/net_cls/b/net_cls.classid
```

这样用户 a 的进程发的包,会打上 1:10 这个标签; 用户 b 的进程发的包,会打上 1:11 这个标签。然后 TC 根据这两个标签,让用户 a 的进程的包走左边的分支,用户 b 的进程的包走右边的分支。

### 容器网络中如何融入物理网络?

了解了容器背后的技术,接下来我们来看,容器网络究竟是如何融入物理网络的?

如果你使用 docker run 运行一个容器,你应该能看到这样一个拓扑结构。



是不是和虚拟机很像?容器里面有张网卡,容器外有张网卡,容器外的网卡连到 docker0 网桥,通过这个网桥,容器直接实现相互访问。

如果你用 brctl 查看 docker0 网桥,你会发现它上面连着一些网卡。其实这个网桥和<u>第 24 讲</u>,咱们自己用 brctl 创建的网桥没什么两样。

那连接容器和网桥的那个网卡和虚拟机一样吗?在虚拟机场景下,有一个虚拟化软件,通过 TUN/TAP 设备虚拟一个网卡给虚拟机,但是容器场景下并没有虚拟化软件,这该怎么办呢?

在 Linux 下,可以创建一对 veth pair 的网卡,从一边发送包,另一边就能收到。

我们首先通过这个命令创建这么一对。

ip link add name veth1 mtu 1500 type veth peer name veth2 mtu 1500

其中一边可以打到 docker0 网桥上。

```
ip link set veth1 master testbr
ip link set veth1 up
```

#### 那另一端如何放到容器里呢?

一个容器的启动会对应一个 namespace,我们要先找到这个 namespace。对于 docker 来讲,pid 就是 namespace 的名字,可以通过这个命令获取。

```
docker inspect '--format={{ .State.Pid }}' test
```

假设结果为 12065, 这个就是 namespace 名字。

默认 Docker 创建的网络 namespace 不在默认路径下 ,ip netns 看不到,所以需要 In 软链接一下。链接完毕以后,我们就可以通过 ip netns 命令操作了。

```
rm -f /var/run/netns/12065
ln -s /proc/12065/ns/net /var/run/netns/12065
```

然后,我们就可以将另一端 veth2 塞到 namespace 里面。

```
ip link set veth2 netns 12065
```

#### 然后,将容器内的网卡重命名。

```
ip netns exec 12065 ip link set veth2 name eth0
```


#### 然后,给容器内网卡设置 ip 地址。

```
ip netns exec 12065 ip addr add 172.17.0.2/24 dev eth0
ip netns exec 12065 ip link set eth0 up
```

一台机器内部容器的互相访问没有问题了,那如何访问外网呢?

你先想想看有没有思路?对,就是虚拟机里面的桥接模式和 NAT 模式。Docker 默认使用 NAT 模式。NAT 模式分为 SNAT 和 DNAT,如果是容器内部访问外部,就需要通过 SNAT。

从容器内部的客户端访问外部网络中的服务器,我画了一张图。在<u>虚拟机</u>那一节,也有一张类似的图。





#### 在宿主机上,有这么一条 iptables 规则:


-A POSTROUTING -s 172.17.0.0/16 ! -o docker0 -j MASQUERADE

所有从容器内部发出来的包,都要做地址伪装,将源 IP 地址,转换为物理网卡的 IP 地址。如果有多个容器,所有的容器共享一个外网的 IP 地址,但是在 conntrack 表中,记录下这个出去的连接。

当服务器返回结果的时候,到达物理机,会根据 conntrack 表中的规则,取出原来的私网 IP,通过 DNAT 将地址转换为私网 IP 地址,通过网桥 docker0 实现对内的访问。

如果在容器内部属于一个服务,例如部署一个网站,提供给外部进行访问,需要通过 Docker 的端口映射技术,将容器内部的端口映射到物理机上来。

例如容器内部监听 80 端口,可以通 Docker run 命令中的参数 -p 10080:80,将物理机上的 10080 端口和容器的 80 端口映射起来,当外部的客户端访问这个网站的时候,通过访问物理 机的 10080 端口,就能访问到容器内的 80 端口了。



## 客户端

Docker 有两种方式,一种是通过一个进程docker-proxy的方式,监听 10080,转换为 80 端口。

```
/usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 10080 -container-ip 172.17.0.2 -
```

另外一种方式是通过DNAT方式,在 -A PREROUTING 阶段加一个规则,将到端口 10080 的 DNAT 称为容器的私有网络。

```
-A DOCKER -p tcp -m tcp --dport 10080 -j DNAT --to-destination 172.17.0.2:80
```

如此就可以实现容器和物理网络之间的互通了。

#### 小结

好了,这一节就到这里了,我们来总结一下。

- 容器是一种比虚拟机更加轻量级的隔离方式,主要通过 namespace 和 cgroup 技术进行资源的隔离, namespace 用于负责看起来隔离, cgroup 用于负责用起来隔离。
- 容器网络连接到物理网络的方式和虚拟机很像,通过桥接的方式实现一台物理机上的容器进行相互访问,如果要访问外网,最简单的方式还是通过 NAT。

#### 最后,给你留两个思考题:

- 容器内的网络和物理机网络可以使用 NAT 的方式相互访问,如果这种方式用于部署应用, 有什么问题呢?
- 2. 和虚拟机一样,不同物理机上的容器需要相互通信,你知道容器是怎么做到这一点吗?

我们的专栏更新到第29讲,不知你掌握得如何?每节课后我留的思考题,你都有没有认真思考,并在留言区写下答案呢?我会从已发布的文章中选出一批认真留言的同学,赠送学习奖励礼券和我整理的独家网络协议知识图谱。

欢迎你留言和我讨论。趣谈网络协议,我们下期见!



版权归极客邦科技所有,未经许可不得转载

精选留言 Hurt **心** 老师我又来签到了你还记得我吗@ 2018-07-23 CountingStars **6** 突然想起来一个问题 nat网络 虽然能通信 但是别人看到的ip是你被nat之后的ip 例如服务注 册这样的功能 会导致 服务注册获取的ip 是你nat之后的ip 而不是你真实的ip 2018-07-23 **ഫ** 0 颇忒妥 第二个问题docker用的是macvlan 2018-07-23 \_CountingStars **心** 1.使用nat部署服务 可能会有网络性能问题 2.容器跨节点通信 可以使用 bgp 主机路由 vxlan 等方式 2018-07-23 CountingStars **©** 0 1.使用nat部署服务可能会有网络性能问题 2.容器跨节点通信 可以使用 bgp 主机路由 vxlan 等方式

2018-07-23

固态U盘

**心** 0

及时的文章,多谢老师。

2018-07-23