
HDFS整体工作机制

hadoop的3个核心组件

- 分布式文件系统: HDFS-实现将文件分布式存储在很多服务器上
- 分布式运算变成框架: MAPREDUCE-实现在很多机器上分布式并行运算
- 分布式资源调度平台: YARN-帮助用户调度大量的mapreduce程序



服务器网络配置




虚拟机中三种不同的网络连接方式

1. bridged(桥接模式)

在这种模式下,VMWare虚拟出来的操作系统就像是局域网中的一台独立的主机,它可以访问网内任何一台机器。在桥接模式下,你需要手工为虚拟系统配置IP地址、子网掩码,而且还要和宿主机器处于同一网段,这样虚拟系统才能和宿主机器进行通信。同时,由于这个虚拟系统是局域网中的一个独立的主机系统,那么就可以手工配置它的TCP/IP配置信息,以实现通过局域网的网关或路由器访问互联网。

2. host-only(主机模式)
Host-Only模式将虚拟机与外网隔开,使得虚拟机成为一个独立的系统,只与主机相互通讯。



如果要使得虚拟机能联网,我们可以将主机网卡共享给VMware Network Adapter VMnet1网卡,从而达到虚拟机联网的目的。

3. NAT(网络地址转换模式)

此种方式下,虚拟机并不真实的存在于网络中,所以宿主机无法ping通虚拟机,虚拟机彼此间也不通。但是通过nat虚拟机可以访问互联网,且可以访问宿主机以及宿主机同网络中的其他主机。轻松实现上网,不占用网段中的IP地址。宿主机不能访问虚拟机,同网段中的主机无法找到虚拟机。

• virtualbox的网络连接

	桥接	NAT	host-only
虚拟机与 宿主机	彼此互通,处 于同一网段	虚拟机能访问宿主机;宿主机 不能访问虚拟机	虚拟机不能访问宿主机;宿 主机能访问虚拟机
虚拟机与 虚拟机	彼此互通,处 于同一网段	彼此不通	彼此互通,处于同一网段
虚拟机与 其他主机	彼此互通,处 于同一网段	虚拟机能访问其他主机; 其他 主机不能访问虚拟机	彼此不通; 需要设置
虚拟机与 互联网	虚拟机可以上 网	虚拟机可以上网	彼此不通; 需要设置

• virtualbox设置桥接模式

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3 BOOTPROTO=static ONBOOT=yes IPADDR=192.168.0.10 GATEWAY=192.168.0.1 DNS1=8.8.8.8 DNS2=114.114.114.114

基础环境配置

解压到特定文件夹:

```
tar -zxvf jar_1.8.0.tar.gz -C /usr/java
```

jdk的安装出现如下问题:

```
/lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
```

解决方案:

```
sudo yum install glibc.i686
```

添加环境变量

```
vim /etc/profile
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_172
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

//执行以下命令文件profile生效(或重启服务器reboot)
source /etc/profile
//执行这个就可以看到环境路径了
echo $PATH
```

域名映射

```
vim /etc/hosts
192.168.0.10 hdp-1
```

关闭防火墙

```
service iptables stop
chkconfig iptables off
```

安装hdfs集群

ssh免密登陆

```
ssh-keygen //生成密钥
ssh-copy-id hdp-1 //自己也要一份密钥,因为ssh自己的时候也要输出密码
ssh-copy-id hdp-2 //给其他机器发送密钥
```

修改配置文件

核心参数:

- 1. 指定hadoop的默认文件系统为:hdfs
- 2. 指定hdfs的namenode节点为哪台机器
- 3. 指定namenode软件存储元数据的本地目录
- 4. 指定datanode软件存放文件块的本地目录

hadoop配置文件

```
export HADOOP_HOME=/usr/hadoop/hadoop-2.9.2
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$HADOOP_HOME/bin:$HADOOP_HOME/sbin:$PATH //$开始:结束
```

配置文件在: /hadoop安装目录/etc/hadoop/

1. 修改hadoop-env.sh

```
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_60
```

2. 修改core-site.xml

3. 修改hdfs-site.xml

启动hadoop

初始化

要在hdp-1上执行hadoop的一个命令来初始化namenode的元数据存储目录

```
hadoop namenode -format
```

启动

```
hadoop-daemon.sh start namenode //在hdp-1上
http://hdp-1:50070 //在windows中用浏览器访问namenode提供的web端口:50070
hadoop-daemon.sh start datanode //启动datanode(在任意地方)
```

```
hdp-1
hdp-2
```

启动、停止命令

```
start-dfs.sh
stop-dfs.sh //要开启ssh免秘钥,因为使用ssh的方式去启动
```

hdfs客户端的基本操作

• cat命令

```
cat a >> file.tgz
cat b >> file.tgz
```

将a追加到file文件,再将b追加到file文件。通过这个可以将hdfs的分块文件手动合并成原文件。

• 上传文件到hdfs系统

```
hadoop fs -put 本地目录 hdfs目录
```

• 从hdfs系统下载文件

```
hadoop fs -get hdfs目录 本地目录
```

• 在hdfs中创建文件夹

```
hadoop fs -mkdir -p /adir/bdir/afile
```

• 移动hdfs文件(更名)

```
hadoop fs -mv /hdfs路径 /hdfs另一个路径
```

• 删除hdfs中的文件或文件夹

```
hadoop fs -rm -r /aaa
```

• 查看目录

```
hadoop fs -1s /aaa
```

• 查看hdfs中的文本文件内容

```
hadoop fs -cat /demo.txt
hadoop fs -tail -f /demo.txt
```

• 复制hdfs中的文件到hdfs的另一目录

```
hadoop fs -cp /hdfs路径1 /hdfs路径2
```

```
hadoop fs -df
```

java客户端api的基本使用

导入jar包

file -> Modules -> + -> 相关依赖

- · common.jar
- common.jar的相关依赖:common/lib
- hdfs-client.jar
- hdfs-client.jar的相关依赖:hdfs/lib

查看目录的java程序

```
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.FileStatus;
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import java.net.URI;
public class hdfsClientDemo {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Configuration conf = new Configuration();
        conf.set("dfs.replication", "2");
        conf.set("dfs.blocksize", "64m");
        FileSystem fs = FileSystem.get(new URI("hdfs://192.168.0.10:9000/"),
conf, "root");
        FileStatus[] listStatus = fs.listStatus(new Path("/"));
        for(FileStatus list:listStatus){
            System.out.println(list.getPath().getName());
        }
    }
}
```

Configuration参数对象的机制:构造时,会加载jar包中的默认配置xx-default.xml,再加载用户配置的xx-site.xml,覆盖掉默认参数,构造完成之后,还可以conf.set("p","v"),会再次覆盖用户配置文件中的参数值。

windows上开发hadoop程序

- 1. 解压hadoop编译后的文件
- 2. 下载对应版本的hadoop.dll和winutils.exe文件到hadoop/bin文件夹下
- 3. 将hadoop添加到环境变量
- 4. 配置hadoop中环境的hadoop-env.cmd中的JAVA_HOME

hdfs的java客户端常用操作

增、删、改、查、上传和下载等。


day2

HDFS工作机制

namenode元数据管理要点


- 1. 什么是元数据? hdfs的目录结构及每一个文件的块信息(块的id,块的副本数量,块的存放位置<datanode>)
- 2. 元数据由谁负责管理? namenode
- 3. namenode把元数据记录在哪里?
- namenode的实时的完整的元数据存储在内存中;
- namenode还会在磁盘中(dfs.namenode.name.dir)存储内存元数据在某个时间点上的镜像文件;
- namenode会把引起元数据变化的客户端操作记录在edits日志文件中;

checkpoint机制(元数据管理机制)




文件传输过程

写数据:




读数据:




day3

mapreduce的计算框架



YARN集群简介



YAEN集群主要由Resource manager和Node Manager两个部分组成,Resource manager负责客户端提交的任务的调度,一般部署在单独的服务器上,宕机则客户端无法提交任务。Node manager会创建多个容器来具体处理客户端提交的任务,Node manager可以和Data Node放在一台服务器上,当处理的数据正好在该Data Node上时,可以减少数据网络传输部分的时间。

YARN集群的安装启动

修改yarn-site配置文件,指定resourcemanager的服务器,每台Node manager服务器也需要配置。

- Nodemanager会在slaves配置文件中有的服务器上启动。
- 启动和停止yarn集群

```
start-yarn.sh
stop-yarn.sh
hdp-1:8088 //yarn集群的地址
```

注意:start-yarn不像namenode可以在任意机器启动,它都会读取配置文件去对应服务器启动 namenode服务。start-yarn会在本地服务器上启动服务,因此要在配置文件写好的服务器上去启动 start-yarn。

一个案例

JobSubmitter.java程序

```
package cn.edu360.mr.wc;
```

```
import java.net.URI;
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.io.IntWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;
/**
* 用于提交mapreduce job的客户端程序
* 功能:
* 1、封装本次job运行时所需要的必要参数
* 2、跟yarn进行交互,将mapreduce程序成功的启动、运行
* @author ThinkPad
public class JobSubmitter {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
       // 在代码中设置JVM系统参数,用于给job对象来获取访问HDFS的用户身份
       System.setProperty("HADOOP_USER_NAME", "root");
       Configuration conf = new Configuration();
       // 1、设置job运行时要访问的默认文件系统
       conf.set("fs.defaultFS", "hdfs://hdp-01:9000");
       // 2、设置job提交到哪去运行
       conf.set("mapreduce.framework.name", "yarn");
       conf.set("yarn.resourcemanager.hostname", "hdp-01");
       // 3、如果要从windows系统上运行这个job提交客户端程序,则需要加这个跨平台提交的参数
       conf.set("mapreduce.app-submission.cross-platform","true");
       Job job = Job.getInstance(conf);
       // 1、封装参数: jar包所在的位置
       job.setJar("d:/wc.jar"); //先要将jar包生成
       //job.setJarByClass(JobSubmitter.class);
       // 2、封装参数: 本次job所要调用的Mapper实现类、Reducer实现类
       job.setMapperClass(WordcountMapper.class);
       job.setReducerClass(WordcountReducer.class);
       // 3、封装参数: 本次job的Mapper实现类、Reducer实现类产生的结果数据的key、value类
型
       job.setMapOutputKeyClass(Text.class);
       job.setMapOutputValueClass(IntWritable.class);
       job.setOutputKeyClass(Text.class);
       job.setOutputValueClass(IntWritable.class);
       Path output = new Path("/wordcount/output");
```

```
FileSystem fs = FileSystem.get(new URI("hdfs://hdp-
01:9000"),conf,"root");
       if(fs.exists(output)){
           fs.delete(output, true);
       }
       // 4、封装参数: 本次job要处理的输入数据集所在路径、最终结果的输出路径
       FileInputFormat.setInputPaths(job, new Path("/wordcount/input"));
       FileOutputFormat.setOutputPath(job, output); // 注意: 输出路径必须不存在
       // 5、封装参数: 想要启动的reduce task的数量
       job.setNumReduceTasks(2);
       // 6、提交job给yarn
       boolean res = job.waitForCompletion(true);
       System.exit(res?0:-1);
   }
}
```

```
WordcountMapper.java程序
 package cn.edu360.mr.wc;
 import java.io.IOException;
 import org.apache.hadoop.io.IntWritable;
 import org.apache.hadoop.io.LongWritable;
 import org.apache.hadoop.io.Text;
 import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
  * KEYIN: 是map task读取到的数据的key的类型,是一行的起始偏移量Long
  * VALUEIN:是map task读取到的数据的value的类型,是一行的内容String
  * KEYOUT: 是用户的自定义map方法要返回的结果kv数据的key的类型,在wordcount逻辑中,我们需要
 返回的是单词String
  * VALUEOUT:是用户的自定义map方法要返回的结果kv数据的value的类型,在wordcount逻辑中,我们
 需要返回的是整数Integer
  * 但是,在mapreduce中,map产生的数据需要传输给reduce,需要进行序列化和反序列化,而jdk中的原
 生序列化机制产生的数据量比较冗余,就会导致数据在mapreduce运行过程中传输效率低下
  * 所以,hadoop专门设计了自己的序列化机制,那么,mapreduce中传输的数据类型就必须实现hadoop自
 己的序列化接口
  * hadoop为jdk中的常用基本类型Long String Integer Float等数据类型封住了自己的实现了
 hadoop序列化接口的类型: LongWritable, Text, IntWritable, FloatWritable
  * @author ThinkPad
```


WordcountReducer.java程序

```
package cn.edu360.mr.wc;
import java.io.IOException;
import java.util.Iterator;
import org.apache.hadoop.io.IntWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
public class WordcountReducer extends Reducer<Text, IntWritable, Text,
IntWritable>{
    @override
    protected void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values,Context
context) throws IOException, InterruptedException {
        int count = 0;
        Iterator<IntWritable> iterator = values.iterator();
        while(iterator.hasNext()){
            IntWritable value = iterator.next();
            count += value.get();
        }
        context.write(key, new IntWritable(count));
    }
}
```

注意:jobsubmitter需要在jar包在设置的路径上打包成功才能运行。

day4

mapreduce编程模型



程序提交方式1

day3的方式,在windows提交到yarn上运行。有数据传输的时间消耗。

程序提交方式2

将打包好的jar包上传到服务器,使用hadoop jar的方式运行,注意配置文件mapred-sit.xml中应该配置mapreduce.framework.name参数默认yarn上运行。

```
hadoop jar xx.jar aa //aa是主类的名字
```

如果要在hadoop集群的某台机器上启动这个job提交客户端的话conf里面就不需要指定fs.defaultFS mapreduce.framework.name因为在集群机器上用hadoop jar xx.jar cn.edu360.mr.wc.JobSubmitter2命令来启动客户端main方法时,hadoop jar这个命令会将所在机器上的hadoop安装目录中的jar包和配置文件加入到运行时的classpath中那么,我们的客户端main方法中的new Configuration()语句就会加载classpath中的配置文件,自然就有了fs.defaultFS和 mapreduce.framework.name和yarn.resourcemanager.hostname这些参数配置。

程序提交方式3

在windows本地localhost上运行(开发和调试程序)。需要windows配置好hadoop的环境。

```
conf.set("fs.defaultFS", "file:///"); //使用本地文件系统conf.set("mapreduce.framework.name", "local");
```

运行mapreduce程序主要有两个设置:

- 1. 设置文件系统(hdfs或者local)
- 2. 设置mapreduce运行的地址(yarn或者local)

自定义类型的序列化


```
package cn.edu360.mr.flow;
import java.io.DataInput;
import java.io.DataOutput;
```

```
import java.io.IOException;
import org.apache.hadoop.io.Writable;
* 本案例的功能: 演示自定义数据类型如何实现hadoop的序列化接口
 * 1、该类一定要保留空参构造函数
 * 2、write方法中输出字段二进制数据的顺序 要与 readFields方法读取数据的顺序一致
* @author ThinkPad
 */
public class FlowBean implements Writable {
   private int upFlow;
   private int dFlow;
   private String phone;
   private int amountFlow;
   public FlowBean(){}
   public FlowBean(String phone, int upFlow, int dFlow) {
       this.phone = phone;
       this.upFlow = upFlow;
       this.dFlow = dFlow;
       this.amountflow = upflow + dflow;
   }
   public String getPhone() {
       return phone;
   public void setPhone(String phone) {
       this.phone = phone;
   public int getUpFlow() {
       return upFlow;
   }
   public void setUpFlow(int upFlow) {
       this.upFlow = upFlow;
   }
   public int getdFlow() {
       return dFlow;
   public void setdFlow(int dFlow) {
       this.dFlow = dFlow;
   }
   public int getAmountFlow() {
       return amountFlow;
   }
   public void setAmountFlow(int amountFlow) {
       this.amountFlow = amountFlow;
```

```
/**
    * hadoop系统在序列化该类的对象时要调用的方法
    */
   @override
    public void write(DataOutput out) throws IOException {
       out.writeInt(upFlow);
       out.writeUTF(phone);
       out.writeInt(dFlow);
       out.writeInt(amountFlow);
   }
   /**
    * hadoop系统在反序列化该类的对象时要调用的方法
   @override
    public void readFields(DataInput in) throws IOException {
       this.upFlow = in.readInt();
       this.phone = in.readUTF();
       this.dFlow = in.readInt();
       this.amountFlow = in.readInt();
   }
   @override
    public String toString() {
       return this.phone + ","+this.upFlow +","+ this.dFlow +"," +
this.amountFlow;
   }
}
```

day5

mapreduce原理



map的个数问题

https://www.cnblogs.com/junneyang/p/5850440.html

输入分片(input split):在进行map计算之前,mapreduce会根据输入文件计算输入分片(input split),每个输入分片(input split)针对一个map任务,输入分片(input split)存储的并非数据本身,而是一个分片长度和一个记录数据的位置的数组。

1. 默认map个数 如果不进行任何设置,默认的map个数是和blcok_size相关的。

 $default_num = total_size/block_size$

2. 期望大小

可以通过参数mapred.map.tasks来设置程序员期望的map个数,但是这个个数只有在大于 default_num的时候,才会生效。

 $goal_num = mapred. \, map. \, tasks$

3. 设置处理的文件大小

可以通过mapred.min.split.size 设置每个task处理的文件大小,但是这个大小只有在大于block_size的时候才会生效。

 $split_size = max(mapred.min.split.size, block_size)$

 $split_num = total_size/split_size$

4. 计算的map个数

compute_map_num = min(split_num, max(default_num, goal_num)) 除了这些配置以外,mapreduce还要遵循一些原则。 mapreduce的每一个map处理的数据是不能跨越文件的,也就是说min_map_num >= input_file_num。 所以,最终的map个数应该为:

final_map_num = max(compute_map_num, input_file_num)
总结:

- 1. 如果想增加map个数,则设置mapred.map.tasks 为一个较大的值。
- 2. 如果想减小map个数,则设置mapred.min.split.size 为一个较大的值。
- 3. 如果输入中有很多小文件,依然想减少map个数,则需要将小文件merger为大文件,然后使用准则2。

day6

HA:高可用


引入入zookeeper




zookeeper

zookeeper的两个功能和应用场景:

zookeeper: 基础组件





- 1. 服务器上下线动态感知的场景
- 2. 配置文件同步管理的场景

zookeeper集群的搭建

- 1. 下载zookeeper, 注意不要下成源码了。
- 2. 修改配置文件

```
cp zoo_sample.cfg zoo.cfg
vim zoo.cfg
```

dataDir=/zkdata //指定数据存放文件夹

server.1=hdp-1:2888:3888 server.2=hdp-2:2888:3888

server.3=hdp-3:2888:3888 //指定集群

3. 手动创建文件夹和节点编号

```
mkdir /zkdata
echo 1 > /zkdata/myid //第二台机器为2,第三台为3...
```

4. 启动zookeeper和查看节点状态

```
bin/zkServer.sh start
bin/zkServer.sh status
```

注意:启动第一台的时候是没有节点被选成leader的,zookeeper是不能正常的运行的,当第二个节点启动的时候,zookeeper会选第二个节点为leader,第一个节点自然就成为了follower,此时zookeeper开始正常运行。启动第三个节点时,第三个节点自然成为follower。当kill掉第二个节点时,第三个节点会被选为leader。再kill掉第三个节点,则zookeeper无法正常运行。

zookeeper常见问题

1. 为什么zookeeper的节点配置的个数必须是奇数个?

https://blog.csdn.net/gaochao1995/article/details/39613431

zookeeper有这样一个特性:集群中只要有过半的机器是正常工作的,那么整个集群对外就是可用的。也就是说如果有2个zookeeper,那么只要有1个死了zookeeper就不能用了,因为1没有过半,所以2个zookeeper的死亡容忍度为0;同理,要是有3个zookeeper,一个死了,还剩下2个正常的,过半了,所以3个zookeeper的容忍度为1;同理你多列举几个: 2->0;3->1;4->1;5->2;6->2会发现一个规律,2n和2n-1的容忍度是一样的,都是n-1,所以为了更加高效,何必增加那一个不必要的zookeeper呢。

2. leader选举简述

https://www.cnblogs.com/shuaiandjun/p/9383655.html

目前有5台服务器,每台服务器均没有数据,它们的编号分别是1,2,3,4,5,按编号依次启动,它们的选择举过程如下:

- 服务器1启动,给自己投票,然后发投票信息,由于其它机器还没有启动所以它收不到反馈信息, 服务器1的状态一直属于Looking(选举状态)。
- 服务器2启动,给自己投票,同时与之前启动的服务器1交换结果,由于服务器2的编号大所以服务器2胜出,但此时投票数没有大于半数,所以两个服务器的状态依然是LOOKING。
- 服务器3启动,给自己投票,同时与之前启动的服务器1,2交换信息,由于服务器3的编号最大所以服务器3胜出,此时投票数正好大于半数,所以服务器3成为领导者,服务器1,2成为小弟。
- 服务器4启动,给自己投票,同时与之前启动的服务器1,2,3交换信息,尽管服务器4的编号大,但 之前服务器3已经胜出,所以服务器4只能成为小弟。
- 服务器5启动,后面的逻辑同服务器4成为小弟。

shell脚本启动zookeeper


```
#!/bin/bash
for host in hdp-1 hdp-2 hdp-3
do
echo "${host}:${1}ing..."
ssh $host "source /etc/profile;/root/usr/zookeeper/zookeeper3.5.1/bin $1"
done
sleep 2
for host in hdp-1 hdp-2 hdp-3
do
echo "${host}:${1}ing..."
ssh $host "source /etc/profile;/root/usr/zookeeper/zookeeper3.5.1/bin status"
done
```


启动命令

./zkmanage.sh start


day7

hadoop中HA机制





hive的基本功能和概念



- HIVE是一个可以将sql翻译为MR程序的工具。
- HIVE支持用户将HDFS上的文件映射为表结构,然后用户就可以输入SQL对这些表(HDFS上的文件)进行查询分析。
- HIVE将用户定义的库、表结构等信息存储hive的元数据库(可以是本地derby,也可以是远程 mysql)中。
- HIVE看起来就像一个大的数据库可以建表:
- 1. 表定义信息会被记录到hive的元数据库中(mysql中)。
- 2. 会在HDFS上的hive库目录中创建一个跟表名一致的文件夹。
- 3. 往表目录中放入文件,表就有了数据(数据在hdfs中)。

hive的安装

将mysql作为元数据库

https://www.jianshu.com/p/b206e12d74c7

- 1. 下载bundle版本mysql
- 2. 查看linux上是否已经安装了mysql,有则卸载。

```
rpm -qa|grep mariadb
rpm -e --nodeps mariadb-libs-5.5.56-2.el7.x86_64
```

3. 安装mysql5.7所需要的依赖

```
yum install libaio
yum install perl
yum install net-tools
```

4. 解压到mysql文件夹

```
tar -xvf mysql-5.7.24-1.el7.x86_64.rpm-bundle.tar -C mysql
```

5. 安装mysql

```
rpm -ivh mysql-community-common-5.7.24-1.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh mysql-community-libs-5.7.24-1.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh mysql-community-client-5.7.24-1.el7.x86_64.rpm
rpm -ivh mysql-community-server-5.7.24-1.el7.x86_64.rpm
```

6. 查看mysql状态

```
service mysqld status
```

出现dead说明没有启动mysql服务。

```
service mysqld start
```

7. 设置账户密码等级和密码

```
grep password /var/log/mysqld.log #查看临时密码
mysql -uroot -p #使用临时密码登陆mysql -h [host] -u [username] -p [password]
set global validate_password_policy=LOW; #设置密码等级
set global validate_password_length=6; #设置密码长度
set password = password("123456"); #修改密码
```

8. 开启远程连接,允许远程连接数据库

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456' WITH GRANT OPTION;
```

9. 配置mysql配置文件 打开配置文件my.cnf

```
vi /etc/my.cnf
```

```
lower_case_table_names=1 #配置表名不区分大小写 character-set-server=utf8 #设置为默认编码为utf8 init_connect='SET NAMES utf8' max_connections=1024 #设置最大连接数
```

service mysqld restart #重启mysql 重启配置才能生效

安装hive

1. 配置hive配置文件hive-site.xml

```
<configuration>
configuration>

<name>
javax.jdo.option.ConnectionURL</name>
<value>jdbc:mysql://hdp-1:3306/hive?createDatabaseIfNotExist=true</value>
<description>JDBC connect string for a JDBC metastore</description>

/property>
```

```
property>
<name>javax.jdo.option.ConnectionDriverName
<value>com.mysql.jdbc.Driver</value>
<description>Driver class name for a JDBC metastore</description>
</property>
cproperty>
<name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>
<value>root</value>
<description>username to use against metastore database</description>
</property>
cproperty>
<name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>
<value>123456</value>
<description>password to use against metastore database</description>
</property>
</configuration>
```

2. 将mysql-connector-java.jar的驱动包传到hive的lib下。 https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.1.html

使用hive

交互式使用hive

1. 启动hdfs和yarn

```
start-dfs.sh
start-yarn.sh
```

2. 启动hive

bin/hive

启动服务端和使用客户端使用hive

1. 启动hive的服务端

```
nohup bin/hiveserver2 >> hive.log 2>&1 &
```

2. 客户端连接hive的服务器

```
bin/beeline -u jdbc:hive2://hdp-1:10000 -n root
```

3. 使用引号和文件进行hive查询

```
hive -e "select * from table_name;" #hive可以使用一次性命令的方式来执行给定的hql语句 hive -f test.hql #将hive写入到文件中
```

test.hql文件

```
select * from table_name;
```

hive的基本语法

建库

hive中有一个默认的库:

库名: default

库目录: hdfs://hdp-1:9000/usr/hive/warehouse

新建库:

```
create database db_order;
```

库建好后,在hdfs中会生成一个库目录:

hdfs://hdp-1:9000/usr/hive/warehouse/db_order.db

建表

```
use db_order;
create table t_order(id string, create_time, amount float, uid string);
```

建表后, 会在所属的目录中生成一个表目录

/user/hive/warehouse/db_order.db/t_order

只是,这样建表的话,hive会认为表数据文件中的字段分隔符为^A

正确的建表语句为:

```
create table t_order(id string, create_time string, amount float, uid string)
row format delimited
fields terminated by ',';
```

这样就指定了,我们的表数据文件中的字段分隔符为,。

建立一个相同结构的表:

```
create table table1 like table2;
```

建立一个有相同结构并且有一定数据的表:

```
create table table1
as
select * from table2 where id>10;
```

删除表

```
drop table t_order;
```

内部表和外部表

内部表(MANAGED_TABLE):表目录按照hive的规范来部署,位于hive的仓库目录/user/hive/warehouse中。

```
create external table t_access(ip string, url string, access_time string)
row format delimited
fields terminated by ','
location '/access/log';
```

外部表和内部表的特性差别:

- 1. 内部表的目录在hive的仓库目录中,外部表的目录由用户制定。
- 2. drop一个内部表时:hive会清除相关元数据,并删除表数据目录。
- 3. drop一个外部表时:hive只会清除相关元数据。

分区表

1. 创建带分区的表

```
create table t_access(ip string, url string, access_time string)
partitioned by(dt string)
row format delimited
fields terminated by ',';
```

注意:分区字段不能是表定义中已存在的字段

2. 向分区中导入数据

```
load data local inpath '/root/access1.log' into table t_access
partition(dt='20170101');
load data local inpath '/root/access2.log' into table t_access
partition(dt='20170102');
```

导入数据

- 1. 手动用hdfs命令,将文件放入表目录;
- 2. 在hive的交互式shell中用hive命令来导入本地数据到表目录

```
hive>load data local inpath '/data/order.dat' into table t_order;
```

3. 用hive命令导入hdfs中的数据文件到表目录

```
hive>load data inpath '/access.log' into table t_access;
```

注意:导本地文件和导hdfs文件的区别: 本地文件导入表:复制 hdfs文件导入表:移动

联接表

创建数据

```
create table t_a(name string, numb int)
row format delimited
fields terminated by ',';

create table t_b(name string, nick string)
row format delimited
fields terminated by ',';

load data local inpath '/root/hivetest/a.txt' into table t_a;
load data local inpath '/root/hivetest/b.txt' into table t_b;
```

1. 内连接 笛卡尔积

```
select a.*,b.*
from t_a a inner join t_b b;
```

指定join条件

```
select a.*,b.*
from
t_a a join t_b b on a.name=b.name;
```

2. 左外连接 (左连接)

```
select a.*,b.*
from
t_a a left outer join t_b b on a.name=b.name;
```

3. 右外连接 (右连接)

```
select a.*,b.*
from
t_a a right outer join t_b b on a.name=b.name;
```

4. 全外连接

```
select a.*,b.*
from
t_a a full outer join t_b b on a.name=b.name;
```

5. 左半连接

```
select a.*
from
t_a a left semi join t_b b on a.name=b.name;
```

hive数据类型

数字类型

TINYINT (1-byte signed integer, from -128 to 127)

SMALLINT (2-byte signed integer, from -32,768 to 32,767)

INT/INTEGER (4-byte signed integer, from -2,147,483,648 to 2,147,483,647)

BIGINT (8-byte signed integer, from -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807)

FLOAT (4-byte single precision floating point number)

DOUBLE (8-byte double precision floating point number)

日期时间类型

TIMESTAMP DATE

字符串类型

STRING VARCHAR CHAR

混杂类型

BOOLEAN

BINARY (Note: Only available starting with Hive 0.8.0)

复合类型

1. array数组类型

arrays: ARRAY<data_type> (Note: negative values and non-constant expressions are allowed as of Hive 0.14.) file文件

```
战狼2,吴京:吴刚:龙母,2017-08-16
三生三世十里桃花,刘亦菲:痒痒,2017-08-20
```

```
create table t_movie(moive_name string,actors array<string>,first_show date)
row format delimited fields terminated by ','
collection items terminated by ':';
```

常用查询:

```
select * from t_movie;
select moive_name,actors[0] from t_movie;
select moive_name,actors from t_movie where array_contains(actors,'吴刚');
select moive_name,size(actors) from t_movie;
```

2. map类型

maps: MAP<primitive_type, data_type> (Note: negative values and non-constant expressions are allowed as of Hive 0.14.)

```
file文件
```

```
1,zhangsan,father:xiaoming#mother:xiaohuang#brother:xiaoxu,28
2,lisi,father:mayun#mother:huangyi#brother:guanyu,22
3,wangwu,father:wangjianlin#mother:ruhua#sister:jingtian,29
4,mayun,father:mayongzhen#mother:angelababy,26
```

```
create table t_person(id int,name string,family_members map<string,string>,age
int)
row format delimited fields terminated by ','
collection items terminated by '#'
map keys terminated by ':';
```

常用查询:

```
select * from t_person;
## 取map字段的指定key的值
select id,name,family_members['father'] as father from t_person;

## 取map字段的所有key
select id,name,map_keys(family_members) as relation from t_person;

## 取map字段的所有value
select id,name,map_values(family_members) from t_person;
select id,name,map_values(family_members)[0] from t_person;
```

3. struct类型(结构类型)

```
structs: STRUCT<col_name : data_type, ...> file文件:
```

```
1,zhangsan,18:male:beijing
2,lisi,28:female:shanghai
```

```
create table t_person_struct(id int,name string,info
struct<age:int,sex:string,addr:string>)
row format delimited fields terminated by ','
collection items terminated by ':';
```

常用查询:

```
select * from t_person_struct;
select id,name,info.age from t_person_struct;
```

常用内置函数

```
# 类型转换函数
select cast("5" as int) from dual;
select cast("2017-08-03" as date);
select cast(current_timestamp as date);
```

```
# 数学运算函数
select round(5.4) from dual; ## 5
select round(5.1345,3) from dual; ##5.135
select ceil(5.4) from dual; // select ceiling(5.4) from dual; ## 6
select floor(5.4) from dual; ## 5
select abs(-5.4) from dual; ## 5.4
select greatest(3,5,6) from dual; ## 6
select least(3,5,6) from dual;
# 字符串函数
substr(string, int start) ## 截取子串
concat(string A, string B...) ## 拼接字符串
length(string A)
split(string str, string pat)
# 示例: select split("192.168.33.44",".") from dual; 错误的,因为.号是正则语法中的特定
select split("192.168.33.44","\\.") from dual;
upper(string str) ##转大写
# unix时间戳转字符串
from_unixtime(bigint unixtime[, string format])
# 字符串转unix时间戳
unix_timestamp(string date, string pattern)
# 示例: select unix_timestamp("2017-08-10 17:50:30");
## 将字符串转成日期date
select to_date("2017-09-17 16:58:32");
```

表生成函数

1. 行转列函数:explode()

file文件:

```
1,zhangsan,化学:物理:数学:语文
2,lisi,化学:数学:生物:生理:卫生
3,wangwu,化学:语文:英语:体育:生物
```

建表:

```
create table t_stu_subject(id int,name string,subjects array<string>)
row format delimited fields terminated by ','
collection items terminated by ':';
```

```
select distinct tmp.sub
from
(select explode(subjects) as sub from t_stu_subject) tmp;
```

2. 表生成函数lateral view

```
select id,name,tmp.sub
from t_stu_subject lateral view explode(subjects) tmp as sub;
```

+		++
id	name	tmp.sub
1 1 1 2 2 2 3 3 3	zhangsan zhangsan zhangsan lisi lisi lisi wangwu wangwu wangwu wangwu wangwu	· 化物数语化数生生化语英体生学理学文学学物理学文语育物里学文语育物出。 ————————————————————————————————————

day8

hbase基本的概念介绍

基本结构

HBASE的特性:


数据的最终持久化存储是基于:HDFS-->存储容量可以随时在线扩容 HBASE的数据增删改查功能模块是:分布式系统--> hbase是一个分布式数据库系统 nosq1

hbase的表结构:

表名: 行键: 列族:

rowkey: 行键	base_info 列族	extra_info 列族
001	name:zs, age:18, sex:male	hobbiy:read, addr:beijing
002	name:laowang, sex:male	
003	name:yangying v.1 同一个数据可以 angelababy v.2 yangdama v.3	

hbase的整体工作机制(集群角色)



hbase集群的搭建

HBASE是一个分布式系统

其中有一个管理角色: HMaster(一般2台, 一台active, 一台backup)

其他的数据节点角色: HRegionServer(很多台,看数据容量)

1. 安装准备

首先,要有一个HDFS集群,并正常运行; regionserver应该跟hdfs中的datanode在一起

其次,还需要一个zookeeper集群,并正常运行

然后,安装HBASE

角色分配如下:

hdp-1: namenode datanode regionserver hmaster zookeeper

hdp-2: datanode regionserver zookeeper

hdp-3: datanode regionserver zookeeper

2. 安装hbase

修改hbase-env.sh

export JAVA_HOME=/root/apps/jdk1.7.0_67
export HBASE_MANAGES_ZK=false

修改hbase-site.xml

```
<configuration>
  <!-- 指定hbase在HDFS上存储的路径 -->
  property>
```

修改 regionservers

```
hdp-1
hdp-2
hdp-3
```

3. 启动hbase

```
bin/start-hbase.sh
```

启动完后,还可以在集群中找任意一台机器启动一个备用的master

```
bin/hbase-daemon.sh start master
```

新启的这个master会处于backup状态

4. 启动hbase的命令行客户端

```
bin/hbase shell
Hbase> list // 查看表
Hbase> status // 查看集群状态
Hbase> version // 查看集群版本
```

hbase表模型的要点

- 1. 一个表,有表名
- 2. 一个表可以分为多个列族(不同列族的数据会存储在不同文件中)
- 3. 表中的每一行有一个"行键rowkey",而且行键在表中不能重复
- 4. 表中的每一对kv数据称作一个cell
- 5. hbase可以对数据存储多个历史版本(历史版本数量可配置)
- 6. 整张表由于数据量过大,会被横向切分成若干个region(用rowkey范围标识),不同region的数据也存储在不同文件中
- 7. hbase会对插入的数据按顺序存储:
- 首先会按行键排序
- 同一行里面的kv会按列族排序,再按k排序